

Chapter 03. 네트워크 모니터링

네트워크설정과분석도구

네트워크 모니터링

- 네트워크 설정 확인 (기본 유틸리티)
 - ipconfig
 - arp
 - route
 - ip
 - netstat
- 네트워크 기본 테스트 (기본 유틸리티)
 - ping
 - traceroute
 - nslookup

- 디버깅도구
 - nmap
 - nc
 - tcpdump
- 네트워크 모니터링 도구 (추가 설치)
 - nload
 - iftop
 - iptraf
 - nethogs
 - bmon
 - ..



네트워크 설정 기초 - ifconfig

네트워크 인터페이스 (NIC, network interface card) 의 설정

- ifconfig
 - 인터페이스 확인
- ifconfig -a
 - 모든 인터페이스 확인
- 사용예시
 - ifconfig enp0s3 down
 - ifconfig enp0s3 up
 - ifconfig enp0s3 192.168.0.2/24

- 네트워크 인터페이스명
 - 고전적 : eth0, eth1, eth2
 - 현재 (Ubuntu 16.04) : eth0 => enp0s3
 (더 정확히는 Ubuntu 15.10 부터~)
 - 인터페이스 네이밍 기법:
 - 펌웨어/바이오스로부터 할당: eno1
 - PCI express 슬롯 번호 : ens1
 - 물리적 하드웨어 컨넥터 위치 : enp2s0
 - 배경:
 - https://www.freedesktop.org/wiki/Software/ systemd/PredictableNetworkInterfaceNames/
 - 결론:
 - enp0s3 = ethernet network peripheral # serial #



네트워크 설정 기초 - 고정 IP 할당

네트워크 인터페이스 (NIC, network interface card) 의 수동 설정

- 인터페이스 설정파일 수정
 - vim /etc/network/interfaces

auto lo iface lo inet lookback

기본값 : 루프백 인터페이스

auto enp0s3 inet dhcp

DHCP 수동 설정

auto enp0s3 iface enp0s3 inet static address 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1 dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4

고정 IP 수동 설정

- 설정 후 네트워크 재설정
 - sudo systemctl restart networking
- 설정 후 특정 인터페이스 재설정
 - sudo ifdown enp0s3
 - sudo ifup enp0s3



네트워크 설정

네트워크 설정 기초 - arp

인접 디바이스 및 MAC 주소 확인

- arp 테이블 조회
 - arp -an
- arp 주소 삭제
 - arp -d <ip주소>
- arp 주소 고정 추가
 - arp -s <ip주소> <mac주소>

```
user1@user1-VirtualBox:~$ arp -a
? (192.168.56.100) at 08:00:27:07:bd:64 [ether] on enp0s8
? (10.0.2.2) at 52:54:00:12:35:02 [ether] on enp0s3
? (168.126.63.1) at <incomplete> on enp0s3
? (168.126.63.2) at <incomplete> on enp0s3
```

네트워크 설정 기초 - route

route 명령어를 통한 라우팅 테이블 변경

- 라우팅 테이블 조회
 - route -n
- 라우팅 테이블 추가
 - route add
 - route del

user1@user1-VirtualBox:~\$ route -n Kernel IP routing table									
Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use Iface			
10.0.2.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0 enp0s3			
172.17.0.0	0.0.0.0	255.255.0.0	U	0	0	0 docker0			
192.168.56.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	100	0	0 enp0s8			

- 사용예시
 - 기본 라우팅 (default gateway) 추가/삭제
 - route add default gw 10.0.2.2
 - route del default gw 10.0.2.2
 - 라우팅 테이블 추가/삭제
 - route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.0.2.2
 - route del -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0
 - route add -host 192.168.1.1 dev enp0s3
 - route del -host 192.168.1.1



네트워크 설정 기초 - ip

IP 주소 확인/설정 관련 통합 명령어

- 인터페이스 확인
 - ip link
 - ip addr
 - ip addr show enp0s3
- 라우팅확인
 - ip route
- 인접 디바이스 (L2/L3) 확인
 - ip neigh
- 라우팅 정책 확인
 - ip rule

- 사용예
 - ip rule show
 - ip route show table main
 - ip route get 8.8.8.8
 - ip route get 8.8.8.8 from 10.0.2.15
- PBR (Policy Based Routing) 사용 예 (고급)
 - ip rule add from 192.168.0.0/32 table 1 priority 100
 - ip route add default via 10.0.2.15 table 1
 - ip route show table 1
 - ip route flush cache



네트워크 설정 기초 - ip 명령 #2

ip 명령어를 통한 IP 주소 셋업 및 라우팅 테이블 변경

- 인터페이스 IP 주소 추가/삭제
 - ip addr add 10.0.2.15/24 dev enp0s3
 - ip addr del 10.0.2.15/24 dev enp0s3
- 인터페이스 링크 Up/Down
 - ip link set enp0s3 up
 - ip link set enp0s3 down
- 라우팅 테이블 변경
 - 기본 라우팅 (default gateway) 추가/삭제
 - ip route add default via 10.0.2.2
 - ip route del default via 10.0.2.2
 - 라우팅 테이블 추가/삭제
 - ip route add 192.168.0.0/24 via 10.0.2.2 dev enp0s3
 - ip route del 192.168.0.0/24


- 참고: 문법이 떠오르지 않을때, 도움말
 - ip route help
 - man ip route



네트워크 설정 기초 - netstat

시스템 내 열려있는 포트 확인

- 사용법
 - netstat <OPTION>
 - -a : 모든 소켓 정보
 - -r: 라우팅 정보 출력
 - -n:호스트명 대신 IP 주소를 출력
 - -i: 모든 네트워크 인터페이스 정보 출력
 - -s: 프로토콜별 네트워크 통계
 - -p: 해당 소켓과 관련된 프로세스 표시
- 사용예
 - 라우팅 테이블 확인
 - netstat -rn
 - 인터페이스 통계 표시
 - netstat -i
 - 모든 소켓과 프로세스 표시
 - netstat -anp
 - 열려있는 TCP 소켓 확인
 - netstat -ant | grep LISTEN





03-1

네트워크 기본 테스트

네트워크 기본 테스트 - ping

ICMP 패킷을 통한 네트워크 연결 확인

- 사용법
 - ping <목적지 IP>
- 사용예
 - ping 8.8.8.8
 - ping 8.8.8.8 -c 3



네트워크 기본 테스트 - traceroute

네트워크 라우팅 경로 트레이싱 도구

- 사용법
 - traceroute <목적지 IP>
- 설치
 - sudo apt install traceroute

- 사용예
 - traceroute 8.8.8.8
 - traceroute www.google.com
 - traceroute www.naver.com
 - traceroute www.daum.com
- 참고
 - 중간에 방화벽이 있거나 (VM장비 NAT포함), ICMP 응답을 비활성화 해 둔 장비는 응답을 받을 수 없음

```
hyunlove8docker1:~% traceroute www.google.com
traceroute to www.google.com (173.194.74.106), 30 hops max, 60 byte packets

1 * * *

2 * * *

3 * * *

4 * * *

5 * * *

6 * * *

7 * * *

8 * * *

9 * * *

10 jb-in-f106.1e100.net (173.194.74.106) 0.622 ms * *

hyunlove8docker1:~$ traceroute www.daum.net
traceroute to www.daum.net (211.231.99.80), 30 hops max, 60 byte packets

1 209.85.252.2135 (209.85.252.21) 22.742 ms 209.85.252.126 (209.85.250.207 (209.85.250.207) 20.179 ms

2 209.85.252.235 (209.85.252.215) 16.820 ms 16.830 ms 209.85.250.207 (209.85.250.207) 20.179 ms

3 108.170.229.81 (108.170.229.81) 24.342 ms 72.14.233.198 (72.14.233.198) 24.184 ms 108.170.229.139 (108.170.229.139) 24.324 ms

4 108.170.249.170 (108.170.249.170) 24.165 ms 108.170.249.106 (108.170.249.106) 24.134 ms 108.170.249.170 (108.170.249.170) 24.129 ms

5 63-218.69-105.static.pccwglobal.net (63.218.69.105) 24.112 ms 23.976 ms 24.060 ms

6 Bundle-Ether-41.br03.tok02.pccwbtn.net (63.218.250.85) 157.182 ms 156.858 ms 156.808 ms

7 63.218.251.110 (63.218.251.110) 154.663 ms 154.605 ms 63-216-242-174.static.pccwglobal.net (63.216.242.174) 156.060 ms

8 * * *

9 * 211.231.99.80 (211.231.99.80) 181.757 ms 178.728 ms
```



네트워크 기본 테스트

네트워크 기본 테스트 - nslookup

호스트 이름의 IP 주소 변환 도구

- 사용법
 - nslookup <도메인명>
 - nslookup <도메인명> <질의 네임서버>
- 사용예
 - nslookup www.google.com
 - nslookup www.google.com 8.8.8.8
 - nslookup www.naver.com
 - nslookup www.naver.com 8.8.8.8
- 참고
 - 기본 도메인 서버는 /etc/resolv.conf 참고
 - 설정은 /etc/resolvconf/resolv.conf.d/base
 또는 /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail 에
 추가 nameserver 8.8.8.8
 수정 후 sudo resolvconf -u 로 갱신

```
user1@user1-VirtualBox:~$ nslookup www.google.com
Server:
                127.0.1.1
Address:
                127.0.1.1#53
Non-authoritative answer:
       www.google.com
Address: 172.217.161.68
user1@user1-VirtualBox:~$ nslookup www.google.com 8.8.8.8
Server:
                8.8.8.8
Address:
                8.8.8.8#53
Non-authoritative answer:
       www.google.com
Address: 172.217.175.100
```

```
user1@user1-VirtualBox:~$ nslookup www.naver.com
Server:
                127.0.1.1
Address:
                127.0.1.1#53
Non-authoritative answer:
www.naver.com canonical name = www.naver.com.nheos.com.
       www.naver.com.nheos.com
Address: 125.209.222.142
       www.naver.com.nheos.com
Address: 125.209.222.141
user1@user1-VirtualBox:~$ nslookup www.naver.com 8.8.8.8
Server:
                8.8.8.8
Address:
                8.8.8.8#53
Non-authoritative answer:
              canonical name = www.naver.com.nheos.com.
www.naver.com.nheos.com canonical name = www.naver.com.edgekey.net.
www.naver.com.edgekey.net
                                canonical name = e6030.a.akamaiedge.net.
       e6030.a.akamaiedge.net
Address: 23.50.3.12
```

네트워크 분석 도구 - nmap

네트워크 포트 스캔 / IP 검색 등 다양한 네트워크 스캐닝 도구 (주의. <u>공격 도구</u>이기도 함)

- 사용법
 - nmap <옵션> <목적지 IP>
 - -sS : TCP SYN 스캔
 - -sT : TCP 연결 스캔
 - -sP : ping 스캔
 - -sU: UDP 스캔
 - -O: 운영체제 확인
 - -v: 상세 출력
 - -F: 빠른 스캔 (fast mode)
- 설치
 - sudo apt install nmap

- 사용예
 - 내 호스트(localhost) 의 열린 포트 확인
 - nmap localhost
 - 내 네트워크에 존재하는 호스트 확인 (ping scan)
 - nmap -sP 10.0.2.0/24
 - 10.0.2.2 호스트의 열린 포트 확인 (tcp syn scan)
 - nmap -sS 10.0.2.2
 - 10.0.2.15 의 운영체제 확인
 - nmap -O 10.0.2.15
 - 10.0.2.0/24 네트워크의 호스트에 TCP 연결 빠른 스켄 및 운영체제 확인
 - nmap -sT -F -O -v 10.0.2.0/24



네트워크 분석 도구 - nc (netcat)

네트워크 데이터 매뉴얼(수동) 입력 도구

- 사용법
 - nc <옵션> <타겟 호스트> <포트>
 - -n: 호스트 네임과 포트 숫자 입력
 - -v: 상세 결과 출력 (verbose)
 - -I: 서버 모드 (listen)
 - -p: 서버 모드의 포트 (port)
- 사용예
 - nc localhost 22
 - nc localhost 80
 HEAD / HTTP/1.0\n\n
 - echo -e "HEAD / HTTP/1.0\n\n" | nc localhost 80
 - 서버모드
 - nc -l -p 1234
 - (다른창에서) nc localhost 1234



네트워크 분석 도구 - tcpdump

네트워크 트래픽 패킷 덤프 및 분석

- 사용법
 - tcpdump <옵션>
 - -i <nic> : 인터페이스
 - -w : 덤프 파일로 저장
 - -r: 저장된 덤프 파일 로딩
 - -c <cnt> : 캡쳐 할 패킷의 수
 - -s <size> : 패킷 캡쳐 길이 (-s0 은 모든 길이)
 - -v, -vv, -vvv : 패킷 상세 정보 표시
 - -n, -nn : hostname 및 port 에 대한 resolve 끄기(off)
- 사용예
 - tcpdump -i enp0s3
 - tcpdump -i enp0s3 -w test.pcap
 - tcpdump -i enp0s3 -w test.pcap -c 10 user1@user1-VirtualBox:~\$ sudo tcpdump -i enp0s3 host 8.8.8.8
 - tcpdump -i enp0s3 -s0 -nn

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes 01:23:57.365673 IP 10.0.2.15 > dns.google: ICMP echo request, id 4763, seq 1, length 64 01:23:57.730512 IP dns.google > 10.0.2.15: ICMP echo reply, id 4763, seq 1, length 64 01:23:58.366658 IP 10.0.2.15 > dns.google: ICMP echo request, id 4763, seq 2, length 64 01:23:58.508577 IP dns.google > 10.0.2.15: ICMP echo reply, id 4763, seq 2, length 64



네트워크 분석 도구 - tcpdump #2

네트워크 트래픽 패킷 덤프 및 분석 - 상세 필터링 옵션

- 필터
 - tcpdump <옵션> <필터>
 - host <ip>: 해당 호스트와의 통신
 - src <ip>: 출발지 IP 기준
 - dst <ip> : 목적지 IP 기준
 - net <ip/cidr> : 해당 네트워크 대역 통신
 - port <port> : 특정 (출발지/목적지) 포트
 - src port <port> : 특정 출발지 포트
 - portrange <port-port> : 특정 포트 범위
- 사용예
 - tcpdump -i enp0s3 host 1.2.3.4
 - tcpdump -i enp0s3 src 2.3.4.5
 - tcpdump -i enp0s3 dst 3.4.5.6
 - tcpdump -i enp0s3 net 1.2.3.0/24
 - tcpdump -i enp0s3 port 22
 - tcpdump -i enp0s3 portrange 20-21

- tcpdump -i enp0s3 icmp
- tcpdump -i enp0s3 src 1.2.3.4 and dst port 80
- tcpdump dst 192.168.0.2 and src net and not icmp
- tcpdump 'dst 8.8.8.8 and (src net 192.168.0.0/24 or 172.16.0.0/16)'
- tcpdump 'src 8.8.8.8 and (dst port 3389 or 22)'



네트워크 모니터링 도구 - nload

실시간 인터페이스 트래픽 통계

- 사용법
 - nload <인터페이스>
- 설치방법
 - apt install nload



네트워크 모니터링 도구 - iftop

실시간 세션 모니터링

- 사용법
 - iftop <옵션>
 - -i:인터페이스
 - -n: 호스트네임 변환 안함
 - -f: 필터 (pcap filter)
- 설치방법
 - apt install iftop
- 사용예
 - iftop
 - iftop -i enp0s3 -n
 - iftop -f 'ip dst 8.8.8.8'
 - iftop -f 'dst port 22'

• 런타임 옵션

- p:port 丑人
- P: 잠시 중단 (Pause)
- t : rx only, tx only, both
- b:bar 그래프 on/off
- L: linear / log scale
- n : name resolve
- h : help





네트워크 모니터링 도구 - iptraf-ng (iptraf 의 개선된 버전)

네트워크 트래픽 실시간 모니터링 도구

- 사용법
 - iptraf <옵션>
 - -i:인터페이스
- 설치방법
 - apt install iptraf-ng
- 사용예
 - iptraf

```
iptraf-ng 1.1.4
                                                         2176
10.0.2.2:60957
                                                                   111894 -- A- enp0s3
                                                         2078
10.0.2.15:22
                                                                   809920 -PA- enp0s3
                                                                                   Active
ICMP echo req (84 bytes) from 10.0.2.15 to 8.8.8.8 on enp0s3
ICMP echo rply (84 bytes) from 8.8.8.8 to 10.0.2.15 on enp0s3
ICMP echo req (84 bytes) from 10.0.2.15 to 8.8.8.8 on enp0s3
ICMP echo rply (84 bytes) from 8.8.8.8 to 10.0.2.15 on enp0s3
                                                                             0.58 kbps
Packets captured:
                                                     TCP flow rate:
Up/Dn/PqUp/PqDn-scroll M-more TCP info W-chq actv win S-sort TCP X-exit
```

네트워크 모니터링 도구 - nethogs

사용자별/프로세스별 네트워크 트래픽 이용량 실시간 모니터링

- 사용법
 - nethogs <옵션>
 - -d <sec> : 갱신 주기
- 설치방법
 - apt install nethogs
- 사용예
 - nethogs

NetHogs version 0.8.1									
PID	USER	PROGRAM	DEV	SENT	RECEIVED				
8088	user1	curl	enp0s3	0.606	45.668 KB/sec				
3341	user1	sshd: user1@pts/19	enp0s3	58.292	8.947 KB/sec				
?	root	10.0.2.15:57032-125.209.222.142:80		0.000	0.000 KB/sec				
?	root	unknown TCP		0.000	0.000 KB/sec				
TOTAL				58.897	54.615 KB/sec				



네트워크 모니터링 도구 - bmon

그래피컬 실시간 뷰 네트워크 모니터링

- 사용법
 - bmon <옵션>
 - -p:인터페이스
 - -r <sec> : 그래프 당 초 주기
 - -o : 출력 포멧 (ascii, format)
- 설치방법
 - apt install bmon
- 사용예
 - bmon -r 5 -p enp0s3

