"功能测试自动运行工具"使用说明

本文档对"功能测试自动运行工具"的使用进行了详细说明,该工具包含了 2 个部分,分别为 Invoke Tool (执行器)和 Batch Test Tool (批运行器), 文档分别对两者的配置文件及输出文件进行说明。

Invoke Tool

程序名:

AutoInvoker.jar

功能:

对单个程序使用测试用例进行测试,其功能包括生成测试报告,记录测试日志及计算得分。

命令:

Usage: <main class> [options]

Options:

--help,-h Show this help --id id Config ID

--stdres,-r StdResPath Config standard result path

备注:

- --id 为当前测试使用的 id 编号。
- -r 或者--stdres 为测试的标准答案文件夹路径。

启动参数示例:

-r D:\nba\tests --id 121250014

标准答案文件夹:

文件夹包含以下内容:

- 1. TestCase.auto.xml: 测试用例文件。
- 2. std_res 文件夹: std_res 文件夹中放置标准答案, 其答案名即为测试用例名。




Figure 1 Standard Anwser

测试用例编写说明:




Figure 2 Introduction to Test Case Configuration

Autoinvoker 执行结果:

在程序路径启动 autoinvoker 将生成如下内容:




Figure 3 Invoke Result

报告文件说明:

```
幅号.report.xml ×

  <?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
(report)
  <personal>
    <id>测试编号</id>
  </personal>
  <detail>
Ġ
    <test-case name="测试用例名称">
      <command>测试命令</command>
      <time>执行时间</time>
      <status/运行状态,IIME_OUT为超时,OK为答案完全匹配,FAILED为答案不完全匹配</status>
      <score>该测试用例的得分</score>
      <pass>答案匹配数</pass>
      〈failed〉答案不匹配数〈/failed〉
    </test-case>
<pass>匹配数总和</pass>
    〈failed〉不匹配数总和〈/failed〉
    <timeout>超时数总和</timeout>
    <score>总得分</score>
Ġ⟨/report⟩
```

Figure 4 Introduction to Report File

日志文件 auto_invoker.log 为 autoinvoker 执行过程记录,会记录执行操作以及执行过程发生的异常信息,便于调试。

Batch Test Tool

程序名:

AutoTester.jar

功能:

用于批量测试,其功能包括解压文件,运行测试执行器,并汇总结果。

命令:

Usage: <main class> [options]

Options:

--help,-h Show this help

--summary,-s Make summary

--test,-t Invoke test case

--version,-v Display System Version

备注:

- --test 用于为所有的学号执行所有的测试用例,其将解压 rar/zip 文件,使用 Autoinvoker 执行测试,并生成测试报告。
- --summary 用于汇总测试后的报告,其结果为 Excel 文件。

配置文件说明:

System.conf

示例:

	0,,,,,,,1,,,,2,,,,,3,,,,,4
1	bat.prefix=121250
2	bat.suffix=
3	bat.pattern=000
4	bat.start=1
5	bat.end=100
6	bat.except=4,99
7	app.tests=D:/nba/tests
8	app.invoker=AutoInvoker.jar
9	app.bins=jars
10	app.summary=summary.xls

Figure 5 System.config Demo

参数说明:

Table 1 Arguments Intro

参数	内容
bat.prefix=121250	批处理前缀,示例为 121250
bat.suffix=	批处理后缀,示例为空白

bat.pattern=000	批处理占位符,如000表示三位数字,不足使用0补全左方,###表示3位
	数字,不足不补全
bat.start=1	起始数字,示例表示从1开始计数
bat.end=100	结束数字,示例表示至100结束,包括100
bat.except=4,99	排除数字,多个数字用","隔开
app.tests=D:/nba/tests	测试配置文件路径
app.invoker=AutoInvoker.jar	执行器路径
app.bins=jars	需要被批处理的压缩文件路径
app.summary=summary.xls	汇总文件路径

由上述配置文件示例即可生成从 121250001-121250100 的号码以供测试。

汇总文件 Summary.xls 示例 (示例为 121250001-121250005):




Figure 6 Summary.xls Screenshot

备注-得分计算公式:

正确率计算:

 $f(pass) = 0.7 \times pass$

性能计算:

 $f(pass, failed, stdTime, calcTime) = (-log_{1.5}(calcTime + a) - b) \times 0.3 \times (pass - failed \times 0.5)$

$$a = \frac{stdTime \times \sqrt{2}}{1.5^3 - 1}$$

 $b = -\log_{1.5}(\text{calcTime} + a)$

总分: 正确率得分+性能得分