


# § 5.4 反射和折射时光的偏振




## 菲涅尔反射折射公式

#### s波: E垂直于入射面



#### p波: E在入射面内



#### 菲涅尔公式

$$r_{s} = \frac{n_{1} \cos \theta_{1} - n_{2} \cos \theta_{2}}{n_{1} \cos \theta_{1} + n_{2} \cos \theta_{2}}$$

$$r_{p} = \frac{n_{2} / \cos \theta_{2} - n_{1} / \cos \theta_{1}}{n_{1} / \cos \theta_{1} + n_{2} / \cos \theta_{2}}$$

$$t_{s} = \frac{2n_{1} \cos \theta_{1}}{n_{1} \cos \theta_{1} + n_{2} \cos \theta_{2}}$$

$$t_{p} = \frac{2n_{1} / \cos \theta_{2}}{n_{1} / \cos \theta_{1} + n_{2} / \cos \theta_{2}}$$



- 几种反射透射系数(率)的定义与区别
- 1. 菲涅耳系数 r<sub>s,p</sub> 反映的是复振幅之间的关系,称为(振幅)反射系数 , 通常写作复数。
- ① 若入射角θ<sub>i</sub>小于全反射角,则  $r_{s,p}$ 为正实数 (或负实数), 记为  $r_{s,p}=|r_{s,p}|e^{i\theta}$ (或 $r_{s,p}=|r_{s,p}|e^{i\pi}$ ); 物理上表示,各光线以自己传播方向作参考,反射光和入射光的电场振动方向相同(相反)。

$$r_s = \frac{n_1 \cos \theta_1 - n_2 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2}$$

$$r_p = \frac{n_2 / \cos \theta_2 - n_1 / \cos \theta_1}{n_1 / \cos \theta_1 + n_2 / \cos \theta_2}$$

② 若入射角 $\theta_i$ 大于全反射角,则 $\mathbf{r}_{s,p}$ 必为复数,记为 $\mathbf{r}_{s,p}=|\mathbf{r}_{s,p}|e^{i\phi}$ ,  $\phi$ 为反射位相,一般 $\phi \neq 0$ , $\pi$ 。(课外知识) 3



- 几种反射透射系数(率)的定义与区别
- 2. 菲涅耳系数 t<sub>s,p</sub> 反映的是复振幅之间的关系,称为(振幅)透射系数,通常写作复数。
- 1 若入射角θ<sub>i</sub>小于全反射角,则 t<sub>s,p</sub>恒为正实数,记为 t<sub>s,p</sub>=|t<sub>s,p</sub>|e<sup>iθ</sup>; 物理上表示,各光线以自己

$$t_s = \frac{2n_1 \cos \theta_1}{n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2}$$

$$t_p = \frac{2n_1/\cos\theta_2}{n_1/\cos\theta_1 + n_2/\cos\theta_2}$$


传播方向作参考,透射光和入射光的电场振动方向相同。

② 若入射角 $\theta_i$ 大于全反射角,则 $\mathbf{r}_{s,p}$ 必为复数,记为 $\mathbf{t}_{s,p}$ = $|\mathbf{t}_{s,p}|e^{i\phi}$ , $\phi$ 为反射位相,一般 $\phi \neq 0$ , $\pi$ 。(课外知识)




- 几种反射透射系数(率)的定义与区别
- 3. 能量反射率:  $R_{s,p} = |r_{s,p}|^2$  和 能量透射率:  $T_{s,p} = (n_2 \cos \theta_2 / n_1 \cos \theta_1) |t_{s,p}|^2$  反映的是能量(功率,能流)之间的关系,叫做能流反射率,是实数。其中  $R_{s,p} + T_{s,p} = 1$  满足能量守恒定律

# Incidence from air (n=1) to glass (n=1.5)



## Incidence from glass (n=1.5) to air (n=1)





#### 正入射情况:

For incident angles ~ 0 (i.e. nearly normal incidence) can simplify:

$$\left[ r_p \right]_{\theta_1 = 0} = \left[ -r_s \right]_{\theta_1 = 0} = \frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1} \qquad \left[ t_p \right]_{\theta_1 = 0} = \left[ t_s \right]_{\theta_1 = 0} = \frac{2n_1}{n_2 + n_1}$$

#### 例子:

air and glass interface, 
$$n_1 = 1$$
,  $n_2 = 1.5$ :  $[r_p]_{\theta_1 = 0} = [-r_s]_{\theta_1 = 0} = 0.2$ 


- 20% of wave amplitude is reflected.
- since energy is  $\sim E^2$ , the power losses on one reflection are 4%



• 1809年马吕斯发现,自然光经两种媒介分界面反射和 折射时,反射光和折射光都是部分偏振光。在一定条 件下,能达到最大的偏振度。

反射光中垂直入射面的分量比例大,折射光中平行入射面的分量比例大。

发现此时  $\theta_{1B} + \theta_2 = 90^{\circ}$ 



自然光反射和折射 后产生部分偏振光




从菲涅耳公式可知,当 $\theta_1$ +  $\theta_2$ = 90°时, $\mathbf{r_p}$ ->0, $\mathbf{R_p}$ =0, $\mathbf{T_p}$ =100%.我们把此时的入射角  $\theta_1$  = $\mathbf{i_B}$ 叫做布儒斯特

(Brewster)角.由折射定律有

$$n_1 \sin i_B = n_2 \sin t_B = n_2 \cos i_B$$



$$\tan i_B = \frac{n_2}{n_1}$$



因此,当非偏振光以等于i<sub>B</sub>入射时,反射光的p分量为0,只有s分量的偏振光,从而达到起偏目的。但对于透射光,由于t<sub>s</sub>和t<sub>p</sub>始终不等于0,因此,透射光的依然是两种偏振光的混合,但偏振程度不同,成为部分偏振光。



例: 若  $\mathbf{n}_1$ =1.00(空气),  $\mathbf{n}_2$ =1.50(玻璃)。

空气 → 玻璃 
$$i_B = atan \frac{1.50}{1.00} = 56°18'$$
玻璃 → 空气  $i_B = atan \frac{1.00}{1.50} = 33°42'$ 

理论实验表明:反射所获得的线偏光仅占入射自然光总能量的7.4%(效率很低),而约占85%的垂直分量和全部平行分量都折射到玻璃中。



## 布氏角的应用



(A) 玻璃门表面的反光很强



(B)

用偏光镜减弱了反射偏振光



(C)

用偏光镜消除了 反射偏振光,使 玻璃门内的人物 清晰可见




#### 玻片堆起偏

由光的电磁理论,当 $i=i_B$ 时:

$$\frac{I_{\bar{\Sigma}}}{I_{\lambda}} = \frac{1}{2}\sin^2(i_B - t_B)$$

自然光从空气→玻璃:

$$\frac{I_{\odot}}{I_{\lambda}} \approx 7\%$$
(太弱)





例题:已知某材料在空气中的布儒斯特角  $i_p = 58^{\circ}$ 求它的折射率? 若将它放在水中(水的折射率 为 1.33), 求布儒斯特角? 该材料对水的相对 折射率是多少?

解:  $\bullet$  设该材料的折射率为n,空气的折射率为1

$$\tan i_p = \frac{n}{1} = \tan 58^0 = 1.599 \approx 1.6$$

所以: 
$$i_p = 50.3^0$$

• 放在水中,则对应有 
$$\tan i_p = \frac{n}{n_{th}} = \frac{1.6}{1.33} = 1.2$$

该材料对水的相对折射率为1.2



## 菲涅尔公式: 半波损失

- 1. 从光疏介质(空气)到光密介质(玻璃),随着入射角的增加,
  - ① 平行(p)分量(红色线)
    - (a)反射率先减少后增大,在布氏角处达到0。 透射率变化与反射率相反.
    - (b)反射位相在布氏角有突变,从0变到π。透射位相总是0.
  - ② 垂直(s)分量(黑色线)
    - (a)反射率一直增大。透射率变化与反射率相反。
    - (b)反射位相总是π。透射位相总是0.



#### 菲涅尔公式: 半波损失

- 当接近正入射时(如牛顿环),入射光的电矢量恒生π的位相改变,这相当于反射光多走了半个波长。具体来说:
  - ① 平行(p)分量:反射位相为0,表明以各自的传播方向为参考,反射光和入射光的电场振动方向相同。但是,由于反射光和入射光的传播方向相反,因而在分界面glass 上反射光和入射光的电场振动方向恰好相反。这表示位相突变π。
    - ② 垂直(s)分量:反射位相为π,表明以各自的传播方向为 参考,反射光和入射光的电场振动方向相反(图中用•和 ×表示)。显然在分界面上反射光和入射光的电场振动 air 方向恰好相反。这表示位相突变π。



air

#### 菲涅尔公式: 半波损失

- *当接近90度入射时(如劳埃德镜),入射光的电矢量恒生π* 的位相改变,这相当于反射光多走了半个波长。具体来说:
  - ① 平行(p)分量:反射位相为π,表明以各自的传播方向为参考,反射光和入射光的电场振动方向相反。但是,由于反射光和入射光的传播方向近乎相同,因而在分glass 界面上反射光和入射光的电场振动方向近乎相反。这表示位相突变π。
    - ② 垂直(s)分量:与正入射情况一致,也存在位相突变π。

总的来说,光从光疏介质到光密介质,反射光有半波损失。

请自行分析: 1. 光从光密介质到光疏介质,不存在半波损失。 2. 透射光不存在半波损失。 3. 单层对称薄膜结构(book图6-

20)必存在半波损失。

17



## 其他菲涅尔公式讨论(自学)

- 1. Stokes定理 (P281)
- 2. 全反射与倏势(隐失)波(P288)



# Homework 14 (submit on June 12)

1. 习题 P334 6-5