


为了有利于粒子数反转,激活物质应满足:

▲ 有三能级或三能级 以上的能级系统;

▲ 上能级应为"亚稳态" (自发辐射系数小):



▲ 下能级不应是基态,而且对下下能级的自发辐射要大。




2. 光振荡

实现了粒子数反转的大量原子会由自发辐射引起受激辐射,但方向是杂乱的,不能产生很强的激光。


必须使光沿某一方向反复放大才能形成激 光一称为光振荡。

光振荡功能由光学谐振腔完成



三. 激光器的实例: He - Ne 气体激光器


He — Ne 气体激光器的粒子数反转



He-Ne激光器中He是辅助物质,

Ne是工作(激活)物质;

He与 Ne之比为5:1~10:1。




第六章 激光

He-Ne激光管的工作原理:

- ◆ 由于电子的碰撞, He被激发(到23S和21S能级)的概率比 Ne 原子被激发的概率大;
- ◆ 在 He 的2³S, 2¹S这两个能 级都是亚稳态,很难回到基态;

在 He 的这两个激发态 上集聚了较多的原子。




◆ 由于 Ne的 5S 和 4S态与 He的 2^1S 和 2^3S 态的能量几乎 相等,当两种原子相碰时非常容易产生能量的 "碰撞转移"





◆ 在碰撞中 He 把能量传递给 Ne而回到基态,而 Ne 则被激发到 5S 或 4S;

(要产生激光,除了增加上 能级的粒子数外,还要设法 减少下能级的粒子数)



◆ 正好 Ne 的 5S,4S是亚稳态,下能级 4P,3P 的寿命比上能级5S,4S要短得多,这样就可以形成粒子数的反转。




- ◆ 放电管做得比较细(毛细管),可使原子与管壁碰撞频繁。借助这种碰撞,3 *S*态的 Ne 原子可以将能量交给管壁发生 "无辐射跃迁"而回到基态,这样可以及时减少3*S*态的Ne原子数,有利于激光下能级4*P*与3*P*态的抽空。
- ◆ Ne 原子可以产生多条激光谱线, 图中标明了最强的三条:
 - 0. $6328 \mu m$
 - 1. 15 μm
 - 3. $39 \mu m$

它们都是从亚稳态到非亚稳态、 非基态之间发生的, 因此较易实现粒子数反转。



四. 增益系数

激光器内受激辐射光来回传播时,并存着



增益

损耗

增益——光的放大;

损耗——光的吸收、散射、衍射、透射 (包括一端的部分反射镜处必要 的激光输出)等。

激光形成阶段:增益 > 损耗


激光稳定阶段:增益 = 损耗





有

1. 激光在工作物质内传播时的净增益





定义: 增益系数 G (gain coefficient)

$$G = \frac{dI}{Idx}$$

 $G = \frac{dI}{Idx}$ 即单位长度上光 强增加的比例。

一般G不是常数。


为简单起见,先近似地认为G是常数。

$$\int_{0}^{x} G dx = \int_{I_{0}}^{I} \frac{dI}{I} \qquad Gx = \ln \frac{I}{I_{0}}$$

$$I = I_0 e^{Gx}$$



2. 考虑激光在两端反射镜处的损耗




 R_1 、 R_2 —左、右两端反射镜的反射率.

I₀— 激光从左反射镜出发时的光强。

I₁— 经过工作物质后,被右反射镜反射出发时的光强。

I2—再经过工作物质,并被左反射镜反射出发时的光强。





显然有
$$I_1 = R_2 I_0 e^{GL}$$

$$I_2 = R_1 I_1 e^{GL}$$

$$I_2 = R_1 I_1 e^{GL} = R_1 R_2 I_0 e^{2GL}$$

$$\frac{I_2}{I_0} = R_1 R_2 e^{2GL}$$





须

$$I_2 / I_0 > 1$$

即

$$R_1 R_2 e^{2GL} > 1$$

$$G > \frac{1}{2L} ln \frac{1}{R_1 R_2} = G_m$$

◆ 在激光稳定阶段

光强增大到一定程度后

须

$$I_2/I_0=1$$

$$G = \frac{1}{2L} \ln \frac{1}{R_1 R_2} = G_m$$

式中 G_m ——称为阈值增益,即产生激光的最小增益。

在激光的形成阶段 $G > G_m$,光放大,怎麽光强不会无限放大下去?

