


§ 1.4 光度学基本概念

- · i° 光功率
 - 光波是光能流。
 - 若空间有一指定的面积为△A的截面,每秒射到△A的光能,叫做作用于△A的光功率。
 - 光功率的单位是W(瓦)。






■ ii。 视见函数

- 人类的眼睛对色彩的感觉是视觉对光波的波长的响应;而亮度则是视觉对通过瞳孔的光功率的响应。
- 人眼对相同光强而不同波长的光波有着不同的灵敏度,在较明亮的环境中,人眼对波长为555nm的绿光最敏感。





光功率相同,对不同波长的光人眼感觉到的相对 亮度曲线,叫做视见函数,用V(λ)表示。







- 波长为555nm的绿光的视见函数规定为1,其他波长以此推算。
- 例如,要引起与1mW的555nm的绿光相同亮暗感觉的400nm紫光需要2.5W,则400nm紫光的视见函数为

 $V(400nm) = 10^{-3}/2.5 = 0.0004.$

■暗环境的视见函数有紫移。



· iii ° 光通量

- ▶ 为了把光功率与人的视觉联系起来,定义描述视觉感受到的光功率的量,叫光通量。
- 光通量的单位为**流明**(lumen),记为lm。
- 流明--1W 555nm波长的光的光通量等于683 lm。





- 光通量与光功率的数值之比,叫光视效能,记为 K(λ)。
- 555nm波长的光, 其光视效能最大, 叫**最大光视效 能**, 记K_M:

$$K_{\rm M} = 683 \, \text{lm/W}$$

$$K(\lambda) = K_M V(\lambda)$$





常用的照明广有连续的光谱,若在波长为λ至λ+dλ区间中的光功率为P(λ)dλ,则总的光功率为

$$P = \int P(\lambda) d\lambda$$

■ 因此,光通量为

$$\Phi = \int K_{M} V(\lambda) P(\lambda) d\lambda$$





■ iv° 照度

■ 一个被光照射的面,其照明的情况用**照度**描述。 若面元dA上的光通量为 $d\Phi$,则此面元上的照度为 $E_V = d\Phi/dA$

■ 照度的单位叫**勒克斯**(lux),记lx:

 $1 lx = 1 lm/m^2$



■ v° 发光强度与亮度

用以描述光源的参量,按光源的不同分别用发光强度与亮度。

■ 点光源:线度足够小的光源。

对于这种光源,其参量用发光强度描述。

若在点光源为原点的r方向上有立体角 $d\Omega$,点光源在此立体角内辐射的光通量为 $d\Phi$,则光源在r方向的发光强度为:




10



$$I_V = d\Phi/d\Omega$$

发光强度的单位叫**坎德拉**(candela),记作cd:


1 cd = 1 lm/1 sr其中sr为球面度。






■ 面光源:又叫扩展光源。是指光源在一个较大的面上 辐射光波。

对于这种光源,其参量用光度学亮度描述,简称亮度。





设面光源的面积为 ΔA ,法线方向的单位矢量为 e_n ,矢量r与 e_n 的夹角为 θ 。迎着r的方向观察,光源的投影面积为 ΔA_r :


$$\Delta A_r = \Delta A \cos \theta$$

若在r方向的立体角为dΩ,在此立体角内面光源辐射的光通量为dΦ,则面光源在r方向的亮度为:

$$LV = d\Phi/(\Delta A_r d\Omega) = d\Phi/(\Delta A \cos\theta d\Omega)$$

■ 亮度的单位名称是坎德拉每平方厘米,记为cd/cm²。







第二章 几何光学

- 几何光学又叫射线光学,是光学的重要组成部分,也是光学的基础。
- 它采用几何方法研究光在均匀介质中的 传播及应用,不涉及光的本质问题。
- 其基础是光波长趋于零。



§ 2.1 几何光学的基本定律


- 1. 三个基本定律
 - i° 光线在均匀介质中按直线传播,称直线传播定律。
 - ii° 来自不同方向的光线在介质中相遇后,各保持原来的传播方向继续传播,这就是光的独立传播定律。
 - iii° 光在两种各向同性、均匀介质分界面上要发生反射和折射。即一部分光能量反射回原介质,另一部分光能量折射入另一介质。






• 实验证明:

- a) 反射光线和折射光线都在入射面内,它们与入射光分别在法线两侧。
- b) 入射角等于反射角。即 $\theta_i = \theta_r$



law of reflection : $\theta_r = \theta_i$





Snell's law: $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ or, equivalently, $\sin \theta_1 / \sin \theta_2 = v_1 / v_2$

• c) 入射角的正弦和折射角的正弦之比为一常数,即 $\sin \theta_1 / \sin \theta_2 = n_{21}$

n₂₁称为介质2相对介质1的相对折射率。

上式称为斯涅尔(Snell)定律。





$$: n = c/v$$

$$n_{21} = n_2/n_1$$

- $\therefore n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$
- 相对而言,n大的介质叫光密介质;n小的介质叫光 疏介质。当光线由光疏入光密时, $\theta_1 > \theta_2$ 。



■ 2. 光路可逆性原理

由上述的斯涅尔定律不难看出,光线的传播是可逆的,即光逆向传播时,将沿正向传播的反方向传播。

■ 3. 全反射 光纤

• i 。由斯涅尔定律可知,当光线由光密进入光疏时,有 $\theta_2 > \theta_1$,则当入射角增加至 θ_c 时,折射角为90°。





• $\theta_1 > \theta_C$ 时,将无 θ_2 ,光将全部反射回光密介质,这种现象叫全反射。 θ_C 称为临界角。

由斯涅尔定律, $n_1 \sin \theta_C = n_2 \sin 90^\circ$ 则 $\theta_C = \arcsin n_{21}$

■ 例如,水的 n_1 = 1.33,空气的 n_2 = 1,则从水到空气的临界角约为49°








全反射有比一般反射更优越的性能,它几乎无能量的损失,因此用途广泛。光纤就是其中的一种。





 $=5\sim60\mu$ m的 透明丝作芯料, 为光密介质; 外有涂层,为 光疏介质。只 要满足光线在 其中全反射, 则可实现无损 传输。










光纤按折射率随r分布特点可分为均匀光纤和非均匀 光纤两种。其中非均匀光纤具有光程短,光能损失小, 光透过率高等优点。

Type of Fiber	Cross Section of Fiber	Refractive Index Profile
Step Index	r	n ₁
Gradient Index	r	n ₁










把大量光纤集成束, 并成规则排列即形成 传像束,它可把图像 从一端传递到另一端。 目前生产的传像束可 在每平方厘米中集5 万像素。






光纤具有抗干扰性强,容量大,频带宽,保密性好,省金属等优点而广泛用于通讯、国防、医疗、自控领域。



图中的细光 缆和粗电缆 的通信容量 相同





■ 4. 棱镜

棱镜是常用光学元件之一, 它分为全反射棱镜和色散 棱镜。

■ i ° 全反射棱镜

- 主要用于改变光传播方向并 使像上下左右转变。
- 一般玻璃的折射率>1.5,则 入射角>42°即可。

