

菲涅耳公式

界面光学偏振讨论基础

赵福利 2008年整理

物理光学推导菲涅耳公式




电磁场边界条件:

- (1) 电场强度E 在界面上的平行分量连续。
- (2) 若界面上没有表面电流,即电流密度 $j_0 = 0$,磁场强度 H 在界面上的平行分量连续。
 - (3) 磁感应强度B 在界面上的垂直分量连续。
- (4) 界面上没有表面电荷,即电荷密度 $\rho_0 = 0$,电位移矢量D 在界面上的垂直分量连续。

偏振光的定义:

光矢量在入射面内的偏振光(P光) 光矢量与入射面垂直的偏振光(S光)。



P 光反射与折射时的电磁矢量



$$E_{t1} = E_{t2}, H_{t1} = H_{t2}$$

$$D_{n1} = D_{n2}, B_{n1} = B_{n2}$$

在入射介质中

$$E_{t1} = E_1 \cos i_1 + E_1' \cos i_1$$


$$H_{t1} = H_1 - H_1'$$

在折射介质中

$$E_{t2} = E_2 \cos i_2$$

在非铁磁质中,

$$H \propto nE$$



$$H = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r}{\mu_0 \mu_r}} E \qquad H_{t2} = H_2$$

$$\mu_r = 1, n = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r} = \sqrt{\varepsilon_r}$$

 $n_1 E_1 - n_1 E_1' = n_2 E_2$

从电磁场边界条件出发,得

$$\begin{bmatrix} n_2 \times \\ n_2 \times \\ n_1 E_1 \cos i_1 + E_1' \cos i_1 = E_2 \cos i_2 \\ n_1 E_1 - n_1 E_1' = n_2 E_2 \end{bmatrix} H_1 - H_1' = H_2$$

$$E_1'(n_2 \cos i_1 + n_1 \cos i_2) + E_1(n_2 \cos i_1 - n_1 \cos i_2) = 0$$

P光的振幅反射(r)系数

$$r_{p} = \frac{n_{2}\cos i_{1} - n_{1}\cos i_{2}}{n_{2}\cos i_{1} + n_{1}\cos i_{2}} = \frac{n_{1}\sin i_{1}\cos i_{1}/\sin i_{2} - n_{1}\cos i_{2}}{n_{1}\sin i_{1}\cos i_{1}/\sin i_{2} + n_{1}\cos i_{2}}$$
$$= \frac{\sin i_{1}\cos i_{1} - \cos i_{2}\sin i_{2}}{\sin i_{1}\cos i_{1} + \cos i_{2}\sin i_{2}} = \frac{tg(i_{1} - i_{2})}{tg(i_{1} + i_{2})}$$

$$(E_1 \cos i_1 + E_1' \cos i_1 = E_2 \cos i_2) H$$

$$\begin{cases}
E_1 \cos i_1 + E_1' \cos i_1 = E_2 \cos i_2 \\
n_1 E_1 - n_1 E_1' = n_2 E_2
\end{cases} H_1 - H_1' = H_2$$


P光的振幅透射(t)系数为

$$t_p = \frac{E_2}{E_1} = \frac{2n_1 \cos i_1}{n_2 \cos i_1 + n_1 \cos i_2}$$

s 光反射与折射时的电磁矢量



S光的振幅反射系数为




S光的振幅透射(t)系数


$$t_s = \frac{E_2}{E_1} = \frac{2n_1 \cos i_1}{n_1 \cos i_1 + n_2 \cos i_2}$$


表 II-2 各种反射率和透射率的定义

	p 分 量	s 分 量
振幅反射率	$r_p = \frac{E'_{1p}}{E_{1p}}$ (10.5)	$r_s = \frac{E_{1s}'}{E_{1s}}$ (10.6)
光强反射率	$R_{p} = \frac{I_{1p}'}{I_{1p}} = r_{p} ^{2} (10.7)$	$R_{s} = \frac{I_{1s}'}{I_{1s}} = r_{s} ^{2} (10.8)$
能流反射率	$\mathcal{R}_{p} = \frac{W'_{1p}}{W_{1p}} = R_{p} (10.9)$	$\mathcal{R}_{s} = \frac{W'_{1s}}{W_{1s}} = R_{s} (10.10)$
振幅透射率	$t_{p} = \frac{E_{2p}}{E_{1p}} $ (10.11)	$t_{s} = \frac{E_{2s}}{E_{1s}} \qquad (10.12)$
光强透射率:	$T_p = \frac{I_{2p}}{I_{1p}} = \frac{n_1}{n_2} t_p ^2 (10.13)$	$T_s = \frac{I_{2s}}{I_{1s}} = \frac{n_2}{n_1} t_s ^2 (10.14)$
能流透射率	$\mathcal{F}_{p} = \frac{W_{2p}}{W_{1p}} = \frac{\cos i_{2}}{\cos i_{1}} T_{p} (10.15)$	$\mathcal{F}_{*} = \frac{W_{2:}}{W_{1:}} = \frac{\cos i_{2}}{\cos i_{1}} T_{*}(10.16)$

以玻璃为例,设其折射率为 $n_2 = 1.5$,光从空气($n_1 = 1.0$)正入射在玻璃表面时 $r_p = 20\%$, $r_s = -20\%$, $R_p = R_s = \mathcal{R}_p = \mathcal{R}_s = 4\%$, $t_p = t_s = 80\%$, $T_p = T_s = \mathcal{F}_s = \mathcal{F}_s = 96\%$.










图 10-3 玻璃(n=1.54)到空气的反射率曲线

$$\begin{cases} \delta_{p} = 2 \tan^{-1} \frac{n_{1}}{n_{2}} \frac{\sqrt{(n_{1}/n_{2})^{2} \sin^{2} i_{1} - 1}}{\cos i_{1}}, \\ \delta_{s} = 2 \tan^{-1} \frac{n_{2}}{n_{1}} \frac{\sqrt{(n_{1}/n_{2})^{2} \sin^{2} i_{1} - 1}}{\cos i_{1}}, \end{cases}$$
(10.27)

反映它们这段变化的曲线,也参见图10-6.





图 10-6 n₁>n₂(内反射)时的位相改变


例題 1 分析正入射时电矢量 p, s 分量的位相改变。

解 根据上面的分析,正入射($i_1 = 0$)时 r_p , r_s , t_p , t_s 的正负号见下表。

	$n_1 < n_2$	n 1 > n 2
rp	+	-
r.	-	+
t _p	+	+
t.	+	+

① 可以看出,这是符合斯托克斯倒逆关系 r'=r 的。





疏→密:

i=0

r_p>0,r_s<0;偏振是迎着光的转播方向看过去,因此有位相越变。

掠入射:

r_p<0,r_s<0;偏振是迎着光的转播方向看过去,因此有位相越变。

密→疏





图 10-10 玻片堆偏振器

对菲涅耳公式应用



1. 布儒斯特定律

当
$$i_2 + i_1 = \pi/2$$
 时,

$$tg(i_2 + i_1) \rightarrow \infty$$

$$r_p = \frac{tg(i_2 - i_1)}{tg(i_2 + i_1)} = 0$$

以布儒斯特角入射

以布儒斯特角入射时反射光为线偏振光,折射光为部分偏振光。

$$i_0 + r = 90^{\circ}$$

由折射定律:

$$\frac{\sin i_{0}}{\sin r} = \frac{n_{2}}{n_{1}} = n_{21}$$

$$\frac{\sin i_{0}}{\sin r} = \frac{\sin i_{0}}{\sin (90^{\circ} - i_{0})} = \text{tg } i_{0}$$

布儒斯特定律

$$tgi_0 = \frac{n_2}{n_1} = n_{21}$$

[例] 玻璃对空气的折射率为:


$$tg i_0 = 1.50$$
 : $i_0 = 56^\circ$

:
$$i_0 = 56^{\circ}$$

$$n_{21} = 1.50$$

自然光入射

利用玻璃堆获得偏振光



2. 反射光的相位关系***

$$t_{p} = \frac{2\sin i_{2}\cos i_{1}}{\sin(i_{1} + i_{2})\cos(i_{1} - i_{2})} \qquad t_{s} = \frac{2\sin i_{2}\cos i_{1}}{\sin(i_{1} + i_{2})}$$

$$0 \le i \le \pi/2 \qquad t_{p} > 0 \qquad t_{s} > 0$$

$$r_p = \frac{tg(i_2 - i_1)}{tg(i_2 + i_1)} \qquad r_s = \frac{\sin(i_2 - i_1)}{\sin(i_2 + i_1)}$$

 $\mathbf{r}_{s}\mathbf{r}_{p}$ 可正可负。 振幅的正负号改变,即相位改变 π 。(半波损失)

$$\mathbf{A} \qquad i_1 < i_1$$

讨论:
$$\mathbf{A}$$
 $i_1 < i_B$ $i_1 + i_2 < \pi/2$

$$r_{p} < 0$$

$$r_s > 0$$

当
$$n_1 < n_2, i_1 > i_2$$
 时 $r_p > 0$ $r_s < 0$

$$r_{p} > 0$$

$$r_{s} < 0$$

光从光疏→光密介质入射时,反射光发生相位突变。

$$\mathbf{B} \qquad i_1 > i_B$$

B
$$i_1 > i_B$$
 $i_1 + i_2 > \pi/2$

$$n_1 > n_2, i_1 < i_2$$
 $r_p > 0$ $r_s > 0$

$$r_p > 0$$


$$r_s > 0$$

当
$$n_1 < n_2, i_1 > i_2$$
 时 $r_p < 0$ $r_s < 0$

$$r_p <$$


$$r_{s} < 0$$

接近正入射 $(i_1 < i_B)$




无相位突变


接近掠入射 $(i_1 > i_B)$




无相位突变



有相位突变



有相位突变



当屏移到 A'B'位置时,在屏上的P 点应该出现暗条纹,光在镜子表面反射时有相位突变 π。

3. 反射率与透射率

S代表能流密度,即单位时间内,单位面积的辐射能。

总能流 W=SA

入射光束的截面积 A₁

反射光束的截面积 $A_1' = A_1$

透射光束的截面积
$$A_2 = \frac{\cos i_2}{\cos i_1} A_1$$

反射率
$$R = \frac{W_1'}{W_1} = \frac{S_1'A_1}{S_1A_1} = \frac{S_1'}{S_1} = \frac{n_1E_1'^2}{n_1E_1^2} = \left(\frac{E_1'}{E_1}\right)^2 = r^2$$



透射率

$$R_p = r_p^2, R_s = r_s^2$$

$$T = \frac{W_2}{W_1} = \frac{S_2 A_2}{S_1 A_1} = \frac{n_2 E_2^2 \cos i_2}{n_1 E_1^2 \cos i_1} = \frac{n_2 \cos i_2}{n_1 \cos i_1} t^2$$

$$T_{p} = \frac{n_{2} \cos i_{2}}{n_{1} \cos i_{1}} t_{p}^{2} \qquad T_{s} = \frac{n_{2} \cos i_{2}}{n_{1} \cos i_{1}} t_{s}^{2}$$

若光从介质n2射向介质n1

$$R' = (r')^2 = (-r)^2 = R$$

$$T'_{p} = \frac{n_{1} \cos i_{1}}{n_{2} \cos i_{2}} t_{p}^{2} = t_{p} t'_{p}$$

$$T_p' = T_P = t_p t_p'$$
 $T_s' = T_s = t_s t_s'$

对于任意两个介质的界面,正反两个方向的透射系数不等,但透射率是相等的。

$$1 - R_p = 1 - r_p^2 = t_p t_p' = T_p$$

$$1 - R_s = 1 - r_s^2 = t_s t_s' = T_s$$

4. 隐失波与光子隧穿效应

当光从光密介质大于临界角入射时,除反射光外,还有沿界面传播且在界面垂直方向上振幅按指数 衰减的隐失波(evanescent wave)。

在全反射条件下,界面相当于一个势垒,光子在 界面法线方向之动量减少,能量小于势垒。作为 经典粒子是不可能穿越势垒的。但光子具有波动 性,可穿越势垒,隐失波又称光子隧穿效应。

(photonic tunneling effects)



贯穿深度 (penetration depth)

振幅衰减至 e^{-1} 所对应的距离

光纤通信和集成光波导(integrated optical waveguide)中的光波耦合问题,必需研究光子隧穿效应;

光子显微镜利用光子隧穿效应来研究表面物理现象。