
# 第六章 激光

激光又名镭射 (Laser), 它的全名是"受激辐射光 放大"。

(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)



世界上第一台激光器诞生于1960年。它的前身是1954年制成了受激发射的微波放大器(Maser)。它们的基本原理都是基于1916年爱因斯坦提出的受激辐射理论。



#### 1. 特点:

#### 相干性极好

- ◆ 时间相干性好(Δλ~10-8Å), 相干长度可达几十公里。
- ◆ 空间相干性好,有的激光波面上 各个点都是相干光源。

方向性极好(发散角~1'以下)

功率大(脉冲平均功率可达~10 <sup>14</sup>W; 连续功率可达~1 kW)

光强大(会聚的激光强度可达10<sup>17</sup>W/cm<sup>2</sup>; 而氧炔焰的强度不过 10<sup>3</sup> W/cm<sup>2</sup>)



# 2. 种类:

#### 按工作物质分

固体(如红宝石 $Al_2O_3$ ) 液体(如某些染料;可以调频) 气体(如He-Ne, $CO_2$ ) 半导体(如砷化镓 GaAs)

#### 按工作方式分

连续式(功率可达10<sup>3</sup> W) 脉冲式(平均功率可达10<sup>14</sup> W)

# 3.波长: 极紫外——可见光——亚毫米


(100 n m) (1.222 m m)



## 一. 原子的激发和辐射

## 1. 自发辐射 (spontaneous radiation)

原子处于激发态是不稳定的,会自发的跃迁到低能级,同时放出一个光子,这叫自发 辐射。



设 $N_1$ 、 $N_2$ 为单位体积中处于 $E_1$ 、 $E_2$ 能级的原子数。则在单位体积中单位时间内从 $E_2 \rightarrow E_1$ 自发辐射的原子数

$$\left(\frac{dN_{21}}{dt}\right)_{\text{自发}} \propto N_2$$