# 第2章 几何光学

- \* 几何光学(Geometrical Optics)又叫射线光学, 是光学的重要组成部分,也是光学的基础。
- \* 它采用几何方法研究光在均匀介质中的传播及应用,不涉及光的本质问题。
- \* 其基础: λ(光波长) << a (物体尺度)

### §2.1 几何光学的基本定律(1.2)

#### 几个基本定律


- ·直线传播定律: 光在均匀介质中按直线传播。
- 光的独立传播定律:来自不同方向的光线在介质中相遇后,各保持原来的传播方向继续传播。
- · 光线可逆原理: 光线方向逆转时,它将逆着沿同一路径传播。
- · 光的反射(Reflection)和折射(Refraction)定律: 光在两种各向同性、均匀介质分界面上要发生反射(Reflection)和折射。即一部分光能量反射回原介质,另一部分光能量折射入另一介质。

# 反射定律与折射定律 The Law of Reflection And Refraction

- 1. 反射角等于入射角:  $\theta_1 = \theta_1$
- 2. (Snell定律):  $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$
- 3.反射光线和折射光线都在入射 面内,它们与入射光分别在法线 两侧。



Willebrord Snel van Royen (1580-1626)




### 2. 折射率

\* 从Snell定律知道:

$$\sin\theta_1/\sin\theta_2 = n_2/n_1$$

$$= n_{12} = 1/n_{21}$$



Snell's law : n1 sin01 = n2 sin02 or, equivalently,  $\sin\theta_1/\sin\theta_2 = v_1/v_2$ 

- \* 即入射角的正弦和折射角的正弦之比为一常数。  $n_{12}$   $(n_{21})$  称为介质2相对介质1(介质1相对介质2) 的折射率。
- \* 如果介质1为真空,此时n,记为n,称为(绝对)折 射率。
- \* 折射率n大的介质叫光密介质; 折射率n小的介质 叫光疏介质。当光线由光疏入光密时, $\theta_1 > \theta_2$ 。

# 课堂练习


- \* 教材P8 例题1, 例题2
- \* 教材P32 1-5

1-5. 证明: 光线相继经过几个平行分界面的多层介质时, 出射光线的方向只与两边的折射率有关, 与中间各层介质无关。

解:因为界面都是平行的, 所以前一次的折射角就是下一次 的入射角,于是有

> $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2,$  $n_2 \sin i_2 = n_3 \sin i_3,$

 $n_{N-1}\sin i_{N-1}=n_N\sin i_N.$ 于是  $n_1\sin i_1=n_N\sin i_N,$ 与中间各层介质无关。




### 3. 全反射

**Snell's law:**  $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ 

\* 当光线由光密进入光疏时,有n1 > n2,则 $\theta_0 > \theta_1$ 。当 $\theta_1$ 增加至某个值( $\theta_0$ )时,  $\theta_2$ 为90°。我们把 $\theta_0$ 成为临界角:


$$\theta_{\rm C} = \arcsin(n_2/n_1)$$

- \* 例如: (物质/ $n/\theta_{C}$ )
- 水/1.33/49度;
- \* 各种玻璃/ $1.5^2$ .  $0/42^3$ 0度;
- \* 金刚石Diamond/2.417/24度。



### 4. 全反射的应用1


- \* 全反射有比一般反射更优越的性能, 它几乎没有能量损失,因此用途广泛。
- ① 光纤
- \* 光纤通常用d = 5~60μm的透明丝作芯料,为光密介质;外有涂层,为光疏介质。只要满足光线在其中全反射,则可实现无损传输。



### 光纤的种类

光纤按折射率随径向分布特点,可分为均匀光纤和 非均匀光纤两种。其中非均匀光纤具有光程短,光 能损失小,光透过率高等优点。


#### Graded and step index fibers



Step index: the change in n is abrupt between cladding and core Graded index: n changes smoothly from  $n_c$  to  $n_f$ 

### 光纤的数值孔径NA

#### Fiber and *f*/#



Angle  $\theta_{max}$  defines the light gathering efficiency of the fiber, or numerical aperture NA:

$$NA = n_i \sin \theta_{\text{max}} = \sqrt{n_f^2 - n_c^2}$$


$$f / \# = \frac{1}{2(NA)}$$
Largest NA=1
Typical NA = 0.2 ... 1

And *f*/# is:


### 光纤的应用

#### \* 应用领域

- \* 光通信: 把大量光纤集成 束,并成规则排列即形成 传像束,它可把图像从一 端传递到另一端。目前生 产的传像束可在每平方厘 米中集5万像素。
- \* 光纤具有抗干扰性强,容量大,频带宽,保密性好, 量大,频带宽,保密性好, 省金属等优点而广泛用于 通讯、国防、医疗、自控 领域。




图细和缆信相的缆电通量



### 4. 全反射的应用2

#### ② 全反射棱镜


- \* 棱镜是常用光学元件之一, 它分为全反射棱镜和色散 棱镜。
- \* 全反射棱镜
  - \* 主要用于改变光传播方向 并使像上下左右转变。
  - \* 一般玻璃的折射率>1.5, 则入射角>42°即可。







# 全反射棱镜(一次反射)


a) 直角棱镜: 改变光路方向





b1) 道威 (**Dove**) 棱 镜: 倒像镜







#### 结论:

- 1. 可以改变 光的传播 方向
- 2. 像的坐标 系发生变 化,例 右手系 左手系


# 全反射棱镜(二次反射)

b2) 道威棱镜: 反方向





c) 普罗(Porro) 棱镜:原方向、左右、上 下倒像



#### 结论:

- 1. 可以改变或者不改变光的传播方向
- 2. 像的坐标系不发生变化

#### Homework week 2 (due-date, next Wednesday)

\* 1. 书P34 习题1-4, 1-13