Insper

Sistemas Hardware-Software

Aula 04 – Funções

Engenharia Fabio Lubacheski Maciel C. Vidal Igor Montagner Fábio Ayres


Registradores inteiros x86-64

64 bits	32 bits	16 bits	8 bits
%rax	%eax	%ax	%al
%rbx	%ebx	%bx	%bl
%rcx	%ecx	%CX	%cl
%rdx	%edx	%dx	%dl
%rdi	%edi	%di	%dil
%rsi	%esi	%si	%sil
%rsp	%esp	%sp	%spl
%rbp	%ebp	%bp	%bpl

64 bits	32 bits	16 bits	8 bits
%r8	%r8d	%r8w	%r8b
%r9	%r9d	% r9w	%r9b
%r10	%r10d	%r10w	%r10b
%r11	%r11d	%r11w	%r11b
%r12	%r12d	%r12w	%r12b
%r13	%r13d	%r13w	%r13b
%r14	%r14d	%r14w	%r14b
%r15	%r15d	%r15w	%r15b

Registradores inteiros x86-64

A ISA (Arquitetura) fornece um mecanismo para acessar as várias partes de um registrador, permitindo acessar os 8 bytes (%rax), 4 bytes mais baixos (%eax), 2 bytes mais baixos (%ax), byte mais baixo (%al) e segundo byte mais baixo (%ah)



O compilador pode escolher registradores de componentes dependendo do tipo

Movendo Dados

movq Source, Dest

Tipos de operandos:

- Imediato (Immediate): Constantes inteiras
 - Exemplo: \$0x400, \$-533
 - Não esqueça do prefixo '\$'
 - Codificado com 1, 2, ou 4 bytes
- Registrador: Um dos 16 registradores inteiros
 - Exemplo: %rax, %r13
- Memória: 8 bytes (por causa do sufixo 'q') consecutivos de memória, no endereço dado pelo registrador
 - Exemplo mais simples: (%rax)
 - Vários outros modos de endereçamento

Alguns modos simples de endereçamento

```
Normal (R) Mem[Reg[R]]
```

Registrador R especifica o endereço de memória

```
movq (%rcx),%rax
```

Deslocamento (Displacement) D(R) Mem[Reg[R]+D]

- Registrador R especifica inicio da região de memória
- Constante de deslocamento D especifica offset

```
movq 8(%rbp),%rdx
```

movq: Combinações de operandos

```
Source Dest Src, Dest
             C Analog
```

Não é permitido fazer transferência direta memória-memória com uma única instrução

Modo de endereçamento completo

Forma geral: **D(Rb, Ri, S)**Representa o valor Mem[Reg[Rb] + S*Reg[Ri] + D]

Ou seja:

- O registrador Rb tem o endereço base
 - Pode ser qualquer registrador inteiro
- O registrador Ri tem um inteiro que servirá de índice
 - Qualquer registrador inteiro menos %rsp
- A constante S serve de multiplicador do índice
 - Só pode ser 1, 2, 4 ou 8
- A constante D é o offset

lea

"Prima" da instrução **mov**

- Mas ao invés de pegar dados da memória, apenas calcula o endereço de memória desejado
 - Daí vem o nome: Load Effective Address

Funcionamento: **lea** *Mem*, *Dst*

- Mem: operando de endereçamento da forma D(Rb, Ri, S)
 - Exemplo: \$0x4(%rax, %rbx, 4)
- Dst: registrador destino
 - Exemplo: %rsi

Efeito final: calcula o endereço especificado pelo operando Mem, e armazena em Dst



lea versus mov

Exemplo:

Resulta em

$$R[\%rsi] = 4 + R[\%rax] + 8 \times R[\%rbx]$$

Compare com:

que resulta em

$$R[\%\text{rsi}] = M \left[4 + R[\%\text{rax}] + 8 \times R[\%\text{rbx}] \right]$$

(Ou seja, enquanto o **lea** só calcula o endereço, o **mov** vai lá buscar na memória)

Usos da instrução **lea**

```
lea: equivale em C a p = &v[i]
mov: equivale em C a p = v[i]
```

A instrução **lea** também é muito usada para fazer cálculos matemáticos simples, por exemplo:

```
long m12(long x) {
   return x*12;
}
```

```
leaq (%rdi,%rdi,2), %rax // t <- x + x*2 salq $2, %rax // return t << 2
```

Vantagem: lea é muito rápida, <u>faz contas com dois registradores e</u> armazena em um terceiro!

Operações aritméticas simples

Instruções de dois operandos:

```
Instrução Cálculo
addq S, D D = D + S
subq S, D D = D - S
imulq S, D D = D * S
salq S, D D = D \ll S # Tanto arit. como lógico, o mesmo
                       # que shlq
sarq S, D D = D \gg S # Aritmético: o sinal é mantido
shrq S, D D = D >> S # Lógico: o bit mais a esq é zerado
xorq S, D D = D ^{\wedge} S
and S, D D = D & S
orq S, D D = D \mid S
```

Para saber mais acesse:

https://www.felixcloutier.com/x86/

Operações aritméticas simples

Instrução determina signed vs unsigned

 mul reg — multiplicação sem sinal de reg por %RAX resultado armazenado em %RDX:%RAX

• **imul reg** — multiplicação com sinal de **reg** por %RAX resultado armazenado em %RDX:%RAX

Vale para divisão também!

Operações aritméticas simples

Instruções de um operando operandos:

```
Instrução Cálculo
incq D D = D + 1  # Incremento.
decq D D = D - 1  # Decremento.
negq D D = -D  # Negativo.
notq D D = \simD  # Operador "not" bit-a-bit.
```

Ver livro para mais instruções da bibligrafia básica para saber mais.
 Para referência completa:


```
https://software.intel.com/en-us/articles/intel-sdm
(somente 4684 páginas!)
Aqui tem um resumo que ajuda também:
```

https://web.stanford.edu/class/cs107/guide/x86-64.html

Tradução de função assembly => C

Para ajudar na tradução reversa de programas em Assembly para C. podemos usar a ferramenta **Compiler Explorer.**

Para acessar Compiler Explorer: https://godbolt.org/ e configure conforme abaixo:



Atividade prática

Funções: argumentos, retorno e chamada

- 1. Identificar os tipos de argumentos recebidos por uma função
- 2. Identificar o tipo do valor de retorno de uma função
- 3. Identificar quais argumentos são passados ao realizar a chamada de uma função.

Insper

www.insper.edu.br