
#### Министерство науки и высшего образования Российской Федерации



(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

# Лабораторная работа $\mathbb{N}_1$ (часть 2) по дисциплине «Операционные системы»

Тема Функции системного таймера и пересчёт динамических приоритетов

Студент Сапожков А. М.

Группа ИУ7-53Б

Преподаватель Рязанова Н. Ю.

## 1. Функции обработчика прерывания от системного таймера

#### 1.1. Windows

#### По тику:

- инкремент счётчика реального времени;
- декремент кванта текущего потока на величину, равную количеству тактов процессора, произошедших за тик (если количество затраченных потоком тактов процессора достигает выделенного ему кванта, запускается обработка истечения кванта);
- декремент счётчиков времени отложенных задач;
- инициализация отложенного вызова обработчика ловушки профилирования ядра, если активен механизм профилирования ядра (объект ставится в очередь  $\mathbf{DPC}^1$ : обработчик ловушки профилирования регистрирует адрес команды, выполнявшейся на момент прерывания).

#### По главному тику:

• инициализация диспетчера настройки баланса (сбрасывается объект «событие», на котором он ожидает).

#### По кванту:

• инициализация диспетчеризации потоков путем постановки соответствующего объекта в очередь **DPC**.

## 1.2. Unix/Linux

#### По тику:

- инкремент счётчиков реального времени и времени, прошедшего с момента включения системы;
- декремент кванта текущего потока;
- инкремент счётчика использования процессора активным процессом инкремент поля **c\_cpu** дескриптора активного процесса до максимального значения 127;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>DPC — Deferred Procedure Call (отложенный вызов процедуры)

• декремент счетчиков времени до отправки на выполнение отложенного вызова (если счетчик достиг нуля, то выставляется флаг для обработчика отложенных вызовов).

#### По главному тику:

- инициализация отложенных вызовов функций, относящихся к работе планировщика, таких как пересчет приоритетов;
- пробуждение системных процессов, таких как **swapper** (когда необходимо загрузить в память выгруженные процессы, если есть место) и **pagedaemon** (когда необходимо выделить физическую память) (пробуждение регистрация отложенного вызова процедуры **wakeup**, которая перемещает дескрипторы процессов из списка «спящих» в очередь готовых к выполнению);
- декремент счётчиков времени, оставшегося до посылки одного из следующих сигналов:

**SIGALRM** — сигнал, посылаемый процессу по истечении времени, предварительно заданного функцией **alarm()**;

**SIGPROF** — сигнал, посылаемый процессу по истечении времени, заданного в таймере профилирования;

**SIGVTALRM** — сигнал, посылаемый процессу по истечении времени, заданного в «виртуальном» таймере.

#### По кванту:

• посылка сигнала **SIGXCPU** активному процессу, если тот превысил выделенный ему квант процессорного времени.

## 2. Пересчёт динамических приоритетов

В ОС семейства Unix и в ОС семейства Windows пересчитываться могут только приоритеты пользовательских процессов.

#### 2.1. Windows

В ОС семейства Windows процессу при создании назначается базовый приоритет. Относительно базового приоритета процесса потоку назначается относительный приоритет. Планирование осуществляется на основе приоритетов потоков, готовых к выполнению. Поток с более низким приоритетом вытесняется потоком с более высоким приоритетом,в тот момент когда этот поток

становится готовым к выполнению. По истечению кванта времени текущего потока, ресурс передается самому приоритетному потоку в очереди готовых к выполнению.

Каждый поток имеет динамический приоритет. Это приоритет, который планировщик использует для определения того, какой поток следует выполнить. Изначально динамический приоритет потока совпадает с базовым приоритетом процесса.

В ОС семейства Windows используется 32 уровня приоритета:

- от 0 до 15 изменяющиеся уровни (уровень 0 зарезервирован для потока обнуления страниц);
- от 16 до 31 уровни реального времени.

Система может повысить и понизить динамический приоритет, чтобы обеспечить скорость реагирования и отсутствие нехватки потоков на время процессора. Система не повышает приоритет потоков с базовым уровнем приоритета от 16 до 31. Только потоки с базовым приоритетом от 0 до 15 получают динамический приоритет.

Уровни приоритета потоков назначаются с двух позиций: Windows API и ядра операционной системы. Windows API сортирует процессы по классам приоритета, которые были назначены при их создании:

- реального времени (real-time, 4);
- высокий (high, 3);
- выше обычного (above normal, 6);
- обычный (normal, 2);
- ниже обычного (below normal, 5);
- простой (idle, 1).

Функция **SetPriorityClass** позволяет изменять класс приоритета процесса до одного из этих уровней.

Затем назначается относительный приоритет потоков в рамках процессов:

- критичный по времени (time critical, 15);
- $\bullet$  наивысший (highest, 2);
- выше обычного (above normal, 1);
- обычный (normal, 0);

- ниже обычного (below normal, -1);
- низший (lowest, -2);
- простой (idle, -15).

Исходный базовый приоритет потока наследуется от базового приоритета процесса. Процесс по умолчанию наследует свой базовый приоритет у того процесса, который его создал.

Таким образом, в Windows API каждый поток имеет базовый приоритет, являющийся функцией класса приоритета процесса и его относительного приоритета процесса. В ядре класс приоритета процесса преобразуется в базовый приоритет. В таблице 1 приведено соответствие между приоритетами Windows API и ядра системы приоритета.

Таблица 1. Соответствие между приоритетами Windows API и ядра Windows

	real-	high	above	normal	below	idle
	$_{ m time}$		normal		normal	
time critical	31	15	15	15	15	15
highest	26	15	12	10	8	6
above normal	25	14	11	9	7	5
normal	24	13	10	8	6	4
below normal	23	12	9	7	5	3
lowest	22	11	8	6	4	2
idle	16	1	1	1	1	1

В Windows также включен диспетчер настройки баланса, который сканирует очередь готовых процессов 1 раз в секунду. Если он обнаруживает потоки, ожидающие выполнения более 4 секунд, диспетчер настройки баланса повышает их приоритет до 15. Когда истекает квант, приоритет потока снижается до базового приоритета. Если поток не был завершен за квант времени или был вытеснен потоком с более высоким приоритетом, то после снижения приоритета поток возвращается в очередь готовых потоков.

Текущий приоритет потока в динамическом диапазоне (от 1 до 15) может быть изменён планировщиком вследствие следующих причин:

- повышение приоритета после завершения операций ввода-вывода;
- повышение приоритета владельца блокировки;

- повышение приоритета вследствие ввода из пользовательского интерфейса;
- повышение приоритета вследствие длительного ожидания ресурса исполняющей системы;
- повышение приоритета вследствие ожидания объекта ядра;
- повышение приоритета в случае, когда готовый к выполнению поток не был запущен в течение длительного времени;
- повышение приоритета проигрывания мультимедиа службой планировщика **MMCSS**.

Текущий приоритет потока в динамическом диапазоне может быть понижен до базового путем вычитания всех его повышений. В таблице 2 приведены рекомендуемые значения повышения приоритета для устройств вводавывода.

Таблица 2. Рекомендуемые значения повышения приоритета.

Устройство	Повышение приоритета
Жесткий диск, привод компакт-дисков, па-	1
раллельный порт, видеоустройство	
Сеть, почтовый слот, именованный канал, по-	2
следовательный порт	
Клавиатура, мышь	6
Звуковая плата	8

Потоки, на которых выполняются различные мультимедийные приложения, должны выполняться с минимальными задержками. В Windows эта задача решается путем повышения приоритетов таких потоков драйвером MMCSS — MultiMedia Class Scheduler Service. Приложения, которые реализуют воспроизведение мультимедиа, указывают драйверу MMCSS задачу из списка:

- аудио;
- игры;
- распределение;
- захват;

- воспроизведение;
- задачи администратора многоэкранного режима.

Одно из наиболее важных свойств для планирования потоков — категория планирования — первичный фактор определяющий приоритет потоков, зарегистрированных в **MMCSS**. Различные категории планирования представленны в таблице 3.

Таблица 3. Категории планирования.

Категория	Приоритет	Описание	
High (Высокая)	23-26	Потоки профессионального аудио	
		(Pro Audio), запущенные с приори-	
		тетом выше, чем у других потоков	
		на системе, за исключением критиче-	
		ских системных потоков	
Medium (Средняя)	16-22	Потоки, являющиеся частью при-	
		ложений первого плана, например	
		Windows Media Player	
Low (Низкая)	8-15	Все остальные потоки, не являющие-	
		ся частью предыдущих категорий	
Exhausted (Исчер-	1-7	Потоки, исчерпавшие свою долю	
павших потоков)		времени центрального процессора,	
		выполнение которых продолжиться,	
		только если не будут готовы к выпол-	
		нению другие потоки с более высоким	
		уровнем приоритета	

Функции драйвера MMCSS временно повышают приоритет потоков, зарегистрированных с MMCSS до уровня, который соответствует категории планирования. Потом их приоритет снижается до уровня, соответствующего категории планирования Exhausted, для того, чтобы другие потоки тоже могли получить ресурс.

### 2.1.1. Уровни запросов программных прерываний (IRQL)

Хотя контроллеры прерываний устанавливают приоритетность прерываний, Windows устанавливает свою собственную схему приоритетности прерываний, известную как уровни запросов прерываний (IRQL). В ядре IRQL-уровни представлены в виде номеров от 0 до 31 на системах х86 и в виде номеров

от 0 до 15 на системах x64 и IA64, где более высоким номерам соответствуют прерывания с более высоким приоритетом. Хотя ядро определяет для программных прерываний стандартный набор IRQL-уровней, HAL отображает номера аппаратных прерываний на IRQL-уровни. На рисунке 1 показаны IRQL-уровни для архитектуры x86, а на рисунке 2 показаны IRQL-уровни для архитектур x64 и IA64.




Рис. 1. Уровни запросов прерываний (IRQL) для архитектуры х86

15	High/Profile	High/Profile/Power
		_
14	Interprocessor interrupt/Power	Interprocessor interrupt
13	Clock	Clock
12	Synch	Synch
11	Device n	Device n
		:
4	i	Device 1
3	Device 1	Corrected Machine Check
2	Dispatch/DPC	Dispatch/DPC & Synch
1	APC	APC
0	Passive/Low	Passive/Low

Рис. 2. Уровни запросов прерываний (IRQL) для архитектур x64 и IA64

Прерывания обслуживаются в порядке их приоритета, и прерывания с более высоким уровнем приоритета получают преимущество в обслуживании.

При возникновении прерывания с высоким уровнем процессор сохраняет состояние прерванного потока и запускает связанный с прерыванием диспетчер системных прерываний. Тот, в свою очередь, поднимает IRQL и вызывает процедуру обработки прерывания. После выполнения этой процедуры диспетчер прерываний понижает IRQL-уровень процессора до значения, на котором он был до возникновения прерывания, а затем загружает сохраненное состояние машины. Прерванный поток продолжает выполнение с того места, в котором оно было прервано. Когда ядро понижает IRQL, могут реализоваться те прерывания с более низким уровнем приоритета, которые были замаскированы. Если так и происходит, ядро повторяет процесс для обработки новых прерываний.

Уровни приоритетов IRQL имеют совершенно другое значение, чем приоритеты, используемые при планировании потоков. Приоритет планирования является атрибутом потока, а IRQL является атрибутом источника прерывания, такого как клавиатура или мышь. Кроме того, у каждого процессора есть установка IRQL, которая меняется при выполнении кода операционной системы.

Установка IRQL каждого процессора определяет, какие прерывания данный процессор может получать. IRQL-уровни также используются для синхронизации доступа к структуре данных режима ядра. Как только запускается поток режима ядра, он повышает или понижает IRQL процессора либо напрямую, путем вызова функций KeRaiseIrql и KeLowerIrql, либо, что случается чаще, опосредованно, через вызовы функций, которые запрашивают объекты ядра, используемые для синхронизации. Как показано на рисунке 3, прерывания, поступающие от источника с IRQL, превышающим текущий уровень, прерывают работу процессора, а прерывания, поступающие от источников с IRQL-уровнями равными или ниже текущего уровня, маскируются до тех пор, пока выполняющийся поток не понизит IRQL.




Рис. 3. Маскирование прерываний

## 2.2. Unix/Linux

В современном Unix ядро является вытесняющим — процесс в режиме ядра может быть вытеснен более приоритетным процессом, так же находящимся в режиме ядра. Это было сделано для того, чтобы система могла обслуживать процессы реального времени, такие как воспроизведение видео или аудио.

Согласно приоритетам процессов и принципу вытесняющего циклического планирования формируется очередь готовых к выполнению потоков. В первую очередь выполняются процессы с большим приоритетом. Процессы с одинаковыми приоритетами выполняются в течении кванта времени — циклически, друг за другом. В случае, если поток, имеющий более высокий приоритет поступает в очередь готовых к выполнению процессов, планировщик вытесняет текущий процесс и предоставляет ресурс более приоритетному процессу.

Приоритет — это целое число, находящееся в диапазоне от 0 до 127. Чем меньше значение, тем выше приоритет процесса. Приоритеты ядра варьируются от 0 до 49, а приоритеты прикладных задач от 50 до 127. Приоритеты ядра являются статическими величинами, а приоритеты прикладных задач могут изменяться во времени в зависимости от двух факторов: фактора «любезности» и фактора утилизации.

Фактор «любезности» — это целое число в диапазоне от 0 до 39 (по умол-

чанию 20). Чем меньше значение фактора «любезности» процесса, тем выше приоритет процесса. Фактор «любезности» процесса может быть изменен с помощью системного вызова **nice**, но только суперпользователем. Фоновым процессам задаются более высокие значения фактора «любезности».

Фактор утилизации определяется последней измеренной величиной использования процессора. Этот фактор позволяет системе динамически изменять приоритет процесса.

Дескриптор процесса **proc** содержит следующие поля, которые относятся к приоритету процесса:

- **p pri** текущий приоритет планирования;
- **p usrpri** приоритет процесса в режиме задачи;
- **p\_cpu** результат последнего измерения степени загруженности процессора (процессом);
- р nice фактор любезности, устанавливаемый пользователем.

Когда процесс находится в режиме задачи, значения **p\_pri** и **p\_usrpri** равны. Значение текущего приоритета **p\_pri** может быть повышено планировщиком для выполнения процесса в режиме ядра, а **p\_usrpri** будет использоваться для хранения приоритета который будет назначение когда процесс вернется в режим задачи.

Ядро системы связывает приоритет сна с событием или ожидаемым ресурсом, из-за которого процесс может блокироваться. В тот момент когда процесс просыпается, после того как был блокирован в системном вызове, ядро устанавливается приоритет сна в поле **p\_pri** — это значение приоритета в диапазоне от 0 до 49, зависящее от события или ресурса по которому произошла блокировка. В таблице 4 приведены значения приоритетов сна для систем **4.3BSD**.

Таблица 4: Приоритеты сна в ОС 4.3 BSD

Событие	Приоритет	Приоритет
	4.3BSD UNIX	SCO UNIX
Ожидание загрузки в память сегмен-	0	95
та/страницы		
Ожидание индексного дескриптора	10	88
Ожидание ввода-вывода	20	81
Ожидание буфера	30	80
Ожидание терминального ввода		75

Ожидание терминального вывода		74
Ожидание завершения выполнения		73
Ожидание события — низкоприори-	40	66
тетное состояние сна		

При создании процесса после **p\_cpu** инициализируется нулём. На каждом тике обработчик таймера увеличивает это поле для текущего процесса на единицу, до максимального значения, которое равно 127. Каждую секунду обработчик прерывания инициализирует отложенный вызов процедуры **schedcpy()**, которая уменьшает значение **p\_cpu** каждого процесса исходя из фактора «полураспада». В системе **4.3BSD** фактор полураспада рассчитывается по формуле (1):

$$decay = \frac{2 \cdot load\_average}{2 \cdot load\_average + 1} \tag{1}$$

где **load\_average** — среднее количество процессов, находящихся в состоянии готовности к выполнению (за последнюю секунду).

Приоритеты для режима задачи всех процессов в процедуре **schedcpy()** пересчитываются по формуле (2):

$$p\_usrpri = PUSER + \frac{p\_cpu}{4} + 2 \cdot p\_nice$$
 (2)

где **PUSER** — базовый приоритет в режиме задачи, равный 50.

Если процесс в последний раз использовал большое количество процессорного времени, его **p\_cpu** будет увеличен. Это приведёт к росту значения **p\_usrpri** и понижению приоритета. Чем дольше процесс находится в очереди на исполнение, тем больше фактор полураспада уменьшает его **p\_cpu**, что приводит к повышению его приоритета. Данная схема предотвращает бесконечное откладывание низкоприоритетных процессов. Применение такой схемы более предпочтительно для процессов, которые осуществляют много операций ввода-вывода, и менее предпочтительно для процессов, производящих много вычислений.

## Заключение

Обработчики прерывания от системного таймера в защищенном режиме в системах Unix и Windows выполняют одинаковые действия:

• выполняют декремент счетчиков времени: таймеров, счетчиков времени отложенных действий, будильников реального времени;

- выполняют декремент кванта текущего процесса в Linux и декремент текущего потока в Windows;
- инициализируют отложенные действия, относящиеся к работе планировщика, такие как пересчёт приоритетов.

Обе системы являются системами разделения времени с динамическими приоритетами и вытеснением процессов. Такой подход позволяет поддерживать процессы реального времени, такие как воспроизведение аудио и видео. Пересчёт динамических приоритетов пользовательских процессов выполняется для того, чтобы не допустить их бесконечного откладывания.