## RMAD для SGD без момента

## Выполнил: Плетнев Никита

Выпишем алгоритм SGD без момента (эквивалентен SGD с моментом, равным 0).

- 1. Вход: начальное значение параметров  $\mathbf{w}_0$ , скорости обучения  $\alpha$  (возможно, разные для каждого шага), функция потерь  $L(\mathbf{w}, \theta, t)$ .
- 2. Инициализировать  $\mathbf{v}_1 = 0$ ;
- 3. На каждом шаге при t = 1..T:
  - (a) Вычислить градиент  $g_t \sim \nabla_{\mathbf{w}} L(\mathbf{w}_t, \theta, t)$ ;
  - (b) Вычислить скорость  $\mathbf{v}_t = -g_t$
  - (c) Обновить параметры  $\mathbf{w}_{t+1} = \mathbf{w}_t + \alpha_t \mathbf{v}_t$ ;
- 4. Выход: обученные параметры  $\mathbf{w}_T$ .

Перепишем этот алгоритм с применением обратного дифференцирования.

- 1. Вход: начальное значение параметров  $\mathbf{w}_T$ , скорости  $\mathbf{v}_T$ , скорость обучения  $\alpha$ , функции потерь  $L(\mathbf{w}, \theta, t)$  и  $f(\mathbf{w})$ .
- 2. Инициализировать  $d\mathbf{v} = 0$ ,  $d\theta = 0$ ,  $d\alpha = 0$ ;
- 3. Инициализировать  $d\mathbf{w} = \nabla_{\mathbf{w}} f(\mathbf{w}_T)$
- 4. На каждом шаге при t = T..1:
  - (a)  $d\alpha_t = d\mathbf{w}^T \mathbf{v}_t$ ;
  - (b)  $\mathbf{w}_{t-1} = \mathbf{w}_t \alpha_t \mathbf{v}_t$ ;
  - (c)  $g_{t-1} \sim \nabla_{\mathbf{w}} L(\mathbf{w}_{t-1}, \theta, t-1)$
  - (d)  $v_{t-1} = -g_{t-1}$
  - (e)  $d\mathbf{v} = \alpha_t d\mathbf{w}$
  - (f)  $d\mathbf{w} = d\mathbf{w} d\mathbf{v}\nabla_{\mathbf{w}}\nabla_{\mathbf{w}}L(\mathbf{w}_t, \theta, t)$
  - (g)  $d\theta = d\theta d\mathbf{v}\nabla_{\theta}\nabla_{\mathbf{w}}L(\mathbf{w}_t, \theta, t)$
- 5. Выход: градиент  $f(\mathbf{w}_t$  по отношению к  $\mathbf{w}_1$ ,  $\mathbf{v}_1$ ,  $\alpha$  и  $\theta$ .

Использование обратного дифференцирования позволяет производить вычисления со сложностью O(T). Взяв в качестве  $\theta$  вектор гиперпараметров  $\mathbf{h}$ , получаем требуемый алгоритм RMAD.