# Compte rendu d'activité : TP 5 routeurs/RIP HAMAM Mohamed-El-Eddy

# Objectifs:

On place 5 routeurs représentant 2 chemins possibles pour les paquets entre le réseau relié au routeur 1 & le routeur 5.

- 1) On cherche alors a mettre en place le protocole RIP sur ces routeurs afin de voir si les paquets emprunteront le chemin le plus rapide ou non.
- 2) On cherche aussi a connecté les réseau au NAT grace au 6<sup>e</sup> routeur.

# Schéma de départ :





Table d'adressage:

Interface	IP	Réseau	Masque
PC0	172.16.0.1	172.16.0.0/24	255.255.255.0
R1: gig 1/0	172.16.0.254	172.16.0.0	255.255.255.0
R1: gig 1/0	192.168.0.1	192.168.0.0/30	255.255.255.252
R1 : gig 2/0	192.168.0.9	192.168.0.8/30	255.255.255.252
R2: gig 0/0	192.168.0.13	192.168.0.12/30	255.255.255.252
R2 : gig 2/0	192.168.0.10	192.168.0.10/30	255.255.255.252
R3: gig 0/0	192.168.0.14	192.168.0.12/30	255.255.255.252
R3 : gig 1/0	192.168.0.18	192.168.0.16/30	255.255.255.252
R4: gig 1/0	192.168.0.2	192.168.0.0/30	255.255.255.252
R4: gig 0/0	192.168.0.5	192.168.0.4/30	255.255.255.252
R5: gig 0/0	192.168.0.6	192.168.0.4/30	255.255.255.252
R5: gig 1/0	192.168.0.17	192.168.0.16/30	255.255.255.252
R5: gig 2/0	10.0.0.254	10.0.0.0/24	255.255.255.0
PC1	10.0.0.1	10.0.0.0/24	255.255.255.0

# Étape 1 : Attribuer les IP

1)Connecte routeur à un réseau switch en 172.16.0.0/24:

Router(config)#int gig 0/0 Router(config-if)#ip address 172.16.0.254 255.255.255.0 Router(config-if)#no shut



# Puis on config le ou les pc:

ODHCP	Static
IPv4 Address	172.16.0.1
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	172.16.0.254


### 2) On connecte R1 & R4:

#### R1:

Router(config)#int gig 1/0 Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255 Router(config-if)#no shut

## R4:

Router(config)#int gig 1/0
Router(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.252
Router(config-if)#no shut




## 3)On connecte R4 & R5:

#### R4:

Router(config)#int gig 0/0 Router(config-if)#ip address 192.168.0.5 255.255.255 Router(config-if)#no shut

## R5:


Router(config)#int gig 0/0 Router(config-if)#ip address 192.168.0.6 255.255.255 Router(config-if)#no shut



# 4) On connecte R1 & R2:

#### R1:

Router(config)#int gig 2/0 Router(config-if)#ip address 192.168.0.9 255.255.255 Router(config-if)#no shut



### R2:

Router(config)#int gig 2/0

Router(config-if)#ip address 192.168.0.10 255.255.252

Router(config-if)#no shut

# 5) On connecte R2 & R3:

#### R2:

Router(config)#int gig 0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.0.13 255.255.255.252


Router(config-if)#no shut

### R3:

Router(config)#int gig 0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.0.14 255.255.255.252

Router(config-if)#no shut



## R3:

Router(config)#int gig 1/0

Router(config-if)#ip address 192.168.0.18 255.255.255.252


Router(config-if)#no shut

### R5:

Router(config)#int gig 1/0

Router(config-if)#ip address 192.168.0.17 255.255.255.252

Router(config-if)#no shut




outer-PT-Empty Router3

## 7) On connecte R5 avec Réseau switch


Router(config)#int gig 2/0


Router(config-if)#ip address 10.0.0.254 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut



#### Puis le PC:





# Étape 2 : Permettre de faire communiquer les interfaces

Tout d'abord, un exemple de création et de suppression de route dans le cli du R1 :

Router>en
Router#conf t
Router(config)#ip route 192.168.0.4 255.255.255.252 192.168.0.2
Router(config)#exit

## On observe la route et on la supprime :

Router#show ip route 172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 172.16.0.0 is directly connected, GigabitEthernet0/0 192.168.0.0/30 is subnetted, 3 subnets C 192.168.0.0 is directly connected, GigabitEthernet1/0 S 192.168.0.4 [1/0] via 192.168.0.2 C 192.168.0.8 is directly connected, GigabitEthernet2/0

## Router#conf t

Router(config)#no ip route 192.168.0.4 255.255.255.252 192.168.0.2

On créer toutes les routes nécessaires avec les memes commandes que ci-dessus :

Étape 3 : Mettre en place le protocole RIP Au préalable on peut créer la commande : Route ? Dans conf t. On va demander aux routeurs les réseaux qu'ils connaissent.

# A partir du routeur 1 :

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#router rip

Router(config-router)#version 2

Router(config-router)#network 172.16.0.0

Router(config-router)#network 192.168.0.0

Router(config-router)#network 192.168.0.8

On précise que le réseau de gauche est relié à un switch et pas à un routeurs. On précise que c'est du classless et pas du classfull.

Router(config-router)#passive-interface gig 0/0 Router(config-router)#no auto-summary

#### Routeur 2:

Router>en

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#router rip

Router(config-router)#version 2

Router(config-router)#network 192.168.0.8

Router(config-router)#network 192.168.0.12

Router(config-router)#no auto-summary

#### Routeur 3:

Router(config)#router rip

Router(config-router)#version 2

Router(config-router)#network 192.168.0.12

Router(config-router)#network 192.168.0.16

Router(config-router)#no auto-summary

#### Routeur 3:

Router(config)#router rip

Router(config-router)#version 2

Router(config-router)#network 192.168.0.0

Router(config-router)#network 192.168.0.4

Router(config-router)#no auto-summary

#### Routeur 5:

Router(config)#router rip

Router(config-router)#version 2

Router(config-router)#network 192.168.0.16

Router(config-router)#network 192.168.0.4

Router(config-router)#network 10.0.0.0

Router(config-router)#passive-interface gig 2/0

Router(config-router)#no auto-summary

Show ip protocols : commande importante pour vérifier si le protocole est fonctionnel.

### créer une clé et sécurisé les echanges :

Router(config)#kev chain RIP-SECURE

Router(config-keychain)#key 1

Router(config-keychain-key)#key string cisco

Router(config-keychain-key)#exit

Router(config-if)# int gig 1/0

Router(config-if)# ip rip authentification mode md5

Router(config-if)# ip rip authentification mode md5


## Etape 4 : Créer un réseau NAT

Pour cela on ajoute un routeur relié au R3 dans un réseau en 109.205.0.0. On ajoute aussi un serveur dans ce réseau qui servira de DNS.

1) On le renomme FAI (Fournisseur d'Accès à Internet) Router(config)#hostname FAI

## 2) On interconnecte les deux routeurs

FAI(config)#int gig 0/0 FAI(config-if)#ip address 109.205.0.2 255.255.252 FAI(config-if)#no shut



#### R3:

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 109.205.0.2 : route statique par défaut vers le routeur FAI

## 3) Créer un DNS:

On attribue une adresse au serveur :

ODHCP	Static
IPv4 Address	8.8.8.8
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	8.8.8.254
DNS Server	8.8.8.8

### Et on créer un DNS:

DNS Se	rvice	On	Off			
Resource Records						
Name	e www.google.com		Type A Record ~			
Address 8.8.8.8						
	Add	Save	Remove			
No.	Name	Туре	Detail			
0	www.google.com	A Record	8.8.8.8			

4)Permettre à tous les réseaux d'accéder au NAT Dans le routeur 3 on relie les autres routeurs au nat :

Router(config)#int gig 1/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#int gig 0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#int gig 2/0
Router(config-if)#ip nat outside

On déclare les interfaces vers le in et vers le out.

On va filtrer les réseaux qui peuvent accéder.

Router(config)#access-list permit 172.16.0.0 0.0.0.255 Router(config)#access-list 1 permit 10.0.0.0 0.0.0.255

Commande pour que les réseaux puisse passé par cette route, après on a l'étoile sur le S :


Router(config)#router rip Router(config-router)#version 2 Router(config-router)#redistribute static s\* 0.0.0.0/0 [1/0] via 109.205.0.2

Sur les pc on défini le dns et on ping pour tester l'adresse.

# Étape 5:

Tester les ping:

Ping depuis PC0 vers le PC1 et inverse :





C:\>ping 172.16.0.1

Pinging 172.16.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.0.1: bytes=32 time<lms TTL=125

Tracert depuis PC0 vers PC1 puis inverse:





On remarque que les paquets sont passés par le chemin le plus court.

On teste le DNS, via le PC0 puis PC1 :





Le DNS est fonctionnel, le RIP aussi et les PC peuvent communiquer entre eux. Les objectifs on été atteint.