2013/10/03 17:19 1/4 Continuité de service Heartbeat

Continuité de service Heartbeat

Dans ce tuto, 2 serveurs sont utilisés. Ils s'appellent debian (192.168.1.37, le master) et ubuntu (192.168.1.38, le slave).

Préparation des serveurs

Installation de heartbeat

aptitude install heartbeat

Custom du kernel

Nous allons modifier la gestion des fichiers "core". Heartbeat recommande de modifier la configuration par défaut en ajoutant la ligne suivante dans /etc/sysctl.conf :

```
echo "kernel/core_uses_pid=1" >> /ect/sysctl.conf
```

Il faut ensuite appliquer cette configuration:

```
/etc/init.d/procps.sh restart
```

• Synchronisation NTP entre les serveurs

Les serveurs en HA doivent être synchroniser sur un même serveur NTP.

Sur chaque serveur, on installe ntpdate et on synchronise :

```
aptitude install ntpdate
ntpdate 0.fr.pool.ntp.org
```

Configuration des fichiers hosts

Afin de s'assurer que tous les serveurs se connaissent bien, on édite le fichier /etc/hosts de chaque serveur HA en plaçant la liste des IPs/hostname de chacun :

```
vi /etc/hosts
...
192.168.1.37    debian
192.168.1.38    ubuntu
...
```

Configuration de Heartbeat

Toute la configuration de Heartbeat tient en 3 fichiers distincts qui sont dans /etc/ha.d/ : ha.cf, haresources et authkeys

Ces 3 fichiers doivent être totalement identiques entre les serveurs !

Récupération des fichiers

Un exemple de chaque fichier se trouve dans /usr/share/doc/heartbeat/.

Il faut les récupérer et les placer dans /etc/ha.d/

Configuration de ha.cf

Un exemple de contenu pour ha.cf peut être :

```
# Pour logguer les messages de debug
debugfile /var/log/ha-debug
# Pour les autres messages
logfile /var/log/ha-log
logfacility local0
# Délai entre deux battements (en secondes). 1500ms pour mettre en
milli-secondes.
keepalive 2
# Temps avant de considérer un noeud comme mort
deadtime 30
# Délai avant d'envoyer un avertissement pour les pouls en retard
warntime 6
# Valeur pour le démarrage (utile lorsque le réseau est long à démarrer au
boot)
initdead 60
# port à utiliser pour la prise de pouls
# Ouvrir ce port pour les machines dans heartbeat
udpport 694
# Machine dont on souhaite prendre le poul
#ucast eth0 192.168.1.2 # sur la machine maitre
```

http://wikiadmin.intuitiv.fr/ Printed on 2013/10/03 17:19

```
2013/10/03 17:19
ucast eth0 192.168.1.37 #
                                                                     Continuité de service Heartbeat
# Désactivation de la reprise de ressource après erreur
auto failback off
# Noms des machines présentes dans le cluster
# uname -n
# définis dans le fichier /etc/hosts
```

Configuration de authkeys

node debian node ubuntu

Dans ce fichier, on place tout simplement une passphrase de notre choix. dans l'exemple, la passphrase est: Make me dream!

```
auth 1
1 sha1 Make me dream !
```

Configuration de haresources

Dans ce fichier, on définit qui doit être le serveur Master (ici = debian), quelle adresse IP virtuelle on souhaite créée (ici = 192.168.1.200/24 sur eth0) et optionnellement quels services on souhaite suivre (ici = aucun):

```
debian IPaddr::192.168.1.200/24/eth0
```

Nous avons choisi ici de nous placer sur l'interface eth0 (la seule interface active sur les serveurs).

cela a pour conséquence de créer une IP virtuelle 192.168.1.200 sur une interface virtuelle qui apparait dans un ifconfig sous le nom : eth0:0

Commandes utiles

- Pour vérifier que heartbeat est lancé : /etc/init.d/heartbeat status
- et qu'il est bien actif : cl_status hbstatus
- Pour voir la liste des noeuds : cl status listnodes
- Etat d'un noeud : cl_status nodestatus "hostname d'une machine"

http://wikiadmin.intuitiv.fr/ - Wikiadmin - Intuitiv Technology

Permanent link:

http://wikiadmin.intuitiv.fr/systeme/ha

Last update: 2013/10/03 17:09

