

#### Università degli Studi dell'Insubria Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate

# Programmazione Concorrente e Distribuita Progettazione di programmi concorrenti

Luigi Lavazza

Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate luigi.lavazza@uninsubria.it



### Progettazione di programmi concorrenti

- Viene proposta una semplice metodologia di progettazione per applicazioni concorrenti e distribuite
- Useremo la metodologia per progettare e realizzare una soluzione al classico problema dei produttori e consumatore ... e per altri esempi



# Perché ci serve una metodologia di progettazione?

- Perché i problemi concorrenti e distribuiti sono complessi da capire e da gestire.
- Ci serve una guida che proponga un approccio sistematico al problema.



# In cosa consiste la metodologia di progettazione?

- Riguarda la creazione di collezioni di oggetti che si coordinano tra loro per risolvere un problema.
- Il problema viene scomposto in due tipi di oggetti: attivi e passivi.
- Gli oggetti attivi implementano il codice sequenziale che viene eseguito da ogni thread.
- Gli oggetti passivi
  - Reagiscono alle richieste degli oggetti attivi,
  - Contengono elementi di controllo degli oggetti attivi (semafori, metodi synchronized, ecc.)
    - Per essere thread-safe, coordinare e sincronizzare thread, ecc.



### Il metodo passo-passo

- 1. Scrivere una breve descrizione del problema da risolvere.
  - Tipicamente testuale
- 2. Descrivere il sistema con UML
- 3. Implementare gli oggetti attivi come thread Java.
- 4. Implementare gli oggetti passivi come monitor.
- 5. Scrivere un oggetto di controllo che crea le istanze di tutti gli oggetti.



### 1. Specifiche testuali del problema

- Esempio: il problema Produttore-Consumatore
  - Un produttore di dati memorizza i dati prodotti in un buffer di capienza limitata.
  - Il produttore crea dati consistenti in numeri interi e li memorizza nel buffer.
  - Il consumatore preleva da buffer i numeri interi e li visualizza sul dispositivo di output.
    - Quando un dato viene prelevato dal consumatore viene cancellato dal buffer e si crea un posto vuoto per un ulteriore dato
  - Produttore e consumatore operano senza soluzione di continuità
  - Il buffer ha la capacità di memorizzare N elementi



### 1. Specifiche testuali del problema

- Esempio: il problema Produttore-Consumatore
  - Se il produttore produce un dato e il buffer è pieno, non potrà depositarlo immediatamente, ma dovrà aspettare che nel buffer ci sia almeno uno spazio libero.
    - Ovviamente lo spazio libero si crea solo se il consumatore consuma un dato.
  - Se il consumatore è pronto a recuperare un dato ma il buffer è vuoto, deve aspettare che nel buffer ci sia almeno un dato.
    - Ovviamente nel buffer compare un dato solo se il produttore ve lo deposita.



### 2. Modelliamo le specifiche

- Le descrizioni testuali sono passibili di essere male interpretate.
- Creiamo dei modelli
  - Più precisi
  - Più facili da leggere e da comprendere
  - Più facili da analizzare (vogliamo che le specifiche siano complete, consistenti, non ridondanti, ecc.)
- Usiamo UML



### Il modello strutturale

- Rappresentiamo gli elementi che compongono il problema e che ne sono protagonisti.
- Usiamo il class diagram di UML
  - i sostantivi nella descrizione del problema rappresentano gli elementi del problema e il loro contenuto informativo (classi e attributi)
  - i verbi rappresentano le azioni e/o metodi
- NB: si potrebbe usare anche un component diagram




#### Analisi del testo

- Un produttore di dati memorizza i dati prodotti in un buffer di capienza limitata.
- Il produttore crea dati consistenti in numeri interi e li memorizza nel buffer.
- Il consumatore preleva da buffer i numeri interi e li visualizza sul dispositivo di output.
  - Quando un dato viene prelevato dal consumatore viene cancellato dal buffer e si crea un posto vuoto per un ulteriore dato
- Produttore e consumatore operano senza soluzione di continuità
- Il buffer ha la capacità di memorizzare N elementi



### Class diagram






### Comportamento degli elementi

- Oggetti passivi
  - Modellabili adeguatamente con un diagramma di stato
- Oggetti attivi
  - Modellabili adeguatamente con un sequence diagram




### Sequence diagram






## State diagram del buffer (avente capienza > 1)





### State diagram del Buffer thread-aware





# 3. Implementare gli oggetti attivi come thread Java

Nel nostro caso, abbiamo due oggetti attivi: produttore e consumatore.


SharedBuffer: Buffer : Producer Produttore: loop 1: ProduceNewItem() 2:v 3: addItem(v): void while(true) { v=newItem();

sharedBuffer.addItem(v);



# 3. Implementare gli oggetti attivi come thread Java

Nel nostro caso, abbiamo due oggetti attivi: produttore e consumatore.





Consumatore:

```
while(true) {
    v=sharedBuffer.getItem();
    consumeItem(v);
}
```



#### Codice

```
public class Consumer extends Thread {
      Buffer sharedBuffer;
       int v;
      public Consumer(Buffer b) {
           this.sharedBuffer=b;
      private void consumeItem(int v) {
          // here v is used
      public void run(){
        while(true) {
             v=sharedBuffer.getItem();
             consumeItem(v);
```



#### Codice

```
public class Producer extends Thread {
       Buffer sharedBuffer;
       int v;
       public Producer(Buffer b) {
           this.sharedBuffer=b;
      private int produceItem() {
          // here v is produced
          return v;
       public void run(){
        while(true) {
             v=produceItem();
             sharedBuffer.addItem(v);
```



# 5. Implementare gli oggetti passivi come monitor

```
public class Buffer{
    static int Size;
    private int numItems;
    private int[] Content;
    private int first, last;
    public Buffer(int bufsize) {
        Size=bufsize;
        Content=new int[Size];
        first=0;
        last=0;
        numItems=0;
}
```



# 5. Implementare gli oggetti passivi come monitor

```
public synchronized int getItem() {
    int tmp;
    while(numItems==0) {
        try { wait(); }
        catch (InterruptedException e) {}
    }
    numItems--;
    tmp=Content[first];
    first=(first+1)%Size;
    notify();
    return tmp;
}
```



# 5. Implementare gli oggetti passivi come monitor

```
public synchronized void addItem(int v) {
    while(numItems==Size) {
        try { wait(); }
        catch (InterruptedException e) {}
    }
    Content[last]=v;
    last=(last+1)%Size;
    numItems++;
    notify();
}
```



# 5. Scrivere un oggetto di controllo che crea le istanze di tutti gli oggetti

#### Dobbiamo:

- Creare il buffer condiviso
- Creare il produttore, passandogli un riferimento al buffer condiviso
- Creare il consumatore, passandogli un riferimento al buffer condiviso
- Lanciare produttore e consumatore



#### Codice

```
public class ProdCons {
    public static void main(String[] args) {
        Buffer buf=new Buffer(4);
        new Producer(buf).start();
        new Consumer(buf).start();
        new Producer(buf).start();
        new Consumer(buf).start();
        new Consumer(buf).start();
}
```



# Altro esempio Simulazione di una stazione di servizio



### Definizione del problema

- Si vuole modellare una stazione di servizio per calcolare il tempo medio necessario ad un automobilista per ottenere il carburante.
- Il tempo viene calcolato da quando il conducente comincia l'attesa ad una pompa di distribuzione e termina quando l'automobile lascia la stazione di servizio
- La simulazione inizia con 50 vetture in arrivo alla stazione di servizio in modo casuale con ritardi che vanno da 0 a 30 UT (Unità di Tempo).



### Comportamento dei conducenti

- Ciascun conducente si comporta come segue:
  - Il conducente verificare se la pompa è libera.
    - Se non è libera aspetta
    - Se è libera avvicina la macchina fino alla pompa, spegne il motore, scende, seleziona il carburante desiderato e inserisce l'erogatore.
      - Queste operazioni richiedono 1 UT
  - Riempie il serbatoio
    - Questa operazione richiede un tempo compreso tra 1 e 3 UT (dipende da quanto carburante si preleva)
  - Ripone l'erogatore, sale in macchina e si allontana dalla pompa, lasciandola libera.
    - Questa operazione richiede 1 UT




### Cosa serve per la simulazione

- Di fatto, sapere esattamente cosa faccia il conducente è irrilevante.
- Quello che interessa è che una volta che la pompa si libera, resta occupata per un tempo complessivo compreso tra 3 e 5 UT.



### Sequence diagram


Comportamento dell'auto





### State diagram

Comportamento della pompa





### Osservazioni

- Un oggetto passivo: la pompa
- Un insieme di oggetti attivi: le auto



#### Class Auto

```
import java.util.*;
import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;
class Auto implements Runnable {
   private static int tempoTotale = 0,
                      numAuto = 0:
   private int numCliente;
   private Pompa pompaUsata;
   public Auto(int n, Pompa p) {
      this. pompaUsata = p;
      this. numCliente = n;
   public static float calcMedia () {
     return tempoTotale/ numAuto;
```



#### Class Auto

```
public void run () {
  final int MAXattesa= 3000;
  long tempoInizio, tempoFine;
  try {
     Thread.sleep(ThreadLocalRandom.current().
                                      nextInt(1,MAXattesa));
   } catch (InterruptedException e) { }
   System.out.println("Auto " + numCliente+ " arriva a pompa");
  tempoInizio = (new Date()).getTime();
  pompaUsata.occupa();
  System.out.println("Auto "+ numCliente+ " in rifornimento");
  pompaUsata.eroga(ThreadLocalRandom.current().nextInt(300,500));
  System.out.println ("Auto "+ numCliente+ " lascia pompa");
  pompaUsata.lascia();
  tempoFine = (new Date()).getTime();
   System.out.println("Tempo auto "+ numCliente+ " = "+
                                       (tempoFine-tempoInizio));
  synchronized(Auto.class) {
     tempoTotale+=(tempoFine-tempoInizio); numAuto++;
} } }
```



### Class Pompa

```
class Pompa{
  private static final int LIBERA = 0 ;
  private static final int OCCUPATA = 1 ;
  private int state = LIBERA;
  public Pompa() {
    state=LIBERA;
  synchronized public void occupa() {
    trv {
      while(state != LIBERA)
        wait();
      state = OCCUPATA;
    } catch(InterruptedException e) {}
```



### Class Pompa

```
synchronized public void eroga(int attesa) {
 try {
    while(state != OCCUPATA)
      wait();
    Thread.sleep(attesa);
  } catch(InterruptedException e) { }
synchronized public void lascia() {
 try {
    while(state != OCCUPATA)
      wait();
    Thread.sleep(40);
    state = LIBERA;
    notifyAll();
  } catch(InterruptedException e) {}
```



#### main

```
public class StazioneServizio{
  static final int QUANTE AUTO = 10;
  public static void main(String args[]) {
    Thread autoThreads[] = new Thread[QUANTE AUTO];
    try {
      Pompa laPompa = new Pompa();
      for (int i=0; i< OUANTE AUTO; i++) {</pre>
        Auto auto = new Auto(i, laPompa);
        (autoThreads[i] = new Thread(auto)).start();
      for(int i=0; i< QUANTE AUTO; i++) {</pre>
        autoThreads[i].join();
    } catch(InterruptedException e) {}
    System.out.println("Tempo medio rifornimento = "+
                         Auto.calcMedia());
```