Maya sur ton téléphone — Guide d'installation

Maya v1.5 · Accès depuis ton téléphone grâce à Tailscale (gratuit) · Durée : environ 15 minutes, une seule fois

Ce que ça te permet de faire

Tu parles à ta Maya depuis ton téléphone, chez toi ou dehors, avec sa tête, sa voix, ton micro et la caméra de ton téléphone. Maya continue de tourner sur ton PC : rien n'est installé sur le téléphone à part l'application Tailscale, et ton PC n'est exposé à personne sur Internet.

Comment ça marche, en 3 lignes

Tailscale crée un réseau privé entre tes appareils (ton PC et ton téléphone). Seuls les appareils connectés à ton compte Tailscale peuvent atteindre Maya. Le téléphone n'est qu'un écran et un micro : toute l'intelligence reste sur ton PC.

Avant de commencer

- Maya fonctionne déjà sur ton PC, avec les fichiers de la version 1.5 (`mobile.html` et `server.js`).
- Ton PC est allumé et Maya est lancée. Si Maya n'est pas lancée, le téléphone n'a rien à joindre.
- Tu as un téléphone Android ou un iPhone, avec Internet (Wi-Fi ou 4G/5G).
- Tu as une adresse e-mail, ou un compte Google, Microsoft ou Apple, pour créer ton compte Tailscale.

Étape 1 — Installer Tailscale sur le PC

1. Sur le PC, va sur **tailscale.com/download** et choisis **Windows**.
2. Télécharge le programme, lance-le et laisse-toi guider (« Suivant » jusqu'à la fin).
3. Une page web s'ouvre pour te connecter. Connecte-toi avec Google, Microsoft, Apple ou une adresse e-mail. Ce premier compte crée ton réseau privé, que Tailscale appelle un « tailnet ».
4. Vérifie : une icône Tailscale apparaît près de l'horloge, en bas à droite. Clique dessus : tu dois voir que le PC est **connecté**, avec son nom.

Astuce : le nom de ton PC fera partie de l'adresse de Maya sur ton téléphone. Si tu veux un nom plus simple, tu peux le renommer dans la console Tailscale (login.tailscale.com/admin/machines).

Étape 2 — Activer le HTTPS (indispensable pour le micro et la caméra)

Sans HTTPS, ton téléphone refusera d'ouvrir le micro et la caméra.

1. Sur le PC, ouvre **login.tailscale.com/admin/dns** et connecte-toi si besoin.
2. Vérifie que **MagicDNS** est activé.
3. Dans la partie **HTTPS Certificates**, clique sur **Enable HTTPS** si ce n'est pas déjà fait, et accepte.

Tailscale te prévient à cette occasion que le nom de ton PC et de ton réseau devient visible dans un registre public de certificats. Personne ne peut se connecter à ton PC pour autant, mais évite de mettre ton nom de famille dans le nom du PC.

Étape 3 — Partager Maya sur ton réseau privé

À faire une seule fois.

1. Lance Maya sur le PC comme d'habitude.
2. Ouvre l'**Invite de commandes** : appuie sur la touche Windows, tape `cmd`, puis Entrée.
3. Tape cette commande, puis Entrée :

```
tailscale serve --bg 3000
```

(3000 est le port de Maya.)

4. Si la commande affiche un lien qui commence par `https://login.tailscale.com`, ouvre-le, active ce qu'il te propose, puis retape la commande.
5. La commande affiche l'adresse de Maya, de cette forme :

```
https://nom-de-ton-pc.xxxx.ts.net/
```

Note-la : c'est l'adresse de Maya sur ton téléphone. Pour la retrouver plus tard, tape `tailscale serve status`.

Grâce à l'option `--bg`, le partage reste actif même après un redémarrage du PC : tu n'as pas à refaire cette étape.

Si Windows répond que `tailscale` n'est pas reconnu, ferme l'Invite de commandes et rouvre-la. Si cela ne suffit pas, redémarre le PC, ou ouvre l'Invite de commandes en tant qu'administrateur (clic droit, « Exécuter en tant qu'administrateur »).

Étape 4 — Installer Tailscale sur le téléphone

1. **Android :** ouvre le Play Store et installe **Tailscale**. **iPhone :** ouvre l'App Store et installe **Tailscale**.
2. Ouvre l'application et connecte-toi avec **le même compte que sur le PC**.
3. Accepte la demande de connexion VPN qui s'affiche (c'est normal : Tailscale fonctionne comme un petit VPN privé).
4. Vérifie que l'interrupteur de Tailscale est sur **activé**, et que ton PC apparaît dans la liste des appareils.

Si c'est une autre personne qui utilise Maya (ton épouse, un proche)

Deux possibilités :

- **La plus simple :** elle se connecte à Tailscale sur son téléphone avec **le même compte que le tien**.
- **Avec son propre compte :** dans la console (login.tailscale.com/admin/users), invite-la depuis la page des utilisateurs avec son adresse e-mail. Le plan gratuit accepte jusqu'à 6 personnes.

Étape 5 — Ouvrir Maya sur le téléphone

1. Vérifie que Tailscale est bien activé sur le téléphone.
2. Ouvre Chrome (Android) ou Safari (iPhone) et tape l'adresse notée à l'étape 3 : `https://nom-de-ton-pc.xxxx.ts.net/`
3. La toute première ouverture peut prendre 10 à 30 secondes, le temps que le certificat soit préparé. Patiente, ou recharge la page.
4. Quand le navigateur demande l'autorisation d'utiliser le **micro** et la **caméra**, accepte.
5. Pour retrouver Maya en un geste : sur Chrome, menu ⋮ puis « Ajouter à l'écran d'accueil » ; sur Safari, bouton Partager puis « Sur l'écran d'accueil ».

Utiliser Maya sur le téléphone

- **En haut :** la tête de Maya, avec les boutons Discussions (en haut à gauche), VRM, arrière-plan et options (à droite). Pour repositionner Maya : glisse un doigt vers la gauche ou la droite pour la faire pivoter, pince avec deux doigts pour l'agrandir ou la

rétrécir (dans des limites raisonnables), et touche deux fois rapidement pour revenir à la position de départ. Ton réglage est mémorisé.

- **En bas :** le micro, la caméra, la sauvegarde, puis la zone de message.
- **Micro :** touche-le pour parler librement, touche-le de nouveau pour l'arrêter.
- **Caméra :** touche le bouton pour montrer ce que voit ton téléphone. Touche la petite fenêtre d'aperçu pour passer de la caméra arrière à la caméra avant. Touche de nouveau le bouton pour arrêter.
- **Sauvegarder :** comme sur le PC, cela enregistre la discussion dans la mémoire de Maya. Une discussion non sauvegardée n'est pas retenue.
- **Discussions :** le bouton en haut à gauche permet de créer, rouvrir ou supprimer une discussion.
- **Options :** la voix de Maya, sa vitesse et le mode actif/passif. Ces réglages ne concernent que ce téléphone.

À savoir

- **Une conversation à la fois.** Évite de parler à Maya sur le PC et sur le téléphone en même temps : elles se partagent le même cerveau et se ralentiraient.
- **La discussion du téléphone est séparée de celle du PC**, mais la mémoire (après une sauvegarde) est partagée.
- **Un minuteur demandé depuis le téléphone s'affiche sur l'écran du PC**, pas sur le téléphone.
- **Mode actif :** Maya ne te relance que sur l'appareil que tu as utilisé en dernier, jamais sur les deux en même temps.

Si ça ne marche pas

- **La page ne s'ouvre pas.** Vérifie, dans l'ordre : le PC est allumé, Maya est lancée, Tailscale est activé sur le téléphone, l'adresse est bien celle affichée par `tailscale serve status` (sur le PC).
- **La page met longtemps à s'ouvrir la première fois.** C'est normal (préparation du certificat). Recharge après 30 secondes.
- **« Impossible d'accéder au micro » ou à la caméra.** Dans le navigateur, ouvre les réglages du site (le cadenas à côté de l'adresse) et autorise le micro et la caméra. Vérifie aussi que l'adresse commence bien par `https://`.
- **Maya répond mais je n'entends rien.** Touche d'abord l'écran une fois, puis renvoie un message. Vérifie le volume du téléphone et le mode silencieux.

- **Un message d'erreur apparaît dans le chat.** Vérifie que Maya fonctionne toujours sur le PC (modèle chargé, fenêtres de Maya ouvertes).
- **Le PC a redémarré.** Relance simplement Maya. Le partage Tailscale repart tout seul.

Arrêter le partage

Sur le PC, dans l'Invite de commandes :

```
tailscale serve --https=443 off
```

Pour tout effacer d'un coup : `tailscale serve reset`. Pour le relancer : `tailscale serve --bg 3000`.

Sécurité et gratuité

- Seuls les appareils connectés à ton compte Tailscale (ou aux personnes que tu as invitées) atteignent Maya. Aucun port n'est ouvert sur ta box.
- N'active jamais l'option **Funnel** de Tailscale : elle rendrait Maya accessible à tout Internet. Maya refuse déjà ces connexions, mais ne l'active pas.
- Ne donne pas ton mot de passe Tailscale. Si tu perds un téléphone, supprime-le dans la console (login.tailscale.com/admin/machines).
- Tailscale propose un plan gratuit (« Personal ») pour un usage non commercial, jusqu'à 6 personnes et un nombre illimité d'appareils. Les conditions peuvent évoluer : vérifie sur tailscale.com/pricing.