




# C++ Professional Реализация умных указателей



# Меня хорошо видно && слышно?





#### Тема вебинара

## Реализация умных указателей



#### Карина Дорожкина

**Research Development Team Lead** 

10 лет опыта C/C++ разработки как в коммерческих, так и research проектах

Спикер конференций C++ Russia, escar Europe

dorozhkinak@gmail.com

# Правила вебинара



Активно участвуем



Off-topic обсуждаем в telegram Otus-C++-08-2023



Задаем вопрос в чат



Вопросы вижу в чате, могу ответить не сразу

# Маршрут вебинара

```
Время жизни переменных
Проблемы управления ресурсами
Глупый умный указатель
std::unique_ptr
std::shared_ptr
std::weak_ptr
```

# Время жизни переменных

# Проблемы управления ресурсами

## Недостатки сырых указателей

- Память управляется вручную
- По объявлению не понятно, указывает на одиночный объект или на массив
- Объявление не содержит информации о владении ресурсом
- Нет информации о том, как правильно освобождать ресурс (delete, delete или иначе?)
- Нет информации о том, был ли уже освобожден ресурс (повторный delete, memory leak)



#### RAII

#### **Resource Acquisition is Initialisation**

- Инкапсуляция каждого ресурса в классе, который
  - Получает ресурс в конструкторе или выбрасывает исключение
  - Деструктор освобождает ресурс, не выбрасывая исключений

- Ресурс всегда используется через RAII класс, который
  - Имеет автоматическое время жизни или является временным объектом, либо
  - Его время жизни ограничено временем жизни автоматического или временного объекта

#### Выводы:

- Динамически аллоцированная память может стать причиной утечек или UB
- Для управления динамической памятью используется концепция RAII

# Глупый умный указатель

## std::auto\_ptr C++98

#### Defined in header <memory> (deprecated in C++11) template< class T > class auto ptr; (1) (removed in C++17) (deprecated in C++11) template<> class auto ptr<void>; (2) (removed in C++17)

## **Недостатки std::auto\_ptr**

Конструктор копирования и оператор присваивания модифицируют исходный объект -> нельзя использовать в STL контейнерах



## **Недостатки std::auto\_ptr**

• Нет возможности управлять массивами

```
template<class T>
class auto ptr
public:
    ~auto ptr() throw() {delete ptr;}
};
int* ptr = new int[6];
delete[] ptr; //correct delete
std::auto ptr<int> smart ptr(new int[6]); //UB
```

## Выводы:

• Не стоит использовать std::auto\_ptr, начиная со стандарта C++11

std::unique\_ptr

# std::unique\_ptr C++11

#### std::auto\_ptr deprecated C++11, removed C++17

```
Defined in header <memory>
template<
    class T,
                                                  (1) (since C++11)
    class Deleter = std::default delete<T>
> class unique ptr;
template <
    class T,
                                                  (2) (since C++11)
    class Deleter
> class unique ptr<T[], Deleter>;
```

- Используется для эксклюзивного владения объектом
- Копирование запрещено
- Move-only тип
- Можно определить пользовательскую функцию для освобождения ресурса

#### std::default\_delete



### Определение пользовательского deleter

#### Пример загрузки плагина

```
static constexpr int dlopenFlags = RTLD NOW;
std::string pluginName = "./my plugin.so";
auto dlDeleter = [&pluginName](void *ptr) {
    if (ptr && dlclose(ptr) != 0)
        std::cerr << "Can't close plugin " << pluginName << ": " << dlerror() << std::endl;</pre>
    std::cout << "Plugin " << pluginName << " successfully closed" << std::endl;</pre>
};
try {
    std::unique ptr<void, decltype(dlDeleter)> ptr(dlopen(pluginName.c str(), dlopenFlags),
dlDeleter);
catch (std::exception& ex)
                                                                  19
```

### Определение пользовательского deleter

#### Пример использования с библиотекой leptonica

```
struct LeptonicaPixDeleter
    void operator()(Pix* p)
        pixDestroy(&p);
};
unsigned char* data;
size t imageDataSize;
std::unique ptr<Pix, LeptonicaPixDeleter> image(pixReadMem(data, imageDataSize));
if (!image)
    //...
else
                                                                   20
    Process(std::move(image));
```

#### Передача std::unique\_ptr как аргумент функции

• Передавайте std::unique\_ptr<T> по значению, если функция должна получить владение указателем

```
struct Widget{
    Widget(int) { }
};
void sink(std::unique ptr<Widget> uniqPtr) {
    // do something with unigPtr
int main() {
    auto uniqPtr = std::make unique<Widget>(1998);
    sink(std::move(uniqPtr));
    sink(uniqPtr);
                                    // (2) ERROR
```

#### Передача std::unique\_ptr как аргумент функции

• Передавайте std::unique\_ptr<T> по ссылке, если функция должна заново присвоить значение умного указателя

```
struct Widget{
    Widget(int){}
};

void reseat(std::unique_ptr<Widget>& uniqPtr){
    uniqPtr.reset(new Widget(2003));
    // do something with uniqPtr
}
```

### Выводы:

- std::unique\_ptr компактный, быстрый, move-only умный указатель для управления ресурсами с эксклюзивным владением
- По умолчанию освобождение ресурсов происходит при помощи delete, но можно определить пользовательский deleter
- Stateful deleter и указатель на функцию увеличивают размер std::unique\_ptr
- Для exception safety корректнее использовать std::make\_unique (C++14)

std::shared\_ptr


# std::shared\_ptr C++11

- Позволяет разделять владение сырым указателем
- Ресурс разрушается и память освобождается, когда
  - Последний оставшийся std::shared ptr разрушается
  - Последний оставшийся std::shared\_ptr получает владение над другим указателем через operator = или reset()




# std::shared\_ptr C++11

std::shared\_ptr<T>



# std::shared\_ptr C++11



#### Особенности std::shared\_ptr из-за ControlBlock

- Pasмep std::shared\_ptr равен размеру двух указателей: указатель на объект и на ControlBlock
- Память для ControlBlock должна быть выделена динамически
- Операции увеличения и уменьшения счетчика должны быть атомарными, так как доступ к разным std::shared\_ptr, разделяющим один ресурс, может производиться из разных потоков

#### Особенности ControlBlock

Создается вместе с первым std::shared\_ptr, владеющим ресурсом:

- При вызове std::make shared
- При конструировании std::shared\_ptr из std::unique\_ptr
- При конструировании std::shared\_ptr из сырого указателя

## std::shared\_ptr C++11 custom deleter

std::shared\_ptr<T> T Object Ptr to T Ptr to ControlBlock Control Block Reference count Custom deleter (опционально) Weak count Custom allocator (опционально)

## std::shared\_ptr C++11 custom deleter

```
auto customDeleter1 = [](SomeClass *pw) { ... };
auto customDeleter2 = [](SomeClass *pw) { ... };
std::shared ptr<SomeClass> pw1(new SomeClass, customDeleter1);
std::shared ptr<SomeClass> pw2 (new SomeClass, customDeleter2);
```



# std::shared\_ptr C++11 custom deleter

В отличие от std::unique ptr:

• Можно использовать в контейнерах с разными custom deleter

```
std::vector<std::shared ptr<SomeClass>> vpw{ pw1, pw2 };
```

- Можно присваивать std::shared\_ptr'ы с разными custom deleter
- Можно передавать как аргумент функции std::shared\_ptr c разными custom deleter
- Определение custom deleter в std::shared\_ptr не меняет его размер



#### Передача std::shared\_ptr как аргумент функции

• Передавайте по значению для разделения владения ресурсом

```
void share(std::shared ptr<SomeClass> c);
```

• Передавайте по ссылке, если функция может присвоить новый ресурс

```
void reseat(std::shared ptr<SomeClass>& c);
```

• Передавайте по const ссылке, если нужен доступ к ресурсу (аналогично SomeClass\*)

```
void mayShare(const std::shared ptr<SomeClass>& c);
```



### Выводы:

- std::shared\_ptr реализует подсчет ссылок, позволяя разделяемое владение произвольным ресурсом
- std::shared\_ptr, как правило по размеру в 2 раза больше std::unique\_ptr, включает в себя реализацию ControlBlock с необходимыми атомарными операциями над счетчиком ссылок
- Поддерживаются custom deleter, не влияют на размер std::shared\_ptr

# std::weak\_ptr

## std::weak\_ptr C++11

- Умный указатель, позволяющий получить доступ к разделяемому ресурсу без фактического владения им
- Связан с std::shared\_ptr, от которого был создан
- Не освобождает ресурс
- Реализует модель временного владения ресурсом
- Не реализует операторы разыменования указателя



### std::weak\_ptr C++11

- Может быть создан либо от std::shared\_ptr, либо от другого std::weak\_ptr
- Нет конструктора, принимающего сырой указатель

```
template < class Y >
weak_ptr( const std::shared_ptr<Y>& r ) noexcept;

template < class Y >
weak_ptr( const weak_ptr<Y>& r ) noexcept;
```

#### Пример создания:

```
auto ptr = std::make_shared<SomeClass>();
std::weak ptr<SomeClass> weakPtr(ptr);
```

### Observed методы std::weak\_ptr

• Возвращает число std::shared\_ptr, разделяющих владение ресурсом

```
long use count() const noexcept;
```

Эквивалентна use count() == 0

```
bool expired() const noexcept;
```

#### std::weak\_ptr временное владение ресурсом

```
std::shared_ptr<T> lock() const noexcept;
```

Если expired() == true, shared\_ptr = null

```
auto spw1 = weakPtr.lock();
std::shared_ptr<SomeClass> spw2 = weakPtr.lock();
```

• Если expired() == true, throw std::bad\_weak\_ptr

```
std::shared ptr<SomeClass> spw3 (weakPtr);
```

#### Примеры использования std::shared\_ptr и std::weak\_ptr Реализация cache

```
std::shared ptr<Data> loadData(std::size t id); //грузит данные из базы
std::shared ptr<Data> loadDataCached(std::size t id)
    static std::unordered map<std::size t, std::weak ptr<Data>> cache;
    auto objPtr = cache[id].lock();
    if (!objPtr) { //отсутствует в cache, либо expired
      objPtr = loadData(id);
      cache[id] = objPtr;
   return objPtr;
```

#### Выводы:

- std::weak\_ptr не может существовать без std::shared\_ptr
- std::weak\_ptr позволяет устранить кольцевую зависимость, например, может быть использован для реализации cache

std::make\_shared

## std::shared\_ptr C++11

```
auto ptr = new int;
std::shared ptr<int> shared1 (ptr);
std::shared ptr<int> shared2 (ptr); // Undefined behaviour
```

#### Почему UB?

```
std::shared ptr<int> shared1 (new int);
std::shared ptr<int> shared2 (shared1); // GOOD
```

#### std::make\_shared

• Позволяет избежать дублирование типа

```
auto spw1(std::make_shared<SomeClass>());
std::shared ptr<SomeClass> spw2(new SomeClass);
```



#### std::make\_shared exception safety

(принципиально до С++17)

```
processData(std::shared_ptr<Data>(new Data), ComputePriority());
processData(std::make_shared<Data>(), ComputePriority());
```

#### std::make\_shared

• Оптимизирует выделение памяти

```
std::shared_ptr<SomeClass> spw2 (new SomeClass);
```

- 1 выделение памяти для SomeClass
- 1 выделение памяти для ControlBlock

std::shared\_ptr<T>
Ptr to T

Ptr to ControlBlock

Control Block

Reference count


...

#### std::make\_shared

```
auto spw = std::make_shared<SomeClass>();
```


1 выделение памяти


Уменьшает статический размер программы и ускоряет создание std::shared\_ptr




Нет возможности использовать с custom deleter

```
auto customDeleter = [ ](SomeClass*) {...};
std::shared ptr<SomeClass> ptr(new SomeClass, customDeleter);
Конструктор std::shared_ptr:
template < class Y, class Deleter >
shared ptr( Y* ptr, Deleter d );
Определение std::make_shared:
template < class T, class... Args >
shared ptr<T> make shared( Args&&... args );
```







• Память под объект формально будет оставаться выделенной до уничтожения последнего std::weak\_ptr

```
class ReallyBigType { ... };
auto pBigObj = std::make_shared<ReallyBigType>();
```

• В случае использования new, память будет освобождена, как только разрушится последний std::shared\_ptr, несмотря на наличие std::weak\_ptr

```
std::shared ptr<ReallyBigType> pBigObj(new ReallyBigType);
```

#### Выводы std::make\_shared

#### Преимущества:

- Уменьшает количества кода
- Exception safe (актуально до C++17)
- Оптимизирует выделение памяти

#### Недостатки:

- Нельзя использоваться с custom deleter
- Необходимо оценивать объем требуемой памяти под объект и наличие std::weak\_ptr



std::enable\_shared\_from\_this

#### Intro

• Бывают ситуации, когда управляемый через std::shared\_ptr ресурс, должен отдать std::shared\_ptr на самого себя

```
class Processor
{
public:
    std::shared_ptr<Processor> GetShared()
    {
        return std::shared_ptr<Processor>(this);
    }
};
auto processor = std::make_shared<Processor>();
auto ptr = processor->GetShared();
```

#### Корректен ли код выше?



#### std::enable\_shared\_from\_this


#### Примерная реализация

- Порожденный std::shared\_ptr должен ссылаться на уже существующий ControlBlock
- Ha ControlBlock могут ссылаться и std::shared ptr, и std::weak ptr
- Хранение std::shared\_ptr в объекте на самого себя делает объект бессмертным

```
struct Immortal {
//....
 std::shared ptr<Immortal> self;
};
shared ptr<Immortal> immortal;
```

### Выводы std::enable\_shared\_from\_this

- Позволяет корректно отдать std::shared\_ptr на this
- Использует внутренний std::weak\_ptr для нахождения исходного ControlBlock



# Пара задач на повторение

#### Корректен ли код?

```
auto i = new int{41};
unique_ptr<int> ptr1(i);
unique_ptr<int> ptr2(i);
```

#### Корректен ли код?

```
unique_ptr<int> ptr1(new int{41});
unique_ptr<int> ptr2(std::move(ptr1));

auto ptr1 = std::make_unique<int>(41);
```

#### Корректен ли код?


```
std::weak_ptr<int> weak(new int(52));
std::shared_ptr<int> shared(weak);
std::cout << *weak;</pre>
```



```
auto shared = std::make_shared<int>(52);
std::weak_ptr<int> weak(shared);

auto weak_shared = weak.lock();
if (weak_shared)
{
    std::cout << *weak_shared;
}</pre>
```

# Вопросы?






Заполните, пожалуйста, опрос о занятии по ссылке в чате


# Следующий вебинар



20 сентября 2023

#### Идея аллокаторов





Обязательный материал обозначен красной лентой

