Museo Paleontológico
SAN JUAN • ARGENTINA

Manual del panel de administración

Cómo cargar y cambiar, desde el panel, lo que se ve en el sitio del Museo Paleontológico de San Juan: novedades, exposiciones, horarios, tarifas y datos de contacto.

Para editoras, editores y administradores del panel.

El panel está en **mupa.ar/administracion**

Versión de octubre de 2026

Índice

1. Antes de empezar 3

2. Lo que vale en todas las pantallas 4

3. Entrar al panel 6

3.1 La primera vez 6

3.2 Si te olvidaste la contraseña 7

3.3 Cuánto dura la sesión y cómo salir 8

4. El Inicio y sus avisos 9

5. Datos del museo 11

6. Visitas 13

6.1 El horario 13

6.2 Las tarifas 14

6.3 Los textos: cómo llegar, normas y accesibilidad 15

6.4 El aviso general 16

6.5 La compra de entradas 16

7. Novedades 18

7.1 Crear una novedad 18

7.2 La portada y su descripción 20

7.3 El texto: el editor 22

7.4 La galería de fotos 22

7.5 Guardar y publicar 24

7.6 Una actividad 25

7.7 Despublicar y eliminar 26

8. Exposiciones: muestras y salas 27

9. Mensajes del formulario de contacto 29

10. Usuarios 30

10.1 Dar de alta a una persona 30

10.2 Contraseñas, roles y cuentas desactivadas 32

11. Mi cuenta 33

12. Desde el celular 34

13. Buenas prácticas 36

14. Si algo no anda 37

14.1 A quién pedir ayuda 38

15. Palabras del panel 39

1. Antes de empezar

El **panel** es la parte privada del sitio del museo. Desde ahí se cargan y se cambian las novedades, las exposiciones, los horarios, las tarifas y los datos de contacto que ve el público en **mupa.ar**. Lo que guardás en el panel se ve en el sitio en ese mismo momento: no hay que esperar ni pedirle nada a nadie.

Dónde está

Abrí el navegador y escribí **mupa.ar/administracion**. Te conviene guardarlo en favoritos o marcadores.

> **Mientras el sitio se muda**
> Hasta que el sitio nuevo termine de instalarse en mupa.ar, el panel puede estar en otra dirección provisoria. Si mupa.ar/administracion todavía no anda, usá la que te pasó quien mantiene el sitio.

Qué hace falta

Una computadora, una tablet o un celular con un navegador actualizado (Chrome, Edge, Firefox o Safari) y conexión a internet. No hay que instalar nada.

Editores y administradores

Cada persona tiene su propia cuenta, con uno de estos dos roles:

Rol	Qué puede hacer
Editor	Carga y cambia el contenido del sitio: Novedades, Exposiciones, Visitas y Datos del museo.
Administrador	Todo lo de un editor y, además, ve los Mensajes del formulario de contacto, maneja las cuentas (Usuarios) y elige a qué correo llegan los mensajes del formulario.

Sobre las imágenes de este manual


Las capturas se sacaron del panel con **contenido de prueba**: todo lo que dice «EJEMPLO» (títulos, direcciones, precios, horarios, mensajes) está inventado para mostrar cómo funciona y **no son datos del museo**. Las personas «Ana Ejemplo», «Bruno Ejemplo» y «Carla Ejemplo» tampoco existen. Los **recuadros naranjas** no son del panel: señalan el botón o el campo del que habla el texto.

Las palabras en **negrita** son lo que vas a ver escrito en la pantalla, por ejemplo el botón **Guardar**. Al final del manual hay una lista de las palabras que usa el panel (sección 15).

2. Lo que vale en todas las pantallas

La barra de arriba

Siempre está arriba y siempre en el mismo orden:



La barra de una administradora. Un editor no ve Mensajes ni Usuarios.


- **Inicio**: los avisos y lo que falta cargar (sección 4).
- **Novedades**: noticias y actividades (sección 7).
- **Exposiciones**: muestras y salas (sección 8).
- **Visitas**: horario, tarifas, avisos y compra de entradas (sección 6).
- **Datos del museo**: dirección, teléfono, correos, mapa y redes (sección 5).
- **Mensajes** y **Usuarios**: solo para administradores (secciones 9 y 10).
- **Ayuda**: abre este manual en otra pestaña.
- **Mi cuenta**: tu nombre y tu contraseña (sección 11).
- **Salir**: cierra tu sesión. Usalo siempre al terminar.

Guardar

Cada parte de una pantalla tiene su propio botón de guardar (**Guardar**, **Guardar el horario**, **Guardar borrador**…). Cuando se guardó, aparece debajo un aviso verde que dice **«Guardado.»** o **«Listo: …»**. Si no lo ves, no se guardó.

Si te vas sin guardar

Si escribiste algo y querés ir a otra pantalla sin guardar, el panel te pregunta antes. Con **Seguir editando** volvés a lo que estabas haciendo; con **Salir sin guardar** se pierde lo que cambiaste. En algunas pantallas la pregunta dice además qué parte falta guardar.




La pregunta antes de salir de una pantalla con cambios sin guardar.

Si falta un dato o hay algo mal escrito

Arriba del formulario aparece un recuadro rojo, **«Revisá estos datos»**, con la lista de lo que hay que corregir. Cada renglón es un enlace: si lo tocás, te lleva al campo, que también queda marcado en rojo con

la explicación. Corregilo y volvé a guardar.



Lo que dice el panel al querer publicar una novedad incompleta.

Campos obligatorios y campos vacíos

- **(obligatorio)** junto al nombre de un campo: sin él no se puede guardar.
- **(obligatorio para publicar)**: podés guardar un borrador sin ese dato, pero no publicarlo.
- Debajo del nombre de cada campo hay una **ayuda** en gris que explica qué va ahí y cuántos caracteres quedan.
- Lo que dejes vacío **no se muestra** en el sitio: no aparece ni el título de ese dato.

3. Entrar al panel

3.1 La primera vez

Para entrar por primera vez necesitás que un administrador te dé de alta. Te va a pasar, en persona o por teléfono, una **contraseña temporal**: cuatro grupos de letras y números separados por guiones. Sirve para entrar hasta que elijas tu propia contraseña y **vence a las 72 horas**.

1. Abrí **mupa.ar/administracion**. Aparece la pantalla **Ingresar**.
2. Escribí tu **correo** (el que le diste al administrador) y la **contraseña temporal**. Da lo mismo si la escribís con mayúsculas o minúsculas, con o sin los guiones. Apretá **Ingresar**.



La pantalla Ingresar. «Ayuda», arriba a la derecha, abre este manual.

3. El panel te pide que elijas **tu propia contraseña**. En **Contraseña temporal** escribí otra vez la que te dieron, y en **Contraseña nueva**, la tuya. Apretá **Guardar la contraseña nueva**.
4. Listo: llegás al **Inicio**. Desde ahora entrás con tu correo y tu contraseña.



El primer ingreso: elegir la contraseña propia. Hasta hacerlo no se puede ir a otra pantalla.

Cómo elegir una buena contraseña

- Tiene que tener **al menos 15 caracteres**. Lo más fácil es una **frase de tres o cuatro palabras** que no tengan que ver entre sí y que te resulte fácil de recordar. No hace falta sumarle números ni símbolos.
- No puede tener «mupa», «museo», «paleontológico» ni la primera parte de tu correo.
- Usá una que **no uses en otro lado** (ni en tu correo, ni en el banco, ni en redes).
- No se la digas a nadie: cada persona tiene su propia cuenta.
- Si el navegador te ofrece guardarla, aceptá solo en tu propia computadora o celular, nunca en una compartida.
- Con **Mostrar** ves lo que escribiste, para revisarlo.

3.2 Si te olvidaste la contraseña

El panel no manda correos para recuperarla. Pedile a un administrador que te dé una **contraseña temporal** nueva (sección 10.2) y entrá con ella como la primera vez: el panel te va a pedir que elijas una contraseña nueva.

Si escribís mal la contraseña varias veces seguidas, el panel dice **«Demasiados intentos. Esperá 15 minutos.»**: es una protección. Esperá y probá otra vez, o pedí una temporal. También puede aparecer aunque nadie se haya equivocado, si muchas personas entraron al panel desde la misma red (por ejemplo, la del museo) en poco rato: también ahí, esperá 15 minutos.

3.3 Cuánto dura la sesión y cómo salir

Mientras estás adentro, tenés una **sesión** abierta. Se cierra sola si pasan **dos horas sin usar el panel**, y siempre a las **12 horas**. Si se cerró mientras estabas escribiendo, al guardar aparece **«Volvé a ingresar»**: escribí tu correo y tu contraseña y apretá **Ingresar**. Lo que estabas haciendo no se pierde y se guarda en ese momento.




Si la sesión terminó, el panel la vuelve a abrir sin perder lo que escribiste.

Si apretás **Ahora no**, lo que querías guardar no se guarda, pero queda escrito en la pantalla hasta que te vayas.

> **Al terminar, apretá «Salir»**
> Está siempre arriba a la derecha, también en el celular. Es muy importante si usás una computadora que comparten varias personas: si te vas sin salir, la próxima persona que abra el navegador puede entrar al panel con tu cuenta.

4. El Inicio y sus avisos

Es la primera pantalla después de entrar. Te saluda, te avisa si algo necesita atención y te muestra lo que el sitio todavía no tiene.



El Inicio el primer día, con el museo todavía sin datos cargados.

Para completar

Es la lista de datos básicos que el sitio todavía no tiene: la dirección, el teléfono, los correos, el horario y las tarifas. Cada renglón tiene un enlace a la pantalla donde se carga. Cuando está todo, dice «Están cargados los datos básicos del museo, el horario y las tarifas».


Formulario de contacto

Dice si el formulario de contacto está en el sitio y si los mensajes llegan por correo. El formulario aparece solo cuando un administrador cargó el correo al que llegan los mensajes (sección 5). Si dice que el envío por correo **todavía no está configurado**, no tenés que hacer nada: lo configura quien mantiene el sitio, y hasta entonces el formulario no aparece.

Los avisos amarillos

Aparecen arriba solo cuando hace falta. Estos son todos:

El aviso dice	Qué hacer
Hay un solo administrador	Si esa persona no puede entrar, nadie puede dar contraseñas temporales. Un administrador tiene que hacer administradora a otra persona de confianza (sección 10.2).
Los mensajes del formulario de contacto no se están enviando por correo	Los mensajes **no se pierden**: quedan guardados en **Mensajes**. Avisale a quien mantiene el sitio (casi siempre es que cambió la contraseña de la casilla de envío).
Un mensaje (o varios mensajes) del formulario de contacto no salió por correo	Fue un problema momentáneo y los mensajes están en Mensajes. Si se repite seguido, avisale a quien mantiene el sitio.
Una tarea automática del sitio está fallando	El sitio sigue andando. Si el aviso sigue al otro día, avisale a quien mantiene el sitio.
La base de datos se está llenando	Las fotos son lo que más lugar ocupa. Avisale **ya** a quien mantiene el sitio para que amplíe el espacio: si se llena, el sitio deja de verse (salvo la página principal) y el panel deja de andar hasta que lo amplíe.
La base de datos está llena	Avisale **ya** a quien mantiene el sitio. Con la base llena, el sitio puede dejar de verse (salvo la página principal) y el panel, dejar de andar: por eso puede pasar que este aviso no llegue a verse, y no hay que esperarlo; con el anterior ya hay que avisar.



Dos avisos: el del correo del formulario y el de un solo administrador.

Más abajo están los **accesos directos** a cada sección, con una línea que explica qué hay en cada una.

5. Datos del museo

Es lo que el sitio muestra para encontrar y contactar al museo: aparece en el pie de todas las páginas y en la página de Contacto. Lo que dejes vacío no se muestra. Cuando termines, apretá **Guardar**, al final de la pantalla.




Ubicación y contacto.

- **Dirección**: calle y número, como se escribe en un sobre.
- **Teléfono**: escribilo como querés que se vea. Si es un solo número, en el celular se puede tocar para llamar.
- **Correo público**: el que se muestra en el sitio para escribirle al museo.
- **Correo de destino del formulario** (solo lo ven y lo cambian los administradores): adonde llegan los mensajes que la gente manda desde el formulario de Contacto. No se muestra en el sitio y puede ser cualquier correo, también un Gmail. **Sin este correo, el formulario de contacto no aparece en el sitio.**

Las redes

Apretá **Agregar una red**, elegí cuál es (Instagram, Facebook, YouTube…) y pegá la dirección completa de la página del museo en esa red, la que empieza con `https://`. Se pueden cargar hasta 8. **Quitar** la saca de la lista.



Redes y mapa.

El mapa

Son dos datos distintos, y los dos salen de Google Maps:

1. **Insertar mapa** (el mapa que se ve en la página de Contacto): en Google Maps buscá el museo, tocá **Compartir**, elegí **Insertar un mapa** y después **Copiar HTML**. Pegalo en el campo tal cual: el panel se queda solo con lo que hace falta.
2. **Abrir en Google Maps** (el enlace «Abrir en Google Maps» de la página de Contacto, que en el celular abre la aplicación de mapas): en Google Maps buscá el museo, tocá **Compartir** y después **Copiar vínculo**. Pegalo en el campo.


Debajo de cada uno aparece un enlace para probarlo en otra pestaña (**Ver el mapa en otra pestaña**, **Probar el enlace en otra pestaña**): usalo para revisar que sea el lugar correcto.

> **Si pegás una dirección sin «https://»**
> Si pegás algo como «www.instagram.com/…», el panel le agrega el «https://» solo cuando pasás al campo siguiente.

6. Visitas

Es todo lo que necesita saber quien quiere visitar el museo, y se muestra en la página de visitas del sitio. La pantalla tiene cinco partes, una debajo de la otra, y **cada una se guarda con su propio botón**. Las tarifas son la excepción: cada cambio se guarda en el momento.

6.1 El horario



El horario semanal: un día cerrado y uno abierto de mañana y de tarde.

1. Para cada día, marcá **Abierto** si el museo abre. Si no está marcado, el sitio dice que ese día está cerrado.
2. Escribí a qué hora abre y a qué hora cierra (**Franja 1**).
3. Si ese día cierra al mediodía, apretá **Agregar una segunda franja** y cargá el horario de la tarde. **Quitar la franja 2** la saca.
4. Si querés, sumá una **nota del día** (por ejemplo, a qué hora hay visitas guiadas).

5. Al final de los siete días está la **nota general**, que se muestra debajo del horario: sirve, por ejemplo, para decir qué pasa los feriados.
6. Apretá **Guardar el horario**.

6.2 Las tarifas



Las tarifas, en el orden en que las muestra el sitio. La de borde punteado está oculta.

- **Agregar una tarifa** abre un cuadro con el **nombre**, si es **gratuita**, el **precio en pesos** (sin centavos: «3000» o «3.000»), una **condición** opcional (por ejemplo, «Con credencial») y si está **visible en el sitio**. Apretá **Guardar la tarifa**.
- **Editar** abre el mismo cuadro para cambiarla.
- **Subir** y **Bajar** cambian el orden en el sitio.
- Si una tarifa no corre por un tiempo, en vez de eliminarla podés **ocultarla**: desmarcá **Visible en el sitio**. Queda guardada y con **Mostrar en el sitio** vuelve a aparecer.
- **Eliminar** la borra para siempre (antes te pregunta y te ofrece ocultarla).



Una tarifa nueva. Al apretar «Guardar la tarifa» ya está en el sitio.

Debajo de la lista está la **nota de las tarifas** (por ejemplo, cómo se paga o quién no paga entrada), que se guarda con su propio botón: **Guardar la nota de las tarifas**.

6.3 Los textos: cómo llegar, normas y accesibilidad

Son tres textos que se muestran en la página de visitas, cada uno con su título: **Cómo llegar** (colectivos, estacionamiento, cómo llegar desde la terminal), **Normas del museo** (si se pueden sacar fotos, si se puede entrar con comida…) y **Accesibilidad del edificio** (rampas, ascensor, baños adaptados, sillas de ruedas para prestar). En el sitio aparecen con los títulos «Cómo llegar», «Normas del museo» y «Accesibilidad». Si uno queda vacío, no se muestra.




Los textos se escriben con el editor, que se explica en la sección 7.3.

Se escriben con el mismo editor que las novedades (sección 7.3). Al terminar, apretá **Guardar los textos**.

6.4 El aviso general

Es un aviso para feriados, cierres o cambios de horario. Se muestra arriba de la **página de Visitas** del sitio, antes del horario (no en la portada ni en las demás páginas). Escribilo en una oración (hasta 200 caracteres), por ejemplo «El lunes 12 de octubre el museo permanece cerrado».

Si querés que el cierre se difunda más, podés publicar además una noticia, que aparece en la página de Novedades (sección 7).




El aviso general, con su fecha de «Mostrar hasta».

- **Mostrar hasta**: el último día en que se ve. Al día siguiente desaparece solo. Si no ponés fecha, queda hasta que lo quites.
- **Guardar el aviso** lo publica; **Quitar el aviso** lo saca del sitio en el momento.

6.5 La compra de entradas

Si las entradas se venden en otra página (una ticketera), el sitio puede mostrar un botón que lleva ahí, en el menú y en la página de visitas.




El botón de compra de entradas.

1. Marcá **Mostrar el botón de compra en el sitio**.
2. Pegá la **dirección de la página de venta** (la que empieza con `https://`) y probala con **Probar la dirección en otra pestaña**.
3. Si querés, cambiá el **texto del botón**. Si lo dejás vacío, dice «Comprar entradas».
4. Apretá **Guardar la compra de entradas**. Para sacar el botón, desmarcá la casilla y guardá.

7. Novedades

Las novedades son de dos tipos:

- **Noticia**: algo que pasó o que el museo quiere contar.
- **Actividad**: algo que va a pasar un día y a una hora: un taller, una charla, una visita especial. El sitio la muestra entre las próximas actividades hasta que termina; después la marca como «Realizada».



La lista de novedades. Los filtros sirven para encontrar una en particular.

La lista muestra de cada una el tipo, el **estado** (**Borrador**: solo se ve en el panel; **Publicada**: está en el sitio; **Realizada**: una actividad que ya pasó), la fecha y quién la cambió por última vez. Para abrir una, tocá su título.

7.1 Crear una novedad

1. En Novedades, apretá **Nueva novedad**.
2. Elegí si es una **Noticia** o una **Actividad** y escribí el **título**.
3. Apretá **Crear el borrador**.



Una novedad nueva arranca con el tipo y el título.

Se crea como **borrador**: todavía no está en el sitio. Se abre su **ficha**, donde completás lo demás con calma: podés guardar el borrador y seguir otro día.



La ficha recién creada. Arriba dice en qué estado está y quién la cambió por última vez.

Para publicarla hacen falta:


- el **título**;
- el **resumen**: una o dos oraciones que aparecen en las tarjetas del sitio, en Google y al compartir el enlace (hasta 200 caracteres);
- la **portada**, con su descripción (sección 7.2);
- el **texto** (sección 7.3);
- en una actividad, además, el día y la hora en que **empieza** (sección 7.6).

La galería es opcional.

7.2 La portada y su descripción

La **portada** es la foto principal: se ve arriba de la página, en las tarjetas del sitio y cuando alguien comparte el enlace en redes o por WhatsApp.

1. En **Elegir la portada**, elegí la foto (JPG, PNG o WebP, hasta 20 MB; si es muy grande, el panel la achica antes de subirla).
2. Aparece la foto con sus datos. Escribí la **descripción (texto alternativo)**, que es obligatoria.
3. Si querés, sumá un **epígrafe** (se muestra debajo de la foto) y el **crédito** (quién sacó la foto, por ejemplo «Archivo MuPa»: el sitio le agrega «Foto:» adelante, así que no lo escribas vos).
4. Apretá **Subir la portada** y esperá a que termine.
5. La portada queda en la ficha **cuando la guardás** (sección 7.5).



Antes de subirla, cada foto lleva su descripción.

Por qué importa la descripción

Muchas personas ciegas o con poca visión recorren los sitios con un **lector de pantalla**, un programa que lee en voz alta lo que hay. Cuando llega a una foto, lee su descripción: sin ella, esa persona no se entera de qué muestra. La descripción también se ve cuando la foto no carga (por ejemplo, con mala conexión) y ayuda a que Google entienda la foto y la muestre en sus búsquedas. Es una de las cosas que hacen que el sitio del museo sea para todos.

Cómo escribir una buena descripción

- Contá lo que se ve y lo que importa para entender la foto, como se lo contarías a alguien por teléfono.
- Una o dos oraciones alcanzan. No hace falta empezar con «Foto de…» o «Imagen de…»: el lector ya avisa que es una imagen.
- Si en la foto hay un texto importante (un cartel, un nombre), incluilo.
- No repitas el epígrafe: la descripción cuenta lo que se ve; el epígrafe puede contar el contexto.

Así no	Así sí
«Foto», «IMG_2034», «Visita»	«Chicos con guardapolvo blanco miran desde una baranda de vidrio.»
«Imagen de un dinosaurio»	«Esqueleto de un dinosaurio carnívoro con la boca abierta, en el hall del museo.»
«Restauración»	«Mano que limpia con un pincel un fósil apoyado sobre la mesa de trabajo.»




La portada subida. Se pueden cambiar sus datos, reemplazarla o quitarla.

Con la foto ya subida podés cambiar su descripción, epígrafe o crédito y apretar **Guardar los datos de la foto**. **Reemplazar la portada** te deja elegir otra, y **Quitar la portada** la saca.

7.3 El texto: el editor

El texto de una novedad (y el de las muestras, las salas y los textos de Visitas) se escribe en un **editor** parecido a un procesador de texto, con una barra de botones arriba.



El editor: un párrafo con negrita, un subtítulo y una lista.

Botón	Para qué sirve
Negrita (Ctrl+B)	Resaltar palabras importantes. Seleccioná las palabras y apretá el botón.
Cursiva (Ctrl+I)	Títulos de obras, nombres científicos, palabras en otro idioma.
Subtítulo	Dividir un texto largo en partes. No lo uses para resaltar: para eso está la negrita.
Lista y Lista numerada	Enumerar cosas, una por renglón. Con Enter pasás al punto siguiente; con dos Enter seguidos, salís de la lista.
Enlace	Llevar a otra página. Seleccioná las palabras, apretá Enlace y pegá la dirección. Sirve también «www....», un correo o un teléfono.
Deshacer (Ctrl+Z)	Volver atrás el último cambio.


- **Enter** empieza un párrafo nuevo.
- Si **pegás un texto de Word o de una página web**, el editor se queda solo con lo que el sitio usa (negrita, cursiva, subtítulos, listas y enlaces) y descarta el resto (colores, tipos de letra, tamaños). Así el sitio se ve siempre igual.
- Los botones apretados se ven en azul: por ejemplo, si estás escribiendo en negrita, el botón Negrita está azul.
- La ayuda de arriba dice cuántos caracteres quedan (hasta 20.000).

7.4 La galería de fotos

Las novedades y las muestras pueden tener una **galería**: fotos que se ven en la página, además de la portada.

1. En **Agregar fotos a la galería**, elegí una o varias fotos a la vez (hasta 20 por vez y 40 en total).
2. Escribí la descripción de cada una (y, si querés, su epígrafe y crédito).
3. Apretá **Subir las 2 fotos** (el número es el de las que elegiste) y esperá: se suben de a una y el panel dice cómo va.

Cada foto de la galería tiene además una casilla **Foto decorativa** (la portada no la tiene): marcala solo si la foto adorna y no aporta nada (una textura, un fondo). Así el lector de pantalla la saltea. Casi nunca hace falta.



La segunda de las dos fotos elegidas, con su descripción. La primera, más arriba, tiene la suya.



La galería: el orden se cambia con «Mover antes» y «Mover después».


- **Mover antes** y **Mover después** cambian el orden.
- **Quitar** la saca de la galería (con **Deshacer** la volvés a poner).
- **Editar los datos** cambia la descripción, el epígrafe o el crédito.
- El orden, las fotos nuevas y las que quitaste quedan **cuando guardás la ficha**.

7.5 Guardar y publicar

Al final de la ficha están los botones:

- **Guardar borrador**: guarda todo sin publicar. Lo podés seguir otro día.
- **Publicar**: guarda lo que cambiaste y la pone en el sitio. Si falta algo, no la publica y te dice qué completar (como en la sección 2).

Una vez publicada, los botones cambian:



Una novedad recién publicada.

- **Guardar cambios**: lo que cambies sale al sitio en el momento en que lo guardás.
- **Ver en el sitio**: abre la página de la novedad en otra pestaña, para revisarla como la ve el público.
- **Despublicar**: la saca del sitio (sección 7.7).

La dirección web

Cada novedad tiene su dirección en el sitio, por ejemplo `mupa.ar/novedades/taller-de-paleontologia`. Se arma sola con el título y se puede cambiar en el campo **Dirección web** mientras es un borrador. Cuando se publica por primera vez **queda fija**, para que los enlaces que ya se compartieron sigan andando.

7.6 Una actividad

Una actividad tiene, además, la parte **La actividad**:



Los datos propios de una actividad.

- **Empieza** (obligatorio para publicar): el día y la hora, en hora de San Juan.
- **Termina**: opcional.
- **Lugar**: si queda vacío, el sitio entiende que es en el museo.
- **Costo**: escrito como querés que se vea: «Gratis», «$ 3.000», «Con la entrada al museo».
- **Enlace de inscripción**: si hay un formulario para anotarse (por ejemplo, de Google), pegá su dirección.

Cuando la actividad termina, el panel la marca **Realizada**: el sitio deja de mostrarla entre las próximas actividades, pero su página sigue (sin el enlace de inscripción).

7.7 Despublicar y eliminar

Despublicar saca la novedad del sitio y la deja como borrador, con todo lo que tiene. La podés volver a publicar cuando quieras, y la dirección web no cambia. Antes de hacerlo, el panel pregunta.



Despublicar se puede deshacer: se vuelve a publicar.

Eliminar la novedad, al final de la ficha, la **borra para siempre**, con su portada y las fotos de su galería. No se puede deshacer. Si solo querés que no se vea, despublicala: el diálogo te ofrece **Despublicarla en vez de eliminarla**.



Eliminar no se puede deshacer.

8. Exposiciones: muestras y salas

La pantalla Exposiciones tiene dos pestañas: **Muestras** y **Salas**. Las fichas se completan, se guardan, se publican y se eliminan igual que las de Novedades (sección 7): portada con descripción, texto con el editor y dirección web.




Las muestras, en el orden en que las muestra el sitio.

El orden

En las dos pestañas, **Subir** y **Bajar** cambian el orden en que el sitio muestra las muestras y las salas. El cambio se guarda en el momento.


Las muestras

- Una muestra es **temporal** (con fecha de inicio y, si se sabe, de fin) o **permanente** (siempre a la vista, sin fechas). Se elige al crearla con **Nueva muestra** y se puede cambiar en la ficha.
- Con las fechas, el panel y el sitio calculan solos si es **Próxima** (todavía no empezó), **Actual** o **Finalizada**. No hay que cambiar nada cuando termina.
- El sitio muestra las publicadas que están por empezar, las actuales y las permanentes. Las finalizadas conservan su página, pero salen de la lista.
- La **sala** es opcional: se elige de la lista de salas cargadas.
- Para publicar hacen falta el título, el resumen, la portada, la descripción y, si es temporal, la fecha de inicio.



Las fechas y la sala de una muestra temporal.

Las salas




La pestaña Salas.

- Una sala tiene nombre, resumen, portada y una descripción opcional. No tiene galería.
- Para publicarla hacen falta el nombre, el resumen y la portada.
- Si eliminás una sala, las muestras que estaban en ella quedan sin sala.

9. Mensajes del formulario de contacto

Solo para administradores. Son los mensajes que la gente manda desde el formulario de Contacto del sitio, del más nuevo al más viejo. Cada mensaje llega también por correo al correo de destino de Datos del museo; si no pudo salir por correo, queda acá igual.



Los mensajes del formulario, con el estado de cada envío.


- **Enviado por correo**: llegó al correo de destino.
- **No se pudo enviar por correo**: no llegó al correo, pero está acá. Si aparece seguido, mirá el aviso del Inicio (sección 4).
- **Envío sin confirmar**: el sitio se cortó justo mientras lo mandaba; puede que haya llegado o no.

Para **responder**, tocá el correo de la persona: se abre tu programa de correo para escribirle. Los mensajes se ven de a 50 por página y **se borran solos a los 180 días**.

> **Son datos personales**
> Los nombres, correos y mensajes son datos de las personas que escribieron. Usalos solo para responderles y no los compartas fuera del museo.

10. Usuarios

Solo para administradores. Son las personas que pueden entrar al panel. Cada una tiene que tener su propia cuenta, con su correo: así nadie comparte contraseñas y el panel sabe quién cambió cada cosa.



Las cuentas del panel, con su rol, su estado y su último acceso.

10.1 Dar de alta a una persona

1. En **Dar de alta a una persona**, escribí su **nombre** y su **correo** (es su usuario para entrar: tiene que ser de esa persona).
2. Elegí el **rol**: Editor o Administrador.
3. Apretá **Dar de alta**.



El alta de una cuenta nueva.

4. El panel muestra la **contraseña temporal** de esa persona. **Se muestra una sola vez**: anotala o apretá **Copiar**.
5. Dásela **en persona o por teléfono**. No la mandes por correo ni por mensaje: alguien más podría leerla.
6. Apretá **Listo, ya la anoté**.




La contraseña temporal de la cuenta nueva (en la captura está tapada).

Con esa contraseña y su correo, la persona entra como se explica en la sección 3.1. La temporal **vence a las 72 horas**: si no la usó a tiempo, dale otra. El panel no le manda ningún correo: se la pasás vos.

10.2 Contraseñas, roles y cuentas desactivadas

Cada cuenta (menos la tuya) tiene estos botones:

- **Dar contraseña temporal**: cuando alguien se olvidó la contraseña. La que tenía deja de servir, se cierran sus sesiones y ves la temporal nueva una sola vez, como en el alta.
- **Hacer administrador** / **Pasar a editor**: cambia el rol. Al pasar a editor se cierran sus sesiones abiertas.
- **Desactivar**: para cuando alguien deja de trabajar en el panel. Ya no puede entrar y se cierran sus sesiones; lo que cargó sigue en el sitio. **Activar** la vuelve a habilitar.
- **Cerrar sus sesiones**: si dejó el panel abierto en una computadora que no es suya. Tiene que volver a entrar en todos sus dispositivos.




Antes de dar una temporal, cambiar un rol, desactivar una cuenta o cerrar sus sesiones, el panel pregunta. Activar una cuenta no pregunta.

> **Que siempre haya dos administradores**
>
> Si hay una sola persona administradora y un día no puede entrar (se olvidó la contraseña, está de vacaciones, dejó el museo), nadie más puede dar contraseñas temporales ni dar de alta cuentas. Por eso el Inicio avisa cuando hay uno solo. El panel tampoco deja desactivar ni pasar a editor al último administrador.

Tu propia cuenta no se cambia acá sino en Mi cuenta.

11. Mi cuenta

Se abre desde **Mi cuenta**, arriba a la derecha. Tiene tres partes:




Mi cuenta.

- **Tu nombre**: es el que ven las demás personas del panel, por ejemplo en «Última edición».
- **Cambiar la contraseña**: escribí la actual y la nueva. Al guardarla se cierra tu sesión en los demás dispositivos y pestañas.
- **Cerrar sesión en todos lados**: cierra tu sesión en todos los dispositivos donde entraste, también en este. Usalo si entraste desde una computadora que no es tuya y no saliste, o si perdiste el celular.

Tu correo y tu rol no se cambian desde acá: si hace falta, pedíselo a un administrador.

12. Desde el celular

El panel se usa igual desde el celular o una tablet. Cambia la forma: la barra ocupa varios renglones, las listas se ven como tarjetas y los campos van uno debajo del otro.



El Inicio en el celular. Salir está siempre a la vista.



Las novedades, como tarjetas.



Una foto elegida desde el celular.

Fotos desde el celular

- Al tocar **Elegir la portada** o **Agregar fotos a la galería**, el celular te deja elegir de la galería o sacar una foto en el momento.
- Las fotos grandes se achican antes de subirlas: se suben más rápido y gastan menos datos.
- Para subir muchas fotos, mejor con wifi.
- Las fotos de un iPhone se pueden subir directamente desde el iPhone: el teléfono las convierte solo. Si en cambio pasás una foto del iPhone a una computadora y la subís desde ahí, puede aparecer «Esta foto está en formato HEIC…»: exportala como JPG, o subila desde el iPhone. Para que las fotos nuevas salgan compatibles, en el iPhone: **Configuración > Cámara > Formatos > Más compatible**.

13. Buenas prácticas

Cerrá la sesión al terminar

- Apretá **Salir** cada vez que terminás, sobre todo en una computadora que usan otras personas.
- No guardes la contraseña en el navegador de una computadora compartida.
- Si te olvidaste de salir en otra computadora, entrá en **Mi cuenta** y apretá **Cerrar sesión en todos lados** (o pedile a un administrador que use **Cerrar sus sesiones**).

Una ficha, una persona a la vez

Si dos personas cambian **la misma ficha al mismo tiempo**, queda lo que guardó la última, y lo que había cambiado la otra se pierde. Antes de editar una novedad o una muestra que puede estar tocando otra persona, avisá («estoy con la ficha del taller»).

Preparar con tiempo

- Armá las novedades como **borrador** y publicalas cuando estén completas y revisadas.
- Después de publicar, mirala con **Ver en el sitio**.
- Para un cierre o un feriado, usá el **aviso general** con **Mostrar hasta**: se va solo. Se ve solo en la página de Visitas (no en la portada): si querés difundirlo más, publicá además una noticia.
- Si una tarifa no corre por un tiempo, ocultala en vez de borrarla.

Fotos

- **Describí siempre** cada foto (sección 7.2).
- Para la portada, mejor una foto horizontal, nítida y con buena luz.
- Poné el **crédito** cuando la foto es de otra persona.
- Si en la foto se ven personas que se puedan reconocer, y sobre todo chicos, asegurate de que el museo tenga su permiso (o el de sus familias) para publicarla.

Cuentas y datos

- Cada persona con su propia cuenta: no compartas la tuya.
- Las contraseñas temporales se pasan en persona o por teléfono, nunca por correo ni por mensaje.
- Cuando alguien deja de trabajar en el panel, un administrador desactiva su cuenta.
- Los mensajes del formulario son datos personales: no los compartas fuera del museo.

14. Si algo no anda

Lo que pasa	Qué hacer
«Correo o contraseña incorrectos.»	Revisá que el correo esté bien escrito y la contraseña también (con **Mostrar** la ves). Si no te acordás, pedile una temporal a un administrador. Si tu cuenta está desactivada, el mensaje es el mismo: el administrador lo puede revisar.
«Demasiados intentos. Esperá 15 minutos.»	Es una protección: aparece después de varias contraseñas equivocadas, o si muchas personas entraron desde la misma red en poco rato. Esperá 15 minutos y probá de nuevo.
«La contraseña temporal venció» (al ingresar) o «Tu contraseña temporal venció» (en el cuadro para volver a entrar)	Las temporales duran 72 horas. Pedile otra a un administrador.
Aparece «Volvé a ingresar»	Pasaron dos horas sin usar el panel o se cerró tu sesión. Escribí tu correo y tu contraseña: lo que estabas haciendo no se pierde.
«Algo salió mal. Probá de nuevo en unos minutos.» (al entrar o en cualquier pantalla)	Esperá unos minutos y probá de nuevo. Si sigue, y sobre todo si el sitio tampoco se ve (salvo la página principal), avisale a quien mantiene el sitio: puede ser que la base de datos se haya llenado (sección 4).
«Sin conexión, reintentá.»	Se cortó internet. Lo que escribiste sigue en la pantalla: cuando vuelva la conexión, apretá otra vez el botón de guardar.
«Hay una versión nueva del panel: guardá lo que estés haciendo y recargá la página.»	Guardá y recargá la página (F5, o el botón de recargar del navegador).
«No tenés permiso.»	Esa pantalla es solo para administradores.
«La foto pesa 25 MB; el máximo es 20 MB.»	Elegí otra foto o achicala antes (por ejemplo, exportándola más chica desde el celular o la computadora).
«Esta foto está en formato HEIC…»	Pasa al subir desde una computadora una foto sacada con un iPhone. Exportala como JPG, o subila directamente desde el iPhone. Para que las fotos nuevas salgan compatibles: en el iPhone, Configuración > Cámara > Formatos > Más compatible.
«Hay muchas fotos subiéndose…» o «La foto tardó demasiado en llegar»	Esperá unos minutos y probá de nuevo, mejor con una conexión más rápida (wifi).
«La lista cambió mientras tanto…» al cambiar un orden	Otra persona agregó o eliminó algo. La lista ya está actualizada: volvé a hacer el cambio.
Guardé, pero no lo veo en el sitio	¿Viste el aviso verde de «Guardado» o «Publicada»? ¿Está **publicada** (los borradores no se ven)? Recargá la página del sitio. Acordate de que una tarifa oculta, un aviso vencido, una muestra finalizada o una actividad realizada no aparecen en las listas.

Lo que pasa	Qué hacer
Un aviso amarillo en el Inicio	Seguí lo que dice el aviso (sección 4). Casi siempre es avisarle a quien mantiene el sitio.

14.1 A quién pedir ayuda

- **Para entrar, contraseñas y cuentas**: a un **administrador del panel** del museo. Puede darte una contraseña temporal, revisar que tu cuenta esté activa o cambiar tu rol.
- **Si algo no anda, aparece un error que no está en este manual o un aviso del Inicio lo pide**: a **quien mantiene el sitio**. Contale qué estabas haciendo, en qué pantalla, qué decía el mensaje (mejor con una captura de pantalla) y a qué hora pasó.

Para anotar (completalo a mano)

Administradores del panel:

Quien mantiene el sitio:

15. Palabras del panel

Borrador	Una novedad, muestra o sala guardada que todavía no está en el sitio: solo se ve en el panel.
Publicar	Poner en el sitio una ficha completa. Desde ese momento, cada cambio que guardás sale al sitio.
Despublicar	Sacar del sitio una ficha publicada, sin borrarla: vuelve a ser un borrador.
Ficha	La pantalla con todos los datos de una novedad, una muestra o una sala.
Resumen	Una o dos oraciones que presentan una ficha: aparecen en las tarjetas del sitio, en Google y al compartir el enlace.
Portada	La foto principal de una ficha.
Galería	Las otras fotos de una novedad o una muestra.
Descripción (texto alternativo)	Lo que se ve en una foto, contado en palabras para quien no puede verla.
Epígrafe	El texto que se muestra debajo de una foto.
Crédito	Quién sacó la foto. El sitio lo muestra con «Foto:» adelante.
Dirección web	La parte final de la dirección de una página en el sitio (por ejemplo, `mupa.ar/novedades/taller-de-paleontologia`).
Sesión	El tiempo que estás adentro del panel después de ingresar. Se cierra con Salir, a las dos horas sin usarlo o a las 12 horas.
Contraseña temporal	La que da un administrador para entrar por primera vez o cuando alguien se olvidó la suya. Vence a las 72 horas y se cambia al entrar.
Rol	Editor o administrador: qué puede hacer cada cuenta en el panel.
Correo de destino	El correo al que llegan los mensajes del formulario de contacto. Lo cargan los administradores en Datos del museo.