### ARQUITETURA DE COMPUTADORES

Conjunto de Instruções 03 *Propriedades de uma ISA* 

### Tipos de instrução

- □ Processamento de dados
- □ Armazenamento de dados (memória principal)
- ☐ Movimentação de dados (I/O)
- □ Controle do fluxo do programa

## Tipos de operação Transferência de dados Aritméticas Lógicas Transferência de controle Conversão I/O Controle do sistema

## Transferência de dados Especificam Origem Destino Quantidade de dados

### Aritmética Soma, subtrai, multiplica, divide Inteiros com sinais Ponto flutuante Pode incluir Incremento (a++) Decremento (a--) Negação (-a)

# Lógica ☐ Operações com bits (set/reset) ☐ AND, OR, NOT

### Transferência de Controle □ Salto/desvio (Jump/Branch) ■ Ex. desvia para x se resultado é zero □ Chamada Sub-rotina ■ Ex. call x

# Conversão ☐ Ex. Binário para Decimal

### Input/Output

- □ Podem ser instruções específicas
- □ Podem ser usadas instruções de movimento de dados (I/O mapeado em memória)

### Controle do sistema

- ☐ Instruções privilegiadas
- ☐ CPU precisa estar em um estado específico
  - Kernel mode
- □ Para uso do sistema operacional

### Arquiteturas de endereços

- Número de Endereços
- Modos de endereçamento

1

### Número de Endereços (a)

- □ 4 endereços
  - Operando 1, Operando 2, Resultado, Próxima Instrução
    - □ INSTR E1 E2 E3 E4
  - Precisa de palavras de instrução longas
  - Registrador PC
  - Não existem instruções de desvio

### Número de Endereços (b)

- □ 3 endereços
  - Operando 1, Operando 2, Resultado
    - □ INSTR E1 E2 E3
  - Ex.: E3 = E1 + E2;
  - Precisa de palavras de instrução longas
  - Registrador PC
  - Instruções explícitas de desvio

13

### Número de Endereços (c)

- ☐ 2 endereços
  - Um endereço define um operando e o resultado
    - □ INSTR E1 E2
  - Ex.: E1 = E1 + E2;
  - Reduz o tamanho da instrução
  - Requer algum trabalho extra
    - ☐ Armazenamento temporário de algum resultado
    - ☐ Instrução de movimentação de dados

### Número de Endereços (d)

- □ 1 endereço
  - Segundo endereço é implícito
    - ☐ INSTR E1
  - Usualmente possui um registrador específico (acumulador)
  - Instrução de movimento de dados indica o sentido (Load/Store)

15

### Número de Endereços (e)


- □ 0 (zero) endereços
  - Todos endereços implícitos
  - Uso de pilha (stack)
    - □ Ex.: c = a + b
    - push a
    - push b
    - add
    - pop c
  - Não apresenta vantagens significativas sobre arquiteturas de 1 ou 2 endereços

### Modos de endereçamento Imediato Direto Indireto Registrador Registrador Indireto Deslocamento (Indexado) Pilha

### Endereçamento Imediato □ O operando é parte da instrução □ Operando É o campo de endereço da instrução □ Ex.: ADD 5 ■ Soma 5 ao conteúdo do acumulador ■ 5 é o operando □ Não há referência a memória para busca de dados □ Rápido □ Faixa (range) limitado

# Diagrama para endereçamento imediato Instrução Opcode Operando Sem referência à memória Magnitude do operando é limitada

### Endereçamento Direto □ Campo de endereço contém endereço do operando □ Endereço Efetivo (EA) = Campo de Endereço (X) □ Ex.: ADD X ■ Soma o conteúdo de X ao acumulador ■ Busca pelo operando na memória no endereço X □ Sem cálculos adicionais para obter o endereço efetivo □ Espaço de endereçamento limitado



### Endereçamento Indireto (1)

- □ Posição de memória apontada pelo campo de endereço contém endereço do ponteiro do operando
- $\square$  EA = (X)
  - Busca em X, encontra o endereço e busca lá o operando
- □ Ex.: ADD (X)
  - Soma o conteúdo da posição de memória apontada pelo conteúdo de X ao acumulador

### Endereçamento Indireto (2)

- □ Largo espaço de endereçamento
  - 2<sup>n</sup> , onde n = tamanho da palavra
- Múltiplos acessos à memória para obter o operando
  - Logo, mais lento.

23

# Diagrama para endereçamento indireto Instrução Opcode Endereço X Memória Ponteiro p/ operando Operando Operando Espaço de endereçamento grande Múltiplas referências à memória


### Endereçamento por Registrador (1)


- ☐ Operando está em um registrador cujo nome vai no campo de endereço
- $\square$  EA = R
- □ Numero de registradores é limitado
- □ Campo de endereço reduzido
  - Instruções curtas
  - Tempo de busca por instrução reduzido


25


### Endereçamento por Registrador (2)


- ☐ Sem acessos à memória
- □ Execução rápida
- ☐ Espaço de endereçamento limitado
- Múltiplos registradores melhora o desempenho
  - Requer um bom compilador (ou um bom programador Assembly)
  - Programação C: register int a;
- ☐ Semelhante ao endereçamento direto















## Resumo Tipos de instrução / operação Número de endereços Modos de endereçamento



Um erro aqui, outro lá... fazem parte da descoberta de novos caminhos.

Mas, para perder mesmo, você devé ser perseverante nos erros.

Anônimo

### Questões adicionais...

- ☐ Identificar as propriedades apresentadas no conjunto de instruções dos processadores abaixo:
  - PowerPC (IBM)
  - □ ARM7TDMI
  - □ 8051 (INTEL)
  - □ 8086 X86 (INTEL)
  - □ ColdFire (Motorola Freescale)
  - ☐ SPARC (SUN)
  - ☐ TMS320C6000 (Texas Instruments)

  - ☐ Z-80 (Zilog)☐ NIOS (Altera)
  - □ PIC 18F (Microchip)
  - ☐ XScale (Întel)
  - □ OMAP (Texas Instruments)
  - MicroBlaze (Xilinx) DLX