ARQUITETURA DE COMPUTADORES

Avaliação do desempenho de processadores

Introdução

- □ Tempo de relógio real necessário para execução de um programa (ou tempo de resposta) inclui:
 - acessos a disco
 - atividades de I/O
 - overhead do sistema operacional, da rede, ...
- □ Para sistemas multitarefa...
 - throughput é uma medida do número de tarefas executada por unidade de tempo

Introdução

- □ O que otimizar?
 - tempo de resposta de um programa isolado?
 - throughput do sistema?
- □ Distinção entre ...
 - tempo de relógio real gasto em um programa, e
 - tempo de CPU efetivamente gasto com tarefas específicas do programa
 - □ não inclui tempo de execução de outros programas, tempo de espera por I/O, ...

Introdução

□ Tendo em vista os objetivos desta disciplina, desempenho de CPU será medido apenas em função do tempo de CPU do usuário

Introdução

Desempenho é consequência de otimizações feitas em 3 dimensões do hardware:

- Arquitetura
 - processadores RISC
 - instruções otimizadas
- Organização
 - paralelismo
 - organização da memória
- □ Tecnologia
 - velocidade de chaveamento das portas lógicas

Métricas básicas

- □ <u>ciclos de clock</u> = intervalos básicos de tempo nos quais são executadas as operações elementares de uma instrução
 - transferências de valores entre registradores
 - operações aritméticas na ALU
- período do clock T = tempo de duração de um ciclo de clock
 - p.ex. 1 ns
- ☐ freqüência de operação f = número de ciclos de clock por unidade de tempo f = 1 / T se T = 1 ns então f = 1 / 1.10⁻⁹ = 10⁹ = 1 GHz

Métricas básicas tempo de CPU nº de ciclos de clock período do clock de um programa do programa por exemplo: tempo de CPU do programa = – programa gasta 10.10⁶ ciclos $10.10^6 \text{ x } 1.10^{-9} = 10.10^{-3} = 10 \text{ ms}$ – período do clock é 1 ns **Exercício Neander:** LDA 80h ADD 81h NOT STA 82h HLT

Alternativamente: tempo de CPU de um programa de um programa Formas de aumento do desempenho: - diminuir o período do clock - diminuir nº de ciclos necessários para execução do programa Objetivos muitas vezes conflitantes.

Métricas básicas (Exemplo)

- programa roda em 10 s na máquina A, que tem clock de 1 GHz
- queremos rodá-lo em 6 s numa máquina B com nova tecnologia e nova organização
- a máquina B pode ter um aumento substancial de freqüência de clock
- no entanto, a organização da máquina B exigirá 1,2 vezes mais ciclos de clock para executar instruções do que a máquina A
- qual é a freqüência de clock necessária para a máquina B?

Métricas básicas (Exemplo)

 $\frac{\text{tempo de CPU}}{\text{de um programa}} = \frac{\frac{\text{n° de ciclos de clock do programa}}{\text{freqüência do clock}}}{\frac{\text{freqüência do clock}}{\text{freqüência do clock}}}$ $10 \text{ s} = \frac{\frac{\text{n° de ciclos de clock em A}}{10^9 \text{ ciclos / s}}}{\frac{\text{n° de ciclos de clock em A}}{\text{freqüência do clock em B}}} = \frac{\frac{1,2 \text{ x 10 . 10^9}}{\text{freqüência do clock em B}}}{\frac{\text{freqüência do clock em B}}{\text{freqüência do clock em B}}}$

Métricas Básicas - CPI

nº de ciclos de clock do programa nº instruções do programa x nº médio de ciclos de clock por instrução

CPI = nº médio de ciclos de clock por instrução. É uma média sobre todas as instruções executadas no programa.

Exercício Neander:

LDA 80h ADD 81h NOT STA 82h HLT

Métricas Básicas - CPI (Exemplo)

- duas máquinas implementam o mesmo conjunto de instruções
- um mesmo programa é rodado em ambas as máquinas
- máquina A tem período de clock de 1 ns e CPI = 2,0 para este programa
- máquina B tem período de clock de 2 ns e CPI = 1,2 para o mesmo programa
- qual máquina é mais rápida?

Métricas Básicas - CPI (Exemplo)

nº de ciclos de clock do programa N (nº instruções do programa)

X CPI

 n° de ciclos de clock de A = 2,0 x N

 n° de ciclos de clock de B = 1,2 x N

tempo de CPU de um programa nº de ciclos de clock do programa

x período do clock

tempo de CPU de $A = 2.0 \times N \times 1 \text{ ns} = 2.0 \times N \text{ ns}$

tempo de CPU de $B = 1,2 \times N \times 2 \text{ ns} = 2,4 \times N \text{ ns}$

portanto: máquina A é 1,2 vezes mais rápida do que B na execução deste programa

Métricas Básicas – medições

tempo de CPU = nº de instruções X CPI X período do clock

Como obter estes valores?

Métricas Básicas – medições

- ☐ Tempo de CPU é medido executando-se o programa
- ☐ Período (ou freqüência) do clock é divulgado pelo fabricante
- □ nº de instruções e CPI são mais difíceis de obter
 - nº de instruções depende da arquitetura (e do compilador)
 - CPI depende da organização (e do programa)
- □ conhecendo-se nº de instruções ou CPI, pode-se determinar o outro a partir da fórmula

Benchmarks

Benchmarks são conjuntos de programas

representativos da carga de trabalho de uma máquina

- utilizados para avaliação de desempenho, segundo métricas já discutidas
- geralmente de domínio público
- procuram explorar repertório de recursos da arquitetura

Problemas com benchmarks

- melhor avaliação seria feita com a carga de trabalho efetivamente utilizada em cada máquina
- escolha dos benchmarks e aplicação rigorosa da metodologia de avaliação
- fabricantes podem tentar otimizar arquitetura e/ou organização e/ou compilador para executar de forma mais eficiente apenas os benchmarks

Tipos de benchmarks

- Aplicações reais ou modificadas ?
 - Quais ? ... Dados de entrada ?
- exemplos:
 - programas do SPEC (empresa de padronização de avaliação)
 - iCOMP (benchmarks da Intel, aplicações sob Windows, PC-workload)
 - transações de banco de dados (TPC-A, TPC-B, etc.)
 - simuladores de equações diferenciais (NAS: benchmarks NASA)
 - Outros...
 - ☐ Linpack: rotinas de resolução de sistema de equações lineares
 - □ Puzzle, Quicksort, Sieve, ...
 - □ Dhrystone, Whetstone, ...

Resumo

- □ Desempenho = Tempo de CPU do usuário
- □ O que afeta o desempenho?
- Métricas básicas
- □ Benchmarks

Literatura

- □ Patterson & Hennessy cap 4
- □ http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=87&p2=118&c=1

Os professores de **Thomas Edison** mandaram ele para casa, dizendo que ele era confuso e atrapalhado.

A ele são atribuídas mais de 1000 patentes destacando-se a lâmpada elétrica incandescente, o gramofone, o cinescópio e o microfone de grânulos de carvão para o telefone.

A idéia de geração e distribuição de eletricidade é atribuída a ele.

Questões adicionais ... □ O que diz a **Lei de Amdahl**? Exemplo.

Outras métricas: MIPS nº instruções nº instruções MIPS =tempo de CPU X 106 ciclos X período X 106 nº instruções X freqüência freqüência MIPS = nº instruções X CPI X 106 CPI X 106 Problemas com a medida em MIPS: - não se pode comparar máquinas com conjuntos de instruções diferentes, pois certamente o nº de instruções será diferente para um mesmo programa - MIPS varia de um programa para outro na mesma máquina - MIPS pode variar inversamente ao desempenho