

Nome: Monitores do 2022/2

Universidade de Brasília – 2022/1 Departamento de Ciência da Computação - Prof. Marcus Vinicius Lamar CIC0099 - Organização e Arquitetura de Computadores - Turma 03

 $d_0 d_1 / d_2 d_3 d_4 d_5 d_6 d_7 d_8$

Matrícula: 1 9 / 0 0 3 8 6 4 1

Prova 1

→ Gabarito comentado das questões 1-3 e 4)b) ao final do pdf

(4.0) 1) Dado o programa C ao lado,

(2.0) a) Respeitando a convenção do uso de registradores, compile eficientemente para Assembly RISC-V ISA RV32IMF as rotinas main e SOMAX().

Dica: comente o código!

(2.0) b) Para um processador RISC-V, onde as instruções de acesso à memória (loads e stores) e os desvios (condicionais e incondicionais) possuem CPI=2 e todas as outras instruções possuem CPI=1, com frequência de clock de 1 GHz, responda:

```
void main ()
  int A[9]={d0,d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7,d8};
printf("soma=%d", SOMAX(A,9));
int SOMAX(int v[], int n) {
  int i, soma=0;
  for (i=0; i<n; i++)
if (v[i]%2 == 0)</pre>
        soma = soma + v[i];
  return soma;
```

(1.0) b.1) Qual a CPI média obtida para o seu procedimento SOMAX? $\overline{\text{CPI}} = 15/11 = 1,\overline{36}$

(1.0) b.2) Qual o tempo necessário à execução do seu procedimento SOMAX?

- (2.0) 2) Considere o mapa de memória de código abaixo.
- (1.4) a) Escreva o programa em Assembly abaixo

Endereço	Conteúdo	Instrução
0x00400000	0x00b50c63	beq a0, a1, 24
0x00400004	0x00b55663	bge a0, a1, 12
0x00400008	0x40a585b3	sub a1, a1, a0
0x0040000C	0xff5ff06f	jal zero, −12
0x00400010	0x40b50533	sub a0, a0, a1
0x00400014	0xfedff06f	jal zero, −20
0x00400018	0x00008067	jalr zero, ra, 0

(0.6) b) Se a 0 = (d_7d_8) +1 e a 1 = (d_5d_6+1) , qual deve ser a frequência de *clock* de um Processador RISC-V Uniciclo (CPI=1) para que o procedimento seja executado em (d $_4$ + 1) μ s? $\mid f_{\rm clk} = 13, 5 \ {\rm MHz}$

(3.0) 3) A ISA RV32I não possui as instruções de multiplicação, divisão e módulo (resto da divisão). No entanto, isto não significa que uma linguagem de alto nível não possa usar essas operações matemáticas neste processador. Implemente eficientemente a instrução abaixo como um procedimento MUL que não modifica nenhum registrador além do registrador de destino.

mul a0, a0, a1 # a0=Low(a0×a1) sendo a0 e a1 números com sinal

- (2.0) 4) As operações em ponto flutuante foram um marco na computação científica, permitindo que números reais em uma ampla faixa dinâmica fossem representados em um número finito de bits. Dada a representação em ponto flutuante IEEE 754 precisão simples:
- (1.0) a) Quando comparada com a representação de números inteiros de 32 bits em complemento de 2, qual das duas representações possibilita representar a maior quantidade de números diferentes? Por quê?

A de complemento, por não se preocupar com NaN, $\pm \infty$, etc.

(0.5) b) Dado o número $0 \times 40 d_4 d_5 0000$ em IEEE754 precisão simples, qual o número final correspondente? $0 \times 40380000 = 2.875_{10}$

(0.5) c) Dada a aproximação do número $\pi=3.14159265358979323846264338327950288419716939937510, até que casa decimal conseguimos representá-lo com IEEE754 precisão simples?$

 π tem expoente 1, de forma que ao converter a mantissa o menor expoente será $2^{-22}=0,0000002\dots$ Teremos então representação correta até a 6^a casa decimal.

Gabarito

1) a) A convenção pede que apenas os registradores temporários sejam modificados numa rotina, com a possível exceção de registradores de saída. Aqui evitou-se alterar a1, mas a0 foi modificado à vontade.

```
.data
1
                .string "soma="
2
         str:
                .word 1, 9, 0, 0, 3, 8, 6, 4, 1
3
         A:
4
       .text
         main: li
                   a7, 4
                          # syscall PrintString
5
                la a0, str # a0 = "soma="
6
                           # print("soma=")
7
                ecall
                li a1, 9
                           \# a1 = 9
8
                la a0, A
                           # a0 = A
9
                jal SOMAX
                            # chama a funcao, resultado em a0
10
                             # syscall PrintInt
                li a7, 1
11
                ecall
                             # print(a0)
12
                li a7, 10 # syscall Exit
13
                ecall
                             # fim do programa
14
15
                        t0, 0
         SOMAX:
                  li
                                          \# soma = 0
16
                        t1, 0
                                          \# i = 0
                  li.
17
                        t2, 0(a0)
                                          # t2 = v[i]
         for:
                  1w
18
                        t3, t2, 1
                                          # t3 = v[i] %2
19
                  andi
                        t3, zero, impar # impar ? nao soma : soma
                  bne
20
                        t0, t0, t2
                                        # soma += v[i]
                  add
21
                                          # i++
                  addi
                       t1, t1, 1
         impar:
22
                  addi
                        a0, a0, 4
                                          # endereco do proximo valor no vetor
23
                  blt
                        t1, a1, for
                                          # i < n ? continua o laco : retorna
24
                                          # a0 <- soma
                        a0, t0
25
                  mν
                  ret
                                          # retorno
26
```

b.1) O procedimento SOMAX como escrito acima possui 11 instruções, sendo 2 delas pulos condicionais (bne, blt), 1 delas um pulo incondicional (ret) e 1 delas um load. Logo, a CPI média nesta rotina é

$$\overline{\text{CPI}} = \frac{7}{11} \cdot 1 + \frac{4}{11} \cdot 2 = \frac{15}{11}.$$

b.2) Dada a frequência de $clock\ f=10^9\ Hz$, precisamos encontrar a quantidade de ciclos executados para calcular o $t_{\rm exec}$. Da forma como foi escrito, dentro do laço for, o SOMAX executa 7 instruções por valor par no vetor, e 6 instruções por ímpar. Além disso, dentro do laço for são executadas 2 instruções de desvios condicionais e uma de acesso a memória, independente da paridade do valor do vetor. Fora desse laço, são executadas mais 4 instruções, 2 antes e 2 depois.

Assim, para $A[9] = \{1, 9, 0, 0, 3, 8, 6, 4, 1\}$, temos

$$I = (4 \cdot 6) + (5 \cdot 7) + 4 = 63.$$

Como o laço for é executado nove vezes, temos $3\cdot 9=27$ instruções de dois ciclos executadas por ele e uma instrução de dois ciclos executada fora do laço (ret). Então 28 instruções possuem CPI=2 e as 63-28=35 instruções restantes possuem CPI=1. Logo a quantidade C de ciclos executados é

$$C = 28 \cdot 2 + 35 \cdot 1 = 91.$$

Assim, o tempo de execução dessa rotina é:

$$t_{\rm exec} = C \times f = 91 \times 10^{-9} s = 91 \text{ ns}.$$

2) a) Questões de montagem/tradução de código de máquina são laboriosas mas diretas. A ideia aqui é converter o hexadecimal para binário, e com o OpCode determinar qual o tipo da instrução. Sabendo o tipo, é imediato obter os registradores da instrução e etc.

Padrão de cores: OpCode, Rd, Rs1, Rs2, funct3, funct7, Imm.

```
1. 0x00b50c63 = 0b\ 0000000\ 01011\ 01010\ 000\ 11000\ 1100011
                                              tipo B
  = beq x10, x11, 0b00000011000
  = beq a0, a1, 24
2. 0x00b55663 = 0b\ 00000000\ 01011\ 01010\ 101\ 01100\ 1100011
                                              tipo B
  =bge x10, x11, 0b000000001100
  = bge a0, a1, 12
3. 0x40a585b3 = 0b\ 01000000\ 01010\ 01011\ 000\ 01011\ 0110011
                                              tipo R
  = sub x11, x11, x10
  = sub a1, a1, a0
4. 0xff5ff06f = 0b 1111 1111 0101 1111 1111 00000 1101111
                                             tipo J
  = jal \times 0, 0b11111111111111110100
  = jal zero, -12
5. 0x40b50533 = 0b\ 0100000\ 01011\ 01010\ 000\ 01010\ 0110011
                                              tipo R
  = sub x10, x10, x11
  = sub a0, a0, a1
6. 0xfedff06f = 0b 1111 1110 1101 1111 1111 00000 1101111
                                             tipo J
  = jal x0, 0b1111111111111111101100
  = jal zero, -20
tipo I (jalr)
  = jalr x0, x1, 0b000000000000
  = jalr zero, ra, 0
```

Resumindo, o código Assembly é

```
L1:
            beq a0, a1, L2
            bge
                 a0, a1, L3
2
                 a1, a1, a0
3
            sub
            j
                  L1
                  a0, a0, a1
      L3:
5
            sub
6
            j
                  T.1
      L2:
            ret
```

b) Queremos encontrar frequência para o qual o programa acima tenha $t_{\rm exec}=4\mu {\rm s}$ para a 0=5 e a 1=49. Visto que o processador é Uniciclo, basta determinar quantas instruções serão necessárias para a execução.

Primeiro, o programa irá descontar a0 de a1 até que a1<a0. Essa operação deve ser repetida 9 vezes, resultando em a1= 4. Até aqui, foram realizadas 36 instruções, 9 vezes os 4 comandos entre L1 e L3.

Seguindo, passa-se pelo beq e pula-se no bge, subtraindo a1 de a0, ou seja, 4 de 5 - mais 4 instruções.

Agora, com a0= 1 e a1=4, repete-se novamente as instruções entre L1 e L3, só que apenas 3 vezes, acumulando-se 12 instruções.

Finalmente, temos a0=a1=1, e o beg nos leva ao ret, 2 instruções.

Ao todo: I = 36 + 4 + 12 + 2 = 54. Conclusão:

$$t_{\rm exec} = {\rm I} \times {\rm CPI} \times T_{\rm clk} \stackrel{\rm CPI=1}{\Longrightarrow} f_{\rm clk} = \frac{{\rm I}}{t_{\rm exec}} = \frac{54}{4 \cdot 10^{-6}} \; {\rm Hz} = 13, 5 \; {\rm MHz}.$$

3) Aqui é mais adequado usar shifts ao invés de somas.

```
addi
                     sp, sp, -12
                                     # reserva espaco na pilha
1
2
               SW
                     a1, 0(sp)
                                     # salva a1
                     t0, 4(sp)
                                     # salva t0
               SW
3
                     t1, 8(sp)
                                     # salva t1
4
               SW
                     t0, a0
                                     # t0 <- a0
5
              mν
              li
                     a0, 0
                                     # zera o resultado
6
                                     # verifica se t0 eh zero
              beq
                     t0, zero, FIM
7
       LOOP:
                     t1, a1, 1
                                     # verifica bit menos significativo de t1
8
              andi
               srli
                     a1, a1, 1
                                     # desloca t1 para direita
9
              beq
                     t1, zero, PULA # se lsb for 0, PULA
10
              add
                     a0, a0, t0
                                     # se lsb for 1 soma t0 ao resultado
11
12
       PULA:
              slli
                     t0, t0, 1
                                     # desloca t0 para esquerda
                     al, zero, LOOP # verifica se al eh diferente de 0
              bne
13
                                     # recupera a1
                     a1, 0(sp)
       FIM:
               l w
14
                     t0, 4(sp)
                                     # recupera t0
               lw
15
                     t1, 8(sp)
16
               lw
                                     # recupera t1
17
               addi
                     sp, sp, 12
                                     # libera espaco da pilha
```

4) b) A *tool* Floating Point Representation do RARS nos dá o resultado final da conversão assim como os passos necessários para encontrá-lo.

