CusTeX 宏集手册

Longaster

2024年4月12日 v0.0.4h



CusTeX 宏集手册 总目录

总目录

总目录	i § 3 ltx 模块	41
	§ 4 util 模块	41
Mrs. 36 Hir. SP.	3.4.1 交叉引用.	、超链接和书签 41
第一章概述	3.4.2 向前查找	和收集内容 44
	3.4.3 分析记号	44
第二章 文档接口	1 3.4.4 杂项	48
\$ 1 ltx 模块	processors 4 7 8 9 9 10 3.5.1 为宽度固定 建超链接 3.5.2 特殊的 "2	 52 定和宽度可变的内容创 接
2.3.3 边距	第四章 章节标识和	和目录 57
2.3.5 页眉页脚		类 57 风格的目录 58 设置方式 59
2.4.1 Framed		方式 68
2.4.2 Filler	17	
2.4.2 Filler	第五章 库的文档 第五章 库的文档 第五章 库的文档 第五章 库的文档 第1 pgf 库 5.1.1 文字渐变 5.1.2 在背景和所 25 5.1.2 在背景和所 26 § 2 tcb 库 27 5.2.1 multicol 28 § 3 logo 库 29 § 4 doc 库 30 § 5 bnf 库 30 § 6 ref 库 31 § 7 box 库 31 5.7.1 paracol 形 5.7.2 multicol 5.7.3 \fparbox	接口 68
2.4.2 Filler	第五章 库的文档 第五章 库的文档 第五章 库的文档 第五章 库的文档 第1 pgf 库 5.1.1 文字渐变 5.1.2 在背景和市 26 \$ 2 tcb 库 5.2.1 multicol \$ 3 logo 库 29 \$ 4 doc 库 30 \$ 5 bnf 库 30 \$ 6 ref 库 31 \$ 7 box 库 31 5.7.1 paracol f 5.7.2 multicol 5.7.3 \fparbox 置外框的 \$ 8 math 库	接口 68

总目录 CusTeX 宏集手册

第 六 章 可单独加载的宏包	83	cus.module.util.tex
§ 1 collectn	83	cus.module.algo.tex
		cus.module.layout.tex119
6.2.1 定义键		cus.module.box.tex
6.2.2 设置键		cus.module.bgfg.tex
6.2.3 lt3ekeys-elkernel		cus.module.index.tex 120
6.2.4 定义命令——It3ekeyscmd		cus.module.struct.tex
6.2.5 定义命令扩展——lt3ekeysext		cus.library.box.tex
0.2.3 定文即文扩展 HOEREYSEXI	93	cus.library.math.tex 121
TODO 1	101	cus.library.counter.tex 121
		cus.library.ref.tex
-t11	102	cus.library.pgf.tex
索 引 1	103	cus.library.tcb.tex
代码索引	103	cus.library.pdf.tex
		It3ekeys、It3ekeyscmd 和 It3ekeysext 122
List of Hackings 1	119	lt3ekeys-elkernel
cus.module.ltx.tex	119	lt3ekeys-collectn
		updatemarks

CusT_EX 宏集手册 概述 ⇒ 文档接口

第一章 概述

目前 CusTeX 还处于早期的开发状态中,很多功能还并不完善。

CusTeX (CusLATeX) 宏集意为 a Chinese User Scheme TeX (LATeX), 为中文 LATeX 用户定制的文档类框架。

对于排版外文文档,已经有诸如 KOMA-Script、memoir 等优秀的文档类,由于中文文档的特殊性,直接使用它们虽然可能,但这些文档类终究不是为中文用户设计的,使用起来仍有些不便。而像 ctex 文档类,则注重解决输出中文的最根本的问题,要求它们具有像 KOMA-Script 文档类的完整功能不太可能。如此,本宏集应运而生。

使用 CusTeX 可以方便地设置标题、目录、页面样式(页面几何元素、页眉页脚等)、图表、背景、水印、边注、脚注、列表、索引、术语表等文档元素,具有强大的可定制性。CusTeX 原生兼容 pgf 和 tcolorbox,加载这两个宏包或使用 pgf 库可实现更多的功能 [TODO]。

CusTeX 通过模块(module)和库(library)来实现诸多功能。其中模块是核心部分,CusTeX 将自动加载它们;库是提供额外功能的,用户可以选择是否加载它们。库可能依赖其它模块和库,但模块不会依赖库。

模块和库均可能加载其它宏包,一般情况下,CuST_EX 会自动加载这些模块并处理好它们的依赖和兼容性,当用户需要加载其它宏包时,最好通过CuST_EX 的宏包加载机制来加载它们[TODO]。

CusTeX 支持 XeLifeX、LualifeX、upLifeX、ApLifeX(pLifeX-ng)等多种编译方式,其中 LualifeX、upLifeX、ApLifeX 还支持竖排 [TODO]。

CusTeX 还很好的支持和适配了通用驱动(generic driver),这是 LeTeX 2_{ε} 2022-06-01 中的新功能。

不兼容 beamer。

第二章 文档接口

CusTeX 定义的命令有的用于文档中,有的则是面向开发者,本章描述那些在文档中可能使用到的接口。

Logo。输出 CuST_EX, CuSL^AT_EX。

\CusTeX \CusLaTeX **文档接□ >> ltx** 模块 CugT_EX 宏集手册

\cussetup

```
\cussetup \{\langle key - vals \rangle\}
\cussetup [\langle key \ path \rangle] \{\langle key - vals \rangle\}
\cussetup \{
\langle key \ path_1 \rangle = \{\langle key - vals_1 \rangle\} ,
\langle key \ path_2 \rangle = \{\langle key - vals_2 \rangle\} ,
...
```

键值设置命令。

CusTeX 的不同模块使用不同的 〈key path〉,一般情况下,这些模块会提供自己的键值设置接口,为了使用 \cussetup 元来设置这些键值,需要指定 〈key path〉。

在本文档中,键的说明文字旁的表格中列出了键的完整写法,〈key path〉即为灰色的部分。如键 frame/outer-sep 🖟 和 frame/sep 🖟 可以写成

```
\cussetup[frame]{outer-sep=0pt, sep=20pt}
或
\cussetup{ frame/outer-sep=0pt, frame/sep=20pt }
```

\cussetstyle

自定义键。

带*的可使用一个参数,它代表键传入的值。

§ 1 ltx 模块

ltx 模块,本模块封装或提供一些 $L^{A}T_{F}X$ 2_{ε} 的接口。

\Replicate

```
\Replicate {\(\(\alpha\) mexpr\\} \{\(\code\)}
```

重复 (code) (num expr) 次。

\lo \hi \lohi

```
\lo {\(material\)}
\hi {\(material\)}
\lohi {\(lo material\)} {\(hi material\)}
```

在数学模式中,它们相当于{}_{...}、{}^{...}、_{...},在文本模式中,它们也可直接使用,\logartimestable textsubscript,\higheredge 相当于\textsuperscript。

\Large 字\lo{下}\hi{\L}, 字\lohi{\T}{\L}.\$ H\lo{u}\hi{\n} H\lohi{\u}\n}\$. **例 2**

字 $_{\uparrow}$ 上,字 $_{\uparrow}$ 。 $H_u^n H_u^n$.

\makelapbox \parlapbox

\makelapbox以的用法和\makebox一样,但是会把它向 〈lap to〉侧重叠,〈lap to〉默认值和 [〈pos〉]一样。\parlapbox以的用法和\parbox一样,但是会把它向 〈lap to〉侧重叠,〈lap to〉默认值为 c。

CusTeX 宏集手册 文档接口 >> ltx 模块

\numberfixedwidth \$\footnote{\text{numerzerofill}}

先将 ⟨printer⟩ 作用于 ⟨number⟩, 然后用 ⟨filler⟩ 向左或向右填充, 填充 ⟨filler⟩ 的次数为 width – len(printer(⟨number⟩))。当 ⟨width⟩ 小于 0 时, 在右边填充, 否则在左边填充。⟨printer⟩ 必须是可展的。

\numberzerofill 用 0 填充数字。

相当于 \kern\z@。

\zkern

 $\label{lem:list} $$ (\default\ label) $$ {(\indent)} $$ {(\label\ sep)} $$ {(\indent)} $$ enumlist $$ enumlist* $$ enuml$

相当于 list 环境。

〈default label〉为列表的标签,默认为空;〈left〉为左侧间距;〈indent〉为每段首行的缩进;〈label sep〉为标签与首行的间距;〈right〉为右侧间距。

带星号的环境还会设置段落间距和每项的间距为 Opt。

\cusemoji {\(pic filename \) \}

\cusemoji
\cusemojitotalratio
\cusemojilowerratio

插入一张图片,它的(总)高度为当前文字的高度的\cusemojitotalratio屬倍,并向下移动\cusemojilowerratio屬个文字的高度。\cusemojitotalratio屬和\cusemojilowerratio屬必须为0或a/b,其中a、b为非零整数。\cusemojitotalratio屬默认为8/9,如果是负数则上下翻转,但宽度也会变成负值。\cusemojilowerratio屬默认为1/7,如果是负数则向上移动。

可以用于数学模式,会根据是否处于上下标而改变大小。

需要用户自行加载 graphicx 宏包。

```
\newcommand{\bdhj}{\cusemoji{bd-huaji.png}}
滑稽 \bdhj; $\sin\bdhj = 2^\bdhj$

滑稽 ♥; sin♥ = 2♥
```

\IfGraphicsExists {\(\langle graphics name\)} {\(\langle true code\)} {\(\langle false code\)}

\IfGraphicsExists

判断图片文件是否存在。\@curr@file展开为此文件名,若无此文件则为\relax。它会自动查找\setgraphicspath以设置的路径,且可以自动补全文件扩展名。

需要用户自行加载 graphicx 宏包。

文档接□ >> ltx 模块 CugT_EX 宏集手册

\InputIfGraphicsExists

```
 \label{linear_continuous_continuous} $$ \prod_{s \in \mathcal{S}} {\langle file \rangle} $$ \prod_{s \in \mathcal{S}} {\langle file \rangle} $$ InputIfGraphicsExists * [\langle file \rangle] {\langle file \rangle} $$
```

如果图片存在时使用图片, 否则什么也不做。

它会自动查找 \setgraphicspath \ 设置的路径,且可以自动补全文件扩展名。

需要用户自行加载 graphicx 宏包。

\setinputpath \setgraphicspath

```
\setinputpath {\(path clist\)}
\setinputpath + {\(path clist\)}
\setgraphicspath + {\(path clist\)}
\setgraphicspath + {\(path clist\)}
```

设置导入文件或导入图片时需要查找的路径。〈path clist〉使用逗号分隔,且需使用/作为目录分隔符。带+的命令为附加到原有的设置之后。

使用\setgraphicspath以时需要自行加载 graphicx 宏包。

2.1.1 参数处理器, Argument processors

Itcmd 提供了\NewDocumentCommand 等命令来定义新的命令,每个参数可以使用"参数处理器"来先行处理,再传递给实际的代码(或其它参数处理器),并提供了\ReverseBoolean、\SplitArgument、\SplitList、\TrimSpaces 等几个参数处理器。

本模块提供了更多的处理器。

\ReplaceArgumentIf

\ReplaceArgumentIf {\langle test function \rangle} {\langle true replacement \rangle} {\langle false replacement \rangle}

〈test function〉需要三个参数,分别为要测试的值、true 分支、false 分支。当测试为真时,把参数替换为〈true replacement〉,否则,替换为〈false replacement〉。

上述代码定义了一个命令 \whatnews, 它检查第一个参数是否为 fake, 如果是,则替换为 true。

\ReplaceArgumentIfEqual \ReplaceArgumentIfStrEqual

判断参数是否等于 $\langle tl \rangle$ (或 $\langle str \rangle$), 如果是则替换为 $\langle true\ replacement \rangle$, 否则, 替换为 $\langle false\ replacement \rangle$ 。

\foo {s}{o}

[i][m][c][o]

上述代码定义了一个命令 \foo, 它判断第一个参数是否为 s, 如果是,则替换为 c, 否则替换为第二个参数的值(在使用它的参数处理器之前的值)。判断第二个参数是否为 j, 如果是则替换为 m, 否则不变。

\ReplaceArgumentIfMatch {\langle replacement \rangle} {\langle true replacement \rangle} {\langle false replacement \rangle}

\ReplaceArgumentIfMatch

判断此参数是否匹配正则表达式〈regex〉,如果是,则替换为〈true replacement〉,否则,替换为〈false replacement〉。

$\ExpandArgument {\langle spec \rangle}$

\ExpandArgument

类似于 \ExpandArgs (49), 先使用 \(\spec\) 指定的展开方式展开这个参数, 再传递给实际的代码(或其它参数处理器)。

目前有效的 $\langle spec \rangle$ 为 coVvefx 和 p 之一。前几个和 \backslash ExpandArgs \bowtie 的类似,p 类似于 x,但那些被保护的命令和未定义的命令以及数学公式中的命令不会被展开。

此外,还有几个特殊的 spec:

- sS 把参数转化为字符串, (使用 \detokenize);
- sX 和 p 完全一样, (使用 \text_expand:n);
- sF 类似于 x, 但不可展开的记号和未定义的命令被移除了, (使用 \text_-purify:n);
- sP 类似于 sX, 速度更快, 但数学公式中的命令会被展开, 未定义的命令也会出错。

```
例 7
\DeclareDocumentCommand \faa
                          >{\ExpandArgument{p}} m }{#1}
\DeclareDocumentCommand \fee
 { >{\ExpandArgument{sS}} >{\ExpandArgument{p}} m }{#1}
\DeclareDocumentCommand \fii
 { >{\ExpandArgument{sS}} >{\ExpandArgument{sP}} m }{#1}
\DeclareDocumentCommand \foo
 { >{\ExpandArgument{sS}} >{\ExpandArgument{sF}} m }{#1}
\newcommand{\mytextit}[1]{\textit{#1}}
\faa{\textbf{bfseries} \mytextit{itshape} $ \mytextit{math rm } a+b=c $}\par
\ttfamily
\fee{\textbf{bfseries} \mytextit{itshape} $ \mytextit{math rm } a+b=c $}\par
\fii{\textbf{bfseries} \mytextit{itshape} $ \mytextit{math rm } a+b=c $}\par
\foo{\textbf{bfseries} \mytextit{itshape} $ \mytextit{math rm } a+b=c $}\par
    bfseries itshape math rm a + b = c
    \textbf {bfseries} \textit {itshape} $ \mytextit {math rm }
a+b=c$
                         {bfseries} \protect \textit
    \protect \textbf
                                                            {itshape} $
\protect \textit {math rm } a+b=c $
    bfseries itshape $ \mytextit {math rm } a+b=c $
```

文档接口 ≫ ltx 模块 CugT_EX 宏集手册

上述代码定义了一个命令 \oof, 它的第一个参数先被完全展开(使用\Exp-andArgument), 再传递给后一个参数处理器, 这个参数处理器判断此参数是否是单个记号, 如果是,则在其左侧加上 0,否则保持不变。

它的第二个参数使用正则表达式(.{2,}|[^lcr])进行判断,如果匹配则替换为c,否则保持不变。

\RegexReplaceArgument

```
\RegexReplaceArgument \{\(\text{regex}\\)\} \{\(\text{regex}\\)\} \{\(\text{regex}\\)\} \{\(\text{regex}\\)\} \{\(\text{regex}\\)\}
```

在参数中使用 (regex) 查找,并用 (replacement) 替换之。

带+的替换所有,不带+的替换一次。

TEXhackers note: 以上这些正则表达式的匹配和替换使用的是 LATEX3 的 13regex 库中的命令,如 \regex_match:nnTF、\regex_replace_once:nnN、\regex_replace_all:nnN,支持的正则表达式语法请参考 interface3.pdf。

typo/special-dischyph typo/dischyph-opacity

```
special-dischyph = \(\(\text{normal}\) | none\(\text{dischyph-opacity}\) = \(\{(0-1 \neq \text{in b 数})\}\)
```

special-dischyph 可以让 \- (和 \@dischyph) 显示的文字具有透明度。normal 为默认的显示效果。none 移除显示的字符。

dischyph-opacity 设置透明度,但不会直接修改 special-dischyph。使用 \DocumentMetadata 后效果更好。

CusTeX 宏集手册 文档接口 >> util 模块

§ 2 util 模块

```
      \MapClist {⟨comma list⟩} {⟨tokens⟩}
      \MapClist ☆

      \MapList {⟨list⟩} {⟨tokens⟩}
      \MapList ☆

      \MapInteger [⟨initial value⟩] [⟨step⟩] {⟨final value⟩} ⟨function⟩
      \MapInteger ☆
```

\MapClist fi 使用 \(\text{tokens}\) 迭代逗号分隔的列表 \(\text{comma list}\), 它将 \(\text{tokens}\) 置于列表项之前。

\MapList只使用 \(\text{tokens}\) 迭代记号列表 \(\lambda list\), 它将 \(\text{tokens}\) 置于列表项之前。
\MapInteger 员从 \(\text{initial value}\) 到 \(\text{final value}\) 以 \(\text{step}\) 为步长,来迭代 \(\text{function}\)。

\IterateClist以使用 ⟨inline code⟩ 迭代逗号分隔的列表 ⟨comma list⟩, ⟨inline code⟩ 可带一个参数 #1, 它为当前迭代项。

\IterateList 只使用 ⟨inline code⟩ 迭代记号列表 ⟨list⟩, ⟨inline code⟩ 可带一个参数 #1, 它为当前迭代项。

\IterateInteger以从〈initial value〉到〈final value〉以〈step〉为步长,来迭代〈inline code〉,〈inline code〉可以带一个参数 #1,它为当前整数。

```
$ \MapClist{1,2,3,n}{a_} $ \quad $ \IterateClist{1,2,3}{a_{#1}+} a_n $ 例 10  a_1a_2a_3a_n \quad a_1+a_2+a_3+a_n
```

```
\label{eq:comma list_n} $ \{\langle comma \ list_1 \rangle\} \ \{\langle comma \ list_2 \rangle\} \ \{\langle inline \ code \rangle\} $$ \\ \label{eq:comma list_n} $ \{\langle comma \ list_2 \rangle\} \ \{\langle inline \ code \rangle\} $$ \\ \label{eq:comma list_n} $ \{\langle comma \ list_n \rangle\} \ \{\langle inline \ code \rangle\} $$ \\ \label{eq:comma list_n} $$ \\ \
```

使用 $\langle inline\ code \rangle$ 迭代这 $n \uparrow \langle comma\ list \rangle$, $\langle inline\ code \rangle$ 可接受 $n+1 \uparrow \rangle$ 共中第一个参数为索引,其后的参数分别为诸列表的当前迭代项。当某一个列表结束时迭代终止,多余的项被移除。n 的可选值为 1-7,即最多可使用 $7 \uparrow \rangle$ 个列表。

使用〈middle〉来分隔各项,最后两项用〈last〉分隔,默认与〈middle〉一致。如未给出,则为空,即不在两项之间插入其它符号。

带*的版本保留空项和每项前后的空格,不带*的则不保留。

若某个〈comma list〉为单个记号,则将其展开一次。这样,可以使用一个宏保存列表项。

```
$\IterateThread{a+b,c+d,e+f}{A+B,C+D,E+F}{\dfrac{#2}{#3}\geq} 0 $ \par 例 11
$\IterateThread {a+b, ,e+f}{A+B,C+D, }{\dfrac{#2}{#3}\geq} 0 $ \par
$\IterateThread *{a+b, ,e+f}{A+B,C+D, }{\dfrac{#2}{#3}\geq} 0 $ \par
```

\IterateThread

$$\frac{a+b}{A+B} \ge \frac{c+d}{C+D} \ge \frac{e+f}{E+F} \ge 0$$
$$\frac{a+b}{A+B} \ge \frac{e+f}{C+D} \ge 0$$
$$\frac{a+b}{A+B} \ge \frac{e+f}{C+D} \ge \frac{e+f}{C+D} \ge 0$$

\$\IterateThread[2]{1,2,3,n}{n,n-1,n-2,1}[+][+\cdots+]{a_{#2}\cdot b^{#3}} \\
%= \\$ a_1\cdot b^n+a_2\cdot b^{n-1}+a_3\cdot b^{n-2}+\cdots+a_n\cdot b^1 \\$

$$a_1 \cdot b^n + a_2 \cdot b^{n-1} + a_3 \cdot b^{n-2} + \dots + a_n \cdot b^1$$

\ucchar ☆ \ucchars ☆ \ucchar {\(\sqrt{unicode slot}\)}\ucchars {\(\sqrt{unicode slots}\)}

展开为 〈unicode slot〉 对应的 Unicode 字符。〈unicode slots〉 为空格分隔的 Unicode 代码点。

如: util 模块。

\Verbatimize

```
\Verbatimize {\langle tokens \rangle}
\Verbatimize * \langle token \rangle \langle token \rangle
```

以 verbatim 的形式输出 (balanced tokens) 或 (tokens)。

带*的版本作用与\verb类似,由一对〈token〉包裹,也支持一对{}包裹。 只是它仍然使用当前字体。不能作为一个命令的参数。

不带*的版本可以作为另一个命令的参数,但如下几个字符必须使用转义的形式: #\$% {}\^, 即,使用 \#\\$\%\ \{\}\\\^。

\IfPageOdd \IfAbsPageOdd

```
\IfPageOdd {\langle true \rangle} {\langle false \rangle}
```

判断当前页码是否为奇数。\IfAbsPageOdd以仅在 shipout 时有效 (如在 shipout/foreground, shipout/background, shipout, shipout/after 钩子中)。

平常使用时并不一定准确, ref 库改进了这一点, 见第 5.6 节。

\@ifpageodd *
\@ifabspageodd *

同上, 但可展。

§3 页面布局, layout 模块

layout 提供页面布局的相关接口。


\setuplayout

```
\setuplayout {\langle layout key-val\rangle}
\setuplayout * [\langle preset name\rangle] {\langle layout key-val\rangle}
\setuplayout * [\langle preset name\rangle] {\langle layout key-val\rangle}
```

设置布局。

第一个用法为直接设置页面布局。第二个除了设置布局外,还将这个布局保 存下来,可供后续重复使用。第三个则仅保存布局,而不设置这个布局。

可以在文档中间改变布局,纸张大小也可改变。



键值接口大都直接使用 geometry 宏包的接口。具体用法说明可参见其说明文档。如未作说明,则与 geometry 宏包提供的接口用法相同。

2.3.1 页面尺寸

papername|paper = {\(\text{papername} \) \}

设置纸张大小。(papername) 为预定义的纸张名,大小写无关。

layout/papername
layout/paper

papersize = {(宽),(高)} 或 {(宽):(高)} 或 {(长度)}

paperwidth = $\{\langle \Xi \rangle\}$ paperheight = $\{\langle \Xi \rangle\}$ layout/papersize
layout/paperwidth
layout/paperheight

layout/paperorientation

layout/orientation layout/landscape

layout/portrait

layout/direction

设置纸张大小。

paperorientation|orientation = (landscape|portrait)

landscape portrait

不可设置值 不可设置值

direction = \langle bigwidth | bigheight | normal | inverse \rangle

设置纸张方向。使用 portrait 时,纸张高度大于宽度。landscape 则反之。

direction 的 bigheight 和 normal 相当于 portrait, bigwidth 和 inverse 相当于 landscape。

使用 papername 等选项时,将自动设置纸张方向,使得实际纸张宽高与所给一致。

设置 layout 部分大小。

layout 或 layoutname 会根据纸张方向自动交换长宽,因此纸张方向必须先于它们设置。

centerlayout 通过将 layoutfoffset 和 layoutvoffset 设置为合适的值, 以将 *layout* 部分置于纸张中心。

见 geometry 宏包文档。

layout/layout
layout/layoutwidth
layout/layoutheight
layout/layoutsize
layout/layouthoffset
layout/layoutvoffset
layout/layoutoffset
layout/layoutoffset
layout/centerlayout

名称	宽 × 高	名称	宽 × 高	名称	宽 × 高
AO	841mm × 1189mm	В0	1000mm × 1414mm	C0	917mm × 1297mm
A1	594mm × 841mm	B1	707mm × 1000mm	C1	648mm × 917mm
A2	420mm × 594mm	B2	500mm × 707mm	C2	458mm × 648mm
АЗ	297mm × 420mm	В3	353mm × 500mm	C3	324mm × 458mm
A4	210mm × 297mm	B4	250mm × 353mm	C4	229mm × 324mm
A5	148mm × 210mm	B5	176mm × 250mm	C5	162mm × 229mm
A6	105mm × 148mm	В6	125mm × 176mm	C6	114mm × 162mm
b0j	1030mm × 1456mm	n0kai	787mm × 1092mm	b0kai	889mm × 1194mm
b1j	728mm × 1030mm	n2kai	787mm × 546mm	b2kai	889mm × 597mm
b2j	515mm × 728mm	n4kai	389mm × 546mm	b4kai	444mm × 597mm
b3j	364mm × 515mm	n6kai	370mm × 520mm	b8kai	420mm × 285mm
b4j	257mm × 364mm	n8kai	260mm × 370mm	b16kai	210mm × 285mm
b5j	182mm × 257mm	n16kai	185mm × 260mm	b32kai	142mm × 210mm
b6j	128mm × 182mm	n32kai	185mm × 130mm	ANSIA	8.5in × 11in
screen	225mm × 180mm	6kai	360mm × 390mm	ANSIB	11in × 17in
letter	8.5in × 11in	8kai	270mm × 390mm	ANSIC	17in × 22in
legal	8.5in × 14in	16kai	195mm × 270mm	ANSID	22in × 34in
executive	7.25in × 10.5in	32kai	195mm × 135mm	ANSIE	34in × 44in

表 2.1: 预定义的纸张名

\layoutwidth
\layoutheight
\layoutloffset
\layouttoffset
\layoutroffset
\layoutboffset

layout 的大小,以及距离纸张左、上、右、下侧的长度。在 TikZ 中使用时可能需要用 \the 获取它们的值,使用 \dimeval、\dimexpr 等命令以及 calc 宏包的功能时则不需要。

若是设置了 twoside, 它们不会自动切换左侧和右侧的值。

2.3.2 主体尺寸

此小节与 geometry 对应部分的用法和作用相同。

layout/hscale
layout/vscale
layout/scale

```
hscale = {〈正实数〉} 初始值: 0.7 vscale = {〈正实数〉} 初始值: 0.7 scale = {〈hscale〉, (vscale〉} 或 {〈正实数〉}
```

设置 total part 部分的宽高与纸张宽高的比率。

layout/totalwidth
layout/width
layout/totalheight
layout/height
layout/total

```
totalwidth | width = {〈长度〉}

totalheight|height = {〈长度〉}

total = {〈totalwidth〉,〈totalheight〉} 或 {〈长度〉}
```

设置 total part 部分的宽高。

layout/textwidth
layout/textheight
layout/body
layout/text

```
textwidth = \{\langle + \xi \rangle\}

textheight = \{\langle + \xi \rangle\}

body = \{\langle + \xi \rangle\}

text = \{\langle + \xi \rangle\}
```

设置 \textwidth、\textheight,即 body 部分的宽高。

lines = {(行数)}

根据〈行数〉设置 textheight。〈行数〉一般为正整数。

layout/lines

includehead = (true|false)

初始值: false 初始值: false

layout/includehead
layout/includefoot
layout/includeheadfoot

includeheadfoot|includehf = \langle true | false \rangle

控制是否将页眉(\headheight、\headsep)、页脚(\footskip)计入 total part 部分中。

layout/includehf

includemarginpar|includemp = (true|false)

初始值: false

layout/includemarginpar
layout/includemp

控制是否将旁注(\marginparwidth、\marginparsep)计入 body 部分中。

includeall = (true|false)

includefoot = \langle true | false \rangle

初始值: false

layout/includeall

设置 includeheadfoot 及 includemarginpar。

ignorehead = (true|false)

初始值: false

layout/ignorehead

ignorefoot = \langle true | false \rangle

初始值: false

layout/ignorefoot
layout/ignoreheadfoot

 ${\tt ignoreheadfoot|ignorehf = \langle true|false \rangle}$

layout/ignorehf

在计算垂直方向的尺寸时,不考虑页眉、页脚。但不修改页眉页脚的尺寸。

ignoremarginpar|ignoremp = (true|false)

初始值: false

在计算水平方向的尺寸时,不考虑旁注的尺寸。但不修改旁注的尺寸。

layout/ignoremarginpar
layout/ignoremp

ignoreall = (true | false)

初始值: false

layout/ignoreall

设置 ignoreheadfoot 及 ignoremarginpar。

heightrounded = (true | false)

初始值: false

layout/heightrounded

如果设置为真,则将 textheight 设置为不小于原 textheight 且满足关系:

 $n \times \text{baselineskip} + \text{topskip}$

的最小值。

 $\verb|hdivide| = \{\langle \textit{left margin} \rangle, \langle \textit{width} \rangle, \langle \textit{right margin} \rangle\}|$

vdivide = {\langle top margin \rangle, \langle height \rangle, \langle bottom margin \rangle}

 $\texttt{divide} = \{\langle length_1 \rangle, \langle length_2 \rangle, \langle length_3 \rangle\}$

layout/hdivide layout/vdivide layout/divide

设置两个值,将另一个留空或*。

total body 的边界距离 layout 边界的左、上、右、下侧的长度。在 TikZ 中使用时可能需要用 \the 获取它们的值,使用 \dimeval、\dimexpr 等命令以及 calc 宏包的功能时则不需要。

\bodylmargin \bodytmargin \bodyrmargin \bodybmargin

若是设置了 twoside, 它们不会自动切换左侧和右侧的值。

2.3.3 边距

lmargin|leftmargin |left |inner = {(内侧边距)}
rmargin|rightmargin|right|outer = {(外侧边距)}

hmargin|horizontalmargin = {\(\(\int inner\)\),\(\(\omega \)\)} 或 {\(\daggraphi\) 平边距\)}

设置内外侧边距。注意,不论是否使用 twoside,它们的含义都是相同的。

layout/leftmargin
layout/left
layout/lmargin

layout/inner

layout/rightmargin

layout/right


layout/rmargin

layout/outer
layout/hmargin

layout/horizontalmargin

图 2.2

不同模式下的 total body。(a) includeheadfoot, (b) includeall, (c) includefoot 及(d)includefoot, includemp。如果 reversemarginpar 设置为真,则交换 marginal note 与 body 的位置。如果设置了 twoside, 则 依据奇偶页交换 marginal note。



layout/topmargin layout/top layout/tmargin layout/bottommargin layout/bottom layout/bmargin layout/verticalmargin

```
tmargin | topmargin
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              = {(顶部边距)}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             top
bmargin|bottommargin|bottom = {(底部边距)}
vmargin verticalmargin
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              = {\langle top \rangle , \langle bottom \rangle \rightarrow \righ
```

foot

marginparwidthmarginparsep

设置上下边距。

```
layout/horizontalmarginratio
layout/hmarginratio
layout/verticalmarginratio
layout/vmarginratio
layout/marginratio
```

```
hmarginratio | horizontalmarginratio = {\langle inner ration \rangle : {\langle outer ratio \rangle }
vmarginratio verticalmarginratio
                                                    = {\langle top ratio \rangle \}: {\langle bottom ratio \rangle \}
                                                                                                   初始值: 2:3
marginratio = {\hmargin ratio}, \(\nabla margin ratio\)} 或 {\margin ratio\}
```

设置内外边距、上下边距的比率。

使用 oneside 时 hmarginratio 初始为 1:1, 使用 twoside 时 hmarginratio 初始为 2:3。

```
layout/hcentering
layout/vcentering
layout/centering
```

```
hcentering = (true|false)
vcentering = (true false)
                                                                  初始值: false
centering = (true | false)
```

设置 hmarginratio、vmarginratio为1:1。

```
layout/twoside
layout/asymmetric
layout/reversemarginpar
layout/reversemp
```

```
不可设置值
twoside
                                                                不可设置值
asymmetric
                                                             初始值: false
reversemarginpar | reversemp = (true | false)
```

设置左右边距根据奇偶页进行切换。asymmetric 并不实际切换,而是修改长度, 见 geometry 宏包文档。

layout/bindingoffset

bindingoffset = {(长度)}

total body

从内侧移除〈长度〉。

a) every page for oneside or odd pages for twosideb) even (back) pages for twoside

right

(outer)




图 2.3

The option bindingoffset adds the specified length to the inner margin. Note that twoside option swaps the horizontal margins and the marginal notes together with bindingoffset on even pages (see b), but asymmetric option suppresses the swap of the margins and marginal notes (but bindingoffset is still swapped).

2.3.4 原有的变量

本小节描述几个 $IAT_EX 2_E$ 原有的长度变量。

footnotesep = {〈弹性长度〉}

left

(inner)

bindingoffset

设置 \skip\footins,即正文底部与脚注顶部的距离。

layout/footnotesep

```
marginparwidth | marginpar = {(长度)}
marginparsep = {(长度)}
nomarginpar | nomp
```

不可设置值

设置旁注宽度及旁注与正文的距离。nomarginpar将它们设置为Opt。

layout/marginpar
layout/marginparsep
layout/nomarginpar
layout/nomp

layout/marginparwidth

twocolumn onecolumn

columnsep = {(长度)}

不可设置值 不可设置值 layout/columnsep
layout/twocolumn
layout/onecolumn

设置\columnsep,即两栏之间的距离。

hoffset = $\{\langle \text{长度} \rangle\}$ voffset = $\{\langle \text{长度} \rangle\}$ offset = $\{\langle \text{hoffset} \rangle, \langle \text{voffset} \rangle\}$ 或 $\{\langle \text{长度} \rangle\}$

设置\hoffset、\voffset。

layout/hoffset
layout/voffset
layout/offset

2.3.5 页眉页脚

head|headheight = $\{\langle \& E \rangle\}$ headsep = $\{\langle \& E \rangle\}$ nohead

layout/headheight layout/head layout/headsep

headheight 设置\headheight,即页眉的高度。

headsep 设置 \headsep, 即页眉与正文之间的距离。 nohead 将它们设置为 0pt。

footskip|foot = {〈弹性长度〉}

设置\footskip,即正文最后一行的基线与页脚基线的距离。 nofoot将它设置为0pt。 layout/footskip
layout/foot
layout/nofoot

layout/noheadfoot
layout/nohf

noheadfoot nohf

不可设置值

layout/headoffset headoffs

同时设置 nohead 和 nofoot headoffset = {(长度)}

初始值: Opt

layout/footoffset layout/hfoffset

headoffset = [(位置)] {(长度)} 设置页眉页脚偏移量。

(位置)为 D、E 与 L、C、R 的组合。这五个值分别代表奇偶、左中右。不区分大小写。

若〈长度〉为正值,则相较于 textwidth 伸长〈长度〉。否则,缩短〈长度〉。 此选项在直排文档中可能无效。

2.3.6 杂项

本小节列出其它几个选项。未列出的选项请参考 geometry 宏包文档。

layout/showcrop layout/showmarking layout/marking

```
showframe = ⟨true|false⟩初始值: falseshowcrop = ⟨true|false⟩初始值: falseshowmarking|marking = ⟨true|false⟩初始值: false
```

showframe 显示各部分的外框。showcrop 在 *layout* 四角显示裁剪标记。marking 在各部分着以彩色背景。

layout/preset
layout/name

preset | name = {\(\text{preset name} \) }

使用预设值 (preset name)。

2.3.7 设置页眉页脚

本小节设置页眉页脚内容的接口。关于设置页眉页脚位置和高度的接口,见 第 2.3.5 小节。

本节所述内容可能在直排文档中不可用。

本节所述的功能主要通过 fancyhdr 实现。

\usepagestyle \usethispagestyle

\usepagestyle {\(\rho pagestyle\)\}

\usepagestyle [4] 页眉页脚的样式 \(\rhopagestyle\rangle\)。\usethispagestyle [5] 设置本页的样式。

有一个预定义的样式 totalempty, 它将页眉页脚设置为空, 并将页眉页脚横 线的厚度设为 Opt。

\@currpagestyle *
\@specialstyle *

只读。展开为当前使用的样式名 〈pagestyle〉或 \usethispagestyle 🚰 设置的样式名。

\setpagestyle \copypagestyle

```
\label{eq:code} $$ \left(\langle pagestyle \rangle\right) \left(\langle code \rangle\right) $$ \left(\langle pagestyle_1 \rangle\right) \left(\langle code \rangle\right) $$ \left(\langle pagestyle_1 \rangle\right) \left(\langle code \rangle\right) $$ \left(\langle pagestyle_1 \rangle\right) \left(\langle pagestyle_2 \rangle\right) \left(\langle code \rangle\right) $$ \left(\langle pagestyle_1 \rangle\right) \left(\langle pagestyle_2 \rangle\right) \left(\langle code \rangle\right) $$ \left(\langle pagestyle_1 \rangle\right) \left(\langle pagestyle_2 \rangle\right) \left(\langle code \rangle\right) $$ \left(\langle pagestyle_1 \rangle\right) \left(\langle pagestyle_2 \rangle\right) $$ \left(\langle pa
```

设置样式 ${\langle pagestyle_{2} \rangle}$,或基于样式 ${\langle pagestyle_{2} \rangle}$ 设置 ${\langle pagestyle_{1} \rangle}$ 。如果 ${\langle pagestyle_{2} \rangle}$ 发生改变,那么 ${\langle pagestyle_{1} \rangle}$ 也可能随之改变。

不带其它符号的,仅设置而不使用。带*的,还会立刻使用该样式,但不会修改\usethispagestyle fi4 所设置的样式。带.的,修改\usethispagestyle fi4 所设置的样式。带.的,修改\usethispagestyle fi4。带.的,相当于同时使用\usepagestyle fi4和\usethispagestyle fi4。

\copypagestyle ፟ 把样式 \(pagestyle_2 \) 复制给 \(pagestyle_1 \) .

\sethead {⟨code⟩} \sethead [〈位置〉] {\code\} \setcenterhead {(奇偶页)} \setcenterhead [(偶数页)] {(奇数页)}

设置页眉页脚的内容。

〈位置〉为O、E, L、C、R, H、F此三类的组合。这七个个值分别代表奇偶、左 中右、页眉页脚。不区分大小写。

如某一类未给出,则视为该类的全部值都给出。但\sethead sethead sethea 分别为H、F。

例如,在\sethead以中,L代表OLF,ELF。

它们可以直接用在导言区和正文中,将修改本页及其后页面的页眉页脚。但 最好用于\setpagestyle 4命令中,统一设置页眉页脚。

\setheadrulewidth {(长度表达式)}

设置页眉、页脚横线的厚度。

(即宏\headrulewidth、\footrulewidth的值。)

\setheadruleskip {\langle skip expr\rangle}

设置页眉、页脚横线与页眉、页脚文字的距离。

(即宏\headruleskip、\footruleskip的值。)

\setheadrule {\langle code \rangle}

设置页眉、页脚的横线。页眉的横线的总高度最好为0。

\setheadinit $\{\langle code \rangle\}$

在输出页眉页脚前要执行的〈code〉。

\fancycenter $\{\langle left \rangle\}$ $\{\langle center \rangle\}$ $\{\langle right \rangle\}$

它创建一个盒子, 使得 (center) 位于当前行(或盒子)的中心。可以用于正文中。 (center) 的中心与 (left)、(right) 的中心的距离可能并不一致。

CCCC

例 14

$\left(true \right) \left(true \right)$

检测当前页是否顶部、底部有浮动体,或当前页是否是浮动体页,或当前页是否 有脚注。

\sethead \setfoot \setheadfoot \setlefthead \setcenterhead \setrighthead \setleftfoot \setcenterfoot \setrightfoot

\setheadrulewidth \setfootrulewidth

\setheadruleskip \setfootruleskip

\setheadrule \setfootrule

\setheadinit \setfootinit \setheadfootinit

\fancycenter

\iftopfloat

\ifbotfloat

\iffloatpage

\iffootnote

L

§4 盒子和填充, box 模块

box 用于提供盒子构造、内容填充等内容。

2.4.1 Framed

box 模块定义了一个简易的可跨页的盒子环境 Framed,相较于 tcolorbox 宏包提供的环境来说,使用此环境的速度更快。它也可配合 tcolorbox 宏包使用。

Framed

\begin{Framed} [\langle frame key-val \rangle]

. . .

\end{Framed}

创建一个可跨页的盒子。若在另一个盒子内则不可跨页。

frame/outer-sep

outer-sep = $\{\langle skip \ expr \rangle\}$

初始值: 8pt plus 8pt minus 6pt

设置盒子与上下文的间距。

frame/sep

sep = {(长度表达式)}

初始值: 3\fboxsep

设置变量 \cusframesep,即盒子外框与内容的间距。

frame/rule-width

rule-width = {(长度表达式)}

初始值: \fboxrule

设置变量\cusframerule,即盒子外框的厚度。

frame/frame
frame/frame*
frame/first

frame = $\{\langle code \rangle\}$

frame* = {\(code width 1 parameter \)}

frame/first
frame/middle
frame/middle*
frame/last

frame 设置盒子外框。

first, middle, last 设置分页盒子的前、中、后三部分的外框。

whole 设置未分页盒子的外框。

frame/last*
frame/whole
frame/whole*

〈code〉其后可接一个参数,这个参数为分页后的盒子。〈code with 1 parameter〉 显式给出变量 #1。

frame/init

 $init = \{\langle code \rangle\}$

盒子中执行的初始化代码。

frame/width frame/ratio

width = {(长度表达式)}

ratio = {(数值表达式)}

初始值: \textwidth

初始值: 1

ratio 设置盒子内容(含边框)占 width 的比率。

frame/align frame/left frame/center frame/right frame/inner frame/outer align = \langle left | center | right | inner | outer \rangle

初始值: center

设置水平对齐方式。当0 < (ratio) < 1时才有效。

\begin{Framed}[ratio=.8,center,
 rule-width=2pt,

例 15

frame={\setlength{\fboxsep}{\cusframesep}%

\setlength{\fboxrule}{\cusframerule}%

\fcolorbox{purple}{cyan!50}}]

\zhlipsum[9][name=zhufu]

\end{Framed}

我很悚然,一见她的眼钉着我的,背上也就遭了芒刺一般,比在学校里遇到不及豫防的临时考,教师又偏是站在身旁的时候,惶急得多了。对于魂灵的有无,我自己是向来毫不介意的;但在此刻,怎样回答她好呢?我在极短期的踌躇中,想,这里的人照例相信鬼,然而她,却疑惑了,——或者不如说希望:希望其有,又希望其无……,人何必增添末路的人的苦恼,一为她起见,不如说有罢。

ignore-warnings

不可设置值

frame/ignore-warnings

忽略部分警告。

2.4.2 Filler

"filler"是用以填充空间的那部分内容。如 \LaTeX 2 $_{\epsilon}$ 的 \hrulefill 是用水平直线填充,\dotfill 是用句点填充,\hspace 是用空白填充。

box 提供了几个创建 filler 的命令。

\dashfiller

\dashfiller {\langle filler width\rangle}

 $\del{dashfiller} [\langle raise \rangle] [\langle sep\ width \rangle] [\langle rule\ width \rangle]$

 $\label{lem:condition} $$ \dashfiller [\langle raise \rangle] = {\langle filler\ width \rangle} [\langle sep\ width \rangle] [\langle rule\ width \rangle] $$$

\dashfiller

使用虚线填充,虚线宽和虚线间的距离近似为 (sep width),使得虚线充满 (filler width)。

- (filler width) 为总宽度, 默认值为 \linewidth。
- (raise) 为虚线升高的高度,默认为 Opt。
- (sep width) 为虚线宽和虚线间的距离, 默认为 1ex。
- (rule width) 为虚线的厚度, 默认为 0.4pt。

\filler [\langle filler key-val \rangle]

\filler

使用给定内容填充。

size = $\{\langle skip \ expr \rangle\}$ size* = $\{\langle 长度 \rangle\}$

filler/size
filler/size*

设置填充的长度。size*填充的长度是弹性的。

注意在行间数学模式中 (equation、align 等环境) 弹性的那部分长度无效。

filler/space
filler/hspace*
filler/vspace
filler/vspace*
filler/not-space

```
      space
      = (*|⟨code⟩⟩

      hspace
      = (*|⟨skip expr⟩⟩

      hspace*
      = (*|⟨skip expr⟩⟩

      vspace
      = (*|⟨skip expr⟩⟩

      vspace*
      = (*|⟨skip expr⟩⟩

      not-space
      不可设置值
```

使用空白填充。使用它后, 其它选项无效。

(code) 是填充的内容,如 \hspace{1cm}, \vspace*{1cm}。

hspace 相当于设置 space=\hspace{\(skip expr\) \}。

hspace* 相当于设置 space=\breakablehspace{\(skip expr\) \}.

vspace 相当于设置 space=\vspace{\(skip expr\) \}。

vspace* 相当于设置 space=\breakablevspace{(skip expr)}。

当值为*时,使用filler/size系或filler/size系设置的值。若设置space=*,则会根据是否处于垂直模式而使用 \vspace 或 \hspace。

由于用 space 填充的优先级最高,若设置使用 space 填充后,要使用其它类型来填充,需使用 not-space 或将 space 设置为空。若后续仍设置了 space,则仍会使用 space 填充。

\breakablehspace 和 \breakablevspace 是可断开的水平或垂直空白。实际给出的空白与要求的有一定的误差。

左 \fbox	x{\strut \filler [hspace=5cm]} 右间隔约 5cm。	例 17					
左 \fill	左 \filler[space] 右拉开。						
左 \fill	ler[space] 中 \filler[space] 右拉开。						
左	右间隔约 5cm。						
左		右拉开。					
左	中	右拉开。					

filler/color

color = {\langle color expr\rangle}

设置颜色 cusfiller,即填充的颜色。

filler/content
filler/box
filler/box*
filler/clear-box

```
      content = {⟨content⟩}

      box = {⟨content⟩}

      box* = {⟨长度表达式⟩} {⟨content⟩}

      clear-content
      不可设置值

      not-content
      不可设置值
```

使用长 (长度表达式) 的 (content) 填充。

content 和 box 选项基本一致,只是 content 会自动设置颜色,而 box 则需使用 \color 或 \color_select:n 来设置颜色。

使用 content 将使用 (content) 的自然宽度,而 box* 则使用指定的宽度。 当设置了 box 或 box* 后, content 无效,除非使用 clear-box 清除 box。

```
      dash | sep = { ⟨dash length⟩ }
      初始值: Opt

      rule = {⟨rule width⟩ }
      初始值: O.4pt

      raise = {⟨raise height⟩ }
      初始值: Opt

      full = ⟨true|false⟩
      初始值: false

      is-dash
      不可设置值
```

filler/dash filler/sep filler/rule filler/raise filler/full filler/is-dash

使用虚线填充。

虚线宽和虚线间距为 ⟨dash length⟩, 厚度为 ⟨rule width⟩, 升高 ⟨raise height⟩。若 ⟨dash length⟩ 为 Opt,则使用实线填充。

如果设置 full 为真,则相当于 \dashfiller [17]。

```
      solid
      不可设置值

      dashed = {〈长度〉}
      dotted = {〈间距〉}

      cdotted = {〈间距〉}
      cdotted = {〈间距〉}
```

filler/solid filler/dashed filler/dotted filler/cdotted

使用实线、虚线、句点或 \cdot 填充。

type = (align|center|spread)初始值: alignalign不可设置值center不可设置值spread不可设置值

filler/type filler/align filler/center filler/spread

构造填充的方式。

- align: 每个同种 filler 都是无限长的对齐的填充中的一部分,因此,它们处处都是对齐的;
- center: 把用以填充的盒子紧挨着排列, 两头留下相等的空白;
- spread: 把多余的空白均匀地分布在盒子中间及两侧。

TeXhackers note: 实际这三种方式分别对应 \leaders、\cleaders、\xleaders。

\atleastfiller

\atleastfiller {\langle dim expr\rangle} \atleastfiller [\langle filler key-val\rangle] {\langle dim expr\rangle}

填充的长度至少为 (dim epxr), 太短的将自动断行。

我能吞下玻璃而不伤身体, I can eat glass, it dosen't hurt me.% \atleastfiller[cdotted=1em]{5cm}断行。	例 19
我能吞下玻璃而不伤身体。\atleastfiller[cdotted=1em]{5cm}不断。	
我能吞下玻璃而不伤身体,I can eat glass, it dosen't hurt me. · · ·	
	断行。
我能吞下玻璃而不伤身体。・・・・・・・・・・・・・	不断。

\breakablefiller

\breakablefiller [\filler key-val\]

可自动断行的 filler。默认使用空格填充。

\framebo	ox[3cm]{可断}	\breakablefiller[cdotted	=1em] \f	ramebo	ox[3cm]{模式。፟፟Ø	î] 20
\framebo	ox[7cm]{可断}	\breakablefiller[cdotted	=1em] \f	ramebo	ox[7cm]{模式。}	
	可断				模式。	
		可断				•
			ħ	莫式。		

下例展示了制作多行填充的例子。

\newcommand\filllines[4][]{{% filler key-val, before, lines, after #2\filler[#1]% \Replicate{#3-1}{\break \rule{0pt}{0.7\baselineskip}\filler[#1]}% #4\par}}
我能吞下玻璃而不伤身体, I can eat glass, it dosen't hurt me. \filllines{\linespread{2}\selectfont}{3}{。\hspace*{1em}}
我能吞下玻璃而不伤身体, I can eat glass, it dosen't hurt me. \filllines[color=red,dotted]{\linespread{2}\selectfont}{3}{。\hspace*{1em}}
% 整行 \filllines [raise=5ex]{\linespread{2}\selectfont \noindent\strut}{3}{ → 整行。\hspace*{1em}}
我能吞下玻璃而不伤身体,I can eat glass, it dosen't hurt me
•
我能吞下玻璃而不伤身体,I can eat glass, it dosen't hurt me



2.4.3 多栏文字

CusTeX 中排版多栏文字有两种方式,本节描述其中一种,使用 multicol 宏包实现。另一种方式见第 5.7 节。

在 multicol 中, 可以使用

```
\begin{multicols}{col}
...
\end{multicols}
```

来排版多栏文字。本模块对其进行了简单的封装,使得可以通过键值方式来 设置相关变量。

关于每个内部变量的详细用法,可以参考 multicol 宏包文档。

```
\startmulticolumns [\langle multicolumns key-val \rangle]
\langle content \rangle
\stopmulticolumns
```

\startmulticolumns \stopmulticolumns

将 (content) 以多栏排版。

```
columns | cols = {(整数表达式)}
```

初始值: 2

multicolumns/columns
multicolumns/cols

设置多栏数。也可不必写出键名,只写数字。

可用的栏数为 1-20, 如果 multicolumns/adj 🚉 为 true,则可用的栏数为 1-10。

```
outer-sep = \{\langle skip \ expr \rangle\}
```

初始值: 12.0pt plus 4.0pt minus 3.0pt

multicolumns/outer-sep

设置\multicolsep, 即多栏文字与上下文的间距。

```
column-sep|sep = {\langle length \rangle}
```

初始值: 10pt

multicolumns/column-sep
multicolumns/sep

设置\columnsep, 即多栏文字两栏的间隙。

first-minimal = $\{\langle pre \ length \rangle\}$ last-minimal = $\{\langle post \ length \rangle\}$ 初始值: **50pt** 初始值: **20pt** multicolumns/first-minimal
multicolumns/last-minimal

如果多栏开始的那一页不足 (pre length),则多栏将在新的一页开始。

如果多栏结束的那一页不足 (post length),则多栏将在新的一页结束。

first-minimal 设置 \premulticols, last-minimal 设置 \postmulticols。

```
heading = \{\langle content \rangle\}
```

multicolumns/heading

设置在多栏文字之前的横跨所有栏的文字。可以使用\section 52%等。它与其后的多栏文字保持在同一页。

rule-width = {\langth\} 初始值: Opt
rule-color = {\langth\}
rule-color = [\langth\] {\langth\}

multicolumns/rule-width multicolumns/rule-color

设置\columnseprule、\columnseprulecolor,即多栏间竖线的宽度和颜色。

multicolumns/flush
multicolumns/aligned
multicolumns/ragged
multicolumns/not-aligned

flush | aligned ragged | not-aligned

不可设置值 不可设置值

控制多栏文字的尾部是否对齐。分别设使用\flushcolumns 和\raggedcolumns。 初始为aligned,将使各栏头部和尾部的基线尽量对齐。

multicolumns/balanced
multicolumns/not-balanced

balanced = \langle true | false \rangle
not-balanced

初始值: **true** 不可设置值

在末页文字的处理上,有两种方式,一种为文字尽量往上排,而将下方留空,这也是默认的方式;另一种为文字尽量往左排(右排),而将右边(左边)留空,也就是将空白留在末尾的几栏上。前者为 balanced,后者为 not-balanced。

multicolumns/columns*
multicolumns/cols*

columns*|cols* = {〈栏数〉}

它在设置栏数的同时还设置 not-balanced。

注意 columns 并未决定使用 balanced 还是 not-balanced。

multicolumns/swap-column multicolumns/enable-swap-column multicolumns/disable-swap-column swap-column = \langle true | false \rangle
enable-swap-column

初始值: false

不可设置值

disable-swap-column

不可设置值

控制是否在使用了 twoside 文档类选项时, 偶数页逆序输出各栏。

enable-swap-column 用于启用此功能,disable-swap-column 用于禁用此功能。

multicolumns/framed
multicolumns/framed-options
multicolumns/framed-options+

framed = \langle none | fbox | ... \rangle
framed-options = {\langle options \rangle}

控制多栏文字整体用哪种盒子框住,多栏文字仍然可以分页。framed-options为可能的选项。

默认仅提供 fbox 这个可选值,表示用 \fbox 框住。其它库可能提供额外的值。如 tcb 库提供 tcbox 值(第 5.2.1 小节),box 库提供 lfbox 值(第 5.7.2 小节)。

使用此选项时,最好把 multicolumns/overflow 5% 设置为 0pt, 否则可能无法正常分页。

```
      adj = (true|false)
      初始值: false

      adj*
      不可设置值

      adj-inner = {(内侧长度)}
      adj-outer = {(外侧长度)}

      shorten = {(长度)} | { (内侧长度), (外侧长度) }

      widen = {(长度)} | { (内侧长度), (外侧长度) }
```

multicolumns/adj multicolumns/adj* multicolumns/adj-inner multicolumns/adj-outer multicolumns/shorten multicolumns/widen

多栏文字还可以通过调整边距来调整总的文字宽度。adj用于启用或关闭此功能。adj*设置 adj=true 及 multicolumns/not-balanced 222。

adj-inner 的〈内侧长度〉和 adj-outer 的〈外侧长度〉分别调整文字的内侧和外侧边距。正值表示向文字内调整(总的文字宽度减少),负值表示向文字外调(总的文字宽度增加)。它们自动设置 adj 为 true。

shorten 的〈内侧长度〉和〈外侧长度〉表示内侧和外侧缩短指定值,如果只有一项,则内侧和外侧均缩短该长度。如果任意一项为空,则相当于设置为 Opt。它自动设置 adj 为 true。

widen的〈内侧长度〉和〈外侧长度〉表示内侧和外侧伸长指定值,如果只有一项,则内侧和外侧均伸长该长度。如果任意一项为空,则相当于设置为 Opt。它自动设置 adj 为 true。



wrap-box = \langle true | false \rangle

初始值: false

multicolumns/wrap-box

当增加了多栏文字的宽度时,如果这些文字还被放在一个盒子中,则可能会造成 Overfull,设置本选项为真,则不会出现 Overfull。

这种情况常见于把这些文字放在浮动体中,因此,在浮动体中自动设置该选项为真。

一般情况无需特别设置该选项。

addto-baselineskip = $\{\langle length \rangle\}$

设置\multicolbaselineskip。

tolerance = {\(\(int expr\)\)}
pretolerance = {\(\(int expr\)\)}

multicolumns/addto-baselineskip

multicolumns/tolerance
multicolumns/pretolerance

设置 \multicoltolerance、\multicolpretolerance。

collectmore = $\{\langle int \ expr \rangle\}$

设置 collectmore, minrows, unbalance, columnbadness, final columnbadness 计数器。

multicolumns/collectmore
multicolumns/minrows
multicolumns/unbalance
multicolumns/column-badness
multicolumns/final-column-badness

top-fuzz = $\{\langle dim \ expr \rangle\}$ bottom-fuzz = $\{\langle dim \ expr \rangle\}$ 初始值: **Opt** 初始值: **2pt**

初始值: 9999

multicolumns/top-fuzz
multicolumns/bottom-fuzz

设置 \multicolovershoot、\multicolundershoot。

$v-fuzz = \{\langle length \rangle\}$

v-fuzz 设置 top-fuzz 和 bottom-fuzz。h-fuzz 设置 \hfuzz。

multicolumns/v-fuzz
multicolumns/h-fuzz

$overflow = {\langle dim \ expr \rangle}$

初始值: **12pt**

multicolumns/overflow

设置\maxbalancingoverflow。

multicolumns/left-to-right
multicolumns/LR
multicolumns/right-to-left
multicolumns/RL

```
left-to-right|LR
right-to-left|RL
```

不可设置值 不可设置值

使用 \LRmulticolcolumns 或 \RLmulticolcolumns。默认为 left-to-right。

2.4.4 额外增加文字的宽度

基于多栏文字的功能,提供了 extrawidth 环境,用以为部分文字增加额外的宽度,以及 fullpagewidth 环境,用于输出占整个纸张宽的文字。它们都有多栏环境的功能。

\startextrawidth \stopextrawidth

〈material〉的内侧伸长 〈inner extra width〉,外侧伸长 〈outer extra width〉,这两个值可以为空,表示不增加额外的宽度。

\startfullpagewidth \stopfullpagewidth

```
\startfullpagewidth
\startfullpagewidth [\langle multicolumns \rangle] \langle \langle inner shrink \rangle, \langle outer shrink \rangle \rangle
\langle material \rangle
\stopfullpagewidth
```

〈material〉占整个纸张的宽度。内侧留白 〈inner shrink〉, 外侧留白 〈outer shrink〉, 它们都可以为空,表示不留白。

2.4.5 旋转的盒子

CusTeX 封装了 rotating 宏包,提供了旋转的盒子。

\startrotate \stoprotate \Rotate

```
\startrotate [\langle rotate key-val \rangle]
\langle content \\
\text{Rotate } \langle rotate key-val \rangle \rangle \langle content \rangle \rangle rotate key-val \rangle \rangle \langle rotate key-val \rangle \rangle \rangle rotate key-val \rangle \rangle \rangle rotate key-val \rangle \rangle \rangle rotate key-val \rangle rotate key-val \rangle \rang
```

将 (content) 旋转显示。

旋转的盒子有两种方式,一种为保留旋转后的盒子的大小,另一种设置旋转 后的盒子大小为 0。

```
rotate/turn
rotate/nospaceturn
rotate/rotate
rotate/sideways
```

```
turn = {\((number\)\)}
rotate \(|nospaceturn = \{(number\)\}\)
sideways

不可设置值
```

将盒子旋转 (number) 度。一般是逆时针旋转。

turn 使用第一种方式, rotate 使用第二种方式。sideways 相当于 turn=90。 \startrotate ... \stoprotate 默认使用 turn, \Rotate 默认使用 rotate。

rotate/float
rotate/float*
rotate/figure
rotate/figure*
rotate/table
rotate/table*

```
float = {\langle float type \rangle }
float* = {\langle float type \rangle }
figure
figure*

不可设置值
不可设置值
```

将 $\langle content \rangle$ 看作在浮动环境 $\langle float\ type \rangle$ 内,并将其旋转 90 度。旋转后的内容占据一整个页面。

带*类似于带*的浮动环境。

也可不写出 float 或 float* 键名,直接写 ⟨float type⟩ 或 ⟨float type⟩*。



§ 5 背景, bgfg 模块

bgfg 是对 shipout 钩子的简单封装。

关于"钩子"机制,第 3.1 节对其作了简单的介绍,更详细的用法请参考: lthooks-doc.pdf。

本手册前几页的水印使用如下代码实现:

```
\background + [./watermark] {%
\rotatebox{45}{\color{gray!30}\fontsize{100}{0}%
\sffamily \CusTeX}}

% 使用如下代码即可删除此背景
\removebackground[./watermark]
```

```
\foreground {\(content\)}
\foreground + {\(content\)}
\foreground (\(\delta \mathbb{E}\)) {\(content\)}
\foreground [\(\lambda bel\)] {\(content\)}
\foreground + (\(\delta \mathbb{E}\)) [\(\lambda book label\)] {\(content\)}
```

\foreground \background

将 (content) 放置在前景或背景中。

- (content) 为要放置的内容,该内容将完整地嵌于页面内;
- 〈位置〉是〈content〉要放置的位置,为两个字符,前一个为水平位置;后一个为垂直位置。水平位置包括: 左(1)、右(r)、内侧(i)、外侧(o);垂直位置包括: 顶部(t)、底部(b);它们的组合也就是 layout 的四个角。此外还有一个 cm, 它表示 layout 的正中心,这也是默认值;还可以置为空,此时〈content〉中可以使用 \put 命令指定文字的位置,纸张左上角为原点;
- 〈hook label〉为 hook 的 label;此参数与〈位置〉的先后位置可交换; \foreground只要默认为 ./fg, \background只要默认为 ./bg; 关于 hook label 的作用,请参考第 3.1 节或 lthooks-doc.pdf;
- 默认情况下 (content) 仅添加到当前页,使用 + 可将 (content) 添加到往后各页。不带 + 的, (hook label) 无效。

本例展示在页面样式的代码中为本页增加背景文字:

```
\background(lt){\textcolor{red}{\LARGE\CusTeX}} 例 24
如本页左上角所示。
```

除了上述两个命令外,还提供了两个设置背景图片的命令。

```
\foregroundpicture {(图片)}
\foregroundpicture + {(图片)}
\foregroundpicture * {(图片)}
\foregroundpicture + * {(图片)}
\foregroundpicture + * ((位置)) [(hook label)] {(图片)}
\foregroundpicture + * [(图片选项)] ((位置)) [(hook label)] {(图片)}
```

\foregroundpicture \backgroundpicture

将〈图片〉添加到前景或背景中。

+、〈位置〉、〈hook label〉的用法如前所述。其中〈位置〉只能是关于位置的值。 不带*的图片被伸缩到与 layout 同宽高。而带星号的则仅缩放宽度,保持纵横比例不变。 也可直接使用\background 25 放置背景图片。

\background(ob){\includegraphics[width=\marginparwidth]{ctanlion.pdf}} 例 25

如本页底部图片所示。

\removeforeground \removebackground

\removeforeground

\removeforeground [\langle hook label \rangle]

移除前景或背景。

§ 6 索引, index 模块

CusTeX 提供了添加多个索引的方法。并且能够自动编译索引文件。 目前暂未提供 splitidx 宏包的功能,也不与其兼容。 应该与 glossaries 宏包兼容。

\newindextype \setupindex \newindextype以创建一个新的索引 \(\) (index type\)。\setupindex以 配置 \(\) (index type\)可以使用 \(\) (empty 作为名称,此时它的名称为空。

\makeindex

\makeindex

\makeindex [\langle index keys\rangle]

 $\mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\color$

LATEX 原有的接口。默认创建名称为空的索引。

(index keys) 不同于 CusTeX 中其它的键值选项,仅具有类似的接口。

- filename: 索引文件名,一般以 idx 结尾,如果未设置,则为: \jobname@(index type).idx;
- output:编译后的索引文件,一般以 ind 结尾,如果未设置,则将 filename 的后缀修改为 ind 作为输出文件名;
- name: 如果设置,则应与 (index type) 一致;
- title: 索引的标题,如 \indexname;
- program: 编译索引的可执行程序; 如 makeindex、makeglossaries;
- options:编译索引时的选项,索引文件名和输出文件名将自动添加;
- exec: 终端中实际编译索引执行的代码,如果未设置,则组合 program 及 options;
- auto; 布尔值, 是否自动编译索引文件;
- multi: 多栏选项 (⟨multicolumns key-val⟩);
- heading*: 标题命令, 如 \chapter[numbering=false];
- init: 索引开头的初始化设置; 索引文件不存在时不会执行;
- prologue: 索引开头的文字; 索引文件不存在时不会输出。

\newindextype[

例 26

filename=\jobname.docusage.idx,
output=\jobname.docusage.ind,



```
exec={makeindex -s gind.ist -o \jobname.docusage.ind

→ \jobname.docusage.idx},

title={代码索引}, heading*={\section},

multi={2, ragged, sep=1em, outer-sep=0pt},

auto=true
]{docusage}
```

```
\setindexinit {\(code\)}
\setindexinit [\(\lambda index type\rangle\)] {\(\lambda code\)}
\setindexprologue {\(\lambda content\rangle\)}
\setindexprologue [\(\lambda index type\rangle\)] {\(\lambda content\rangle\)}
```

\setindexinit \setindexprologue

\index \printindex

设置索引开头的初始化设置、设置索引开头的文字。只要使用了\printindex 27,当索引不存在时它们也会执行或输出。

默认设置名称为空的索引。

在初始化代码中还可以重定义索引环境 theindex。

```
\index {\langle index item \rangle}
\index [\langle index type \rangle] {\langle index item \rangle}
\printindex
\printindex [\langle index keys \rangle]
```

\index \text{N} 添加索引项 \(\index \text{item}\) 到索引 \(\index \text{type}\) 中,默认添加到名称为空的索引中;\\printindex \text{N} 输出索引,以 \(\text{name}\) 键标识要输出的索引,否则输出名称为空的索引。\(\index \text{keys}\) 为前述的键。

§7 文档结构, struct 模块

struct 模块提供了创建目录和章节标题的方法。参考了 titlesec, titletoc、ctex-heading、etoc 等宏包的实现,并自动阻止加载这些宏包。

章节标题样式的设置与 ctexheading 宏包也即 CT_EX 文档类的接口基本一致,但扩充了几个选项,并且可以定义新的标题。

```
\definetitle {\langle title command\rangle} \definetitle {\langle title command\rangle} \langle \langle title key-val\rangle}
```

\definetitle

定义新的章节标题命令 \title command \, 以 \title class \ 作为基准类。

标题的使用方式见下方预定义的几个章节标题命令。

标准的 LATEX book 类中,章节标题可分为三种,一种是以 \part Las 为代表的,CusTeX 将其命令为 page 类,一种是以 \chapter Las 为代表的,CusTeX 将其命名为 top 类,另一种则是以 \section Las 为代表,CusTeX 将其命名为 normal 类。 Las 另外还有 free、wrap 类,详细用法见第 4.1 节。

TeXhackers note: 定义章节标题时,为了使得 plain 格式和 template 格式的目录正常工作,需要分别定义 \1@(*title command name*) 和 templatecbl 对象类型对应的实例。详见<mark>第四章</mark>。

本模块预先定义了一些章节命令,它们与 ctexbook 文档类的效果基本一致。

¹实际上,这些名称基本沿用了 titlesec 宏包的名称。

\part
\chapter
\section
\subsection
\subsubsection
\paragraph
\subparagraph

```
\part {(标题)}
\part [(list entry)] {(标题)}
\part [(title key-val)] {(标题)}
\part [(title key-val)] [(list entry)] {(标题)}
\part - [(list entry)] {(标题)}
\part - [(title key-val)] {(标题)}
\part - [(title key-val)] [(list entry)] {(标题)}
\part * [(title key-val)] {(标题)}
\part * [(title key-val)] {(标题)}
```

与标准的章节标题命令相比,增加了 (title key-val) 可选项,用于暂时修改样式。

〈标题〉为实际显示的标题,〈list entry〉为目录、页眉等内容中的文字,它在带星号的命令中无效。

带 - 的命令不会增加计数器的值,也不会显示编号,其它的与不带 - 的命令一致。相当于 mode=nonumber,见 mode 👸。

若要修改它们的样式,一般仅需使用下述的\setuptitle %。修改键值选项,而无需重新定义它们。

\setuponetitle \setuptitle

```
\setuponetitle {\langle title level \rangle \{\langle key-val \rangle \}
\setuponetitle \{\langle title key-val \rangle \}
\setuptitle \[\langle title level list \rangle \] \{\langle title key-val \rangle \}
```

设置标题的样式。〈title level〉为章节标题层级,如: chapter、section、1。〈title〉 为章节标题名,而非标题命令(\chapter、\section)。

\setupnexttitle

```
\setupnexttitle {\langle title keys\rangle}
\setupnexttitle + {\langle title keys\rangle}
\setupnexttitle ? + {\langle title keys\rangle}
```

设置标题的选项 〈title keys〉, 但只作用于接下来的那个标题, 这个标题完成后, 会清空它。

带+的,把 {\title keys\} 附加到之前所保存的选项之后。带?的,仅会设置已知的选项,当选项未定义时会忽略它们。当为某些标题定义了额外的键,但不确定接下来使用的标题是否有这些键时,它很有用。

以下几节描述了章节标题中可用的键值选项,它们均可以被设置,但并不一定在所有的标题类中都有效。这里的...代表各章节标题命令的名称。

2.7.1 初始化设置

初始化设置选项可以在导言区修改任意次,但不可在正文中设置。

```
title/.../number-from
title/.../number-within
title/.../number-without
```

```
number-from = {(计数器)}
number-within = {(计数器)}
number-without = {(计数器)}
```

设置章节命令的计数器。

number-from 设置章节命令所使用的计数器,默认为使用自己的计数器,这计数器与章节命令同名。

number-within设置章节计数器随该计数器的递增而清零。number-without取消对应的设置。

number-format = $\{\langle code \rangle\}$ label-format = $\{\langle code \rangle\}$

设置输出的数字的格式(即\the(section))或交叉引用的格式。

title/.../label-format

title/.../level

level = {(整数或层级名称)}

设置章节标题的层级。将影响是否对标题进行编号。

在正文中展开为此前的标题的名称。例如现在它的值为"subsection"。

\CurrentTitleName *

title/.../number-format

在正文中展开为此前的标题的 *level*。在没有使用标题前,它展开为 –10001。 例如,现在它的值为 2。

\CurrentTitleLevel >

展开为章节标题的使用次数。

\thetitlecount
\PreviousTitleCount

\thetitlecount \(\begin{cases}
\), \\ \Previous \(\text{TitleCount } \begin{cases}
\), \\ \\ \Previous \\ \Title \end{cases}
\), \\ \\ \Previous \(\text{TitleCount } \begin{cases}
\), \\ \\ \Previous \\ \Title \end{cases}
\), \\ \\ \Title \(\text{TitleCount } \begin{cases}
\text{Tit

2.7.2 编号

\setsecnumdepth {〈整数或层级名称〉}

\setsecnumdepth

设置对章节标题进行编号的层次数。可以是整数或层级名称。

CusTeX 预先定义了一些层级名称,如表 2.2 所示。

层级	-1	0	1	2	3
名称	part	chapter	section	subsection	subsubsection
层级	4	5	4	5	
名称	paragraph	subparagraph	sub3section	sub4section	

表 2.2: 层级名称

numbering = \langle true | false \rangle

初始值: true

title/.../numbering

控制是否对不带星号的命令编号。当此选项设置为 false 时,除了不带编号,其 余功能均与正常标题一致。

注意,章节是否编号还受到 secnumdepth 计数器的控制,可以通过上述的 \setsecnumdepth \(\) 命令来设置。例如,对于 \section \(\) 而言,其默认的章节层级为 1 (对于预定义的几个章节标题,其默认的章节层级与同名层级名称的层级相同,见表 2.2,可通过 level \(\) 键来修改层级)。因此 \section \(\) 会被编号当且仅当 secnumdepth 不小于 1,且其 numbering 键为 true,并且使用不带星号的章节命令。

name = {(名字的前半部分),(名字的后半部分)}

name = {(名字的前一部分)}

 $name-preto = \{\langle pre \ to \rangle\}$

 $name-appto = {\langle app \ to \rangle}$

设置章节的名字。所谓"章节的名字",可以分为前后两部分,即章节编号前后的词语,两个词之间用一个半角逗号分开;也可以只有一部分,表示只有章节编号之前的名字。

name-preto 把 ⟨pre to⟩ 附加到名字之前, name-appto 把 ⟨app to⟩ 附加到名字之后。

例如,如果想在某一章节前添加*,只需使用 name-preto=*,或 name-preto= \llap{*}。

title/.../name-preto

title/.../name

title/.../number

number = {〈数字输出命令〉}

设置章节编号的数字输出格式。〈数字输出命令〉通常是对应章节编号计数器的输出命令,如 \thesection 或 \zhnum{chapter} 之类的。

number 选项定义的不会控制对章节计数器的交叉引用。在引用计数器时,记录在 LATeX 辅助文件中的仍然是原来的定义,但可以通过 label-format 5% 修改。

2.7.3 格式

和 CT_EX 宏集一样, Cu_ST_EX 也提供了提供了 numberformat, nameformat, titleformat, format 这几个选项用来控制章节标题的格式。它们的作用范围 如图 2.4 所示。




图 2.4: numberformat, nameformat, titleformat, format 几个选项的作用范围

设置相应部分的格式。带 + 的用于在原有的格式后增加代码。注意, + 与选项之

title/.../format

title/.../format+

title/.../nameformat

title/.../nameformat+

title/.../numberformat

title/.../numberformat+

title/.../titleformat

title/.../titleformat+

title/.../aftername
title/.../aftername+

title/.../aftertitle

title/.../aftertitle+

ftertitle ftertitle+

aftername = $\{\langle code \rangle\}$ aftername+ = $\{\langle code \rangle\}$

format = {(格式代码)}

format+ = {(格式代码)}

用于将 (code) 插入到相应的部分之后。带+的用于在原有的格式后增加代码。

title/.../pagestyle

pagestyle = {\(pagestyle \) }

page(如 \part solution》)和 top(如 \chapter solution》)标题类还可以设置该标题所在页的页面样式。在 normal 标题类中无效。值为空时,不会修改页面样式。

关于页面样式的相关内容, 见第 2.3.7 小节。

间不能留有空白,不能写成 format += {..},以下同。

2.7.4 间距和缩进

title/.../runin

runin = (true|false)

初始值: false

用于指定是否是标题与其后的文字排在同一行。仅对 normal 类有效。

title/.../hang

hang = \langle true | false \rangle

初始值: false

设置是否对章节标题实施悬挂缩进(缩进的宽度为名字宽度和 indent 选项设置的宽度之和)。设置该选项为 true 时必须恰当地设置 aftername 选项。

若设置了 runin 为 true,则该选项无意义。

title/.../indent

indent = {(缩进间距)}

设置章节标题本身的首行缩进。如果这缩进值是相对单位,则缩进间距的大小是相对于 format 中指定的字号大小。

beforeskip = $\{\langle skip \ expr \rangle\}$

设置章节标题前后左右的垂直间距。若 runin 选项为 true,则设置的是水平间距。

title/.../beforeskip
title/.../afterskip
title/.../leftskip
title/.../rightskip

其中, 左右间距只在某些类中有效。

fixskip = \langle true | false \rangle

初始值: false

title/.../fixskip

默认情况下,章节标题除了由 beforeskip 和 afterskip 选项设置的垂直间距外,还会有其它一些多余的间距,fixskip 用于指定是否抑制这些多余的间距。

ensureskip = \langle true | false \rangle

初始值: false

title/.../ensureskip

使用某些标题类时,标题如果出现在新的一页,beforeskip 可能并不一定准确,可以使用此选项以确保 beforeskip 有准确的值。

break = $\{\langle code \rangle\}$ break+ = $\{\langle code \rangle\}$

title/.../break
title/.../break+

break 选项用于控制章节标题与之前正文的分隔关系。一般用于设置是否在标题 之前分页或者设置行间罚点。

例如,若当前页剩余高度小于正文高度的一半时,则另起一页输出\section ₩section ₭题:

\usepackage{needspace}

例 27

\setuptitle [section] { break = \Needspace{0.5\textheight} }

afterindent = \langle true | false \rangle

title/.../afterindent

afterindent 选项用于设置章节标题后首段的缩进。

2.7.5 浮动体

CusTeX 提供了可以控制本章节内的浮动体位置的接口。

float-barrier = (true | false)

初始值: false

title/.../float-barrier

控制是否本章节所属的浮动体可以位于其它章节内,为 true 时,浮动体不能放在其它章节内。默认情况下浮动体可以放置在其它章节内。

除了使用以上这个选项,还可以设置浮动体的"边界"。

阻止\FloatBarrier员前的浮动体被放置在这个命令的后边。

\FloatBarrier

2.7.6 杂项

beforerecord = $\{\langle code \rangle\}$

在写入辅助文件之前执行一些必要的设置。例如,如果需要保存 xpos 和 ypos,必须要先执行 \pdfsavepos,则可以使用该键。

title/.../beforerecord
title/.../beforerecord>
title/.../beforerecord

tocline = {〈格式定义〉}

title/.../tocline

定义章节标题在目录文件中的格式,〈格式定义〉有两个参数:参数 #1 是 part、chapter 等名字,参数 #2 是标题内容。

初始值是: \titlenumberline{#1}#2。其含义为,若标题没有名字,则不输出编号。

title/.../mark

mark = {\langle mark code \rangle}

写人标记文本。《mark code》其后跟一个参数,在\chapter贸。中,为\chaptermark,在\section贸。中,为\sectionmark。初始情况下,不写人标记。

title/.../properties
title/.../properties+

properties = {\(properties list \) }

使用\RecordProperties 向.aux 文件写入辅助信息。

写入的 label 名为 cus.title.\thetitlecount [22]。

可以使用 \RefProperty{cus.title.\thetitlecount [2]]}{\(\rangle property\)} 获得在当前标题下写人的 \(\rangle property\) 的值。

title/.../bookmark
title/.../bookmark*
title/.../bookmark-extra

```
bookmark = \{\langle text \rangle\}
bookmark* = \{\langle text \rangle\}
bookmark-extra = \{\langle text \rangle\}
bookmark-extra = [\langle bookmark \ options \rangle] \{\langle text \rangle\}
```

设置此条标题在书签中的文字。

bookmark 会在 bookmark 宏包设置了 numbered 选项后,把数字也加上。bookmark*则直接设置书签为 〈text〉。

bookmark-extra 额外添加一个书签。用在带星号的命令中可以为其增加书签。

\titleaddinfo
\titleremoveinfo
\titleremoveallinfo

```
\titleaddinfo {\(\rhoperty\rangle\)} {\(\value\rangle\)}
\titleaddinfo * {\(\rhoperty\rangle\)}
\titleremoveinfo {\(\rhoperty\rangle\)}
\titleremoveallinfo
\titleremoveallinfo *
```

为下一个(或多个)标题添加(或移除)额外的信息,以 (property) 标识。

当 \titleaddinfo 和 \titleaddinfo* 有同一个 \(\rhoperty\) 时,不带星号的具有更高优先级。

title/.../style

 $style = {\langle style \rangle}$

设置已有的样式。

title/.../mode

mode = \langle nonumber | starred | . . . \rangle

设置标题的模式。具体效果取决于标题类的定义。

带星号的标题相当于 mode=starred, 但带星号的命令优先级更高, 设置 mode 不能取消带星号的效果。

numbering=true 相当于 mode=normal, numbering=false 相当于 mode=nonumber。

\titleifname *

\titleifname {(有名字时的内容)} {(无名字时的内容)}

根据当前章节有无名字展开得到不同内容(通常是格式命令)。

\ifintitle *

\ifintitle {(在标题中执行)} {(不在标题中执行)}

根据是否在标题中执行相应代码。从正要设置键值之前到恢复键值原来的定义之间这段代码都算作在标题中。另见\ifincblentry 2.。

\ifincblentry *

\ifincblentry {(写入目录条目时)} {(非写入目录条目时)}

判断是否正在写入目录条目。

每一个标题都有一个对应的\titlethe(title)命令,表示当前实际输出的章 节标题的名字。如现在\titlethechapter为"第二章"。

2.7.7 目录

CusTeX 重新实现了目录的制作方式,将每个目录项看成是一个个数据,不同于标准的目录制作方式,因此可能存在与其它宏包不兼容的情况。

在 CuSTeX 中, 目录被称为 "combined list", 这是 ConTeXt 中的称呼。

CusTeX 的 struct 一共定义了三种格式的目录: plain、template、specified。这三种目录格式可定制程度依次增加,使用方式也依次更加复杂。

\enablecombinedlist sin 启用目录。可用于导言区或文档最开头。如果未使用此命令则其它目录命令不可用。

\enablecombinedlist

from = $\{\langle file \rangle\}$

初始值: \jobname

cbl-setup/from

设置目录的来源。默认为\jobname,即来自本文件。不包含文件后缀。

write = $\langle true | false \rangle$ to = $\{\langle file \rangle\}$ 初始值: true

cbl-setup/write
cbl-setup/to

控制当前主文件是否写入目录,及写入到哪个文件。如果设置了 to,则写入到 〈file〉.toc,否则写入 from 键指定的那个文件。

cus 提供了与 book 类相似的目录格式,这种目录称为 "plain" 格式的目录。

当 \contentsname、\listfigurename、\listtablename 为空时,对应的 plain 格式目录不会附带章节标题,否则将自动添加一个正常的带序号的章标题。它们可以通过 \settocdepth settocdepth settocdepth

\tableofcontents [\langle multicolumns keyval \rangle] \langle localtableofcontents [\langle multicolumns keyval \rangle] (\langle level \rangle , \langle index \rangle)

\tableofcontents \listoffigures \listoftables

\localtableofcontents

输出 plain 格式的标题、图片和表格目录。

如下代码输出本小节的目录:

		contentsname{} %移除自动添加的标题contents(section) %输出本节目录,本\section 也会输出	例 28
§ 7	文档结	吉构, struct 模块......................	. 27
	2.7.1	初始化设置	. 28
	2.7.2	编号	. 29
	2.7.3	格式	. 30
	2.7.4	间距和缩进	. 30
	2.7.5	浮动体	. 31
	2.7.6	杂项	. 31
	2.7.7	目录	. 33

\multicolplaincombinedlist

\multicolplaincombinedlist [\langle multicolumns key-val \rangle] \{\langle title \rangle \} \{\langle tupe \rangle \}

\multicolplaincombinedlist以 输出 plain 格式的多栏目录,该目录的类型是 \(\langle cbl\ type\rangle\),并以\(\langle title\rangle\) 作为标题。如果\(\langle title\rangle\) 为空,则不输出标题。\(\langle multicolumns\) key-val\(\rangle\) 设置多栏选项,如果栏数为 1,则相当于默认的单栏目录。

\multicollocalplaincombinedlist

\multicollocalplaincombinedlist [\(multicolumns keyval \)] \{\(title \) \{\(cbl type \) \} \{\(min \) \} \\\ (max \) \}

输出多栏局部目录。局部目录从〈min〉开始,到〈max〉终止。如果〈title〉为空,则不输出标题。

实际上, \localtableofcontents 👸 根据 〈level〉和〈index〉隐式计算了〈min〉和〈max〉。

可以使用 \getcbllevelrange set 获得对应位置小节目录的范围 \(min\)、\(max\)。 cus 提供了设置用键值对目录进行简易调整的目录格式,称为 "template" 格式的目录。

当\contentsname、\listfigurename、\listtablename为空时,对应的template格式目录不会附带章节标题,否则将自动添加一个正常的带序号的章标题。它们可以通过\settocdepth skips 控制输出的层级。

\templatetoc
\templatelof
\templatelot

\templatetoc

 $\templatetoc [\langle templatecbl keys \rangle] [\langle multicolumns key \rangle] (\langle level \rangle, \langle index \rangle)$

输出 "template" 格式的目录。〈templatecbl keys〉用于局部修改目录的输出。

\templatecombinedlist

 $\label{thm:label} $$ \operatorname{(type)} {\langle title \rangle} $$ \operatorname{(emplatecombinedlist [\langle templatecbl keys \rangle] [\langle multicolumns key \rangle] \{\langle cbl type \rangle\} $$ (\langle level \rangle, \langle index \rangle) \{\langle title \rangle\}$$$

template 格式目录的完整形式。

下面列出〈templatecbl keys〉可用的键值选项,它们只能在 \templatetoc ¼ 等命令内部使用,不能在外部的 \cussetup ½ 中设置。

templatecbl/hide
templatecbl/show

hide = {\langle cbl level list\rangle}

隐藏或显示 (cbl level list) 指定的目录层级。

templatecbl/*

 $* = {\langle template keys \rangle}$

把〈template keys〉应用到当前目录类型的所有目录层级。〈template keys〉是下文将要说明的模板键。

templatecbl/no-parent

no-parent

不可设置值

移除局部目录的第一项。

对于一个局部目录,如输出本章目录(chapter 层级),不仅会输出本章的小节写人的目录条目,还会输出章(即\chapter 层。)写人的目录内容,使用此选项将不会输出章的条目。

对于没有定义的 templatecbl key,首先会判断它是不是以*开头,若是,则用该键的值修改这个*后面的大括号中的那些目录实例。否则,尝试将它解释为一个 templatecbl 目录对象的一个实例名,然后使用该键给出的值修改此实例。如果也不是一个实例名,则会报错。关于目录对象和目录实例,见下文。

\templat	ommand % 移除自动添加的标题 setoc[no-parent,*{subsection}={ignore=true}, on={ignore=false}](chapter) % 输出本章目录,但隐藏 \chapter 和 section	例 29
§ 1	ltx 模块	. 2
§ 2	util 模块	
§ 3	页面布局,layout 模块	. 8
§ 4	盒子和填充, box 模块	. 16
§ 5	背景, bgfg 模块	. 25
§ 6	索引,index 模块	. 26
§ 7	文档结构, struct 模块	. 27
§ 8	buffer 模块	. 38

template 格式的目录,使用 xtemplate 宏包处理键值。一个模板的对象类型用于规定的参数的数量,一个对象类型可以定义多个模板,每个模板有自己的处理代码和可用的键,在模板的基础上为一些键设置固定的值就构成了对象类型的实例。对象类型的实例总是唯一的,而不论它是设置了哪个模板的键。

template 格式的目录,其对象类型为 templatecbl,可使用 7 个参数,为目录条目所保存的值。默认的模板为 by $_{\rm name}$,实例为目录条目的层级,如 part、chapter 等等。用户可以自己定义新的模板,详见第 4.3 节。关于如何修改定义模板、修改实例等见第 3.2 节或 xtemplate.pdf。




图 2.5: template 格式目录的变量

by name 模板可用的键如下(注意它们不能用 \cussetup \cong 设置,且每个键都必须给出值,不能省略,包括布尔值的 true 也不能省,这是 xtemplate 所限):space.before 如果不是为 Opt,且在垂直模式,则在该目录项之前添加指定的间距;结果保存于 \tmcbl@beforeskip 寄存器之中;

- space.left 左侧间距; 结果保存于 \tmcbl@leftskip 寄存器之中;
- space.right 右侧间距,默认情况下,页码会嵌入到右侧空白之中;结果保存于 \tmcbl@right 寄存器之中;
- space.hang 第一行额外的缩进,正值向左侧缩进,负值向右侧缩进;结果保存于 \tmcbl@hang dim 寄存器之中; 默认为 width.name 的值;
- space.indent 除第一段外,每段首行额外的缩进;结果保存于 \tmcbl@indent dim 寄存器之中; 默认为 space.hang 的值;
- penalty.before 增加 penalty; 结果保存于 \tmcbl@beforepenalty int 寄存器之中;
- format 设置标题前的数字(即 name)、标题文字(即 title)、引导线(即 leader)和页码(即 page)的格式;结果保存于 \tmcbl@format 宏之中;
- format.name 设置 name 的格式,若样式没有覆盖,format 所设仍会生效;结果保存于 \tmcbl@nameformat 宏之中;

- format.title 设置 title 的格式,若样式没有覆盖,format 所设仍会生效;结果保存于 \tmcbl@titleformat 宏之中;
- format.page 设置 page 的格式,若样式没有覆盖,format 所设仍会生效;结果保存于 \tmcbl@pageformat 宏之中;
- width.name 设置 name 的宽度,具体效果如何取决于 code.name;结果保存于 \tmcbl@namewidth dim 寄存器之中;
- width.title 设置 title 的宽度,具体效果如何取决于 code.title;结果保存于 \tmcbl@titlewidth dim 寄存器之中;
- width.page 设置 page 的宽度,具体效果如何取决于 code.page;结果保存于 \tmcbl@pagewidth dim 寄存器之中;默认为 \@pnumwidth;
- width.line 设置 \tmcbl@linewidth dim 寄存器;
- ignore 是否忽略该层级的目录项;结果保存于 \tmcbl@ignore,可使用 \ifodd 或 \bool_if:NTF 等判断;

name.width 同 width.name;

name.format 同 format.name;

name.code 同 code.name;

title.width 同 width.title;

title.format 同 format.title;

title.code 同 code.title;

page.width 同 width.page;

page.format 同 format.page;

page.code 同 code.page;

leader.code 同 code.leader;

- leader.sep 设置引导线的内容的间距;最终结果保存于 \tmcbl@leadersep 宏之中,默认为 4.5;当大于 5000 时,不使用引导线,而使用 \filler \files,
- leader.options 引导线使用 \filler n 时的选项;结果保存于 \tmcbl@leaderoptions 宏之中; 默认为 space;
- **leader.content** 设置引导线的内容;结果保存于 \tmcbl@leadercontent 宏之中;默认为西文句点.;
- hyper.range 设置超链接要包含的内容,可选值为 name、title、page、none 和 all,可多选;最终结果保存于 \tmcbl@hyperrange int 寄存器之中,其中 name 将其加 1, title 将其加 2, page 将其加 4;默认为 page;

 $\textbf{hyper.code} \ \ \overline{\boxminus} \ \texttt{code.hyper};$

- code 将该目录层级要执行的代码替换为它,可使用 7 个参数,即目录条目保存的值;将结果保存在 \tmcbl@code 命令之中;
- code.name 将 name 执行的代码替换为它,结果保存在 \tmcbl@name 命令之中;
- code.title 将 title 执行的代码替换为它,结果保存在 \tmcbl@title 命令之中;
- code.leader 将 leader 执行的代码替换为它,结果保存在 \tmcbl@leader 命令 之中;
- code.page 将 page 执行的代码替换为它,结果保存在 \tmcbl@page 命令之中;
- code.hyper 将添加超链接要执行的代码替换为它,可使用4个参数,分别为name、title、leader 和 page 要执行的代码,结果保存在 \tmcbl@hyper 命令之

中;

code.before 在目录条目之前执行代码;

code.after 在目录条目之后执行代码,默认为\par;注意每个目录项不会自动 另起一行,依靠它来另起新行。

在 code.name、code.title 等代码中可以使用上述保存的寄存器(或宏), 若在其它地方使用它们则不保证其有正确结果。此外, 在这些代码中还可以使用下述宏/命令:

\tmcblthetype 当前使用的目录类型;

\tmcbltheclass 当前目录层级名;

\tmcblthelevel 当前目录层级对应的整数;

\tmcbltheinfo 此目录条目保存的额外信息,为一个 LATEX3 prop 变量,即 \titleaddinfo \tilde{\

\tmcblthename name 的文字,可能为空;

\tmcblthetitle title 的文字;

\tmcblthepage page 的文字,即 \thepage 的值;

\tmcbltheanchor 超链接的锚点,可能为空;可直接使用\tmcbl@hyperlink或\tmcbl@hyperlinkbox添加超链接;

\tmcbl@code@ {\langle type \} {\langle int \}

\tmcbl@name@ 默认的 code.name 实现;

\tmcbl@title@ 默认的 code.title 实现;

\tmcbl@leader@ 默认的 code.leader 实现;

\tmcbl@page@ 默认的 code.page 实现;

\tmcbl@hyper@ {\name\)}{\leader\)}{\leader\}}\\ 数认的 code.hyper 实现;

\tmcbl@hyperlink {\text\}} 为 text 添加链接到正文标题处的超链接;

\tmcbl@hyperlinkbox {(text)} 为 text 添加链接到正文标题处的超链接;

仿照 etoc 宏包, 提供了类似于 \etocsetstyle 的命令, 这种目录称为 "specified" 目录。

```
 \begin{tabular}{ll} $ \{(block start)\} $ \{(block item)\} $ \{(block finish)\} $ \{(block finish)\} $ \{(block start)\} $ \{(block item)\} $ \{(block finish)\} $ \{(block start)\} $ \{(block item)\} $ \{(block finish)\} $ \{(block finish)\}
```

\tocsetstyle
\lofsetstyle
\specifiedtoc
\specifiedlot
\specifiedlof
\localspecifiedtoc

设置章节目录、表格目录、图片目录的样式。\specified...则用于输出指定的目录。\localspecifiedtoc [3] 用于输出局部章节的目录。

详细用法见第四章。

\SaveSpecifiedCombinedListStyle

```
\SaveSpecifiedCombinedListStyle {\langle cmd\rangle} {\langle style code\rangle}
```

把 ⟨style code⟩ 中设置的样式保存在 ⟨cmd⟩ 中。这些样式是由 \tocsetstyle 👸 \\SetSpecifiedCombinedListStyle 👸 等命令设置的。当要保存其它内容到 ⟨cmd⟩ 中时,可以使用 \+ 命令。

相比把 \tocsetstyle x 等直接保存到 ⟨cmd⟩ 中,在实际使用 ⟨cmd⟩ 时,还会有其它处理,而使用 \SaveSpecifiedCombinedListStyle x 保存则不会有多余的处理。

类似 \keys_precompile:nnN 之于 \keys_set:nn。
如下代码将一段样式设置保存在 \mysavedtocstyle 中,还保存了 \newcommand{...}。

```
\SaveSpecifiedCombinedListStyle \mysavedtocstyle {
  \tocsetstyle
  {chapter,section,subsection}
  {\begin{description}}
  {\item[\mytoclabel]\tocthename\quad\toclink{\tocthepage}\par}
  {}
  {\end{description}}
  \+{\newcommand{\mytoclabel}
  {\tocifnumbered{\tocthenumber}{\rule{1ex}{1ex}}}}
}
```

\SetSpecifiedCombinedListStyle \SpecifiedCombinedList \LocalSpecifiedCombinedList

```
\SetSpecifiedCombinedListStyle [\langle type list \rangle ] \{\langle tend \rangle type \rangle type \rangle \rangle type \rangle \rangle type \rangle \rangle \rangle type \rangle \rangle \rangle type \rangle \rangle \rangle \rangle type \rangle \rangle \rangle type \rangle \rangle \rangle \rangle type \rangle \rangle \rangle \rangle \rangle type \rangle \ran
```

完整形式。详细用法见第四章。

关于目录的内部数据结构,见第 3.6 节和第四章。 关于章节标题和目录的详细用法和样例,见第四章。

§ 8 buffer 模块

未完成。[TODO]

第三章 编程接口

本章描述 CusTeX 提供的编程接口。

\CUSProvideLibrary \CUSProvideExplLibrary

```
\CUSProvideLibrary {(库名)} [(描述)] \CUSProvideExplLibrary {(库名)} {(日期)} {(版本)} {(描述)}
```

提供库文件。库文件名必须是: "cus.library.(库名).tex"。

\CUSLibraryDelayedUntil

用于库文件的第一行,将本库标记为需要延迟加载。

标记本库延迟至加载了《package》之后再加载,带星号的命令将库延迟至加载了文档类之后再加载。若有其它库依赖使用了本命令的库,则它们都至少会延迟至《package》之后再加载。

$\verb|\CUSDependency| \{\langle key\text{-}val\rangle\}|$

\CUSDependency

处理库依赖。

TeXhackers note: 只能以如下顺序执行上述三个命令:\CUSLibraryDelayedUntile,,\CUSDependency ,\CUSProvideExplLibrary , (或\CUSProvideLibrary , 定的最多只能使用一次,且必须用在库文件开头。若要在库文件中间使用它们,则应该将之后的内容拆分至新的库文件中。

一个库文件可能会被使用多次,但在\CUSProvideExplLibrary 🗒 (或\CUSProvideLibrary 🗒) 之后的内容只会执行一次。

```
package = {\(\comma list\)}
module = {\(\comma list\)}
library = {\(\comma list\)}
dependency/module
dependency/library
disable = {\(\comma list\)}
```

\CUSDependency 👸 可用的键值选项。

```
      \CUSLoadLibrary [(选项)] {(库名)} [(日期)]
      \CUSPassOptionsToLibrary {(选项)} {(库名)}
```

尽量不要使用 \CUSLoadLibrary [59],它可能不会正确处理库依赖。

```
\text_mdfive_hash:n {\langle text_mdfive_hash:n *
```

先使用 \text_expand:n 展开 \text\, 然后计算它的 MD5 值。

§1 IATEX2e的钩子机制

本节简述 $LMEX 2_{\varepsilon}$ 的钩子机制。更详细的说明见 lthooks-doc.pdf。"钩子"(hook)是在命令或环境的定义中可以添加其它代码的位置。

```
\label{look} $$ \UseHook$ $$ (\number) $$ {\arg_1} $... $$ (\arg_n) $$ UseHookWithArguments $$ (\number) $$ {\arg_1} $... $$ (\arg_n) $$
```

在命令或环境中执行 (hook)。

将 (code) 添加到 (hook) 中,标记为 (label)。(hook) 可以未被定义。

如果未指定〈*label*〉,则使用默认的 label。如果 \AddToHook ,用在宏包或文档类中,它就是宏包或文档类名,否则,它是 top-level。

```
\label{lemoveFromHook} $$ \end{area} \end{area} \end{area} \end{area} $$ \end{area}
```

移除标记了 (label) 的 (hook)。若 (label) 未指定,则使用默认的 label。

\AddToHookNext
\AddToHookNextWithArguments
\ClearHookNext

将 ⟨code⟩ 添加到 ⟨hook⟩ 的下一次调用中。在正常的 ⟨hook⟩ 代码执行完毕后再执行 ⟨code⟩。

$\S 2$ IATEX 2_{ε} 的模板机制

内容、排布内容的方式以及具体的配置项构成了一个"文档"。其中内容为用户输入,排布内容的方式一般是一个环境或命令,具体的可配置项就是命令的某些参数或者可供修改的变量。其中用户输入是未知的,而排布内容的方式和修改配置的方式则是固定的,且有多种实现方式,模板机制就是其中一种。

本节内容简要介绍 \LaTeX 2_{ε} 的模板机制,更详细的用法请参考 xtemplate. pdf。目前暂以单独的宏包提供此功能, \LaTeX 2_{ε} Released 2024-06-01 版本将把此机制合并入内核。

对象类型(object type)是对用户输入的抽象描述,它限定了用户输入参数的数目,一般也限定了顺序。例如,对于一个章节标题来说,用户输入参数可能是:短标题、完整标题。

\DeclareOjbectType

\DeclareObjectType {\langle object type \} {\langle no. of args \}

定义一个对象类型 (object type)。

模板规定了如何处理可配置的项和用户输入的参数,亦即排布内容的方式。

\DeclareTemplateInterface

 $\label{lem:lemplateInterface object type} $$ \{\langle no.\ of\ args\rangle\} \ \{\langle key\ list\rangle\}$$$

 $LMEX 2_{\varepsilon}$ 模板机制以键值对的方式处理可配置的项,本命令用于限定用户可配置哪些项,以及用何种方式保存这些项,以及这些项的默认值。

\DeclareTemplateCode

定义可配置项与哪一命令绑定起来,以及排布内容的方式。

\UseTemplate

 $\label{type} $$\UseInstance {(object type)} {(template)} {(settings)} \ \langle arguments\rangle$$

把配置项设置为某些固定的值,并离开使用它。

\SetTemplateKeys

\SetTemplateKeys {\langle object type \} {\langle template \rangle \} {\langle keyvalues \rangle \}

用于在模板的代码中修改实例的值。

\EditTemplateDefaults

\EditTemplateDefaults {\langle object type \rangle \{\langle template \rangle \} \{\langle new defaults \rangle \}

修改模板的默认值。只会应用到新创建的实例。

用某一模板把可配置项设置为某些特定的值就成为了实例。

\DeclareInstance \DeclareInstanceCopy $\label{localize} $$ \end{are Instance $$\langle object\ type\rangle$} $$ {\langle instance\rangle$} {\langle template\rangle$} $$ \end{are Instance }$$ \end{are Instance }$$ {\langle instance_2\rangle$} {\langle instance_1\rangle$} $$$

使用 (parameters) 创建 (template) 的实例。或创建 (instance₁) 的复本 (instance₂)。

\UseInstance {\langle object type \rangle \ \langle instance \rangle \langle arguments \rangle

\UseInstance

使用实例。

\EditInstance {\langle object type \rangle \{\langle instance \rangle \langle instance \rangle \langle \langle instance \rangle \langle instance \rangle \langle \langle instance \rangle \langle \langle instance \rangle \langle \langle instance \rangle \langle \l

\EditInstance

修改已有的实例。

\IfInstanceExistTF {\(\(\dot\) bject type\)} {\(\dot\) false code\\)}

\IfInstanceExistTF \IfInstanceExistT \IfInstanceExistF

判断实例是否存在。

§3 ltx 模块

\cus@filename {\\(filename \)}

\cus@filename *

自动处理〈filename〉中的特殊符号(活动字符和双引号等),展开为一个文件名。 目录(文件夹)的分隔符必须为 /,即是是在 Windows 系统上。

\cus@getgraphicsname \langle cmd \rangle \langle filename \rangle \rangle filename \rangle fi

\cus@getgraphicsname

将〈cmd〉设置为〈filename〉对应的图片文件名,若图片不存在则为 \relax。 它会自动查找 \setgraphicspath以设置的路径,且可以自动补全文件扩展 名。

需要用户自行加载 graphicx 宏包。

```
\label{lem:nn} $$ \sup_{g \in g} \frac{full_name:nN} {\langle filename \rangle} \langle fl \rangle \\ \sup_{g \in g} \frac{full_name:nNTF} {\langle filename \rangle} \langle fl \rangle {\langle fule \ code \rangle} {\langle false \ code \rangle} $$
```

\cus_get_graphics_full_name:nN
\cus_get_graphics_full_name:nNTF

将〈tl〉设置为〈filename〉对应的图片文件名,若图片不存在则为 \q_no_value。 它会自动查找 \setgraphicspath以设置的路径,且可以自动补全文件扩展 名。

需要用户自行加载 graphicx 宏包。

§ 4 util 模块

3.4.1 交叉引用、超链接和书签

LATeX 的 \label 可以标记位置用于交叉引用,hyperref 宏包还提供了超链接的功能,bookmark 宏包则提供了书签功能。本模块封装了其中的某些命令,但不会自动加载这些宏包(如果没有加载所需的宏包,这些命令不会报错,只是被忽略掉了),需要用户自行加载或使用 CusTeX 提供的宏包加载机制来加载。

编程接□ >> util 模块 CugT_EX 宏集手册

\labelinfo *
\cus_label_info:nn *

获取 〈label〉的相关信息。〈label〉可以为空,代表最近写入的那个 label。 可获得的信息 〈info〉为:

- name, (label) 的值, 若 (label) 不存在则为 \c_novalue_tl 的值;
- page, 获得 (label) 所在页的 \thepage 值, 若 (label) 不存在则为 0;
- ref, 获得 ⟨label⟩ 中的第一个数据项, 也就是 \ref {⟨label⟩} 显示的内容, 若 ⟨label⟩ 不存在则为 \c_novalue_tl 的值, 可使用 \IfNoValueTF 或 \tl_- if_novalue:nTF 判断;
- anchor, 获得链接到 ⟨label⟩ 所在位置的锚点, 若 ⟨label⟩ 不存在或未加载 hyperref 则为 Doc-Start;
- pageanchor,获得链接到 〈label〉 所在页的锚点,若〈label〉 不存在或未加载 hyperref 则为 Doc-Start。

注意: anchor 和 pageanchor 不会将 hyperref 的 \HyperDestNameFilter 命 令考虑在内,如果需要,可以使用 hyperref 的 \hyperget{anchor}{(label)} 和 \hyperget{pageanchor}{(label)}。

\cus_newlabel_now:nnnnn
\cus_newlabel_now:xxxxxx
\cus_newlabel_shipout:nnnnnn
\cus_newlabel_shipout:xxxxxx
\cus_newlabel_shipout_x:nnnnnn
\cus_newlabel_shipout_x:xxxxxxx

 $\cus_new_label_now:nnnnnn {$\langle label \rangle$} {\langle current\ label\ name \rangle$} {\langle anchor \rangle$} {\langle extra \rangle$}$

定义一个新的 (label)。

〈label〉、〈thepage〉、〈current label name〉、〈anchor〉总是立即展开。

它们不会执行 label 钩子。

作为一个例子,\label{#}类似于\cus_newlabel_shipout:nnnnnn{#}{\@currentla}{\thepage}{\@currentlabelname}{\@currentHref}{\@kernel@reserved@label@data}

\cus_make_target:n
\cus_make_unique_target:n

```
\cus_make_target:n {\larget\}
\cus_make_unique_target:n {\larget\}
```

\cus_make_target:n以 \(\text{darget}\) 为名,创建一个锚点。\(\text{target}\) 必须唯一。锚点位置自动升高 \(\normalbaselineskip\)。

\cus_make_unique_target:n delta del

\g_cus_anchor_tl
\cus_gset_next_anchor_name:n
\cus_gset_next_anchor_raise:n

```
\cus_gset_next_anchor_name:n {\(\(\alpha me\)\)}\\cus_gset_next_anchor_raise:n {\(\alpha im\)\}\)
```

\g_cus_anchor_tl\cong_k保存了最近一个锚点的名称,它是只读的。相当于 \@cur-rentHref。

\cus_gset_next_anchor_name:n以设置下一个锚点的名称。(name)被立刻展开。

\cus_gset_next_anchor_raise:n 22 设置下一个锚点要升高的高度。\dim\
立即被计算。直接使用的\Hy@raisedlink 不会受影响。

它们也会影响 hyperref 宏包中其它创建锚点的命令。

CusTeX 宏集手册 编程接口 » util 模块

```
\cus_ref_label:nn {\label\range} {\label\range} {\label\range} {\label\range} {\label\range} {\label\range} \cus_ref_label_box:nn {\label\range} {\material\range} \cus_ref_target_box:nn {\larget\range} {\material\range}
```

\cus_ref_label:nn
\cus_ref_target:nn
\cus_ref_label_box:nn
\cus_ref_target_box:nn

将 ⟨text⟩ 或 ⟨material⟩ 链接到 ⟨label⟩ 或 ⟨target⟩。

〈text〉可以断行,但不能包含特殊文本。〈material〉中可以包含特殊文本,如verbatim,仅能在特殊的位置断行。另见 \cus_ref_label_shbox:nn 👸。 \cus_ref_target_shbox:nn 👸。

〈material〉可以是 {〈horizontal mode material〉}, 正如 \hbox {〈horizontal mode material〉} 那样, 也可以有 〈box specification〉。左右括号可以是隐式的。

加载了 hyperref 宏包才有效。

本节开始或链接到本节开始,但是是很长很长很长很长很长很长的可以断 行的文字。

把文字的颜色改为对应的颜色。

注意: 使用 \hypersetup{linkcolor=red} 等修改的颜色仅在 PDF 阅读器中显示,在打印时不会显示,而使用上述 6 个命令以及 \color、\color_select:n 等修改的颜色会在打印时显示。

\cus@colorfile \cus@colorlink \cus@colorcite \cus@colorurl \cus@colorrun \cus@colormenu

```
\cus_bookmark:nn {\langle options \rangle} {\langle bookmark \rangle}
\cus_gset_next_bookmark_text:n {\langle bookmark \rangle}
```

\cus_bookmark:nn
\cus_gset_next_bookmark_text:n

设置书签。或设置下一个书签的文字。

\cus_bookmark:nn ⅔ 是对 \bookmark 的封装。加载了 bookmark 宏包才有效。

```
\cus_if_pdfstring:TF {\langle true \rangle} {\langle false \rangle}
```

判断是否在书签等 PDF 字段内。

```
\cus_hyper_anchor:n {\destination name\}
\cus_hyper_anchor_start:n {\destination name\} \content\
   \cus_hyper_anchor_stop:
\cus_hyper_link:nnn {\context\} {\destination name\} {\content\}
\cus_hyper_link_start:nn {\context\} {\destination name\} \content\
   \cus_hyper_link_stop:
\cus_hyper_link_file:nnn {\link text\} {\link text\} {\link text name\}
\cus_hyper_link_url:nn {\link text\} {\link text\} {\cus_hyper_link_launch:nnn {\link text\} {\link text
```

\cus_hyper_anchor:n \cus_hyper_anchor_start:n \cus_hyper_anchor_stop: \cus_hyper_link:nnn

\cus_hyper_link_start:nn

\cus_hyper_link_file:nnn

\cus_hyper_link_url:nn
\cus_hyper_link_launch:nnn

\cus_hyper_link_name:nn

\cus_hyper_link_stop:

\cus_if_pdfstring_p: *
\cus_if_pdfstring:TF *

对驱动文件提供的基础命令的封装,必须加载 hyperref 宏包才有效。其中最后两个仅在使用了通用驱动(generic driver)才有效(即使用了 \DocumentMetadata 的特性)。

它们仅创建锚点(或创建超链接),不会设置任何格式。

编程接口 >> util 模块 CugTeX 宏集手册

\cus_gset_next_page_label:n
\cus_gset_page_label:n
\cus_gset_page_label_code:n
\cus_reset_page_label_code:

```
\cus_gset_next_page_label:n {\(\rho page label\)\}
\cus_gset_page_label_code:n {\(\cdot code\)\}
\cus_reset_page_label_code:
```

这些命令用于设置在阅读器中显示的页码。〈page label〉一般包含 \thepage 或 \arabic{page} 等内容。\cus_gset_next_page_label:n点相当于 hyperref 宏包的 \thispdfpagelabel 命令,用于设置本页的 page label。

〈code〉带有一个参数,使用 \renewcommand、\def、\tl_set:Nn 等命令设置这个参数方可改变 page label。注意,〈code〉执行于 shipout/before 钩子中,此时 page 计数器已经递增,但 \g_shipout_readonly_int(\ReadonlyShipout_Counter)、\g_shipout_totalpages_int 还未改变。

加载了 hyperref 宏包且 pdfpagelabels 为真才有效。

例如,下例为阅读器中显示的本页页码加上 SP. 前缀。

```
\ExplSyntaxOn
\cus_gset_next_page_label:n { SP.\thepage }
% 相当于下面这段代码
% \cus_gset_page_label_code:n
% {
% \tl_set:Nn #1 { SP.\thepage }
% \cus_reset_page_label_code:
% }
\ExplSyntaxOff
```

3.4.2 向前查找和收集内容

LATEX3 的以 peek 为模块名的命令可以用于向前查找、检测和分析记号,collectbox 宏包提供了向前收集内容存进盒子的功能。本模块也实现了类似的命令。

\cus_peek_verbatim:nw

以纯文字的形式向后收集一段代码,然后把它们放在一个组中,然后把〈tokens〉放到它前面。〈balanced tokens〉或两个相同〈token〉之间的〈tokens〉不能作为命令的参数。

\cus_peek_act:nnnnn

```
\cus_peek_act:nnnnn {\( (normal \) } \{\( (space \) } \) \{\( group begin \) } \{\( (group end \) } \) \}
```

类似于 \peek_N_type: TF, 但对后面的记号执行对应的分支。这个记号仍然保留下来。

(else)的情况一般是后面的记号为 \outer 宏。

3.4.3 分析记号

(token list) 可能含有特定的模式,本模块提供了分析某些特定模式的命令。

\cus_if_head_int_p:n *
\cus_if_head_int:nTF *

```
\c s_{if}$ head_int:nTF $$ {\langle tl\rangle} $$ {\langle true\ code\rangle} $$ {\langle false\ code\rangle}$
```

测试 (tl) 是否以数字起始。

```
\ExplSyntaxOn
1. \cus_if_head_int:nTF { 2022 } { T } { F }
```

CusTeX 宏集手册 编程接口 >> util 模块

```
\ 2. \cus_if_head_int:nTF { +2022 } { T } { F } % 正数
\ 3. \cus_if_head_int:nTF { -2022 } { T } { F } % 负数
\ 4. \cus_if_head_int:nTF { '3746 } { T } { F } % 8进制数
\ 5. \cus_if_head_int:nTF { "7E6 } { T } { F } % 16进制数
\ 6. \cus_if_head_int:nTF { Notnu } { T } { F }
\ 7. \cus_if_head_int:nTF { \par } { T } { F }
\ 8. \cus_if_head_int:nTF { \c_true_bool } { T } { F } % \char
\ 9. \cus_if_head_int:nTF { \c_one_int } { T } { F } % int (count)
\ 10. \cus_if_head_int:nTF { \tracingmacros } { T } { F }
\ 11. \cus_if_head_int:nTF { \tracingmacros } { T } { F } % \char
\ 12. \cus_if_head_int:nTF { \tracingmacros } { T } { F }
\ 13. \cus_if_head_int:nTF { \tracingmacros } { T } { F } % \char
\ \text{ExplSyntaxOff}
\ \text{1.T 2.T 3.T 4.T 5.T 6.F 7.F 8.T 9.T 10.F 11.T 12.F 13.T}
```

```
\cus_arg_to_keyval_apply:nnN {\langle key name \rangle} {\langle arg \rangle} \langle to_keyval_apply:nnn {\langle key name \rangle} {\langle arg \rangle} \langle to keyval_apply:nnn \langle key name \rangle} \langle to keyval_apply:nnn \langle key name \rangle} \langle to keyval_apply:nnn \langle to keyval_apply:nnn \langle to key name \rangle} \langle to keyval_apply:nnn \langle to key name \rangle to keyval_apply:nnn \langle to keyval_apply:nnn \la
```

\cus_arg_to_keyval_apply:nnN\cus_arg_to_keyval_apply:nnn

判断 ⟨arg⟩ 是否为键值对;如果不是则把 ⟨key name⟩ 作为键名, ⟨arg⟩ 作为值, 形成一个键值对。再把这键值放在 ⟨function⟩(或 ⟨tokens⟩)的后面。

```
\cus_if_keyval_apply:nNN {\arg\} \true function\ \false function\ \cus_if_keyval_apply:nnn {\arg\} {\true tokens\} {\false tokens\}
```

\cus_if_keyval_apply:nNN
\cus_if_keyval_apply:nnn

首先检查 ⟨arg⟩ 是否为键值对,如果是,则使用 ⟨true⟩ 分支,否则使用 ⟨false⟩ 分支。再把 ⟨arg⟩ 处理后的结果放在 ⟨function⟩ (或 ⟨tokens⟩) 的后面。

```
\c s_{if_keyval_variable:nNnn} \ \{\langle arg \rangle\} \ \langle variable \rangle \ \{\langle true \ code \rangle\} \ \{\langle false \ code \rangle\}
```

\cus_if_keyval_variable:nNnn

把处理后的 ⟨arg⟩ 保存到 ⟨variable⟩ 中, ⟨code⟩ 可以使用这个 ⟨variable⟩。 判断是否为键值对的方式和 ltcmd 的 = spec 一样, 详见 usrguide.pdf。

```
例 34
\ExplSyntaxOn
\cs_new_protected:Npn \fiicmd #1
   \cus_if_keyval_variable:nNnn {#1} \l_tmpa_tl
     { Y [ \tl_to_str:N \l_tmpa_tl ] }
     { N ( \tl_to_str:N \l_tmpa_tl ) }
\ExplSyntaxOff
\ttfamily
\fiicmd{,d=1}
fiicmd{=,d=1}
\fiicmd{=1}
\int \int \int d^{s-1} d^{s-1}
fiicmd{{=,d=1}}
\fiicmd{}
\fiicmd{ }
\fiicmd{=,}
fiicmd{a{=},}
    Y[,d=1] Y[d=1] Y[=1] N(=1) N(=,d=1) N() N() Y[] N(a=),
```

编程接口 ≫ util 模块 CugT_EX 宏集手册

```
\cus_split_bracket_head_default:nn *
\cus_split_bracket_head:n *
```

```
\cus_split_bracket_head_default:nn \ \{\langle \textit{default}\rangle\} \ \{\langle \textit{tl}\rangle\} \\ \cus_split_bracket_head:n \ \ \{\langle \textit{tl}\rangle\} \\
```

解析 $\langle tl \rangle$ 。判断其是否以一对方括号([])起始,若是则将方括号后的内容放入一个集合中($\{\}$)。方括号不可直接嵌套,需放入组中。

```
\label{lem:cus_split_bracket_tail_default:nn} $$ \times \sup_{\text{cus_split_bracket_tail:n}} $$ $$ $$
```

```
\cus_split_bracket_tail_default:nn \ \{\langle tl \rangle\} \ \{\langle default \rangle\} \\ \cus_split_bracket_tail:n \ \{\langle tl \rangle\}
```

解析 $\langle tl \rangle$ 。判断其是否以一对方括号([])结尾,若是则将方括号前的内容放入一个集合中($\{\}$)。方括号不可直接嵌套,需放入组中。

\parserange:nnnN
\parserange:(nnvN|nneN)
\parserange:nnN
\parserange:(nvN|neN)

```
\parserange:nnnN {\最小值\} {\最大值\} {\range list\} \sequence\
\parserange:nnN {\最大值\} {\range list\} \sequence\
```

解析一个整数列表,将其保存至 (sequence) 中。可使用 -> 标记连续的范围。若范围的开始为空,则设它为 (最小值),若终止为空,则设它为 (最大值)。

逆序的范围无效。

如果 (最小值) 被省略,则设它为1。

\parserange_check:
\parserange_nocheck:

是否检查越界值。

当设置了检查越界值时,结果的项被限制在〈最小值〉和〈最大值〉之中(含边界)。

否则, 忽略这一限制, 但逆序的范围仍然无效。

```
\ExplSyntaxOn
\parserange:nnN { 10 } { ->2, 4->7, 8-> } \l_tmpa_seq
\seq_use:Nn \l_tmpa_seq { ,~ } \par
\parserange:nnN { 10 } { -1->2, 4->7, 9->12, 20, 30->32 } \l_tmpa_seq
```

CusTeX 宏集手册 编程接口 >> util 模块

```
\seq_use:Nn \1_tmpa_seq { ,~ } \par
\parserange_nocheck:
% 不检查越界
\parserange:nnN { 10 } { -1->2, 9->12, 20, 30->32 } \1_tmpa_seq
\seq_use:Nn \1_tmpa_seq { ,~ } \par
\parserange:nnN { 10 } { -1->2, 9->12, 20, 32->30 } \1_tmpa_seq
\seq_use:Nn \1_tmpa_seq { ,~ } \par % 逆序, 无效
\ExplSyntaxOff

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10
-1, 0, 1, 2, 9, 10, 11, 12, 20, 30, 31, 32
-1, 0, 1, 2, 9, 10, 11, 12, 20
```

\parserange_set_to_int:n {\langle code \range}

\parserange_set_to_int:n

有时,给出的值并非为整数,但可以通过某种方式转为整数。此时可以使用此函数设置转化为整数的方法。〈code〉可以使用一个参数,为原始的值。〈code〉必须为f-expandable。

\parserange_use_delimiter:n {\(delimiter \) \)
\parserange_use_default_delimiter:

\parserange_use_delimiter:n
\parserange_use_default_delimiter:

设置范围的分隔符为 (delimiter), 默认为 ->。对分隔符的修改应该是局部的。

```
\ExplSyntaxOn
\parserange_use_delimiter:n { - }
\parserange:nnN { 10 } { 0-2, 7-12, 20, 32-30 } \l_tmpa_seq
\seq_use:Nn \l_tmpa_seq { ,~ }
\ExplSyntaxOff

1, 2, 7, 8, 9, 10
```

$\texttt{\cus_tl_split_braced:nn} \quad \{\langle tl_1 \rangle\} \ \{\langle tl_2 \rangle\}$

\cus_tl_split_braced:nn *

\cus_tl_split_braced:nn $\[mathbb{R}_1$ 提取 $\langle tl_1 \rangle$ 和 $\langle tl_2 \rangle$ 的值,将它们分别拆成两个部分,这拆分的四个部分中,第 1、3 部分的长度为 $\langle tl_1 \rangle$ 和 $\langle tl_2 \rangle$ 中长度的较小值。第 2、4 个部分为剩余的值,当中至少有一个为空。这四个部分的每一项都由括号括起来。即,若设 $\langle tl_1 \rangle$ 的长度小于 $\langle tl_2 \rangle$,则

$$\begin{split} tl_1 &= a_1, a_2, \cdots, a_m \\ tl_2 &= b_1, b_2, \cdots, b_m, b_{m+1}, \cdots, b_n \\ res_1 &= tl_1 = a_1, a_2, \cdots, a_m \\ res_2 &= empty \\ res_3 &= b_1, b_2, \cdots, b_m \\ res_4 &= b_{m+1}, \cdots, b_n \end{split}$$

最终结果使用 \unexpanded (\exp_not:n) 包裹起来。

编程接□ >> util 模块 CugT_EX 宏集手册

\cus_tl_split_braced:NNNN

```
\cus_tl_split_braced:NNNN \langle tl \ var_1 \rangle \ \langle tl \ var_2 \rangle \ \langle tl \ var_3 \rangle \ \langle tl \ var_3 \rangle
```

\cus_tl_split_braced: NNNN \sharp_{48} 提取 $\langle tl \ var_1 \rangle$ 和 $\langle tl \ var_2 \rangle$ 的值,将它们分别拆成两个部分,将这些值保存到 4 个 $\langle tl \ var \rangle$ 中。其中 $\langle tl \ var_1 \rangle$ 和 $\langle tl \ var_2 \rangle$ 为前一部分, $\langle tl \ var_4 \rangle$ 为后一部分,当中至少有一个为空。

3.4.4 杂项

```
\cus_exp_args:NNd \langle function \rangle \langle function \rangle \{\langle tokens \rangle \} \cus_exp_args:Nnd \langle function \rangle \{\langle tokens_1 \rangle \} \{\langle tokens_2 \rangle \} 展开 \langle tokens \rangle 或 \langle tokens_2 \rangle 两次。
```

```
\ExplSyntaxOn
\cus_exp_last_unbraced:Nd \tl_to_str:n
{ \char_generate:nn { `\{ } { 1 } } \token_to_str:N }
\ExplSyntaxOff
\token_to_str:N
```

CusTeX 宏集手册 编程接口 >> util 模块

_args:..的增强版,但若

按〈spec〉将〈tl〉依次展开。〈spec〉的长度不限。为\exp_args:...的增强版,但若\exp_args:(spec)存在,则不宜使用\cus_exp_args:nw []。

〈spec〉为下列之组合: N、c、p、n、n_un、o、o_un、d、d_un、f、f_un、V、V_un、v、v_un、e、e_un、_un、u_un 以及由括号括起来的空或空格。忽略未被保护的空格。

空的作用是把该项的内容清除,空格的作用是添加一个空格。带有_un 后缀的,使用时需有括号括起来,其结果不自动添加 {}。

两次展开即可得到结果。

```
\ExplSyntaxOn
\tl_set:\Nn \l_tmpa_tl { \relax }
\cus_exp_args:\NNd \tl_set:\Nn \l_tmpb_tl
{
\cus_exp_args:\nw { c v {^} o {o_un} f { } {e_un} }
\tauterlimetrial { \text{l_tmpa_tl} } { \l_tmpa_tl} } { \text{l_tmpa_tl} } { \text{l_tmpa_tl} } { \text{l_tmpa_tl} }
\text{family \tl_to_str:\N \l_tmpb_tl}
\ExplSyntaxOff
\l_tmpa_tl {\relax } {\relax }\relax {01}{}00000
```

注意, o_un、V_un 和 v_un 的行为与 \exp_last_unbraced:N..[o|V|v] 的行为并不一致, 假设有 \def\foo#1{#1}, \exp_last_unbraced:No \~ \foo {a} 可以得到 ã, \cus_exp_args:nw {N{o_un}} \~ \foo {a} 则会出错。

```
\verb|\cus_serial_exp_arg:nnw| \{\langle spec_{1m}\rangle\} \ \{\langle spec_{2}\rangle\} \ \langle tl_{1m}\rangle \ \{\langle tl\rangle\}
```

\cus_serial_exp_args:nnw *
\cus_serial_exp_args:eew *

\cus_exp_args:nw *

依次执行 \cus_exp_args:nw $\[\langle spec_{1m} \rangle \langle spec_{2i} \rangle \} \langle tl_i \rangle \ (1 \leq i \leq \langle spec_2 \rangle \)$ 的长度), 其中 $\langle spec_{2i} \rangle$ 为 $\langle spec_2 \rangle$ 的第 i 项, $\langle tl_i \rangle \ (i \geq 2)$ 为前一次的展开结果, $\langle tl_1 \rangle$ 为 $\langle tl_{1m} \rangle \{\langle tl \rangle \}$ 。

```
\ExplSyntaxOn
\cs_set_protected:Npn \foo #1 { \int_eval:n { 1+2+#1 } }
\tl_set:Nn \l_tmpa_tl { \l_tmpb_tl }
\tl_set:Nn \l_tmpb_tl { \foo }
\cus_serial_exp_arg:nnw { N } { o o f } \tl_to_str:n { \l_tmpa_tl { 3 } }
\ExplSyntaxOff
```

\ExpandArgs $\{\langle spec \rangle\}\ \langle token \rangle\ \langle tl \rangle$

\ExpandArgs *

 $eta \langle spec \rangle$ 将 $\langle tl \rangle$ 依次展开。这是由 LATEX 2_{ε} 提供的命令。本模块进一步增强了它。当 \exp_args: N $\langle spec \rangle$ 存在时,使用它,否则使用 \cus_exp_args: nw \mathbb{F}_{ω} {N $\langle spec \rangle$ }。

$\verb|\cus_use_none_num:nw| \{\langle num\rangle\} \ \langle tl\rangle|$

\cus_use_none_num:nw *

移除 $\langle tl \rangle$ 的前 $\langle num \rangle$ 项。 $\langle tl \rangle$ 必须至少有 $\langle num \rangle$ 项。忽略未被保护的空格。如果 $\langle num \rangle$ 小于等于0,则什么也不做。

两次展开即可得到结果。

编程接口 >> util 模块 CugTeX 宏集手册

```
\ExplSyntaxOn
\cus_exp_args:NNd \tl_set:Nn \l_tmpa_tl
\{\cus_use_none_num:nw \{ 5 \} 1234567890 \}
\tl_to_str:N \l_tmpa_tl
\ExplSyntaxOff

67890
```

\cus_exp_num:nN *
\cus_exp_after_num:nwN *

```
\cus_{exp_num:nN} \ \{\langle num \rangle\} \ \langle token_1 \rangle \\ \cus_{exp_after_num:nN} \ \{\langle num \rangle\} \ \langle token_0 \rangle \ \langle token_1 \rangle
```

展开 $\langle token_1 \rangle \langle num \rangle$ 次。如果 $\langle num \rangle$ 小于等于0,则什么也不做。两次展开即可得到结果。

```
\cus_tl_use:Nnnn *
\cus_tl_use:Nn *
```

```
\cus_tl_use:Nnnn \langle tl var \rangle \langle (separator between two) \rangle \langle (separator between more than two) \rangle \langle (separator between final two) \rangle \cus_tl_use:Nn \langle tl var \rangle \langle (separator) \rangle
```

把 (tl var) 放在输出流中,每项之间加上正确的 (separator),类似于 \clist_-use:Nnnn 和 \clist_use:Nn。

忽略未使用 {} 保护的空格。

TEXhackers note: 最终结果使用 \unexpanded (\exp_not:n) 包裹起来。

\cus_tl_use:nnnn *
\cus_tl_use:nn *

```
\cus_tl_use:nnnn \ \{\langle tl \rangle\} \ \{\langle separator\ between\ two \rangle\} \\ \{\langle separator\ between\ more\ than\ two \rangle\} \ \{\langle separator\ between\ final\ two \rangle\} \\ \cus_tl_use:nn \ \{\langle tl \rangle\} \ \{\langle separator \rangle\}
```

把 ⟨tl⟩ 放在输出流中,每项之间加上正确的⟨separator⟩,类似于 \clist_use:nnnn 和 \clist_use:nn。

忽略未使用 {} 保护的空格。

TrXhackers note: 最终结果使用 \unexpanded (\exp_not:n) 包裹起来。

```
\ExplSyntaxOn
\tl_set:\n\\l_tmpa_tl { ~{xparse}{command}~{is}{^}{not}~{expandable}! }
\tl_set:\n\\l_tmpb_tl { \cus_tl_use:\nnn \l_tmpa_tl { - } { - } { -and- } }
\ttfamily \tl_to_str:\n\\l_tmpb_tl
\ExplSyntaxOff

xparse-command-is- -not-expandable-and-!
```

```
\cus_act_case_true:nnnn *
\cus_act_case_false:nnnn *
```

```
\cus_act_case_true:nnnn \ \{\langle tl\rangle\} \ \{\langle processor\ list\rangle\} \ \{\langle fallback\ tokens\rangle\} \ \{\langle act\ args\rangle\}
```

〈processor list〉中奇数项为判断函数,偶数项为对应的处理代码,如果判断为真(或为假),则使用对应的处理代码,如果〈processor list〉中的判断函数都判断为假(或都为真),则使用〈fallback tokens〉。偶数项的处理代码可以使用〈act args〉作为参数。

CusTeX 宏集手册 编程接口 >> util 模块

```
{ \token_to_str:N : } % \catcode`\:=12 {
    {\tl_if_eq:nnTF { : } } { tl ~ \use:n } % \catcode`\:=11 不相等
    {\token_if_eq_catcode:NNTF : } { cat ~ \use:n } % \catcode`\:=11 不相等
    {\str_if_eq:nnTF { : } } { str ~ \use:n } % string 相等
    }
    {not ~ equal \use_none:n }
    {eq} }

ExplSyntaxOff

str eq
```

```
\cus_if_lazy_all:nnTF \ \{\langle tl\rangle\} \ \{\langle test\ list\rangle\} \ \{\langle true\rangle\} \ \{\langle false\rangle\}
```

\cus_if_lazy_all:nnTF *
\cus_if_lazy_any:nnTF *

判断 $\langle tl \rangle$ 是否满足 $\langle test \ list \rangle$ 中的所有(或任一)判断,如果是则使用 $\langle true \rangle$,否则使用 $\langle false \rangle$ 。

```
例 47
\ExplSyntaxOn
\exp_args:No \cus_if_lazy_any:nnTF { \token_to_str:N : }
   { \tl_if_eq:nnTF {:} } % 不满足
   { \str_if_eq:nnTF {:} } % 满足
 { true }
 { false }
\exp_args:No \cus_if_lazy_all:nnTF { \token_to_str:N : }
   { \tl_if_single_token:nTF
                                  } % 满足
   { \token_if_eq_charcode:NNTF : } % 满足
   { \token_if_eq_catcode:NNTF : } % 不满足
 { true }
 { false }
\ExplSyntaxOff
    true false
```

这两个命令主要用于那些不可展开的测试,如\tl_if_eq:nnTF、\regex_match:nnTF,或者测试方式多样,如既要使用\token_if_eq_meaning:NNTF又要使用\token_if_eq_charcode:NNTF,因此不能直接使用\token_case_meaning:NnTF和\token_case_charcode:NnTF。

\cus_map_nest_code:Nnnn \cus_map_nest_variable:NnnNn

使用 (map tokens function) 迭代 (arg), 嵌套 (nest) 次。(map tokens function) 为以 _map_tokens:.. 结尾的宏, 如 \t1_map_tokens:nn, \seq_map_tokens:Nn。根据第一个参数的不同, (arg) 也要随之改变。

〈code〉可以使用嵌套的结果,嵌套结果的长度为〈nest〉、〈code〉的执行次数为第一层〈code〉执行次数的〈nest〉次幂。

编程接口 >> box 模块 CugTeX 宏集手册

```
例 48
  \ExplSyntaxOn
\cs_set:Npn \__this_box:n #1
                                                         \hbox_set:Nn \l_tmpa_box { \scriptsize #1 }
                                                       \hbox_to_wd:nn { \box_wd:N \l_tmpa_box }
                                                                                   { % 上面显示十进制数字,下面显示二进制数字
                                                                                                                   \oalign {
                                                                                                                                                 \hfil \int_from_bin:n {#1} \hfil \cr
                                                                                                                                                 \box_use_drop:N \l_tmpa_box
                                                                                                                 7
                                                                                   }
                         }
\cus_map_nest_code:Nnnn \tl_map_tokens:nn { 01 } { 4 }
                         { [\__this_box:n {#1}]} % 共执行 (len("01"))^4=16 次
\ExplSyntaxOff
                                                               [ \begin{smallmatrix} 0 \\ 0000 \end{smallmatrix} ] [ \begin{smallmatrix} 1 \\ 0000 \end{smallmatrix} ] [ \begin{smallmatrix} 2 \\ 0010 \end{smallmatrix} ] [ \begin{smallmatrix} 3 \\ 0010 \end{smallmatrix} ] [ \begin{smallmatrix} 4 \\ 0100 \end{smallmatrix} ] [ \begin{smallmatrix} 5 \\ 0110 \end{smallmatrix} ] [ \begin{smallmatrix} 6 \\ 0111 \end{smallmatrix} ] [ \begin{smallmatrix} 8 \\ 0111 \end{smallmatrix} ] [ \begin{smallmatrix} 9 \\ 1000 \end{smallmatrix} ] [ \begin{smallmatrix} 10 \\ 1001 \end{smallmatrix} ] [ \begin{smallmatrix} 11 \\ 1011 \end{smallmatrix} ] [ \begin{smallmatrix} 12 \\ 1101 \end{smallmatrix} ] [ \begin{smallmatrix} 13 \\ 1101 \end{smallmatrix} ] [ \begin{smallmatrix} 14 \\ 1101 \end{smallmatrix} ] [ \begin{smallmatrix} 15 \\ 1111 \end{smallmatrix} ]
```

§ 5 box 模块

box 模块封装了一些环境或命令,用于在编程时使用。另见第6.1节。

3.5.1 为宽度固定和宽度可变的内容创建超链接

util 模块提供了创建超链接的命令。本模块则定义了可以为宽度固定和宽度可变的内容创建超链接的命令。

\cus_ref_label_width:nnnn
\cus_ref_label_varwidth:nnnn
\cus_ref_target_width:nnnn
\cus_ref_target_varwidth:nnnn

```
\cus_ref_label\_width:nnnn \ \{\langle label\rangle\} \ \{\langle vpos\rangle\} \ \{\langle width\rangle\} \ \langle material\rangle
```

将 ⟨material⟩ 链接到 ⟨label⟩ 或 ⟨target⟩ 的位置。其宽度(或最大宽度)为 ⟨width⟩, 垂直位置为 ⟨vpos⟩。

另见 \cus_ref_label_box:nn 点, \cus_ref_target_box:nn 点,

```
例 49
\ExplSyntaxOn
\cs_set:Npn \myparfbox
   \collectn_minipage:Nnnnw \l_tmpa_box
     { \fbox { \box_use_drop:N \l_tmpa_box } }
\cus_ref_label_width:nnnn { sec:module-box-prog } {b} {3cm}
 { 链接到\par 本节开始 } |
\cus_ref_label_varwidth:nnnn { sec:module-box-prog } {t} {3cm}
 { 链接到\par 本节开始 } |
\cus_ref_label_box:nn { sec:module-box-prog }
 { \myparfbox {b} {3cm} { 链接到\par 本节开始 } }
\ExplSyntaxOff
   链接到
                              链接到
   本节开始
                    |链接到 |本节开始
                    本节开始
```

另见\HyperRef 🚉、\HyperLink 🗒 及例 64。

3.5.2 特殊的"水平" 盒子

TEX的 \hbox 所创建的盒子是受限水平模式 (restricted horizontal mode) 下的盒子。这盒子中的 discretionary、penalty 等项被移除了,当使用 \unhbox 时,在

CusTeX 宏集手册 编程接口 >> struct 模块

某些位置无法断行。名为 *Line Breaking in* \unhboxed *Text* 的 **TUGBoat** 文章介绍了一种方法,可以解决上述问题。

本模块使用此种想法定义了几个命令。

```
\cus_set_shbox:\n \langle box \ \(\cus_set_shbox:\n\) \cus_set_shbox:\n\ \cus_set_shbox:\n\ \cus_set_shbox:\n\ \cus_set_shbox:\n\ \cus_set_shbox_end:
```

设置可正常断行的盒子。注意不允许在 (content) 中手动断行。

在 $X_{\Xi}T_{E}X$ 中,断行位置与 \hbox 无区别,即不会增加额外的断行位置。以下均同。

```
\cus_peek_shbox:Nnw \langle box \ \langle cus_peek_shbox:Nnw
```

向后收集可正常断行的盒子。注意不允许在 (content) 中手动断行。

```
\cus_use_shbox:N \langle box \ \cus_use_shbox:N
```

类似于 \box_use:N,使用上述两个命令设置的盒子必须使用这个命令来使用盒子。

注意在使用了\cus_set_shbox:Nwgsn后如果没有使用\cus_use_shbox:Ngsn,则不能再使用\cus_set_shbox:Nwgsn。

使用这个技术使得超链接文本可以包含特殊文本且能够正常断行。

```
\cus_ref_label_shbox:nn {\(label\)} \(\naterial\)
```

链接到 ⟨label⟩ 或 ⟨target⟩。⟨material⟩ 可以包含特殊文本,可以断行,但不允许手动断行。

另见 \cus_ref_label_box:nn 💆 、\cus_ref_target_box:nn 🛂 。

以下简单描述 struct 模块中目录的数据结构。

§6 struct 模块

```
\addcombinedlisttype {\langle type \rangle \langle total levels \rangle \rangle}
```

若要添加新的目录类型,必须先声明〈type〉。〈cbl levels〉为这个目录类型可用的层级名称,层级名后的中括号括起的数字表示其层级〈level〉,也可使用通常的key=val 的形式。

比如,对于标准的目录 \tableof contents 👸 ,它写人的 type 为 toc,有

```
\addcombinedlisttype{toc}
{
   part[-1],
   chapter[0],
   section[1], subsection[2], subsubsection[3],
   sub3section[4], sub4section[5],
   paragraph[4], subparagraph[5],
}
```

对于标准的 \listoffigures 👸 和 \listoftables 👸 ,有

```
\addcombinedlisttype{lof}{ figure=1 }
\addcombinedlisttype{lot}{ table=1 }
```

\cus_ref_label_shbox:nn
\cus_ref_target_shbox:nn

\addcombinedlisttype

编程接□ ≫ struct 模块 CugT_EX 宏集手册

原有的 \addcontentsline 接受三个参数,其中第一个参数为写入的文件的 扩展名,在这里就是目录项的类型 ⟨type⟩,其第二个参数就是这里的 ⟨cbl level⟩,即 层级名称,⟨cbl levels⟩ 应包含这个参数的所有可能值;第三个参数就是 ⟨list entry⟩。新设置的值将覆盖旧有的值。

绝大多数情况下,无需手动设置它, struct 模块会自动设置它们。

\retcbltypelevel *

\retcbltypelevel {\langle type \rangle} \{\langle tbl level \rangle}

展开为 〈type〉 类型中层级名称 〈cbl level〉 对应的层级数。前缀 ret 为 return。

\retcbltotalcounts

\retcbltotalcounts {\langle type \rangle}

展开为〈type〉类型的目录条目数。若〈type〉为空,则为各类型的总和。

每个类型的条目数在使用\enablecombinedlists; 时就已经确定,此后不可更改,只需常数时间即可获取(包括为空时的情况)。

每个类型的目录条目包含为如下数据:

 $\cus@type@contentsline {$\langle type\rangle$} {\langle cbl \ count\rangle} {\langle info\rangle} {\langle level\rangle} {\langle list \ entry\rangle} {\langle thepage\rangle} {\langle anchor\rangle} \\ \cus@type@contentsline@type@contents$

- \cus@type@contentsline, \cus@type@contentsline@, 这两个宏标记条目的边界;
- (type) 为目录类型名;
- (cbl count) 为本条目在存储着所有目录项的那个列表中的位置;
- (*info*) 为一个列表,它标记着这个目录项的某些信息,第一项一般为这个目录项层级的名称,其余的项形如 {(*property*)} {(*value*)}。在 \chapter set 中为 chapter,在 figure 中,为 figure;
- (level) 为这个目录项的层级, 是一个整数;
- (list entry) 为这个目录项的值,通常包含着标题或 caption;
- (thepage) 为目录项所在页的 \thepage;
- *(anchor)* 为目录项原位置的锚点。仅在 hyperref 宏包加载时有效。可作为 hyperlink 命令的第一个参数。

每个目录类型不仅分别存储在各自的列表中,还存储在一个统一的列表(以下称为 cbl 列表)中。在目前的版本中,存储顺序是按照宏的执行顺序而并不一定是文档实际输出顺序(例如,一个浮动体可能出现在其执行顺序之前)。

cbl 列表除了 \cus@type@contentsline 、 \cus@type@contentsline@、 \cus@cbl@contentsline@、 \cus@cbl@contentsline@、 \type count \ 外,其它未改变。这里的 \type count \ 为此条目在其对应类型的列表中的位置。

\retcblentryname *

\retcblentryname $\{\langle type \rangle\}\ \{\langle count \rangle\}$

展开为存储着类型〈type〉第〈count〉项的那个宏的名称。可以使用〈UseName、 \@nameuse等获取这个目录项。也可以作为LYTEX3函数的c参数,如\tl_show:c {\retcblentryname{}{\retcbltotalcounts{}}} 在终端中显示cbl 列表的最后一项。

\retcblentrydata *

\retcblentrydata $\{\langle type \rangle\}$ $\{\langle data \rangle\}$ $\{\langle count \rangle\}$

获取 ⟨type⟩ 列表第 ⟨count⟩ 项 ⟨data⟩ 的值。⟨type⟩ 为空,则获取 cbl 列表中的值。 ⟨data⟩ 可为 type、count、info、level、entry、thepage、anchor。

CusTeX 宏集手册 编程接口 >> struct 模块

\iteratecontents $\{\langle type \rangle\}$ $\{\langle inline\ code \rangle\}$

\iteratecontents

使用 ⟨inline code⟩ 迭代 ⟨type⟩ 中的每一个目录项。若 ⟨type⟩ 为空,则迭代 cbl 列表。 ⟨inline code⟩ 可使用 7 个参数,分别顺序代表前述的 7 个数据值。

\retcbldefaultlevellistname $\{\langle type \rangle\}$

\retcbldefaultlevellistname

展开为一个 clist 的名称,这个 clist 的前 n 项为 $\langle type \rangle$ 这个类型中层级为 0 的项的索引 (即 $\langle type \ count \rangle$ 的值),最后一项为 $\backslash retcbltotal \ counts \{\langle type \rangle\}+1$ 。

当写入目录时这个 int 寄存器递增一次。

\CurrentCombinedListCount

\CurrentTocDefaultLevelCount

在此处,它的值为 51,表示此前最近一次写入的目录是目录文件中的第 51 项。

当 toc 类型的目录中添加层级为 0 的条目时这个 int 寄存器递增一次。如,在使用不带星号的 \chapter \subseteq 时将递增 1。

在此处,它的值为4,表示此处的章节是第4个层级为0的章节。

以下代码输出本章目录。

```
例 53
\ExplSyntaxOn
\int_compare:nNnT { \retcbltotalcounts{} } > { 0 }
 \tl_set:Nx \l_tmpa_tl { \retcbldefaultlevellistname {toc} }
 \int_set:Nn \l_tmpa_int % 本章开始
  { \clist_item:cn { \l_tmpa_tl } { \CurrentTocDefaultLevelCount } }
 \int_set:Nn \l_tmpb_int % 下章开始
  { \clist_item:cn { \l_tmpa_tl } { \CurrentTocDefaultLevelCount + 1 } }
 \int_step_inline:nnnn { \l_tmpa_int } { 1 } { \l_tmpb_int - 1 }
  { \tl_use:c { \retcblentryname {toc} {#1} } }
\ExplSyntaxOff
第三章 编程接口
                                 38
 39
 40
 41
 41
      交叉引用、超链接和书签............
   3.4.3
   48
 52
   3.5.1 为宽度固定和宽度可变的内容创建超链接 ......
                                 52
```

§ 6	struct 模块	 53
§ 7	IATEX 2€的 mark 机制	 56

\getcbllevelrange

 $\label{eq:continuous} $$ \left(\frac{\langle type\rangle}{\langle level\rangle} \right] \left(\frac{\langle min\rangle}{\langle max\rangle}\right) $$$

获得在 (type) 目录下,包含 (index)的那个具有层级 (level)的块的索引范围。

例如,此处所属的那个章节的范围是[32,45]。表示此处所在的章在 toc 类型的目录中从第 32 个开始,到第 45 个结束。

\cus_contents_get:nN \cus_contents_type_get:nnN

```
\c contents_get:nN \ \{\langle cbl\ count\rangle\} \ \langle tl\rangle \\ \c contents_type_get:nnN \ \{\langle type\rangle\} \ \{\langle type\ count\rangle\} \ \langle tl\rangle \\
```

将 cbl 的第 ⟨cbl count⟩ 项(或 ⟨type⟩ 的第 ⟨type count⟩ 项)保存至 ⟨tl⟩ 中。如果此项不存在,则为 \q_no_value。

\cus_get_heading_level:nnN

```
\cus_get_heading_level:nnN \ \{\langle type \rangle\} \ \{\langle level\ name \rangle\} \ \langle tl \rangle
```

获取 ⟨type⟩ 中 ⟨level name⟩ 的 level 值,如果不存在这样的 ⟨level name⟩,则为 \q_-no_value。

关于章节标题和目录的详细用法和样例见第四章。

§7 IATEX 2_E的 mark 机制

LATEX 2_{ε} 在 2022-06-01 的发行版中引入了新的 mark 机制。本节简述这一机制,更详细的说明请参考 1tmarks-doc.pdf。本说明文档的源码也使用了这个新机制。

\NewMarkClass \mark_new_class:n

```
\NewMarkClass {\langle class \}
\mark_new_class:n {\langle class \}
```

声明一个新的 mark class。仅能在导言区使用。

\InsertMark \mark_insert:nn

```
\InsertMark {\langle class \rangle} {\langle text \rangle} 
\mark_insert:nn {\langle class \rangle} {\langle text \rangle}
```

添加 mark 到当前的垂直列中,这个 mark 包含 〈text〉(被完全展开)。

在不能使用浮动体的地方也无法使用这个命令,如在一个盒子中使用它们时 无效。特别的,在 multocols 等多栏环境中使用它们将无效。

insertmark

在执行 \InsertMark \(\frac{1}{26} \), \(\text{mark_insert:nn} \(\frac{1}{26} \) 时,将首先执行 insertmark \(\frac{1}{26} \) 钩子。

```
\TopMark [\langle region \rangle] \{\langle class \rangle \}
\mark_use_last:nn \{\langle region \rangle \} \{\langle class \rangle \}
```

展开为 (class) 在 (region) 中相应位置的 (text)。

\FirstMark 🖔, \LastMark 🖟 分别展开为 ⟨region⟩ 的第一个、最后一个 ⟨text⟩。 \TopMark 🖟 展开为上一个 ⟨region⟩ 的最后一个 ⟨text⟩。

目前、〈region〉可选值为 page、previous-page、column、previous-column。在多栏 (双栏) 文档中,first-column、last-column 分别代表最左列和最右列。〈region〉默认为 page。

```
\label{lem:limit} $$ \left(\frac{\langle class\rangle} {\langle pos_1\rangle} {\langle pos_2\rangle} {\langle true\rangle} {\langle false\rangle} \right) $$ \mark_if_eq:nnnnTF {\langle region_1\rangle} {\langle class_1\rangle} {\langle pos_1\rangle} {\langle true\rangle} {\langle false\rangle} $$ $$ \mark_if_eq:nnnnnTF {\langle region_1\rangle} {\langle class_1\rangle} {\langle pos_1\rangle} $$ $$ {\langle region_2\rangle} {\langle class_1\rangle} {\langle true\rangle} {\langle false\rangle} $$
```

判断两个 mark 的 〈text〉 是否完全相等 (使用 \ifx)。

⟨pos⟩为top、first、last之一。

原有的 \markboth、\markright、\leftmark、\rightmark 仍然可用。

可用使用 2e-left、2e-right、2e-right-nonempty class 来获取 \leftmark 和 \rightmark。2e-right 与 2e-right-nonempty 的区别是,后者仅在 \(\alpha rightmark\) 非空时才更新。

第四章 章节标题和目录

CusTeX 重新实现了标题和目录的命令。其中标题的设置方式是 CTeX 风格的,输出目录则提供了多种设置风格,例如 etoc 宏包和 KOMA-Script 文档类的风格。可以在正文中任意位置使用任意次这些命令。

§ 1 title class, 标题类

标题类规定了一个标题总体上是如何显示的,可以使用一些键值选项来微调 具体的显示效果。

Custate Tex 预定义了 5 个标题类, 分别为: page、top、normal、free、wrap。用户可以自己定义标题类 (class)。只需定义如下 6 个命令:

\title@class@(class) 用于显示标题的代码,有两个参数,第一个为标题的名称,第二个表示是否为带星号的标题(用\title@ifstar) 判断;

\title@classkeys@(class) 此标题类额外的键;

\title@classinitial@(class) 初始值;

\title@classhook@(class)afterdef 钩子,可选,使用此标题类定义标题时,定义结束后执行的代码;

\title@classhook@\(class\)begin 钩子,可选,此标题开始时要执行的代码,一般用在\title@class@\(class\)中;\title@classhook@\(class\)end 钩子,可选,此标题结束时要执行的代码,一般用在\title@class@\(class\)中;

§ 2 输出 IATeX 原始风格的目录

CusTeX 接管各种目录的输出,如标题、图表目录等。如果要输出任何一种目录,则必须通过 \enablecombinedlist sa 命令启用。这个命令只能使用一次,可以用于导言区(此时它自动移动到文档开头)和文档开头,使用它以后会读取指定的目录文件。此后方可通过 \tableof contents sa 等命令来输出目录。

默认情况下,使用\tableofcontents [533]、\listoffigures [533]、\listoftables [533] 就是 LATEX 默认的格式。这些命令是对\multicolplaincombinedlist [534] 的简单封装,即

\DeclareRobustCommand\tableofcontents[1] [columns=1]
 {\multicolplaincombinedlist[{#1}] {\contentsname}{toc}}
\DeclareRobustCommand\listoffigures[1] [columns=1]

例 54

宏包/环境	type	level name	宏包/环境	type	level name
algorithm2e	loa	algocf	chemmacros	lor	reaction
hypdvips	loa	FileAttachment	musical	los	section
Пурачірз		EmbeddedFile		lod	
listings	lol	lol	pdfcomment	lpc	lpcsec
listings	101	lstlistings		трс	
poetry	lop	poem	todonotes	tdo	todo
poetry		poemgroup	todonotes		
thmtools	loe	由 \newtheorem、\declaretheorem 定义的环境名			的环境名
figure	lof	figure	table	lot	table

表 4.1: 受支持的宏包和 figure、table 环境

```
{\multicolplaincombinedlist[{#1}]{\listfigurename}{lof}}
\DeclareRobustCommand\listoftables[1][columns=1]
{\multicolplaincombinedlist[{#1}]{\listtablename}{lot}}
```

\multicolplaincombinedlist \(\begin{aligned} \multicolplaincombinedlist \\ \multicolplai

CusTeX 的目录机制适配了许多宏包,诸如 algorithm2e、chemmacros、listings、thmtools 等有固定目录扩展名(即目录类型)的宏包,以及 float、newfloat、floatrow、tcolorbox 等可设置目录扩展名的宏包,既可以直接使用这些宏包自己的输出目录的命令,也可以使用上述的两个通用的命令来输出目录,前提是知道目录的类型。

受支持的有固定目录扩展名的宏包其扩展名和 *level name* 如表 4.1 所示,使用诸如 float 宏包创建的不在此列。暂不支持 ntheorem 宏包。

像 float 等可以自定义浮动环境的宏包,其目录类型 *type* 就是目录的扩展名, *level name* 就是所定义的浮动环境名。

对于 tcolorbox 宏包, 其目录类型就是键 /tcb/new/list inside 指定的名称, *level name* 就是键 /tcb/new/list type 指定的值。

这些宏包的 *level name* 的 *level* 值都是 1,即与\section 元 同级。可以使用\addcombinedlisttype 元 修改。

\settocdepth

\settocdepth {(整数或层级名称)}

设置 tocdepth 计数器的值。可以用来控制目录显示的层级。

§ 3 使用模板的目录

前面已经介绍了模板目录的基本使用方法。code.name、code.title、code.leader、code.page、code.hyper也能够应付大部分的需要了。

但如果要使模板目录不根据目录层级名来排布,而使用目录层级对应的整数,由于不同的目录层级名可以对应同一个整数,仅仅使用默认的方式将无法实现这一需求。本节介绍的内容可以帮助用户定义一个这样的模板目录。

模板目录实际上由名为 templatecbl 的 socket 和 template 这两种抽象结构 共同作用。对于一个模板格式的目录, socket 和 template 是纵向和横向的关系。 templatecbl socket 用于控制模板目录的整体,而 templatecbl object type 用于控制目录项的内容。关于 socket 的作用和用法请参考 ltsocket-doc.pdf。

默认的按照目录层级名来排布目录项是名为 by name 的 plug,它限定了模板目录应当如何使用和排布这些目录项。对应于该 plug 的是名为 by name 的 template,它限定了目录项应当如何排布它的内容。

名为 templatecbl 的 socket 需要 5 个参数,分别为目录类型、templatecbl keys、multicolumns keys、目录自动添加的章节标题以及目录项的范围。用户可为该 socket 定义 plug,它用来规定如何处理目录项。

名为 templatecbl 的 object type 需要 7 个参数,为目录条目保存的内容,前面已经多次提及。用户可为该 object type 定义 template,然后基于 template 定义实例。

如果自定义了标题命令,每个标题命令都会定义一个与命令名相同的目录层级名,如果要基于 by name template 输出目录,则需要定义同名的实例,如假如定义了\mytitle,且它与\section [28] 同级,则可以使用\DeclareInstanceCopy [30] {templatecbl}{mytitle}{section} 直接复制 section 的定义。

§ 4 etoc 风格的目录设置方式

etoc 宏包提供了 \etocsetstyle 命令来设置目录, CusTeX 提供了类似的命令。

```
\newcommand{\tocsetstyle}{\SetSpecifiedCombinedListStyle[toc]}
\newcommand{\specifiedtoc}{\SpecifiedCombinedList[toc]}
\newcommand{\lofsetstyle}{\SetSpecifiedCombinedListStyle[lof]{figure}}
\newcommand{\specifiedlof}{\SetSpecifiedCombinedList[lof]}
\newcommand{\lotsetstyle}{\SetSpecifiedCombinedListStyle[lot]{table}}
\newcommand{\specifiedlot}{\SpecifiedCombinedList[lot]}
```

以下称由这两个命令制作和输出的目录为 "specified cbl"。

每个 specified cbl 的条目的顺序就是保存在目录文件中的顺序。每个条目都有唯一的层级,把每个条目看成是树中的结点,上层条目其 level 值更小,下层条目其 level 值更大。某个条目,设其 level 为 l,连同其下(level > l)的所有条目构成这个条目的块。在其父条目(在它前面的最近的 level 为 l-1 的条目)的块中,所有 level 为 l 的条目的块按其原有的顺序组成一个列表,就是 level list。

- 1. *⟨type list⟩*, 目录类型的列表;
- 2. 〈level list〉, 层级列表, 由 level name 或数字组成的列表;
- 3. (list start), 此层级列表开始时执行的代码;




图 4.1: specified cbl 层级图

- 4. (block start), 此层级的块开始时执行的代码;
- 5. (block item), 此条目执行的代码;
- 6. (block finish), 此层级的块结束时执行的代码;
- 7. (list finish), 此层级列表结束时执行的代码。

它们的具体位置参见图 4.1, 另见例 57。

在这些参数中可以, 定义了如下的命令来辅助制作目录:

\tocthenumber 标题前的数字。例如: "第一章"、"§ 1"; 可能为空, 可以使用 \tocifnumbered 命令判断;

\tocthename 标题。例如本章标题:"章节标题和目录";

\tocthepage 页码。不一定是数字,可以用 \tocifpageisnumber 判断;

\tocifnumbered {\langle true \rangle \} {\langle false \rangle \}, 判断该目录条目是否有编号;

\tocifpageisnumber {\\taue\}{\false\}, 判断页码是否为数字;

\toclink {\text\}, 创建超链接, 把 \text\ 链接到文档中的对应位置;

\toclinkbox {\context\},同上,对于非文字内容也能正确跳转;

\tociffirst {\(\frac{true}\}\{\false\}\}, 判断当前目录条目是否是其所在的 level list 的第一项;

\tocifheadentry $\{\langle true \rangle\} \{\langle false \rangle\}$,判断当前目录条目是否是此类型目录的第一项,不考虑自动补全的;

\tociftailentry {\langle false \rangle}, 判断当前目录条目是否是此类型目录的最后一项, 不考虑自动补全的;

\tocthelevel 此条目的层级;

\toctheprevlevel 此条目上一个条目的层级;

\tocthenextlevel 此条目下一个条目的层级;

\tocthetype 此条目所属的目录类型;

\toctheclass 此条目的 level name;

\toctheindex 表示该条目在所属的目录类型中是第几项;

\tocifcomplement {\(\langle true\rangle\)}, specified cbl 会自动补全缺失的层级,该命令用于判断是否是自动补全的;

\tocretinfo {\(property\)} 获得目录中的某些特殊信息;

\toctheinfo 目录条目中可能包含的某些特殊信息,为 prop 类型;

\tocthecount 在cbl 中的索引;

\tocthepreventry 前一个条目的数据;

\tocthenextentry 后一个条目的数据;

\tochilevel 此目录中最高层级目录的 level 值;

\toclolevel 此目录中最低层级目录的 level 值,该值数值上不小于 \tochilevel。这些命令在每个块中都是有效的,但对于自动补全的层级和 list start、list finish 中则有效的仅有 \tocthelevel、\toctheclass、\tocifcomplement、\tocthetype、\tochilevel、\toclolevel,因为其它命令在这些内容中没有意义。

下面这个简单的例子展示了\SetSpecifiedCombinedListStyle以。的强大能力(尽管它是用\tocsetstyle以,设置的)。结果如图 4.2 所示。

```
例 56
\newcommand{\ifinmiddle}[2]{\ifnum\tocthelevel=\tocthenextlevel\relax
\hookrightarrow #1\else #2\fi}
% \usepackage{enumitem}
% \setlist[description] {nosep}
\tocsetstyle
 {chapter,section}
 {\begin{description}}
 {\item[\tocifnumbered{\tocthenumber}{\rule{1ex}{1ex}}]
    \tocthename\quad\toclink{\tocthepage}\par}
 {\end{description}}
\tocsetstyle{subsection}
 {\par\begingroup\small\itshape\raggedright [\] }
 {\tocthenumber\enskip\tocthename
    (\toclink{\tocthepage}) \ifinmiddle{; }{}}
 {}
 \startmulticolumns[2,ragged]
\specifiedtoc
\stopmulticolumns
```

简单解释一下这个例子。首先我们定义了一个命令\ifinmiddle,用于判断是否在两个同层级的块中间,这只需\tocthelevel和\tocthenextlevel相等即可。要输出诸如 description 环境效果的目录,最简单的方法就是使用 enumitem 宏包,然后设置一下间距即可。这里我们使用 nosep 将垂直间距设为 0pt。

然后我们在 chapter 列的开头和结尾分别插入 \begin{description} 和 \end{description}, 然后设置 block item 为 \item。这样,每个 level name 为 chapter 的目录条目都作为 description 环境的一项。然后把超链接设置到页码上,这样点击页码就能跳转到文档的对应位置。对 section 做同样的事情。


最后,我们设置 subsection。首先,在 subsection 列的开始处我们修改它的字体,为了不破坏其它地方的字体,我们把它放到一个组中。此列的开头和结尾分别显示"【""】"。之后,我们照常设置标题的页码,并使用括号括住带有超链接的页码。最后,用到了先前定义的 \ifinmiddle,如果在中间,则插入一个分号分隔。

想要双栏并排显示只需使用\startmulticolumns 🗓。

下面这个例子展示了本文目录在 CusTrX 目录机制下的输出顺序。

```
■ 总目录 i
                                                   § 2 tcb 库 70
                                                      [5.2.1 multicolumns/framed=tcbox (70)]
第一章 概述 1
                                                   § 3 logo 库 71
第二章 文档接口 1
                                                   § 4 doc 库 71
    §1 ltx 模块 2
                                                   § 5 bnf 库 75
        【2.1.1 参数处理器, Argument processors (4)】
    § 2 util 模块 7
                                                   § 6 ref 库 77
    § 3 页面布局, layout 模块 8
                                                   § 7 box 库 78
        【2.3.1 页面尺寸 (9); 2.3.2 主体尺寸 (10);
                                                      【5.7.1 paracol 环境 (78); 5.7.2
        2.3.3 边距 (11); 2.3.4 原有的变量 (13); 2.3.5
                                                      multicolumns/framed=lfbox (81); 5.7.3
        页眉页脚 (13); 2.3.6 杂项 (14); 2.3.7 设置页
                                                       \fparbox [8] 和 \fvarbox [8], 可设置外框的命令
        眉页脚 (14)]
                                                      (81)
    § 4 盒子和填充, box 模块 16
                                                   § 8 math 库 82
        【2.4.1 Framed (16); 2.4.2 Filler (17); 2.4.3 多
                                                   § 9 counter 库 82
        栏文字 (21); 2.4.4 额外增加文字的宽度 (24);
                                                   § 10 pdf 库 83
        2.4.5 旋转的盒子 (24)】
                                              第六章 可单独加载的宏包 83
    § 5 背景, bgfg 模块 25
                                                   § 1 collectn 83
    § 6 索引, index 模块 26
                                                   § 2 It3ekevs 88
    § 7 文档结构, struct 模块 27
                                                      【6.2.1 定义键 (88); 6.2.2 设置键 (88); 6.2.3
        【2.7.1 初始化设置 (28); 2.7.2 编号 (29); 2.7.3
                                                       It3ekeys-elkernel (88); 6.2.4 定义命令—
        格式 (30); 2.7.4 间距和缩进 (30); 2.7.5 浮动
                                                      It3ekeyscmd (89); 6.2.5 定义命令扩展—
        体 (31); 2.7.6 杂项 (31); 2.7.7 目录 (33)】
                                                      It3ekeysext (93)]
    § 8 buffer 模块 38
                                              ■ TODO 101
第三章 编程接口 38
                                              ■ 索引 103
    §1 IΔT<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub>的钩子机制 39
                                                   ■ 代码索引 103
    § 2 IΔT<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub>的模板机制 40
                                              ■ List of Hackings 119
    § 3 ltx 模块 41
                                                  ■ cus.module.ltx.tex 119
    § 4 util 模块 41
                                                  ■ cus.module.util.tex 119
        【3.4.1 交叉引用、超链接和书签 (41); 3.4.2 向
                                                  ■ cus.module.algo.tex 119
        前查找和收集内容 (44); 3.4.3 分析记号 (44);
                                                  ■ cus.module.layout.tex 119
        3.4.4 杂项 (48)】
                                                   ■ cus.module.box.tex 120
    § 5 box 模块 52
                                                  ■ cus.module.bgfg.tex 120
        【3.5.1 为宽度固定和宽度可变的内容创建超链接
                                                  ■ cus.module.index.tex 120
        (52); 3.5.2 特殊的"水平"盒子 (52)】
    § 6 struct 模块 53
                                                   ■ cus.module.struct.tex 120
    § 7 IAT<sub>E</sub>X 2<sub>E</sub>的 mark 机制 56
                                                  ■ cus.library.box.tex 121
第四章 章节标题和目录 57
                                                  ■ cus.library.math.tex 121
    §1 title class, 标题类 57
                                                  ■ cus.library.counter.tex 121
    § 2 输出 LATEX 原始风格的目录 57
                                                  ■ cus.library.ref.tex 121
    § 3 使用模板的目录 58
                                                  ■ cus.library.pgf.tex 121
    § 4 etoc 风格的目录设置方式 59
                                                  ■ cus.library.tcb.tex 122
    § 5 目录的内部处理方式 68
                                                  ■ cus.library.pdf.tex 122
                                                   ■ lt3ekeys、lt3ekeyscmd 和 lt3ekeysext 122
第五章 库的文档接口 68
    § 1 pgf 库 68
                                                   ■ lt3ekeys-elkernel 122
        【5.1.1 文字渐变 (68); 5.1.2 在背景和前景中使
                                                   ■ lt3ekeys-collectn 122
        用 TikZ 绘制 (69)】
                                                   ■ updatemarks 122
```

```
例 57
\startmulticolumns[cols=4,ragged,column-sep=10pt]
\newcommand\showthelevel{$1_{\tocthelevel}$} }
\mbox{\newcommand}\ \mbo
\tocsetstyle{chapter,section,subsection,0,1,2}
       {\tt \{\showhbarl\ $\lceil$ \showthelevel list start\par$\}}
       {\showhbarb | \showthelevel block item\par}
       {\showhbarb \(\bar{\}\) \showthelevel block finish\\\par\}
       {\showhbarl \ \showthelevel list finish\par}
\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\lineskip}{0pt} \setlength{\lineskiplimit}{\maxdimen}
\IfFontExistsTF{TH-Times}{\fontspec{TH-Times}}{\small}
\specifiedtoc
\stopmulticolumns
```



下例展示了为目录添加盒子和边距的方法:

```
例 58
\startmulticolumns[2,ragged]
\colorlet{tocgreen}{green!70!black}
\newcommand{\tochyperpage}{\toclink{\tocthepage}}
\hypersetup{hidelinks}
\makeatletter
\tocsetstyle {chapter,0}
         {\noindent}
        \label{linewidth} [border-color=tocgreen, background-color=tocgreen, back
                  padding={Opt,\fboxsep}]
                   {\bfseries\large\raggedright \hangindent4\ccwd \hangafter1
 → \color{white}%
                             \strut \tocifnumbered{\tocthenumber\quad\kern-.3em}{}\tocthename
                             \breakablefiller[space]\tochyperpage \strut\par}\par }
         {\smallskip}
\tocsetstyle {section,1}
         \begin{list}{}{\leftmargin3\ccwd \labelsep\z@
                             \itemindent-\ccwd \listparindent\itemindent
                             \topsep\z@ \partopsep\z@ \parsep\z@ \parskip\z@}}
         {\item \begingroup\color{tocgreen}\bfseries}
         {\tocifnumbered{\tocthenumber\quad}{}\tocthename\breakablefiller[space]%
                     \makebox[1.5em][r]{\tochyperpage\;}\par }
         {\endgroup}
         {\end{list}}
\tocsetstyle {subsection,2}
         {\begingroup\color{black}\bfseries}
         {\colored} {\tt \colored} {\tt \c
                   \makebox[1.5em][r]{\tochyperpage\;}\par }
         {\endgroup}
\makeatother
```

\specifiedtoc

 $\verb|\stopmulticolumns| \\$

总目录	i	3.4.2 向前查找和收集内容	44
		3.4.3 分析记号	44
第一章 概述	1	3.4.4 杂项	48
第二章 文档接口	1	§ 5 box 模块	52
		3.5.1 为宽度固定和宽度可变的内容创建起	迢链
§1 ltx 模块	2	接	52
2.1.1 参数处理器, Argument processors	4	3.5.2 特殊的"水平"盒子	52
§ 2 util 模块	7	§ 6 struct 模块	53
§ 3 页面布局,layout 模块	8	§ 7 IAT _E X 2 _E 的 mark 机制	56
2.3.1 页面尺寸	9	第四章 章节标题和目录	57
2.3.2 主体尺寸			
2.3.3 边距		§ 1 title class,标题类	57
2.3.4 原有的变量		§ 2 输出 IATEX 原始风格的目录	57
2.3.5 页眉页脚		§ 3 使用模板的目录	58
2.3.6 杂项		§ 4 etoc 风格的目录设置方式	59
2.3.7 设置页眉页脚	14	§ 5 目录的内部处理方式	68
§ 4 盒子和填充,box 模块	16	第五章 库的文档接口	68
2.4.1 Framed	16		68
2.4.2 Filler	17	§ 1 pgf库	
2.4.3 多栏文字	21	5.1.1 文字渐变	68
2.4.4 额外增加文字的宽度	24	5.1.2 在背景和前景中使用 TikZ 绘制	
2.4.5 旋转的盒子	24	§ 2 tcb 库	70 70
§ 5 背景, bgfg 模块	25	5.2.1 multicolumns/framed=tcbox	
§ 6 索引,index 模块	26	§ 3 logo 库	71
§ 7 文档结构,struct 模块	27	§ 4 doc 库	71
2.7.1 初始化设置	28	§ 5 bnf 库	75
2.7.2 编号	29	§ 6 ref 库	77
2.7.3 格式	30	§ 7 box 库	78
2.7.4 间距和缩进	30	5.7.1 paracol 环境	
2.7.5 浮动体	31	5.7.2 multicolumns/framed=lfbox	
2.7.6 杂项	31	5.7.3 \fparbox \mathbb{E}_{\mathbb{E}_{\mathbb{E}_{\mathbb{I}}}} 和 \fvarbox \mathbb{E}_{\mathbb{E}_{\mathbb{E}_{\mathbb{E}}}}, 可设置的	
2.7.7 目录	33	的命令	
§ 8 buffer 模块	38	§ 8 math 库	82
第三章 编程接口	38	§ 9 counter 库	82
	30	§ 10 pdf 库	83
§ 1 IδT _E X 2 _ε 的钩子机制	39	第六章 可单独加载的宏包	83
§ 2 IΔT _E X 2 _ε 的模板机制	40	§ 1 collectn	83
§ 3 ltx 模块	41	§ 2 It3ekeys	88
§ 4 util 模块	41	6.2.1 定义键	88
3.4.1 交叉引用、超链接和书签	41	U.2.1 足叉斑·······	00

6.2.2 设置键	88	cus.module.bgfg.tex	120
6.2.3 It3ekeys-elkernel	88	cus.module.index.tex	120
6.2.4 定义命令——It3ekeyscmd	l 89	cus.module.struct.tex	120
6.2.5 定义命令扩展——lt3ekeys	ext 93	cus.library.box.tex	121
TODO	101	cus.library.math.tex	121
1000	101	cus.library.counter.tex	121
索引	103	cus.library.ref.tex	121
	103	<pre>cus.library.pgf.tex</pre>	121
List of Hackings	119	<pre>cus.library.tcb.tex</pre>	122
List of Hackings	119	cus.library.pdf.tex	122
cus.module.ltx.tex	119	It3ekeys、It3ekeyscmd 和 It3ekeysext	122
cus.module.util.tex	119	It3ekeys-elkernel	122
cus.module.algo.tex	119	It3ekeys-collectn	122
cus.module.layout.tex	119	updatemarks	122
cus.module.box.tex	120	•	

还可使用\LocalSpecifiedCombinedList以来输出局部目录。\localspecifiedtoc以,是一个特例,用来输出局部章节的目录。这个命令除了有一个用来设置目录类型的可选参数外,还支持修改局部目录的层级和条目的位置。

例如,此处处在在\section \(\begin{cases} \) 中,输出的局部目录为此\section \(\begin{cases} \begin{cases} \nabla \text{phi} \\ \tex

关于局部章节目录, 另见例 53。

下例输出本章目录。

```
例 59
\begingroup
\tocsetstyle {chapter,0}
  {}{\startmulticolumns[ragged,outer-sep=0pt,
     heading={{\centering\Large\bfseries\tocthename\par}}]}
  {\stopmulticolumns}{}
\tocsetstyle {section, subsection}
  {\begin{description}}
  {\tocifcomplement{\item[\rule{1ex}{1ex}]\rule{1ex}{1ex}\par}
    {\operatorname{(tocifnumbered(tocthenumber)_{rule(1ex)_{1ex})}}
      \tocthename\quad\toclink{\tocthepage}\par}}
  \{ \setminus \texttt{end} \{ \texttt{description} \} \}
\localspecifiedtoc(chapter)
\endgroup
                          章节标题和目录
§ 1 title class,标题类 57
                                      § 4 etoc 风格的目录设置方式 59
§ 2 输出 LATEX 原始风格的目录 57
                                      § 5 目录的内部处理方式 68
§ 3 使用模板的目录 58
```

§5 目录的内部处理方式

在 CuSTeX 中,如果要输出某类目录,则必须先通过 \addcombinedlisttype $\frac{C}{S}$ 3 注册它,这个命令接受两个参数,第一个参数为 type,表示添加的这个目录类型。对于标题目录,则为 toc,对于图片、表格目录则分别为 lof、lot,它就是 leate EX 标准目录输出方式里的 ext,即输出目录的文件扩展名。由于 ext 把所有类型的目录都写入到同一个文件中,因此,type 用于唯一区分不同的目录类型。

同一个目录中,可以有不同的层级,同一层级也可以有所区分。

在 CuSTEX 中,用于区分不同层级的就是 level 变量,它是一个整数,数值小的,层级越高。例如,对于 toc 目录,在默认情况下,\part \mathbb{S}_8 为 -1,\chapter \mathbb{S}_8 为 0,\section \mathbb{S}_8 为 1,依此类推。对于图表目录,默认只有一个层级,为 1。

对于同一个层级,用以区分的就是不同的层级名 level name。写入目录时就是根据层级名写入的,目录项首先根据 level name 进行分类,然后再根据这些 level name 所属的 level 分类。每个类型的目录项的类别必须属于这些此类型的 level name 之一。因此每个类型的目录其 level name 必须完整。

例如,默认情况下,toc类型的目录条目都是由\part \(\) \\ \chapter \

在标准文档类下,LAT_EX 通过 \10(name) 来唯一区分这些 level name。但在 CusT_EX 宏集中,每个 level name 只需在其所属的那个目录类型中唯一,不同目录 类型可以有相同的 level name。

例如,对于图片类型的目录 lof, 其 level name 为 figure, 但你尽可以把它设置成 section, 但写入目录文件中的目录条目也必须随之修改。

尽管看起来很复杂,但实际上以上这些工作在绝大多数情况下 CusTeX 都会自动完成它们,无需手动设置它。

第五章 库的文档接口

§1 pgf库

pgf 库使用 pgf 宏集的功能,定义了一些命令。 pgf 库不会自动加载 pgf 和 tikz 宏包,需要用户自行加载。

\pgfdeclareimagep
\pgfimagep

\pgfdeclareimagep [\(\lamble\) \{\(\filename\)\} \{\(\filename\)\}\)

它们的功能和 \pgfdeclareimage、\pgfimage 相同。

它们会自动查找\setgraphicspath以设置的路径,且可以自动补全文件扩展名。

5.1.1 文字渐变

需要加载 tikz 宏包。

```
\shadetext {\shade options\} {\langle text\} \shadetextbox {\shade options\} {\langle material\} \shadecontent [\langle node options\] {\langle shade options\} {\langle content\} \shadecontentbox [\langle node options\] {\langle shade options\} {\langle material\}
```

\shadetext \shadetextbox \shadecontent \shadecontentbox

\shadetextbox \cong \alpha \shadecontentbox \cong \alpha \text{ 的 \shadetextal} \text{ \text{ of } \text{ of

\shadetext n \shadetextbox n \cdot p, 仅文字才会显示渐变效果,其它内容如方框不会显示。\shadecontent n \shadecontentbox n \cdot p, 可见的内容都会显示渐变效果。

它们的内容不能断行,正如\fcolorbox 和\tcbox 那样。


/tikz/tangent
/tikz/at tangent

```
\label{tangent} \begin{split} & tangent = \langle pos \rangle \\ & tangent = \langle name \rangle \  \, at \langle pos \rangle \\ & tangent = \langle name \rangle \  \, at \langle pos \rangle \  \, and \  \, \dots \\ & at \  \, tangent = \langle name \rangle \end{split}
```

/tikz/tangent [69] 用于记录一条路径在 (pos) 的切点坐标及切线方向,切点坐标为 (tangent point (name))。

/tikz/at tangent 用于把该路径或 scope 的坐标系变换至指定的位置和方向。

本功能需要自行加载名为 decorations.markings 的 pgf 库。〈pos〉和坐标系的方向与 /tikz/decoration/mark 的可用值 at position 〈pos〉with〈code〉一致。



§3 logo 库

本库使用 hologo 宏包定义了一些 logo 命令。

\ApLaTeX	ApIAT _E X	\ApTeX	ApT _E X	\BibTeX	ВівТЕХ	\ConTeXt	ConTEXt
\CusLaTeX	CustateX	\CUSLATEX	CusIAT _E X	\CusTeX	CuSTEX	\CUSTEX	CusT _E X
\dvipdfmx	DVIPDFMx	\eTeX	ε -T _E X	\iniTeX	iniT _E X	\LaTeX	LAT _E X
\LATEX	IAT _E X	\LaTeXe	LATEX $2_{\mathcal{E}}$	\LATEXe	$\operatorname{LAT}_{E}\!\!\operatorname{X} 2_{\mathcal{E}}$	\LaTeXiii	LATEX3
\LaTeXTeX	$(E)T_EX$	\LuaHBTeX	$LuaHBT_{E}X$	\LuaLaTeX	LuaIAT _E X	\LuaMetaTeX	LuaMetaT _E X
\LuaTeX	LuaT <u>E</u> X	\LyX	L _Y X	\METAFONT	METAFONT	\MetaFun	MetaFun
\METAPOST	METAPOST	\MiKTeX	MiKTEX	\pdfLaTeX	pdfIATEX	\PDFLaTeX	pdfIATEX
\pdfTeX	pdfT _E X	\plainTeX	plain T _E X	\pTeX	pT _E X	\TeX	TEX
\TEX	T_EX	\TeXLive	T _E X Live	\TikZ	Ti <mark>k</mark> Z	\upLaTeX	upIAT _E X
\upTeX	upT _E X	\XeLaTeX	$X_{\overline{1}}X_{\overline{1}}X$	\XeTeX	$X_{\overline{H}}T_{\overline{E}}X$		

它们可以直接作为章节命令的参数,以及\MakeUppercase、\MakeLowercase、\MakeTitlecase的参数。

§ 4 doc 库

doc 库用于支持排版说明文档。本库移植修改自 l3doc 和 ctxdoc。

当加载本库时,将创建两个索引,名为 docusage 和 docchange,分别记录 代码和版本历史。使用 \PrintUsages、\PrintChanges 分别输出代码索引和版 本历史。可使用 no-index-file 库选项来阻止创建它们。

本库的详细用法可参考本说明文档的源码。

本库提供\cs兴、\cmd兴、\tn兴来排版宏。

```
\cs [\langle cmd key-val \rangle ] {\langle macro name \rangle }
\tn [\langle cmd key-val \rangle ] {\langle tex macro name \rangle }
\key [\langle cmd key-val \rangle ] {\langle key name \rangle }
```

排版宏。\tn5, 专用于排版 T_EX 和 I4 T_EX 2_{ε} 的宏。

```
\cs
\cmd
\tn
\key
\cus@doc@cs@format
\cus@doc@cmd@format
\cus@doc@tn@format
\cus@doc@key@format
```

```
index
            = {\langle index entry\}
                                                                                           自动设置值
module = {\langle module \, name \rangle}
                                                                                           自动设置值
no-index = (true | false)
                                                                                      重设为: false
do-index = \langle true | false \rangle
                                                                                           自动设置值
            = \langle true | false \rangle
                                                                                      初始值: false
keyval
            = \langle true | false \rangle
                                                                                           自动设置值
hyper
            = (true | false | raw)
                                                                                        初始值: true
no-hyper
                                                                                          不可设置值
target = {\langle target \rangle}
                                                                                           自动设置值
target* = {\langle target \rangle}
           = \{\langle label\ type \rangle\}
type
```

doc/cmd/no-index doc/cmd/space doc/cmd/keyval doc/cmd/hyper doc/cmd/target doc/cmd/type

doc/cmd/index

doc/cmd/module

\cs \mathbb{E}_i, \cmd \mathbb{E}_i 和 \tn \mathbb{E}_i 可用的键值选项。

库的文档接口 >> doc 库 CusTeX 宏集手册

no-index 控制是否写入索引文件。do-index 与 no-index 相反。

当在 function [572],keyval [572] 和 syntax [573] 环境中时,不写人索引文件。

space 控制是否将空格替换为 \textvisiblespace。

keyval 控制是否为键值选项。

hyper 控制是否自动链接到该命令的说明处,仅当该命令的说明存在时有效。target 设置链接的位置。默认情况下,还会对〈target〉进行一定的处理,如果已经可以确定无需再对〈target〉进行处理,可以设置 hyper=raw。target*= 是hyper=raw,target=的简写。

module 设置的是在索引中归属的类别,对于 LATeX3 的命令,可以自动检测其 module,若要把某些命令归类到特定的 module 中,则需要设置此键。

type 用于设置自动添加的 *label* 的类别,命令默认为 function,键名默认为 keyval,环境为 environment ,如若修改了此值,在引用时也必须修改。

module 有几个特殊的值 hook_point、color_name,分别用于标记此命令为钩子、颜色名称。使用这几个值时最好也将 type 也改为相同的值。

doc/cmd/hyphen-opacity

hyphen-opacity = $\{\langle 0-1 \ z$ 间的数 $\}\}$

设置断行字符的透明度。

doc/cmd/break-at-any

\meta

break-at-any = (true | false)

初始值: false

设置是否在任何位置都可断行。设置此选项为真时会增加编译时间,尽可能仅在 必要时使用。

排版宏的参数。

\cus@doc@meta@format以等命今用于修改显示的格式。

\Arg 572 相当于 \marg 572。

\file \frac{1}{22} 和 \docfile \frac{1}{22} 相当于 \nolinkurl。不提供修改格式的接口。

注意 \marg \m

\veta \marg \Arg \oarg \parg \pkg \env \cls \opt \file \docfile \cus@doc@meta@format \cus@doc@veta@format \cus@doc@marg@format \cus@doc@oarg@format \cus@doc@parg@format

\cus@doc@pkg@format \cus@doc@env@format \cus@doc@cls@format \cus@doc@opt@format

function

\begin{function} [\(\frac{function key-val} \)] {\(\frac{functions clist} \)}

\end{function}

显示函数说明。〈functions clist〉可以是宏或者环境名。

keyval

 $\verb|\begin{keyval}| [\langle \textit{function key-val} \rangle] | \{\langle \textit{keys clist} \rangle\}|$

\end{keyval}

显示键值选项的说明。〈keys clist〉为键列表。

第72页

syntax

\begin{syntax}

. . .

\end{syntax}

输出使用方法。

本环境中每个输入行都为一个输出行(一个段落),除每行首尾的空格被移除外,所有的空格都被保留下来;此外,可使用~输出一个空格的宽度。

本环境中可以使用几个特殊的字符(字符对),它们是语法糖:

- <...> 在文本环境时这相当于 \meta{...}, 数学环境时仍然为小于、大于号; 但有几个例外:
- <&...> 当文本环境中 < 紧跟 & 时, ... 被视为可选值;
- <{...}> 当文本环境中 <...> 中的内容为一个正确嵌套的组时,它被视为 \marg{...};
- & 其后的值被认为是初始值,每行最多应仅使用一次,与之等价的写法是:\initialval ... (无需花括号);但有几个例外:
- &* 当 & 紧跟 * 时,相当于 \repinitval,可自行设置文字;
- && 当 & 紧跟 & 时,相当于 \forbiddenval,表示禁止设置值;
- &# 当 & 紧跟 # 时,相当于 \automaticval,表示如未给出将自动设置值;
- &~ 当 & 紧跟 ~ 时,相当于 \initemptyval,表示初始为空;
- &! 当 & 紧跟!时,相当于 \resetval,表示在对应命令或环境中其值均被重设;
- | 相当于 " | " (\orbar), 一般用于分隔不同的可选值;
- (...) 这中间的值被认为是默认值,以粗体显示,与之等价的写法是: \defaultval{...}。

TFXhackers note: # 在本环境中的类别码被设置为 12 (other)。

function 5, keyval 5, 和 syntax 5, 环境均可使用 \V 命令,它和 \Verbatimize 5, 但以当前字体显示。

EXP rEXP 不可设置值 不可设置值

doc/function/EXP
doc/function/rEXP

EXP 将函数标记为完全可展的 (fully expandable functions), 可同时用作 x、e、f 类型的参数。如 \string、\cs_to_str:N。使用 * 标记。

rEXP 将函数标记为受限可展的 (restricted expandable functions), 这些函数是完全可展的, 但不能在 f 类型的参数中完全展开 (cannot be fully expanded)。如\seq_map_function:NN。使用 ☆ 标记。

TF pTF 不可设置值 不可设置值 不可设置值

doc/function/TF
doc/function/pTF
doc/function/noTF

标记函数为是带有真假值参数的函数。

TF 将函数标记为带有真假参数的函数,如 \tl_if_eq:nnTF。pTF 在 TF 的基础上,还将函数标记为带有可用于 \if_predicate:w 的函数。noTF 在 TF 的基础上,还将函数标记为不带真假参数的函数,如 \prop_get:NnN。

库的文档接口 >> doc 库 CusTeX 宏集手册

doc/function/added
doc/function/updated

added = $\{\langle F \rangle - \langle F \rangle - \langle F \rangle \}$ 或 $\{\langle F \rangle / \langle F \rangle \}$ updated = $\{\langle F \rangle - \langle F \rangle \}$ 或 $\{\langle F \rangle / \langle F \rangle \}$

此函数是何时添加的或最近一次修改在何时。

doc/function/label
doc/function/label*
doc/function/no-label

label = {\label list\}
label* = {\label list\}
no-label 不可设置值

设置 \label。label 不会设置默认的 label,label* 会设置默认的 label。

doc/function/verb

verb

不可设置值

将整个 (functions clist) 或 (keys clist) 看作是一个函数或键。

doc/function/module

 $module = {\langle module \, name \rangle}$

设置当前函数所在的模块。

doc/function/type

type = {(类型)}

设置当前的类型,如 function、environment、keyval。

doc/function/path

 $path = {\langle key path \rangle}$

设置键值参数的键路径。

doc/function/frame
doc/function/frame+

frame = $\{\langle frame \ key-val \rangle\}$ frame+ = $\{\langle frame \ key-val \rangle\}$

设置外部方框盒子的选项。

texnote

\begin{texnote}

. . .

\end{texnote}

\csref
\csreflist
\envref
\envreflist
\keyref
\keyreflist
\cus@doc@csref@format
\cus@doc@envref@format
\cus@doc@keyref@format

```
\csref [\langle type \rangle ] \langle cs name \rangle \\
\csref [\langle type \rangle ] \langle cs name \rangle \rangle \\
\csreflist [\langle type \rangle ] \langle cs name \rangle \rangle \\
\text{envref} [\langle type \rangle ] \langle cs label \rangle \rangle \\
\text{envreflist} [\langle type \rangle ] \langle cs label \rangle \rangle \\
\text{env reflist} [\langle type \rangle ] \langle cs name \rangle \rangle \\
\text{keyref} [\langle key path \rangle ] \langle (key name \rangle \rangle \\
\text{keyreflist} [\langle key path \rangle ] \langle (key name \rangle \rangle \\
\text{keyreflist} [\langle key path \rangle ] \langle (key name \rangle \rangle \\
\text{keyreflist} [\langle key path \rangle ] \langle (key name \rangle \rangle \\
\text{key name list} \rangle \rangle \rangle \\
\text{key name list} \rangle \rangle \\
\text{key name list} \rangle \rangle \rangle \rangle \\
\text{key name list} \rangle \
```

引用命令,环境或键。对于列表的引用,可以通过 \cus@doc@refrange 修改分隔字符。

\cus@doc@csref@format \ 等三个命令则是修改它们显示的格式,最多可带有一个参数。

〈type〉为 doc/cmd/type肾,设置的值。

\cus@doc@ttfont \cus@doc@itfont

这两个命令分别用于设置 doc 库中使用的等宽字体和斜体。

cus/color/doc cs cus/color/doc env cus/color/doc key 它们是颜色名,分别用于设置 \csref [54, \envref [54] 和 \keyref [54] 命令中链接的颜色。可以使用 \colorlet 等命令修改。

CusTeX 宏集手册 \mathbf{p} \mathbf{p}

这两个 prop 分别用于设置 type 和 module 的实际值。

\g_cus_doc_type_alias_prop \g_cus_doc_module_alias_prop

latexbnf

§ 5 bnf 库

bnf 库用于排版基于 Backus-Naur Form (BNF 范式)的文法。

```
\begin{latexbnf}[(texbnf key-val)]
  <(non-terminal)> : <(non-terminal)>
  <(non-terminal)> : "(terminal)"
  <(non-terminal)> : <(non-terminal)> | <(non-terminal)>
  ...
\end{latexbnf}
```

BNF 范式排版环境。

可使用::=代替:。

当 < 在行首时,被解释为定义一个新的句法。

在此环境中,_、^相当于 \lo尽、\hi尽,可以直接在文本中使用,分别表示上下标。

排版时,既可使用这种字符标记的形式,也可使用下述的命令形式。混合使 用它们也是可被接受的。

这些字符标记中的文字被正常处理。

连续使用两次:可输出":",连续使用两次 | 可输出"|"。

这些标记字符在数学模式中表示它们原本的含义。

此环境中空行被忽略了,若要显示空行,可以在此行使用 \null 或使用一个空盒子: \mbox{}。

本环境中还可使用 \V, 它相当于 \Verbatimize \sc{\color{c}}{s}.

```
| BNFN | {\(\(\(n\)\) on-terminal\\) } \ | BNFN | \(\(\(t\)\) on-terminal\\) } \ | BNFN | \(\(t\)\) |
```

\BNFItem 575 用于标记一个句法 (syntax) 的开始。

\BNFN \Bis 排版非终结符。\BNFT \Bis 排版终结符。

\BNFI 55 表示它之前的内容被定义为它之后的内容。

\BNFO \ 表示 "或者"。

除\BNFItemSs外,上述命令均可在正文环境中使用。

在 latexbnf 👺 环境中,可使用 \is 代替 \BNFI 👺 ,\alt 代替 \BNFO 👺 ,它们会在两侧加上空白。

本库还支持给非终结符加上超链接。

当加载了 hyperref 宏包后,右侧的非终结符将链接到对应的定义处(如果其定义存在)。

当使用字符标记时,可使用 \h<\non-terminal\> 的形式显示使用。在定义的左侧使用时,被解释为设置该非终结符的超链接位置;在定义的右侧使用时,被解释为链接到这个非终结符的定义处。可以显式使用 \BNFanchor 或 \BNFref 来表示上述的两种类型。

库的文档接口 >> bnf 库 CugT_EX 宏集手册

texbnf/hyper
texbnf/hyper-color

```
hyper = (true|false) 初始值: false
hyper-color = {(颜色)}
```

hyper 控制是否使用默认使用超链接而无需显示使用 \h。 hyper-color 控制超链接的颜色。未给定时,使用超链接默认的颜色。 \BNFN \subseteq a 超链接的使用与否也受 hyper 选项控制。

```
例 62
\begin{latexbnf}[hyper, hyper-color=purple]
<glue> ::= <optional signs><internal glue>
      | <dimen><stretch><shrink>
<stretch> ::= "plus"<dimen> | "plus"<fil dimen> | <optional spaces>
<shrink> ::= "minus"<dimen> | "minus"<fil dimen> | <optional spaces>
<fil dimen> ::= <optional signs><factor><fil unit><optional spaces>
<fil unit> ::= "fil" | <fil unit>"l"
<muglue> ::= <optional signs><internal muglue>
     | <mudimen><mustretch><mushrink>
<mustretch> ::= "plus"<mudimen> | "plus"<fil dimen> | <optional spaces>
<mushrink> ::= "minus"<mudimen> | "minus"<fil dimen> | <optional spaces>
\end{latexbnf}
\langle glue \rangle \longrightarrow \langle optional signs \rangle \langle internal glue \rangle
              | \dimen 
\langle \text{stretch} \rangle \longrightarrow \text{plus} \langle \text{dimen} \rangle | \text{plus} \langle \text{fil dimen} \rangle | \langle \text{optional spaces} \rangle
⟨shrink⟩ → minus⟨dimen⟩ | minus⟨fil dimen⟩ | ⟨optional spaces⟩
\langle \text{fil dimen} \rangle \longrightarrow \langle \text{optional signs} \rangle \langle \text{factor} \rangle \langle \text{fil unit} \rangle \langle \text{optional spaces} \rangle
\langle \text{fil unit} \rangle \longrightarrow \text{fil} |\langle \text{fil unit} \rangle|
\langle \text{muglue} \rangle \longrightarrow \langle \text{optional signs} \rangle \langle \text{internal muglue} \rangle
              | \langle mudimen \langle \langle mustretch \langle mushrink \rangle
⟨mustretch⟩ → plus⟨mudimen⟩ | plus⟨fil dimen⟩ | ⟨optional spaces⟩
\langle mushrink \rangle \longrightarrow minus \langle mudimen \rangle | minus \langle fil dimen \rangle | \langle optional spaces \rangle
```

完全等价的一个写法是:

```
例 63
\begin{latexbnf}[hyper, hyper-color=purple]
\BNFItem \BNFN{glue}\is\BNFN{optional signs}\BNFN{internal glue}
 \alt\BNFN{dimen}\BNFN{stretch}\BNFN{shrink}
\BNFItem \BNFN{stretch}\is\BNFT{plus}\BNFN{dimen}\alt\BNFT{plus}\BNFN{fil

    dimen}\alt\BNFN{optional spaces}
\BNFItem \BNFN{shrink}\is\BNFT{minus}\BNFN{dimen}\alt\BNFT{minus}\BNFN{fil

    dimen}\alt\BNFN{optional spaces}
\BNFI\tem \BNFN\fil dimen\\is\BNFN\optional signs\\BNFN\factor\\BNFN\fil

    unit}\BNFN{optional spaces}

\label{lem:bnfn} $$ \BNFN{fil unit}\simeq BNFT{fil}\alt\BNFN{fil unit}\BNFT{l} $$
\BNFN{muglue}\is\BNFN{optional signs}\BNFN{internal muglue}
 \alt\BNFN{mudimen}\BNFN{mustretch}\BNFN{mushrink}
→ \BNFN{mustretch}\is\BNFT{plus}\BNFN{mudimen}\alt\BNFT{plus}\BNFN{fil

    dimen}\alt\BNFN{optional spaces}

→ \BNFN{mushrink}\is\BNFT{minus}\BNFN{mudimen}\alt\BNFT{minus}\BNFN{fil

    dimen}\alt\BNFN{optional spaces}
\end{latexbnf}
```

CusTeX 宏集手册 \mathbf{p} **库的文档接口** \gg ref 库

```
format = {⟨code⟩}

Tformat = {⟨code⟩}

clear-all-format

初始值: \ttfamily

不可设置值
```

设置格式。

```
texbnf/format
texbnf/Nformat
texbnf/Oformat
texbnf/Tformat
texbnf/Tformat
texbnf/clear-all-format
```

```
Nleft = {⟨code⟩} 初始值: \ensuremath{\langle}, ⟨
Nright = {⟨code⟩} 初始值: \ensuremath{\rangle}, ⟩
I = {⟨code⟩} 初始值: \ensuremath{\longrightarrow}, →
0 = {⟨code⟩} 初始值: \cus@mathrule, |
```

设置\BNFN F75、\BNFT F75 左右的符号,\BNFI F75、\BNFO F75 的替换符号。

```
texbnf/Nleft
texbnf/Nright
texbnf/Tleft
texbnf/Tright
texbnf/N
texbnf/T
texbnf/I
```

```
label-prefix = {\前缀\}
label-suffix = {\后缀\}
```

texbnf/label-prefix texbnf/label-suffix

当设置超链接锚点时,会写人\label,使用 label-prefix 和 label-suffix 可在\label 名中添加〈前缀〉和〈后缀〉。使用\BNFref 时,也需正确添加它们。

§6 ref 库

ref 库提供交叉引用的一些额外功能。

本库改进了\IfPageOdds和\IfAbsPageOdds,使得它们在任何位置都有效。

```
\IfLabelOdd {\langle label \rangle} \( \langle true \rangle \) \{\langle false \rangle \}
```

\IfLabelOdd

判断这个〈label〉是否定义在奇数页。当〈label〉不存在时使用〈false〉。 〈label〉所在页码必须以阿拉伯数字显示,否则使用〈false〉分支。

```
\HyperRef {\label\} {\material\}
\HyperRef * {\label\} {\material\}
\HyperLink {\langet\} {\material\}
\HyperLink * {\langet\} {\material\}
```

\HyperRef \HyperLink

hyperref 宏包提供了 \hyperref 和 \hyperlink 命令,用于链接到 label 或 hyper target,但是这两个命令的参数不能包含特殊的文本,如不能包含 verbatim 文本和 \parbox 等。\HyperRef 👸 和 \HyperLink 👸 用于解决这个问题。

\HyperRef \(\lambda \lambda \lambda \lambda \lambda \rangle \rangle \lambda \lambda \lambda \rangle \rangle \lambda \lambda \rangle \rangle \rangle \lambda \rangle \rangle

\HyperLink {\(\text\)\} {\(\text\)\} 和 \(\text\)\] 和 \(\text\)\ 完全一样, 其作用是把 \(\text\)\ 链接到 \(\text\)\ 所在的那个地方,但可以包含特殊文本,仅能在 特殊的位置断行。

它们还有带星号的用法。功能相同,但〈material〉中可以有特殊的文本,也可以正常换行。

需注意比如虽然 (material) 可以包含特殊文本,如 parbox 等,但其本身并不能作为其它命令的参数。

另见\cus_ref_label_box:nng,\cus_ref_target_box:nng,和\cus_ref_label_shbox:nng,\cus_ref_target_shbox:nng,

库的文档接口 >> box 库 CusT_EX 宏集手册

除了上面所说的简单的用法,这两个命令还支持用可选参数设置〈material〉的宽度、高度及对齐方式。

\HyperRef \HyperLink

当不带星号使用时,相当于把〈material〉放在 minipage 中,〈material〉的宽度设置为〈width〉,但可以包含特殊文本。当带星号使用时,相当于把〈material〉放在 varwidth 中,〈material〉的最大宽度为〈width〉,也可以包含特殊文本。

它们的可选参数正如 \parbox 的可选参数那样:

- (*vpos*) 表示垂直位置,可选值为 b、c、t,分别表示对齐底部基线、居中对 齐、对齐顶部基线,默认为居中对齐;
- (height) 表示盒子的高度,如果不设置,则为盒子的自然高度,
- (*inner pos*) 表示如果设置的 (*height*) 过大时, 盒子的内容在盒子内的垂直位置, 可选值为 b、c、t、s, 分别表示置于盒子底部、居中、置于顶部、垂直分散对齐, 默认为垂直分散对齐。

另见 \collectn_minipage: Nnnnnnw 5%。 \collectn_varwidth: Nnnnnnw 5%。 虽然这两个命令不能配置 ⟨material⟩,但 box 库提供了 \fparbox 5%,和 \fvarbox 5%。 命令可以设置盒子外框,见第 5.7.3 小节及例 64。

§ 7 box 库

box 库提供额外的一些盒子。

5.7.1 paracol 环境

paracol 提供了另一种多栏盒子。它可以控制文字出现在某栏,也可以手动对 齐各栏的文字,常用于排版多语言对照文本。

\startparacol \stopparacol

```
\startparacol [\langle paracol keyval \rangle]
...
\stopparacol
```

使用 paracol 宏包排版多栏文字。

\switchcolumn

```
\switchcolumn \switchcolumn * \switchcolumn [\langle col \rangle] \switchcolumn [\langle col \rangle] * \switchcolumn [\langle col \rangle] * [\langle heading \rangle]
```

切换至第(col)栏,栏以0开始计数。若不给出(col)则切换至下一栏。

如果*给出,则先构建先前的文字,将它们对齐,然后接下来的文字的对齐 位置为这些已经对齐了的文字的底部。

如果 (heading) 给出,则作为通栏文字插入。

\thecolumn

当前栏数,以0开始计数。

CusTeX 宏集手册 **库的文档接口** >> box 库

cols = {(总栏数)}

numleft = {〈在左页的栏数〉}

paired = true false

初始值: true

paracol/cols
paracol/numleft
paracol/paired

⟨cols⟩ 设置多栏的总栏数。paracol 环境支持多栏分布在左右两页,通过⟨numleft⟩ 设置在左侧页的栏数。在此情况下,⟨paired⟩ 用于设置这左右两页的页码是否相同。

heading = $\{\langle text \rangle\}$

paracol/heading

在多栏文本前插入通栏文字〈text〉。

```
 \begin{array}{lll} \text{column-ratio} &=& \{\langle r_0, r_1, \cdots, r_k \rangle\} & [\langle r_0', r_1', \cdots, r_k' \rangle] \\ \text{column-ratio-left} &=& \{\langle r_0, r_1, \cdots, r_k \rangle\} \\ \text{column-ratio-right} &=& \{\langle r_0', r_1', \cdots, r_k' \rangle\} \\ \end{array}
```

paracol/column-ratio
paracol/column-ratio-left
paracol/column-ratio-right

设置每栏宽度的占比。〈column-ratio〉的可选参数和〈column-ratio-right〉设置的是右侧页的栏。

每栏的实际宽度为 $r_i \times (\text{textwidth} - (n-1) \setminus \text{columnsep})$ 。未给出的栏的 宽度为剩余的宽度除以剩余的栏数。

其作用类似于 \columnratio。

每个环境开始时, 它总被重置。

```
 \begin{array}{lll} \text{column-width} &=& \{\langle s_0, s_1, \cdots, s_k \rangle\} & [\langle s_0', s_1', \cdots, s_k' \rangle] \\ \text{column-width-left} &=& \{\langle s_0, s_1, \cdots, s_k \rangle\} \\ \text{column-width-right} &=& \{\langle s_0', s_1', \cdots, s_k' \rangle\} \\ \end{array}
```

paracol/column-width
paracol/column-width-left
paracol/column-width-right

设置每栏的宽度和间距。〈column-width〉的可选参数和〈column-width-right〉设置的是右侧页的栏。

 s_i 的形式为 \hat{w}_i 或 \hat{w}_i/\hat{g}_i ,这里 \hat{w}_i 、 \hat{g}_i 为一个 glue 或 dim,或为空表示 \hat{w}_i =\fill, \hat{g}_i =\columnsep。未给出的假定为空。

如果给出的总宽度大于 \textwidth, 则每个宽度按比例缩放, 使得总宽度为 \textwidth。

其作用类似于\setcolumnwidth。

每个环境开始时,它总被重置。

例如,假设\textwidth=360pt, \columnsep= S =20pt, 则

s_0, s_1, s_2	w_0	80	w_1	81	w_2 (in pt)
50pt/20pt,100pt/40pt,150pt	50	20	100	40	150
50pt,100pt/2\columnsep,150pt	50	S	100	2 <i>S</i>	150
50pt/\fill,100pt/2\fill,150pt	50	$(1/3) \cdot 60$	100	(2/3) · 60	150
,2\fill/2\columnsep,3\fill	$(1/6) \cdot 300$	S	$(2/6) \cdot 300$	2 <i>S</i>	$(3/6) \cdot 300$
50pt/20pt,50pt plus 1fil/40pt,50pt plus 2fil	50	20	$50 + (1/3) \cdot 150$	40	$50 + (2/3) \cdot 150$
5pt/2pt,10pt/4pt,15pt	10.5	$10 \cdot 2$	$10 \cdot 10$	$10 \cdot 4$	$10 \cdot 15$
100pt/40pt,200pt/80pt,300pt	0.5 · 100	$0.5 \cdot 40$	$0.5 \cdot 200$	$0.5 \cdot 80$	$0.5 \cdot 300$

保存了当前栏宽度的 dim 寄存器。

\columnwidth

库的文档接口 >> box 库 CusTeX 宏集手册

paracol/twosided

twosided = \langle p | column | c | margin | m | background | b | all | none \rangle

初始值: all

使用 twoside 排版特性。在奇偶页输出不同的效果。

pagelp 正如 twoside 文档类选项控制的那样。

column | c 在偶数页逆序输出各栏。

margin|m 切换边注的位置。

background|b 切换背景。

all 设置上述为真。

none 设置上述为假。注意若要单独设置某个选项,需要先使用 none 将它们都设置为假。

paracol/marginpar-threshold
paracol/marginpar-threshold-left
paracol/marginpar-threshold-right

```
marginpar-threshold = \{\langle k \rangle\} [\langle k' \rangle]
marginpar-threshold-left = \{\langle k \rangle\}
marginpar-threshold-right = \{\langle k' \rangle\}
```

设置前 k 栏的边注放在左侧。

注意,边注的位置还受到 twosided 选项中的 margin 的控制和 \reverse-marginpar 的控制。

paracol/counter-global
paracol/counter-local

```
counter-global = {\(counter list\)} | *
counter-local = {\(counter list\)}
```

默认情况下,除了page 计数器外,其它计数器的值的改变仅作用于某一栏。可以使用 counter-global 设置对各栏可见。counter-local 的效果则相反。

设置 counter-global 为*时,相当于设置所有计数器。

它们的设置是全局的。相当于 \globalcounter、\localcounter 命令。

\definethecounter

```
\definethecounter \{\langle counter \rangle\}\ \{\langle col \rangle\}\ \{\langle rep \rangle\}
```

将第 \(col \) 栏的 \the \(counter \) 修改为 \(rep \)。

\synccounter \syncallcounter

```
\synccounter {\langle counter \rangle} \syncallcounter
```

将计数器 (counter) (或所有计数器) 在此栏的值同步到其它栏。

paracol/column-sep-rule

```
column-sep-rule = {(长度)}
```

设置栏间分割线的宽度。

paracol/before
paracol/before+
paracol/after
paracol/after+

```
before = \{\langle code \rangle\}
before+ = \{\langle code \rangle\}
```

设置在环境开始或结束时要执行的代码。

paracol/preamble

```
 preamble = \{\langle code \rangle\}   preamble [\langle col \rangle] = \{\langle code \rangle\}
```

设置第 $\langle col \rangle$ 栏开始时执行的代码。 $\langle col \rangle$ 为 -1 表示通栏文字执行前执行的代码。如果 $\langle col \rangle$ 未给出则为 -1。

CusTeX 宏集手册 \mathbf{p} \mathbf{p}

```
 \label{lem:columncolor} $$ \operatorname{(\mbox{\mbox{$columncolor}$ {\color}$} [\mbox{\mbox{$colseprulecolor}$ {\color}$} [\mbox{\mbox{$color$}$}] $$ \operatorname{(\mbox{\mbox{$color$}$}$)} $$ \operatorname{(\mbox{\mbox{$color$}$}$)} $$ \operatorname{(\mbox{\mbox{$color$}$}$)} $$
```

\columncolor \normalcolumncolor \colseprulecolor \normalcolseprulecolor

设置每栏文字的颜色即栏间竖线的颜色。\normalcolumncolor ki, \normalcolsep-rulecolor ki, 用于恢复为原始颜色。

如果在环境外使用,则〈col〉未给出时设置的是第 0 栏的颜色;在环境内使用,则设置的是当前栏的颜色。 设置是全局的。

contents = $\{\langle file \rangle\}\ \{\langle col \rangle\}$

paracol/contents

将第 $\langle col \rangle$ 栏的章节添加到目录文件 $\langle file \rangle$ 。 $\langle file \rangle$ 只能是 toc、lof、lot 之一。 设置是全局的。

关于 paracol 宏包的其它用法见 paracol 宏包文档。

5.7.2 multicolumns/framed=lfbox

本库提供为多栏文字的外框提供了了1fbox 可选值。表示用 longfbox 宏包的 \lfbox 作为盒子外框。multicolumns/framed-options 元 可以使用 longfbox 宏包提供的选项。

5.7.3 \fparbox E 和 \fvarbox E, 可设置外框的命令

longfbox 宏包提供了使用 CSS 属性名来设置盒子外框的命令 \lfbox 和环境 longfbox, 但 \lfbox 只能包含水平模式的内容,这里提供了 \fparbox [8] 和 \fvarbox [8] 以补全这一缺点。

```
\label{eq:continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous
```

\fparbox \fvarbox

\fparbox\notanil \frac{\material}{\material} 封装进 minipage 中, \fvarbox\notanil \frac{\material}{\material} 封装进 varwidth 中。

〈vpos〉、〈height〉、〈inner pos〉、〈width〉、〈material〉选项的含义前面已提过多次,如在 \HyperRef 🐕 命令的说明中。〈longfbox options〉为 longfbox 中可用的键值选项。

```
\hypersetup{linkcolor=red} 链接到
\HyperRef{sec:fparbox-fvarbox}{\fparbox[t]{3cm}
[border-color={}]{可以分段的\par \verb|\lfbox|}
\HyperRef{sec:fparbox-fvarbox}{\fvarbox[c]{3cm}
[border-color={}]{可以分段的\par \verb|\lfbox|}

链接到 可以分段的
\lfbox
```

§8 math 库

\delsizel
\delsizer
\delsizer
\bigsizel
\bigsizem
\bigsizer

```
\delsizel {\(real\)} \(\lambda left\)
\delsizem {\(real\)} \(middle\)
\delsizer {\(real\)} \(\right\)
```

正如 \bigl、\bigm 和 \bigr 那样,但如上几个命令可以设置括号的大小。

\delsize.. 设置的 \(\frac{real}\) 为数学模式下左括号(高度的倍数。\bigsize.. 设置的 \(\frac{real}\) 为数学模式下左括号(高度的倍数的 1.2 倍。

例如, \bigl 相当于 \bigsizel{1}。

§9 counter 库

本库定义了与计数器相关的一些命令。

\ensuretwodigits ☆ \ensurethreedigits ☆ \ensurefourdigits ☆

\ensuretwodigits {\计数器}}

类似于 \arabic,只不过确保它至少输出 2 (或 3、4)个数,不足的补 0。

\MakePerPage

```
\MakePerPage \{\langle (counter clist\)\}
\MakePerPage \[\langle (initial value\)] \{\langle (counter clist\)\}
\MakePerPage * \[\langle (int/count list\)\}
\MakePerPage * \[\langle (initial value\)] \{\langle (int/count list\)\}
```

不带星号的命令的作用为,在新的一页重设〈counter clist〉中的计数器为〈initial value〉,这个初值默认为 0。

带星号的命令的作用为,在新的一页重设 $\langle int/count \, list \rangle$ 中的寄存器为 $\langle initial \, value \rangle$,这个初值默认为 0。

(counter clist) 中的计数器不是必须用 \newcounter 来定义。

\IfIsCounterTF

```
\IfIsCounterTF \{\langle tl \rangle\} \{\langle true \rangle\} \{\langle false \rangle\}
```

判断 \\daggerland tl\rangle 是不是计数器,必须是使用 \newcounter 定义的。

TEXhackers note: 一个计数器并不一定直接由 \newcounter 定义, 也可能由其它命令间接调用 \newcounter。

只要 $\langle tl \rangle$ 在 \backslash cl@ckpt 中,则结果为 $\langle true \rangle$,否则为 $\langle false \rangle$ 。

\RecordTotalCounters \IfRecordTotalCounterTF

记录计数器的总次数。可使用 \thetotal \(counter \) s 来获取这个值。当加载了 xs-pace 宏包后,\thetotal \(counter \) x 会在 \thetotal \(counter \) s 后加上 \(xspace \).

\thetotal\(counter\)\s 一般用于正文中。只能在加载了 .aux 文件后才能使用。即可以在 begindocument (或 \AtBeginDocument)、begindocument/end 钩子中使用。

§ 10 pdf 库

本库提供一些与 PDF 文件的特性相关的功能。它们只能在使用了 \DocumentMetadata 之后使用。

默认情况下,在 T_EX 中直接导入 PDF 文件会丢失该 PDF 的超链接信息,使用本库可以解决此问题。相较于直接使用 newpax 宏包,若导入的 PDF 文件中有很多超链接,本库提供的 \includegraphicspax P₈₃ 速度会快很多。

$pax = {\langle pdf file list \rangle}$

pdf/pax
pdf/pax+

为了能够保留导入的 PDF 文件的超链接信息,需要为这些 PDF 文件预先生成一些必要的辅助文件。本选项用于设置需要保留超链接信息的那些 PDF 文件。

如果使用 Lual TeX则可以自动生成。其它引擎需要开启 shell-escape 功能。 仅在导言区设置才有效。

graphics-path = {\(path clist \) \}

pdf/graphics-path

在查找需要保留超链接的 PDF 文件时,设置查找路径。如果没有设置,则使用\setgraphicspath 设置的。

\includegraphicspax * [\(\langle graphics options \rangle] \{\(\langle filename \rangle \rangle \)

\includegraphicspax

用此命令导入 PDF 文件可以保留超链接。需编译两次。

redefine = \langle true | false \rangle

初始值: false

pdf/redefine

是否将 \includegraphics 重定义为 \includegraphicspax 🖧 30 \includegraphicspax 🛱 30 \includegraphicspax \text{\text{\$\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex

第六章 可单独加载的宏包

§ 1 collectn

\collectn_verbatim:Nnw \langletl \{\code\} \langletn \collectn_verbatim:Nnw \langletl \{\code\} \{\langletalanced tokens\}

\collectn_verb:Nnw \l_collectn_long_verbatim_bool

向后以 verbatim 的形式收集内容,将其保存至 ⟨tl⟩ 中,再执行 ⟨code⟩。⟨token⟩ 或 ⟨⟨balanced tokens⟩⟩ 不能在命令的参数里。

\l_collectn_long_verbatim_bool \(\frac{1}{283}\) 控制是否接受长的 verbatim 文本(包含\par的)。

\collectn_varwidth:nnw {\langle vertical pos\rangle} \langle \contents\rangle \contents\rangle \collectn_varwidth_end:

\collectn_varwidth:nnw \collectn_varwidth_end:

〈contents〉是可变宽的,最大宽度为〈maximum width〉;基线的位置为〈vertical pos〉,可选值为 b、c、t,分别表示对齐底部基线、居中对齐、对齐顶部基线。

该命今是对 varwidth 环境的封装。

\collectn_set_varwidth:Nnnw \langle box \ \{\text{vertical pos}\} \ \{\text{maximum width}\} \\
\text{contents} \collectn_set_varwidth_end:

设置 (box) 为一个包含 (contents) 的最大宽度为 (maximum width) 的水平盒子。

\collectn_set_varwidth:Nnnw
\collectn_set_varwidth_end:
\collectn_gset_varwidth:Nnnw
\collectn_gset_varwidth_end:

可单独加载的宏包 >> collectn CusTeX 宏集手册

\collectn_set_vbox_width:Nnw
\collectn_set_vbox_width_end:
\collectn_set_vbox_varwidth:Nnw
\collectn_set_vbox_width:Nnw
\collectn_gset_vbox_width:Nnw
\collectn_gset_vbox_width_end:
\collectn_gset_vbox_varwidth:Nnw
\collectn_gset_vbox_varwidth_end:

\collectn_set_vbox_width:Nnw \langle box \ \langle (width) \ \collectn_set_vbox_width_end:

\collectn_set_vbox_width: Nnw 54 与 \vbox_set: Nw 类似,把 \(content \) 保存到 vbox \(box \) 中,该 \(box \) 的宽度为 \(width \) 。它和 minipage 环境相似。

\collectn_set_vbox_varwidth: Nnw [34]则是设置 (content) 的最大宽度为 (width)。它和 varwidth 环境相似。

这 ⟨box⟩ 可以使用 \vsplit 或 \vbox_set_split_to_ht:NNn 来分割。

\collectn_box:Nnw

$\collectn_box:NNnw \ \langle box \rangle \ \langle primitive \ box \ cs \rangle \ \{\langle code \rangle\} \ \langle material \rangle$

先将〈material〉保存到〈box〉中,此盒子为〈primitive box cs〉,可为 \hbox、\vbox、\vtop 之一。之后再使用〈code〉处理。

〈material〉可以是 {〈horizontal/vertical mode material〉}, 也可以有〈box specification〉。左右括号可以是隐式的。

这种方式与 \peek_charcode_remove: NTF 类似。另见 collectbox 宏包。 ⟨code⟩ 与 \collectn_box: Nnw % 在同一个组中执行。

注意:\hbox:n、\vbox:n、\vbox_top:n并不分别等于\hbox、\vbox、\vtop。

另见例 79。

\collectn_value:Nnw

\collectn_value:Nnw \(\text{register} \) \(\langle \code \rangle \rangle \text{value} \)

将 ⟨value⟩ 保存到 ⟨register⟩ 中,再使用 ⟨code⟩ 处理。⟨value⟩ 必须确实可以保存到 ⟨register⟩ 中。

(code) 与此命今在同一个组中执行。

$\verb|\collectn_width:Nnnw| \langle box \rangle | \{\langle code \rangle\} | \{\langle width \rangle\} | \langle material \rangle|$

先使用类似于 minipage(varwidth)的处理方式处理 〈material〉,然后将它保存到 vbox 〈box〉中,再使用 〈code〉处理。这 〈box〉的宽度(或最大宽度)为 〈width〉。

〈material〉可以是 {〈vertical mode material〉}, 正如 \vbox {〈vertical mode material〉} 那样。左右括号可以是隐式的。

(code) 与这些命今在同一个组中执行。

\collectn_minipage:Nnnnwgs是\collectn_width:Nnnnwgs的另一个名字。 保存的垂直盒子可以用\vsplit或\vbox_set_split_to_ht:Nnn 来分割。

$\verb|\collectn_width:Nnnnw| \langle box \rangle | \{\langle code \rangle\} | \{\langle width \rangle\} | \langle material \rangle|$

先使用类似于 minipage(varwidth)的处理方式处理 (material),然后将它保存到 hbox ⟨box⟩ 中,再使用 ⟨code⟩ 处理。这 ⟨box⟩ 的宽度为 ⟨width⟩,基线的位置为 ⟨vpos⟩,可选值为 b、c、t,分别表示底部基线、居中、顶部基线,默认为底部基线。

〈material〉可以是 {〈vertical mode material〉}, 正如 \vbox {〈vertical mode material〉} 那样。左右括号可以是隐式的。

(code) 与这些命令在同一个组中执行。

例 67 \ExplSyntaxOn \cs_set:Npn \myparfbox #1#2 \collectn_width:Nnnnw \l_tmpa_box { \fbox { \box_use_drop:N \l_tmpa_box } } {#1} {#2} \cs_set:Npn \myvarfbox #1#2 \collectn_varwidth:Nnnnw \l_tmpa_box { $\box_use_drop:N \l_tmpa_box }$ { #1} {#2} } \ExplSyntaxOff \myparfbox{t}{5cm}{一个可以包含 \verb|\verb| 的\par 定宽 \verb|\fbox|} \myvarfbox{b}{5cm}{一个可以包含 \verb|\verb| 的\par 变宽 \verb|\fbox|} -个可以包含 \verb 的 一个可以包含 \verb 的 变宽\fbox 定宽\fbox

\collectn_width:Nnnw
\collect_minipage:Nnnw
\collect_varwidth:Nnnw

\collectn_width:Nnnnw
\collectn_minipage:Nnnnw
\collectn_varwidth:Nnnnw

\collectn_width:Nnnnnnw \collectn_minipage:Nnnnnw \collectn_varwidth:Nnnnnnw $\label{eq:collectn_width:Nnnnnw} $$\langle box \rangle $$ {\langle code \rangle }$ $$ {\langle vpos \rangle } {\langle height \rangle } {\langle inner pos \rangle } {\langle width \rangle } {\langle material \rangle }$

前述命令的完整形式。

- (*vpos*) 表示垂直位置,可选值为 b、c、t,分别表示对齐底部基线、居中对 齐、对齐顶部基线,默认为对齐底部基线;
- (height) 表示盒子的高度,如果不设置,则为盒子的自然高度,
- (*inner pos*) 表示如果设置的 (*height*) 过大时, 盒子的内容在盒子内的垂直位置, 可选值为 b、c、t、s, 分别表示置于盒子底部、居中、置于顶部、垂直分散对齐, 默认为垂直分散对齐。

〈material〉可以是 {〈vertical mode material〉}, 正如 \vbox {〈vertical mode material〉} 那样。左右括号可以是隐式的。

(code) 与这些命令在同一个组中执行。

\collectn_hbox_auto:Nnnw
\collectn_width_auto:Nnnw
\collectn_minipage_auto:Nnnw
\collectn_varwidth_auto:Nnnw

 $\verb|\collectn_hbox_auto:Nnnw| \langle box \rangle | \{\langle code \rangle\} | \{\langle spec \rangle\} | \{\langle content \rangle\}|$

根据 (spec) 自动使用合适的命令。

\collectn_hbox_auto: Nnnw to black (spec) 为 \makebox 的前两个参数: [⟨width⟩] [⟨pos⟩]。

其它三个命令的 ⟨spec⟩ 为 \parbox 的前四个参数: [⟨vpos⟩] [⟨height⟩] [⟨inner pos⟩] {⟨width⟩}。仅当只有⟨width⟩ 给出时,所保存的盒子为垂直盒子,且可以使用 \vsplit 或 \vbox_set_split_to_ht:NNn 来分割该盒子。

\collectn_if_in:n<u>TF</u>

判断下一个记号是否在给定的 (token list) 中。

无法判断显式或隐式的左、右括号和空格。

\collectn_delimited_inline:NNn \collectn_delimited_variable:NNNn

获取接下来的以 $\langle token_1 \rangle$ 和 $\langle token_2 \rangle$ 定界的参数。若不存在,则为 $\langle q_no_value \rangle$ 。 $\langle inline\ code \rangle$ 可以用 #1 获取这个参数, $\langle tl \rangle$ 用于保存这个参数。

\collectn_delimited_any_inline:nn

 $\verb|\collectn_delimited_any_inline:nn| \{\langle \textit{paired tokens}\rangle\}| \{\langle \textit{inline code}\rangle\}|$

判断接下来的定界的参数的定界符是否在〈paried tokens〉之中。〈inline code〉可使用2个参数,第一个为此定界符在〈paired tokens〉中的位置,第二个为它的值。若不存在,则第一个值为0,第二个值为\q_no_value。

\collectn_delimited_all_inline:nn

\collectn_delimited_all_inline:nn {\(\text{paried tokens} \) \} \{\(\text{inline code} \) \}

对于〈paried tokens〉给出的定界符对,逐一考察是否接下来的参数以此定界符对 定界。

\l_collectn_delimited_strip_bool

用于控制上面四个命令在获取定界的参数时,若其参数整个用 {} 包裹,是否移除此 {}。

```
\ExplSyntaxOn \ttfamily 例 68 \bool_set_false:N \l_collectn_delimited_strip_bool \collectn_delimited_inline:NNn [] { \tl_to_str:n { |#1| } } [{bracket}]; \collectn_delimited_inline:NNn [] { \tl_to_str:n { |#1| } } \scan_stop:; \par
```

```
\collectn_delimited_any_inline:nn { []() } { \tl_to_str:n { | #1,#2| } }
    [[bracket]] ;
\collectn_delimited_any_inline:nn { []() } { \tl_to_str:n { | #1,#2| } }
    ({brace}) ;
\par
\collectn_delimited_all_inline:nn { []() } { \tl_to_str:n { | #1| } }
    (brace) [[bracket]] ;
\collectn_delimited_all_inline:nn { []() } { \tl_to_str:n { | #1| } }
    ({brace}) ;
\ExplSyntaxOff

|{bracket}|;|\q_no_value |;
    |1,[bracket]|;|2,{brace}|;
    |{[bracket]}{brace}|;|{\q_no_value } {{brace}}|;
```

$\collectn_lohi:Nnw \langle tl \rangle \{\langle code \rangle\} \langle content \rangle$

\collectn_lohi:Nnw \collectn_lohis:Nnw

判断接下来的一些字符是否是数学上下标。\collectn_lohi:\Nnw $\frac{6}{83}$,获取一组数学上下标(即数学下标和上标每个最多获取一个);\collectn_lohis:\Nnw $\frac{6}{83}$,可获取任意多个上下标。把这些上下标存储到 $\langle tl \rangle$ 里,然后执行 $\langle code \rangle$ 。

 $\langle tl \rangle$ 由形如 {^{ $\langle text \rangle$ }} 或 {_{{\langle text \rangle}}} 的项组成。其中 ^ 和 _ 的类别码分别为 7 和 8。

它们会自动展开后面的内容,并且自动移除空格和\relax。

它们只会匹配类别码为 7 和 8 的显式或隐式字符。若加载了 underscore 宏包,则_的类别码会修改为 13,在文本模式下无法匹配,但在数学模式下可以。

\collectn_scan_keyword:nTF {\langle keyword\rangle} {\langle true\rangle} {\langle false\rangle}

\collectn_scan_keyword:n<u>TF</u> \collectn_scan_keywordcs:nTF

判断接下来的一些字符是否匹配 〈keyword〉,若匹配则移除它们。为了检测后面的文字是否匹配 〈keyword〉,它会自动展升后面的命令。

〈keyword〉被转为类别码为 12 的记号列(包括空格),两端的空格不会被移除。\collectn_scan_keyword:n 忽略大小写,\collectn_scan_keywordcs:n 不忽略大小写。

```
\verb|\collectn_set_keyword:Nn| \langle str \rangle | \{\langle keyword \rangle\}|
```

\collectn_set_keyword:Nn

\collectn_set_keyword:(No|NV|Nv|Ne|cn|co|cV|cv|ce)

把 (keyword) 处理成可供使用的记号列, 然后将其保存至 (str)。

先对 〈keyword〉执行 \tl_to_str:n, 然后把所有空格替换为类别码为 12 的空格。

\collectn_scan_keyword:N<u>TF</u>
\collectn_scan_keyword:c<u>TF</u>
\collectn_scan_keywordcs:N<u>TF</u>
\collectn_scan_keywordcs:cTF

\collectn_scan_keyword:NTF \(\langle keyword str \rangle \langle \tau true \rangle \rangle \langle true \rangle \rangle \langle \tau true \rangle \rangle \langle \langle \tau true \rangle \rangle \langle \langle \langle \tau true \rangle \rangle \langle \langle \tau true \rangle \rangle \langle \langle \langle \tau true \rangle \rangle \langle \l

判断接下来的一些字符是否匹配 〈keyword〉,若匹配则移除它们。为了检测后面的文字是否匹配 〈keyword〉,它会自动展升后面的命令。

⟨keyword str⟩ 需用 \collectn_set_keyword: Nn 元 设置。

\collectn_scan_keywords:n<u>TF</u> \collectn_scan_keywordscs:n<u>TF</u> \collectn_scan_keywords:nTF {\langle keyword clist\rangle} \{\langle true\rangle} \{\langle true\rangle}

判断接下来的一些字符是否匹配〈keywords clist〉中的某一项,若匹配则移除它们。忽略大小写。为了检测后面的文字是否匹配〈keywords clist〉中的项,它会自动展开后面的命令。

对 〈keyword list〉中的每一项,先移除两端的空格和空项,然后转为类别码为 12 的记号列(包括空格)。

它不会移除 〈keywords clist〉中重复的项,若有重复的项,则以最后出现的那个为准。

在〈true〉和〈false〉中可使用〈l_collectn_keywords_int 🕍 来获取匹配的〈keyword〉的位置,〈l_collectn_keywords_str 🖧 获取匹配的〈keyword〉。

\collectn_set_keywords:Nn

\collectn_set_keywords:(No|NV|Nv|Ne|cn|co|cV|cv|ce)

 $\verb|\collectn_set_keywords:NTF| | \langle tl \rangle | \{\langle keyword\ clist \rangle\}|$

对 〈keyword clist〉中的每一项先移除两端的空格,再应用 \collectn_set_keyword: Nn 👸, 然后将这些项保存至 〈tl〉。

它不会移除〈keywords clist〉中重复的项,若有重复的项,则以最后出现的那个为准。

\collectn_set_keywords_from_seq:NN \collectn_set_keywords_from_seq:(Nc|cN|cc)

 $\verb|\collectn_set_keywords_from_seq:NN| \langle tl \rangle| \langle seq \rangle|$

对 (seq) 中的每一项应用 \collectn_set_keyword: Nn 👺, 然后将这些项保存至 (tl)。

它不会移除重复的项、若有重复的项、则以最后出现的那个为准。

\collectn_scan_keywords:NTF \collectn_scan_keywords:cTF \collectn_scan_keywordscs:NTF \collectn_scan_keywordscs:cTF 判断接下来的一些字符是否匹配 $\langle keywords\ tl \rangle$ 中的某一项,若匹配则移除它们。为了检测后面的文字是否匹配 $\langle keywords\ tl \rangle$ 中的项,它会自动展升后面的命令。

《keywordstl》需用 \collectn_set_keywords: Nn 💆 或 \collectn_set_keywords_-from_seq: NN 📆 设置。

\l_collectn_keywords_int
\l_collectn_keywords_str

〈keywords clist/tl〉中匹配的〈keyword〉的位置和值。若不匹配则位置为 0, 值为空。

§ 2 It3ekeys

本宏包扩展了 l3keys 的部分功能。

- 6.2.1 定义键
- 6.2.2 设置键
- 6.2.3 It3ekeys-elkernel

本宏包为 LATEX 和 LATEX3 的一些有用的内部命令提供公共接口。

```
\verb|\elkernel_arg_to_keyvalue:Nnn| \langle \textit{result} \rangle \ \{\langle \textit{key} \rangle\} \ \{\langle \textit{arg} \rangle\}
```

\elkernel_arg_to_keyvalue:Nnn

检查 ⟨arg⟩ 是否为键值对,若不是,则把 ⟨key⟩ 作为键,⟨arg⟩ 作为值。将结果保存到⟨result⟩ 中。

检查是否为键值对的方法和 ltcmd 的 = spec 一致。

```
\verb|\elkernel_if_date_at_least:nnTF| \{\langle \textit{date}_1 \rangle\} \ \{\langle \textit{date}_2 \rangle\} \ \{\langle \textit{true} \rangle\} \ \{\langle \textit{false} \rangle\}
```

\elkernel_if_date_at_least:nnTF

测试 (date₁) 是否等于或晚于 (date₂)。年月日可用 \ 或 - 分隔,但不可混用。

6.2.4 定义命令——It3ekeyscmd

本宏包实现了一个与\DeclareDocumentCommand 类似的命令,提供了更多常用的功能。

以下称使用 \DeclareDocumentCommand 定义的命令为 document-cmd, 称使用 \ekeysdeclarecmd %。定义的命令为 ekeys-cmd。

\DeclareEKeysCommand \ekeysdeclarecmd \ekeys_declare_cmd:Nnn \ekeys_declare_cmd_x:Nnn \l_ekeys_cmd_defaults_bool

类似于 \DeclareDocumentCommand,部分 (arg spec) 未实现,增加了一些 (arg spec)。

\DeclareEKeysCommand [88] 是\ekeysdeclarecmd [88] 的另一个名字。

\(\arg spec\) 可以是数字,此时相当于 \cs_generate_from_arg_count: NNnn \(\arg spec\) \cs_set_protected: Npn \(\arg spec\)\} \(\{\arg spec\}\)\.

(arg spec) 不为数字(或空) 时定义的命令称为 ekeys-cmd。

最大的参数数量为9。

此命令定义的命令均为使用长参数。即它们定义的命令总是\protected\long。

目前,在向后寻找可选参数时,会忽略空格,但未来可能会修改为不忽略空格,因此不宜在可选参数前加入空格(但必需参数 m、r、R 总忽略空格)。如 \foou{a}u[o] 应写为 \foo {a}[o],假定 $arg\ spec\ 为\ mo$ 。

在定义 ekeys-cmd 时,若设置 \l_ekeys_cmd_defaults_bool so 为真,则可选参数的默认值可以引用其它实参(称为"执行可选参数默认值引用替换"),否则 ⟨arg spec⟩ 中的参数不能引用其它实参,如 r[] D(){#1} 中的 #1 只是普通文本。\ekeysdeclarecmd so 不带星号的版本设置 \l_ekeys_cmd_defaults_bool so 为假,\ekeysdeclarecmd so 带星号的版本设置 \l_ekeys_cmd_defaults_bool so 为真。\l_ekeys_cmd_defaults_bool so 只有在使用上述三个命令时才会生效。注意:若默认参数之间互相循环引用,则在执行时会出错,但 document-cmd 则不会出错。如命令的 spec 为 D(){#2} D<>{#1},则命令为 ekeys-cmd 会出错,而为 document-cmd 不会出错。

ekeys-cmd 可以用于 \ShowCommand、\NewCommandCopy 中,也支持 cmd 钩子,限制条件和 document-cmd 一致。

\DeclareEKeysCollector \ekeysdeclarecollector

定义和 ekeys-cmd 类似的命令, ⟨arg spec⟩ 的参数数量可以超过 9 个。这种命令称 之为 ekeys-collector。

\ekeyscollectorarg ☆

\ekeyscollectorarg {\langle arg number \rangle}

完全展开为第〈arg number〉个参数。如果没有该值,则为 \q_no_value,可以使用 \IfQuarkNoValueTF \(\frac{\omega}{c} \) 检测。非正整数都无效。它只能用于 ekeys-collector 的 \(\do code \rangle \text{ + e} \) 中。

注意:不能使用f展开,因为值可能为\q_no_value,它会造成无限递归。

 $\label{eq:macro:->} $$\max(-)_{1}_{2}_{b(b)}_{[a]}_{5}_{6}_{7}_{8}_{9}_{A}_{B}.CD.$$$ $\label{eq:macro:->} A.CD.$

macro:-> $\{1\}\{2\}\{b(b)\}\{[a]\}\{5\}\{6\}\{7\}\{8\}\{9\}\{A\}\{B\}.CD.$

\ekeysgenerategrabber

$\verb|\ekeysgenerategrabber| \langle \textit{grabber tl}\rangle | \{\langle \textit{arg spec}\rangle\}|$

从 ⟨arg spec⟩ 生成 grabber。生成的 grabber 可以用于 \ekeyscollectargs 🖰 命令中。

预先生成 grabber 可以避免重复生成以节省时间。

默认最大可用的参数个数为 \e0alloc0top, 它远远超过 9。在 pdfl Δ TeX和 Xel Δ TeX 中为 $2^{15}-1=32767$,在 Lual Δ TeX和 (u)pl Δ TeX 中为 $2^{16}-1=65535$ 。可以通过 \l_ekeys_cmd_max_args_int Δ 0 修改。

\ekeys_grabber_args_do:NNn

$\verb|\ekeys_grabber_args_do:NNn| \langle tl \rangle \langle grabber| tl \rangle \{\langle do| code \rangle\}|$

首先收集 $\langle grabber\ tl \rangle$ 所需的参数,每个参数都用 {} 括起来,将其保存到 $\langle tl \rangle$ 中,然后执行 $\langle do\ code \rangle$ 。

此命令不会执行可选参数默认值引用替换。

\ekeys_collect_args_do:NNn \ekeyscollectargs $\verb|\ekeys_collect_args_do:NNn| \langle tl \rangle| \langle ekeys\text{-}cmd| OR| grabber| tl \rangle| \{\langle do| code \rangle\}|$

首先收集 $\langle ekeys\text{-}cmd \rangle$ 所需的参数或 $\langle grabber\ tl \rangle$ 所需的参数,每个参数都用 {} 括起来,将其保存到 $\langle tl \rangle$ 中,然后执行 $\langle do\ code \rangle$ 。

只有当第二个参数为 ekeys-cmd 时,才会此执行可选参数默认值引用替换。

$\verb|\ekeys_collect_args_do:Nnn| \langle tl \rangle | \{\langle arg|spec \rangle\} | \{\langle do|code \rangle\}|$

\ekeys_collect_args_do:Nnn \ekeyscollectargs*

首先根据 $\langle arg spec \rangle$ 收集所需的参数,每个参数都用 {} 括起来,将其保存到 $\langle tl \rangle$ 中,然后执行 $\langle do code \rangle$ 。

最大可用的参数个数为 \e@alloc@top, 它远远超过 9。在 pdfIATeX和 XeIATeX 中为 $2^{15}-1=32767$,在 LualATeX和 (u)pIATeX 中为 $2^{16}-1=65535$ 。可以通过 \l_ekeys_cmd_max_args_int 6, 修改。

此命令相当于先用 \ekeysgenerategrabber 599 生成 grabber, 然后再使用 \ekeyscollectargs 5990.

此命令不会执行可选参数默认值引用替换。

最大的可收集的参数数目。

l_ekeys_cmd_max_args_int

\ekeys_cmd_undefine:N \(\text{ekeys-cmd} \)

\ekeys_cmd_undefine:N

将 〈ekeys-cmd〉 (局部地)设置为未定义。如果不是 ekeys-cmd 则保持不变。对 ekeys-cmd 和 ekeys-collector 都有效。

\ekeysmakeglobal \(ekeys-cmd \)

\ekeysmakeglobal
\ekeys_cmd_global:N

把局部定义的〈ekeys-cmd〉改为全局定义的。〈ekeysdeclarecmd 🗒,总是局部地定义命令。如果不是 ekeys-cmd 则保持不变。

__ekeys_if_cmd:NTF *

简单判断一个控制序列是否为 ekeys-cmd。

可用的参数类型为:

- m 标准的必须的参数;
- r r\token_1\\token_2\;
- $\mathbb{R} \ \mathbb{R} \langle token_1 \rangle \langle token_2 \rangle \{ \langle default \rangle \};$
- 。 可选参数;
- 0 (\(default\);
- $d d\langle token_1 \rangle \langle token_2 \rangle;$
- D D $\langle token_1 \rangle \langle token_2 \rangle \{\langle default \rangle\};$
- s 可选的星号,如果给出则为 \BooleanTrue,否则为 \BooleanFalse;
- t t(token), 如果 (token) 给出,则为\BooleanTrue,否则为\BooleanFalse;
- k k{\(keyword\)},如果\(keyword\)给出,则为\(BooleanTrue,否则为\(BooleanFalse; 定义命令时,忽略\(keyword\)的类别码,执行时,仅比较字符,忽略类别码(活动字符除外,它将导致失配)和大小写的区别;另见\(collectn_scan_-keyword:nTF\);;
- t t{(token pairs)},它占用两个参数,用于确定多个定界符对是否有一个给出了,第一个为定界符对所在的位置(如果未出现则为0),第二个为它的值;
- T T{\(\text{token pairs}\)} \{\(\delta e fault\)\}, 它占用两个参数,用于确定多个定界符对是否有一个给出了,第一个为定界符对所在的位置(如果未出现则为 0),第二个为它的值(如果未出现则为 \(\delta e fault\));
- p p{(tokens)},如果出现在(tokens)中,则给出所在的位置,否则给出0;

- P P{\langle tokens\rangle} {\langle defaults\rangle}, \langle defaults\rangle} 的长度必须为\langle tokens\rangle} 的长度加一,用出现在\langle tokens\rangle 中的位置索引\langle defaults\rangle (\langle defaults\rangle) 的索引从 0 开始\rangle, p{*-+} 相当于 P{*-+}{0123};
- e e{\langle tokens\rangle},使用 w 参数实现,每个符号可以重复使用;
- E E{\langle tokens\rangle} {\langle defaults\rangle},使用 W 参数实现,每个符号可以重复使用;
- w w{〈token pairs〉},智能匹配多个 d 类型的参数,从而可以以任意顺序给出参数的值;
- W W{(token pairs)}{(defaults)},智能匹配多个 D 类型的参数,从而可以以任意顺序给出参数的值;
- g 可选的以 { 开始的参数, { 可以是显式或隐式的; 若后面跟着的不是 { 而是 \relax, 则移除这个 \relax;
- **G** G{(*default*)},可选的以{开始的参数,{可以是显式或隐式的;若后面跟着的不是{而是 \relax,则移除这个 \relax;
- 1 { 前的内容, 如没有 { 则出错;
- u u{\(tokens\)}, \(\text{tokens}\) 前的内容, \(\text{tokens}\) 会被移除, 如没有 \(\text{tokens}\) 则出错;
- U U{\langle tokens_1\rangle} {\langle tokens_2\rangle}, \langle tokens_1\rangle 前的内容, 移除\langle tokens_1\rangle 并留下\langle tokens_2\rangle, 如没有\langle tokens_1\rangle 则出错;
- v 以 verbatim 的形式读取文字;

未实现的参数类型为 b, +, !, >, =, 使用它们仅给出警告, 不会报错。

除非另有说明否则上述参数类型的参数中均不能出现显式或隐式的空格(山)、 宏变量字符(#)、左右括号({ }),即 d<#、t\bgroup 等均为错误用法。

u和U的参数可以有空格,如可以u{},必须有括号。

带有左右定界符的参数在使用时不能嵌套,如 $\langle arg\,spec \rangle$ 为d<>,则 $\backslash foo<a>$ 的参数为a
b,要得到aa,必须写 $\backslash foo<\{a\}$ 。

lt3ekeysext 宏包对其进行了进一步扩展,例如支持定义可嵌套的定界符以及 更高的执行效率。见第 6.2.5 小节。

\ekeys_cmd_name:

完全展开为 ekeys-cmd 的名称。仅能用在 ekeys-cmd 执行的 (code) 中。

\IfQuarkNoValueTF *
\IfQuarkNoValueT *

\IfQuarkNoValueF

\IfQuarkNoValueTF {\langle arg\rangle} \langle \text{true code}\rangle \langle \text{false code}\rangle

判断 〈arg〉 是否为 \q_no_value。

\NumberCase *
\@numbercase *

```
\label{eq:local_norm} $$\operatorname{(integer)} { {(} case_0)} {(} case_1)} \dots {(} case_n)} } {\operatorname{(case_n)}} ; {(} case_n)} ; {(} case_n)
```

根据 $\langle integer \rangle$ 的值选择对应的 $\langle case_i \rangle$, 如果 integer > n 或 integer < 0 则使用 $\langle else \rangle$ 。

\BooleanFalse 相当于 0, \BooleanTrue 相当于 1。 展开两次即可得到结果。

```
\ExplSyntaxOn
\ekeys_declare_cmd:Nnn \foo { p{!@*-+} } { 位置为: #1. }
\ekeys_declare_cmd:Nnn \fee { p{!@*-+} }
{ \NumberCase {#1} { {错误! } } { 给出 \tl_item:nn {!@*-+} {#1}. } }
\ekeys_declare_cmd:Nnn \fii { P{!@*-+}{ {错误}{!}{@}{*}{-}{+} } } {

→ 给出: #1. }
```

```
      \ekeysdeclarecmd \foo { t{() [] <> } } {位置为: #1, 值为: #2。}
      例 73

      \foo <c> \foo (p) \foo\relax
      位置为: 3, 值为: c。位置为: 1, 值为: p。位置为: 0, 值为: -NoValue-。
```

w和W中(包括e和E)的定界符对可以重复使用,但在第一个相同的情况下第二个也必须相同。如支持w{[]()[]}、w{(][]<]},但不支持w{[)[]}。

t、T、w、W 的每对的第二个还能为空或空格。例如 $w\{ _{{}} ^{{}} \}$ 相当于 $e\{_{^{}} \}$,例如支持 $w\{ [] () _{{}} ^{{}} \}$ 。但第一个不能为空或空格,如不 支持 $w\{ _{{}} \}$ 。

t 和 T 用于仅需要一个参数的情况,这些定界符对只会检测一次,而 w 和 W 则支持多个,可以以任意顺序给出。

```
\ensuremath{\verb|ekeys_exp_not_braced:n|} \{\langle text \rangle\}
```

展开为 {\exp_not:n{\\text\\}}。

 $\ensuremath{\mbox{\sc keys_cmd_after_declare:n}} \$

定义完本命令后执行(code)。在定义命令的外面使用是无效的。

6.2.5 定义命令扩展——lt3ekeysext

lt3ekeysext 进一步扩展了 lt3ekeyscmd 的功能。

为 \ekeysdeclarecmd % 增加了几个前缀:

- # 将其后的那个参数类型标记为需要特殊处理(如果可以的话),使用此前缀能(大大)提高 ekeys-cmd 的执行速度,但有轻微的副作用(一般很难发生,详见后文); 支持 T、p、P、u、U、e、E、w、W;
- @ 将其后的那个参数类型标记为需要嵌套(如果可以的话);

\ekeys_exp_not_braced:n

\ekeys_exp_not_braced:(o|V|v|f|e) *

\ekeys_cmd_after_declare:n \ekeys_cmd_after_declare:e & 将其后的那个参数类型标记为保留等价的原始输入; 支持r、R、o、O、d、D, s、t, p, k, t、T, g、G, e、E、w、W;

在使用#前缀时,参数在其定界符为控制序列的时候,定义和使用 ekeys-cmd 时\escapechar 的值必须为相同的正数。如,当定义\foo 时\escapechar 为\,则使用\foo 时也必须为\。受影响的参数类型为 t, T, p, P, e, E, w, W。

使用t、T、e、E、w、W时,设置&将自动设置#。

对于 s、t 和 k 参数,使用 & 前缀,在检测到存在此 $\langle token \rangle$ (或 $\langle keyword \rangle$)时,会把这个参数设置为该 $\langle token \rangle$ (或 $\langle keyword \rangle$),否则这个参数为空。使用其它几个支持 & 前缀的参数时,若检测到有此定界符,则该参数会包含此定界符,否则该参数为 $\langle default \rangle$ 。

```
\newcommand{\abdel}[5]{#1#3#4#2#5}
\ekeysdeclarecmd\ab{ p{\big\Big\bigg\Bigg*} &t{ \{\} [] () || } }
{\IfNoValueTF{#3}{NAN}% 如果没有所列的括号,输出 NAN
{\NumberCase{#1} {
        {\abdel\left\right}
        {\abdel\bigl\bigr} {\abdel\Bigl\Bigr}
        {\abdel\biggl\biggr} {\abdel\Biggl\Biggr} {\abdel\Biggl\Biggr} }
}
{\abdel\biggl\biggr} {\abdel\Biggl\Biggr} {\abdel\Biggl\Biggr} {\abdel\Biggl\Biggr} }
}
$\ab[\dfrac12] $, $\ab\Big(\dfrac12) $, $\ab*|\dfrac12| $, $\ab? $}
\[ \frac{1}{2}, \left(\frac{1}{2}\right), \frac{1}{2}|, NAN?}
\]
```

```
\ekeysdeclarecmd\foo{ &s &t{ () [] } &w{ !{} +{ } } &k{p_t} } { 1.\{#1\}, 2.\{#2|#3\}, 4.\{#4\}\{#5\} 6.\{#6\} } \ttfamily {\catcode`\_=13 \foo *[b]+plus !{mu} p_t} , % 此时 _ 为活动字符 {\catcode`\_=8 \foo *[b]+plus !{mu} p_t} , % 此时 _ 为下标 \foo (b)!mu ,

1.{*}, 2.{2|[b]}, 4.{!mu}{+plus } 6.{} p_t , 1.{*}, 2.{2|[b]}, 4.{!mu}{+plus } 6.{} p_t , 1.{*}, 2.{2|[b]}, 4.{!mu}{+plus } 6.{} u ,
```

执行效率从慢到块大致如下: 无 # 且为 tTwW 的 ekeys-cmd < 无 # 且有 @ 的 ekeys-cmd < document command < 带 # 和 @ 的 ekeys-cmd < 带 # 的 ekeys-cmd < \ekeys-grabber_args_do:NNn 🖔 < _ekeys_grabber_args_do:Nnn。

为 \ekeysdeclarecmd % 增加了几个参数类型:

- c c{(collect spec)}。特殊的保存方式;必须的参数;
- C C{(allocated collect spec)}。特殊的保存方式;必须的参数;
- K K{(scanner-and-args)}。自定义的参数扫描器。
- c和C用TeX 寄存器来保存各种值,设置这些值的方式和TeX 相似。前者会自动分配一个新的寄存器,而C使用已经分配好的寄存器,这是它们的唯一区别。这两个参数类型的实参为所分配的寄存器,一般情况下不应直接修改这个寄存器。

如

定义了一个命令\foo,第一个参数存储一个整数,第二个参数为通常的参数。 注意到给出第一个参数时与通常的使用方式很不相同,这是 TeX 中为寄存器赋值 的语法,每个类型都遵循各自的语法规则,详细用法见 *The TeXbook*。

(collect spec) 可用的值如下:


- i 为 int (count) 寄存器赋值;
- d 为 dim (dimen) 寄存器赋值;
- s 为 skip 寄存器赋值;
- m 为 muskip 寄存器赋值;
- t 为 toks 寄存器赋值;
- b ⟨extra spec⟩, 为一个水平盒子赋值; {⟨extra spec⟩} 可以为 "*"表示可自由设置盒子宽度; 也可为 [⟨width⟩] [⟨pos⟩], 正如 \makebox 的前两个参数;
- w ⟨extra spec⟩,为一个固定宽度的盒子赋值;类似于把参数放在一个 minipage 里;⟨extra spec⟩可以为 [⟨vpos⟩] [⟨height⟩] [⟨inner pos⟩] {⟨width⟩},正如 \parbox 的前四个参数一样。若只给出⟨width⟩则为垂直盒子,且可以对其使用 \vsplit,否则为水平盒子;
- v ⟨extra spec⟩,为一个有最大宽度的盒子赋值;类似于把参数放在一个 varwidth 里;⟨extra spec⟩可以为 [⟨vpos⟩] [⟨height⟩] [⟨inner pos⟩] {⟨width⟩},正如 \parbox 的前四个参数一样。若只给出⟨width⟩则为垂直盒子,且可以对其使用 \vsplit,否则为水平盒子。

注意 $\langle extra\ spec \rangle$ 的外侧不能有花括号,除非是只有 $\langle width \rangle$ 这个必须参数。并且可选参数之间不能有额外的空格。如 b{*}、b[3cm]、w{3cm}、w[c]{3cm} 可以,b{[3cm]}、b{[3cm][1]}、w{[c]{3cm}} 不可以。

前5个类型,即i、d、s、m、t,的实参可以作为LATeX3函数的V变体的参数。

〈allocated collect spec〉是一个已经分配的寄存器加上〈collect spec〉,若〈collect spec〉的类型没有必须参数,则可以省略不写,只写寄存器,但寄存器必须和类型一致。

(collect spec) 和 (allocated collect spec) 中不能引用其它实参,因为它们并非默认值。



\ekeys_cmd_new_scanner:nnnpn
\ekeys_cmd_new_scanner:nnnpx
\ekeys_cmd_new_scanner:nnpx

为参数类型 K (局部地) 定义新的扫描器 ⟨scanner⟩。该扫描器为 ekeys-cmd 增加 ⟨argument numbers⟩ 个参数。

〈initial action〉为定义 ekeys-cmd 时要执行的操作。可以使用参数,分别为 ekeys-cmd 的名称,给该扫描器的额外的参数,此 ekeys-cmd 已有的参数个数,是 否为 raw 参数(使用了 &),以及是否为 nested 参数(使用了 @)。

注意,直接在 〈initial action〉中定义 ekeys-cmd 和 ekeys-collector 是不行的。但可以在其中使用 \ekeys_cmd_after_declare:ng3, 先定义完本命令后再定义新的命令。

给扫描器的额外的参数指的是:移除〈scanner-and-args〉的首尾空格后,若它以一对 { } 开始,则这个花括号里的内容就是 scanner,之后的内容移除掉两端的空格后就是额外的参数;否则,就是 scanner 就是第一个花括号之前的内容(移除掉两端的空格),额外的参数就是第一个花括号及其之后的记号。如若〈scanner-and-args〉为 $_{\text{la}}$ $_{\text{lb}}$ $_{\text{lo}}$ $_{\text{l$

《scanner action》为 ekeys-cmd 执行到该扫描器时需要执行的操作。《parameter list》为需要的形参列表。《scanner action》中,使用 \ekeys_cmd_add_args:n号。为 ekeys-cmd 添加实参。《scanner action》完成时,必须执行 \ekeys_cmd_scanner_end: 🖏。

注意 \ekeys_cmd_name: 5/32 不能在 ⟨initial action⟩ 中使用 (可以用 #1 替代), 但可以在 ⟨scanner action⟩ 中使用。另见 \ekeys_cmd_args: 5/38。

\ekeys_cmd_name: 5 与 \(\lambda\) initial action\\ 的第一个可用的参数相同,\ekeys_cmd_args: 5 与 \(\lambda\) scanner action\\ 的第三个可用参数相同。

```
\ekeysnewscanneralias
\ekeys_cmd_new_scanner_alias:nn
\ekeys_cmd_new_scanner_alias:nnn
```

```
\ekeysnewscanneralias {\langle alias \} {\langle scanner definition \} \ekeysnewscanneralias {\langle alias \} [\langle spec name \rangle] {\langle part spec \} \ekeys_new_scanner_alias:nn {\langle alias \rangle \} {\langle spec name \rangle \} {\langle part spec \rangle \}
```

(局部地) 定义扫描器的别名。

〈scanner definition〉是用在 K 的〈scanner-and-args〉里的内容。〈spec name〉是标识参数类型的字母、〈part spec〉是此类型具体的一个。见例 81。

当使用 K{u⟨args⟩} 时,只使用⟨args⟩的第一项,多余的部分会放到⟨scanner definition⟩或⟨part spec⟩ 后面。

有几个预定义的扫描器:

?〈preprocessor spec〉,参数预处理器。〈preprocessor spec〉用法为:

- {\ekeys-cmd arg spec\},使用\ekeys-cmd arg spec\ 获取后面的参数,转化为带花括号的标准参数;
- {⟨ekeys-cmd arg spec⟩}-{⟨scanner code⟩}, 使用 ⟨ekeys-cmd arg spec⟩ 获取后面的参数, 并用 ⟨scanner code⟩ 替换这些参数。⟨scanner code⟩ 必须包含 \ekeys_cmd_scanner_end: 🛼, 且在它后面的内容会被 ekeys-cmd 重新读取;

• {⟨ekeys-cmd arg spec⟩}{⟨scanner code⟩}⟨text⟩,同上,⟨text⟩ 会放在要读取的参数之前。

u u{⟨alias⟩},使用由 \ekeysnewscanneralias 🖔 设置的别名。

define 可以用它来在定义 *ekeys-cmd* 时,进一步的自定义参数获取方式。用法为 K{define *spec*〉}。*〈define spec*〉 可以为:

- {⟨definition⟩},它不占用任何参数。主要用作向后检查,或展开,也可以向输入中添加额外的内容。需要在⟨definition⟩的合适位置添加 \ekeys_cmd_add_args:n 🖏 和 \ekeys_cmd_scanner_end: 🔩;
- {⟨numbers⟩} {⟨parameters⟩},它占用⟨numbers⟩ 个参数。根据⟨parameters⟩ 向后获取参数。⟨parameters⟩ 的参数数量不能少于⟨numbers⟩。这是 \def 的 ekeys-cmd 接口;
- {⟨numbers⟩} {⟨parameters⟩} {⟨definition⟩},同上。注意: 当 numbers ≥ 0 时,会在 ⟨definition⟩ 后面自动加上 \ekeys_cmd_add_args:n 👺 和 \ekeys_cmd_scanner_end: 👺;
- {*(numbers)}{(parameters)}{(definition)}, (numbers) 与 (parameters) 没有关系。但需要在 (definition) 的合适位置添加 \ekeys_cmd_add_args:n以和 \ekeys_cmd_scanner_end:以, 且添加的参数必须和 (numbers) 一致。

lohi 它获取一组数学上下标,占用 2 个参数,第一个为下标,第二个为上标。如果不存在,则为使用默认值。 设置默认值是通过给扫描器的额外的参数来设置: K{lohi⟨defaults⟩},其中⟨defaults⟩ 为:

- {\default_{lo}\} {\default_{hi}\}, 设置下标和上标的默认值;
- { \(default \) }, 设置上下标的默认值;
- 空,表示上下标使用特殊的标记: -NoValue-。

它支持 raw 修饰符,即可以自动添加_和^,但默认值不会自动添加这两个符号。

```
\ekeysnewscanneralias{math-style}[p] {例 81 } {p{\displaystyle\textstyle\scriptstyle\scriptstyle}} \ekeysnewscanneralias{scan-bra-ket}{define{2}{<#1|#2>}} \\ DeclareEKeysCommand \foo { &K{u{math-style}} K{u{scan-bra-ket}} } {{#1\left<#2\middle|#3\right>}} \\ foo<a|b> $\quad $ \foo\displaystyle<\sum|\prod> $. } \\ \lambda |b \lambda \left(\sum{\left} \left).
```

除了? 参数扫描器外,还有一个预处理指示符?,用法为?{\(\rho preprocessor action\)}。预处理器指示符可以看成是?参数扫描器的预先构建的版本。

实际上, scanner 的参数数量不仅可以通过 ⟨argument numbers⟩ 设置,还可以在 ⟨initial action⟩ 中直接修改 \l_ekeys_cmd_scanner_args_int 元来设置参数数量。

\ekeys_cmd_scanner_end: \EKeysEndPreprocessor 参数扫描器完成时,必须执行该命令。放在此命令之后的内容会添加到输入中,可供后面的参数解析。

如果不是用在扫描器或预处理器内,\ekeys_cmd_scanner_end: 5% 会出错,而\EKeysEndPreprocessor 5% 则什么也不做。预处理器和自定义的参数扫描器必须包含它们之一。

```
\ExplSyntaxOn
\ekeys_cmd_new_scanner_alias:nn { replace-keyword-to-num }
{
    define
    {
        \collectn_scan_keywords:nTF { true, false, on, off, yes, no }
        {
        \int_if_odd:nTF \l_collectn_keywords_int
            { \ekeys_cmd_scanner_end: 1~ }
            { \ekeys_cmd_scanner_end: 0~ }
        }
        { \ekeys_cmd_scanner_end: -1~ }
    }
}
CheclareEKeysCommand \foo { K{u{replace-keyword-to-num}} u{~} } {[#1]}
ExplSyntaxOff
\foo TRUE; \foo on; \foo false; \foo;
```

\ekeys_cmd_add_arg:n \ekeys_cmd_add_arg:(o|V|v|f|e)

\ekeys_cmd_add_arg:n {\(\argument\)\)}

为 ekeys-cmd 添加 1 个实参。〈scanner action〉中添加的实参总数量必须和定义扫描器时设置的数目一致。

\ekeys_cmd_add_args:n \ekeys_cmd_add_args:(o|V|v|f|e)

```
\ekeys_cmd_add_args:n { \{\langle argument_1 \rangle\} ... \{\langle argument_n \rangle\} }
```

为 ekeys-cmd 添加 n 个实参。 $\langle scanner\ action \rangle$ 中添加的实参总数量必须和定义扫描器时设置的数目一致。

\ekeys_cmd_register_cs:N \ekeys_cmd_register_cs:c

\ekeys_cmd_register_cs:N \(\lambda uxiliary function\)

仅当〈auxiliary function〉不能在不同命令之间共享时才需注册,否则可以直接在外层定义,不必置于〈initial action〉之内。

注册命令的主要作用是使用 \ekeys_cmd_undefine: N 5, 时, 把这些注册的命令也设置为未定义。

\ekeys_cmd_scanner_undefine:n \ekeys_cmd_scanner_alias_undefine:n

```
\ekeys_cmd_scanner_undefine:n {\langle scanner \rangle scanner_alias_undefine:n \frac{\langle scanner alias \rangle}}
```

将 (scanner) 或 (scanner alias) 局部地设置为未定义。

\ekeys_cmd_args: *

完全展开为到目前为止此 ekeys-cmd 已经使用了的参数数目。仅能用于 ⟨scanner action⟩。可与 \ekeys_cmd_name: 🔂 配合使用。

请看下面两个例子了解它们的用法。

```
\ekeys_cmd_register_cs:c { #1-#3-my/if-pt/is-raw }
   \bool_new:c { #1-#3-my/if-pt/is-raw }
   \bool_set:cn { #1-#3-my/if-pt/is-raw } {#4}
 }
   \bool_set_eq:Nc \l_tmpa_bool
     { \ekeys_cmd_name: - \ekeys_cmd_args: - my/if-pt/is-raw }
   \collectn_scan_keyword:nTF { pt }
       \bool_if:NTF \l_tmpa_bool
         { \ekeys_cmd_add_args:e { { \tl_to_str:n { pt } } } }
          { \ekeys_cmd_add_args:n { { \BooleanTrue } } }
       \ekeys_cmd_scanner_end:
       \bool_if:NTF \l_tmpa_bool
         { \ekeys_cmd_add_args:n { {} } }
          { \ekeys_cmd_add_args:n { { \BooleanFalse } } }
        \ekeys_cmd_scanner_end:
 }
\ExplSyntaxOff
\ttfamily
\ekeysdeclarecmd \foo { &K{my/if-pt} m } {[#1](#2)}
\DeclareCommandCopy{\foocopied}{\foo}
\AddToHookWithArguments{cmd/foocopied/before}{\{\#1\\\}}
\foocopied pt; \foocopied PT; \foocopied p @; \quad
\foo pt; \foo PT; \foo p @;
    {pt|;}[pt](;) {pt|;}[pt](;) {|p}[](p) @;
                                                          [pt](;) [pt](;)
[](p) @;
```

```
例 84
\ExplSyntaxOn
\dim_new:N \l__my_scan_whd_dim % 临时保存长度
\seq_new:N \1__my_scan_whd_seq % 保存三个值, width,height,depth
\cs_generate_variant:Nn \seq_set_item:Nnn { NnV }
\collectn_set_keywords: Nn \c__my_scan_whd_tl { width, height, depth }
%3 个参数,为 width, height, depth
\ekeys_cmd_new_scanner:nnpn { my/scan-whd } { 3 }
 {
   % initial seq
   \seq_clear:N \l__my_seq_whd_seq
   \seq_put_right:NV \l__my_seq_whd_seq \c_novalue_tl
   \seq_put_right:NV \l__my_seq_whd_seq \c_novalue_tl
   \__my_scan_whd_next:
 }
\cs_new:Npn \__my_scan_whd_next:
   \collectn_scan_keywords:NTF \c__my_scan_whd_tl
       \collectn_value:Nnw \lambda_my_scan_whd_dim
          \seq_set_item:NnV \l__my_seq_whd_seq
            { \l_collectn_keywords_int } \l_my_scan_whd_dim
           \__my_scan_whd_next:
         } =
```

TODO

□ 实现宏包加载机制;
□ 完善 buffer 及其文档;
□ 更好的文档;
□ 实现 pgf 库;
□ 适配 tcolorbox;
☐ 提供 cleveref 宏包的接口;
□ cusclass 文档类;
□ 更好的竖排文档支持;
☐ struct 模块支持 titlesec 的所有标题形状;
□ 更多丰富的标题设置;
□ struct 模块支持 KOMA-Script 的目录设置方式;
□ 优化现有的局部目录实现方式;
□ struct 模块简单支持 titletoc 的目录设置方式;
□ 适配 latex-lab;
□ 文档部件 (frontmatter, mainmatter, appendix 等);
□ 注记支持(脚注、边注、尾注等);
□ colorful 库,彩色;
☐ textdeco 库,文字装饰;
□ 完善 doc 库;
□ 子文档;
□ 更加适配参考文献;
□ 更加适配术语表;
□ 实现 hooks 库;
□ 实现 external 库;
☐ tagged pdf;
□ 实现 splitidx;
□ 更多测试;
□ TeX、LATeX 内部命令的接口?
multicolrule?
n

TODO CUST_EX 宏集手册

CusTeX 宏集手册 TODO ⇒ 索引

索引

代码索引

粗体的数字表示描述对应索引项的页码; 意大利体的数字表示使用对应索引项的页码。

Symbols	C
\+38	cbl-setup 的选项:
/tikz 的选项:	from
/tikz/at _{\upsi} tangent	to
•	write
at _□ tangent	\chapter
	clist 的命令:
A	\clist_use:Nn
\addcombinedlisttype 53 , <i>58</i> , <i>68</i>	\clist_use:nn
\AddToHook	\clist_use:Nnnn
\alt	\clist_use:nnnn
\Arg 72 , 72	\cls
\AtBeginDocument82	\cmd
\atleastfiller	\cmd_peek_nonspace:NTF
\automaticval	_cmd_peek_nonspace_remove:NTF 122
В	\cmd_token_if_cs:NTF
\background	collectn 的命令:
\backgroundpicture25	\collectn_box:Nnw 84 , 84
\bigsize182	\collectn_delimited_all_inline:nn86
\bigsizem	\collectn_delimited_any_inline:nn86
\bigsizer	$\verb \collectn_delimited_inline:NNn 86 $
\BNFanchor	\l_collectn_delimited_strip_bool86
\BNFI	$\verb \collectn_delimited_variable:NNNn \\ \textbf{86}$
\BNFItem	\collectn_gset_varwidth:Nnnw83
\BNFN	\collectn_gset_varwidth_end:83
\BNFO 75 , 75, 77	\collectn_gset_vbox_varwidth:Nnw84
\BNFref 75,77	\collectn_gset_vbox_varwidth_end:84
\BNFT 75 , 75, 77	\collectn_gset_vbox_width:Nnw84
\bodybmargin	\collectn_gset_vbox_width_end:84
\bodylmargin	\collectn_hbox_auto:Nnnw 86 , 86
\bodyrmargin	\collectn_if_in:nTF86
\bodytmargin	\l_collectn_keywords_int 88,88
\BooleanFalse 91, 92	\l_collectn_keywords_str 88,88
\BooleanTrue	\collectn_lohi:Nnw
bool 的命令:	\collectn_lohis:Nnw
\bool_if:NTF36	\l_collectn_long_verbatim_bool 83,83
box 的命令: \box_use:N	\collectn_minipage:Nnnnnnw 78, 86
\breakablefiller	\collectn_minipage:Nnnnw 85 , 85
\breakablehspace	\collectn_minipage_auto:Nnnw86
-	\collectn_scan_keyword:n87
\breakablevspace	

CusTeX 宏集手册

\collectn_scan_keyword:NTF8	CurrentTocDefaultLevelCount55
\collectn_scan_keyword:nTF 87,9	CUSDependency39
\collectn_scan_keywordcs:n8	7 \cusemoji
\collectn_scan_keywordcs:NTF8	$oldsymbol{3}$ \cusemojilowerratio
\collectn_scan_keywordcs:nTF8	7 \cusemojitotalratio $3, 3$
\collectn_scan_keywords:NTF8	3 \CusLaTeX
\collectn_scan_keywords:nTF8	CUSLibraryDelayedUntil39
\collectn_scan_keywordscs:NTF8	CUSLoadLibrary39
\collectn_scan_keywordscs:nTF8	CUSProvideExplLibrary39
\collectn_set_keyword:Nn 87, 80	3 \CUSProvideLibrary
\collectn_set_keywords:Nn 88, 80	8 \cussetstyle 2
\collectn_set_keywords_from_seq:NN . 88,8	8 \cussetup
\collectn_set_varwidth:Nnnw8	
\collectn_set_varwidth_end:8	
\collectn_set_vbox_varwidth:Nnw 84, 84	cus_act_case_false:nnnn
\collectn_set_vbox_varwidth_end:84	\cus_act_case_true:nnnn50
\collectn_set_vbox_width:Nnw 84, 84	\q_cus_anchor_tl 42, 42
\collectn_set_vbox_width_end:84	
\collectn_value:Nnw	
\collectn_varwidth:Nnnnnw 78, 80	\cus_bookmark:nn 43, 43
\collectn_varwidth:Nnnnw8	
\collectn_varwidth:nnw8	cus_contents_type_get:nnN
\collectn_varwidth_auto:Nnnw8	\g_cus_doc_module_alias_prop
\collectn_varwidth_end:8	\g_cus_doc_type_alias_prop
\collectn_verb:Nnw8	cus_exp_after_num:nwN
\collectn_width:Nnnnnnw8	\cus_exp_args:Nd48
\collectn_width:Nnnnw 85, 8	cus_exp_args:NNd
\collectn_width:Nnnw8	\cus_exp_args:Nnd48
\collectn_width_auto:Nnnw8	
collect 的命令:	\cus_exp_last_unbraced:Nd48
\collect_minipage:Nnnw8	-
\collect_varwidth:Nnnw8	-
颜色名称: cus/color/docus	\cus_exp_num:nN50
cus/color/docuenv	\cus_get_graphics_rurr_name.nn41
cus/color/doc_key	/cus_get_graphics_ruir_name.nvir41
cusfiller	/cus_get_heading_tevel.him
color 的命令:	\cus_gset_next_anchor_name:n 42,42
\color_select:n 18, 4.	cus_gset_next_anchor_raise:n 42,42
\copypagestyle 14 , <i>1</i> -	cus_gset_next_bookmark_text:n43
\cs	\cus_gset_next_page_label:n 44,44
\csref 74 , 74	\cus_gset_page_label:n44
\csreflist	\cus_gset_page_label_code:n44
cs 的命令:	\cus_hyper_anchor:n
\cs_generate_from_arg_count:NNnn8	
\cs_set_protected:Npn89	
\cs_to_str:N	
\CurrentCombinedListCount 55, 65	
\CurrentTitleLevel	
\CurrentTitleName29	cus_hyper_link_name:nn

\cus_hyper_link_start:nn43	\cus_split_bracket_tail_default:nn46
\cus_hyper_link_stop:43	\cus_tl_split_braced:nn 47,47
\cus_hyper_link_url:nn43	\cus_tl_split_braced:NNNN 48,48
$\verb \cus_if_after_documentclass:TF48 $	\cus_tl_use:Nn
$\c \c jf_after_documentclass_p: \dots48$	\cus_tl_use:nn
\cus_if_class_loaded:TF48	\cus_tl_use:Nnnn50
\cus_if_class_loaded_p:48	\cus_tl_use:nnnn50
\cus_if_document:TF48	\cus_use_none_num:nw49
\cus_if_document_p:	\cus_use_shbox:N 53 , <i>53</i>
\cus_if_head_int:nTF44	\CUSDependency39
\cus_if_head_int_p:n	\CUSLibraryDelayedUntil39
\cus_if_keyval_apply:nNN45	\CUSLoadLibrary39
\cus_if_keyval_apply:nnn45	\CUSPassOptionsToLibrary39
\cus_if_keyval_variable:nNnn45	$\verb \CUSProvideExplLibrary $
\cus_if_lazy_all:nnTF51	\CUSProvideLibrary38
\cus_if_lazy_any:nnTF51	D
\cus_if_pdfstring:TF43	\dashfiller
\cus_if_pdfstring_p:43	\DeclareDocumentCommand
\cus_if_preamble:TF48	\DeclareEKeysCollector90
\cus_if_preamble_p:	\DeclareEKeysCommand
\cus_label_info:nn42	\DeclareInstanceCopy
\cus_make_target:n	\definetitle
\cus_make_unique_target:n 42, 42	\delsizel
\cus_map_nest_code:Nnnn51	\delsizem
\cus_map_nest_variable:NnnNn51	\delsizer
\cus_newlabel_now:nnnnnn42	dependency 的选项:
\cus_newlabel_shipout:nnnnnn42	disable
\cus_newlabel_shipout_x:nnnnnn42	library
\cus_peek_act:nnnnn44	module
\cus_peek_shbox:Nnw53	package
\cus_peek_verbatim:nw44	\dimeval
\cus_ref_label:nn43	doc/cmd 的选项:
\cus_ref_label_box:nn 43, 52, 53, 77	break-at-any
\cus_ref_label_shbox:nn43, 53 , 77	doc/cmd/type
\cus_ref_label_varwidth:nnnn52	hyper
\cus_ref_label_width:nnnn52	hyphen-opacity
\cus_ref_target:nn43	index
\cus_ref_target_box:nn 43, 52, 53, 77	keyval
\cus_ref_target_shbox:nn43, 53 , 77	module
\cus_ref_target_varwidth:nnnn52	no-index
\cus_ref_target_width:nnnn52	space
\cus_reset_page_label_code:44	target
\cus_serial_exp_args:nnw49	type
\cus_set_shbox:Nn	doc/function 的选项: added
\cus_set_shbox:Nw 53 , <i>53</i>	EXP
\cus_set_shbox_end:53	frame
\cus_split_bracket_head:n46	frame+
\cus_split_bracket_head_default:nn46	label
\cus_split_bracket_tail:n46	Taber

label*	\ekeys_collect_args_do:Nnn91
module	\ekeys_declare_cmd:Nnn 89 , 89
no-label	\ekeys_declare_cmd_x:Nnn 89 , 89
noTF	\ekeys_exp_not_braced:n93
path	\ekeys_grabber_args_do:NNn 90,94
pTF	elkernel 的命令:
rEXP	\elkernel_arg_to_keyvalue:Nnn89
TF	\elkernel_if_date_at_least:nnTF 89
type	\enablecombinedlist
updated	\endminipage
verb	\ensurefourdigits82
\docfile	\ensurethreedigits82
\DocumentMetadata	\ensuretwodigits82
E	enumlist
\ekeyscollectargs	enumlist*
\ekeyscollectargs*91	\env
\ekeyscollectorarg90	\envref 74, 74
\ekeysdeclarecmd	\envreflist
\ekeysdeclarecollector90	\ExpandArgs
\EKeysEndPreprocessor 98, 98	\ExpandArgument
\ekeysgenerategrabber 90, 91	exp 的命令: \exp_not:n
\ekeysmakeglobal91	(exp_not.n, 50, 75
\ekeysnewscanneralias 96, 97	${f F}$
ekeys 的内部命令:	\fancycenter
\ekeys_grabber_args_do:Nnn94	\file
\ekeys_if_cmd:NTF91	\filler 17, 36
ekeys 的命令:	filler 的选项:
\ekeys_cmd_add_arg:n	align
\ekeys_cmd_add_args:n96, 97, 98	box*
\ekeys_cmd_after_declare:n 93, 96	cdotted
\ekeys_cmd_args: 96, 98	center
\l_ekeys_cmd_defaults_bool 89, 89	clear-box
\ekeys_cmd_global:N91	color
\l_ekeys_cmd_max_args_int 90, 91	content
l_ekeys_cmd_max_args_int91	dash
\ekeys_cmd_name:	dashed
\ekeys_cmd_new_scanner:nnnpn96	dashed
\ekeys_cmd_new_scanner:nnnpx96	filler/size
\ekeys_cmd_new_scanner:nnpn96	filler/size*
\ekeys_cmd_new_scanner:nnpx96	
\ekeys_cmd_new_scanner_alias:nn96	full
\ekeys_cmd_new_scanner_alias:nnn96	hspace
\ekeys_cmd_register_cs:N98	hspace*
\ekeys_cmd_scanner_alias_undefine:n98	is-dash
\l_ekeys_cmd_scanner_args_int 97, 97	not-space
\ekeys_cmd_scanner_end: 96, 97, 98, 98	raise
\ekeys_cmd_scanner_undefine:n98	rule
\ekeys_cmd_undefine:N 91,98	sep
\ekeys_collect_args_do:NNn90	size

CusTeX 宏集手册 索引

size*	
solid1	9hyp/target/setname
space	8 钩子:
spread	begindocument
type	begindocument/end82
vspace	insertmark
vspace*	label
\FirstMark	shipout
\FloatBarrier 31, 3	shipout/foreground
\forbiddenval	shipout/after
\foreground	shipout/background
\foregroundpicture	snipout/before44
\fparbox	NOOK 的内部如今·
frame/outer-sep	(moon_paron_onpana_roadrino.wwm122
frame/sep	
Framed	
frame 的选项:	\AddToHookNextWithArguments40
align	<u> </u>
center1	
first	
first*	
frame	
frame*	
ignore-warnings	
init	
inner	
last	
last*	6 \lhyp_target_create_bool
left	6 _hyp_target_manual:nn
middle	6 I
middle*	
outer	
outer-sep	6
ratio	6 \iffloatpage
right	6
rule-width	(1101apii1csExisus
sep	6 \ifincblentry
whole	\111H6161e
whole*	
width	6
function	If No Value TF
\fvarbox	IfPageOdd
	\liquarknovaluer92
G	\IfQuarkNoValueT92
\getcbllevelrange	
Н	\IfRecordTotalCounterTF82
hbox 的命令:	\iftopfloat
\hbox:n	if 的命令: ⁴ \if_predicate:w
\hi 2 , 2, 7,	

\index 27, 27	\layoutroffset
\initemptyval	\layouttoffset
\initialval	\layoutwidth10
\InputIfGraphicsExists 4	layout 的选项:
\InsertMark	asymmetric12
\is	bindingoffset
\IterateClist	bmargin12
\iteratecontents	body
\IterateInteger	bottom
\IterateList	bottommargin
\IterateThread	centering
K	centerlayout
内核保留的命令:	columnsep
_kernel_backend_literal_pdf:n 122	direction
_kernel_chk_if_free_cs:N	divide
_kernel_cmd_if_xparse:NTF	foot
_kernel_file_name_sanitize:n	footnotesep13
_kernel_quark_new_conditional:Nn122	footoffset14
_kernel_quark_new_test:N	footskip
_kernel_str_to_other_fase:n	hcentering12
\\key	hdivide
\keyref	head
\keyreflist	headheight
keys 的内部命令:	headoffset
\c_keys_code_root_str	headsep
\ckeys_inherit_root_str	height
\lkeys_inherit_str 122	heightrounded
\lkeys_module_str	hfoffset
\ckeys_props_root_str	hmargin
\ckeys_type_root_str	hmarginratio
keys 的命令:	hoffset
.clist_put_left:N	horizontalmargin11
.clist_put_right:N	horizontalmarginratio
.gbey_psrrule:nn	hscale
\l_keys_path_tl	ignoreall11
\keys_precompile:nnN	ignorefoot11
\keys_set:nn	ignorehead11
.obey_psrrule:nn	${\tt ignoreheadfoot} \ \dots \dots \dots \dots 11$
.switch_set:N	ignorehf
.toks_put_left:N	ignoremarginpar11
.toks_put_right:N	ignoremp11
keyval	includeall
L	includefoot11
\labelinfo42	includehead11
\LastMark	includeheadfoot
latexbnf	includehf
\layoutboffset	includemarginpar
\layoutheight	includemp
\layoutloffset	inner

CusTeX 宏集手册 索引

landscape 9	top
layout 9	topmargin
layoutheight 9	total
layouthoffset 9	$\texttt{totalheight} \dots \dots$
layoutname 9	totalwidth10
layoutoffset 9	twocolumn
layoutsize9	twoside
layoutvoffset 9	vcentering
${\tt layoutwidth$	vdivide
$\texttt{left} \dots \dots 11$	verticalmargin
leftmargin	verticalmarginratio12
lines	vmarginratio
lmargin	voffset
marginpar	vscale
marginparsep	$\mathtt{width} \; \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots 10$
marginparwidth13	\listoffigures
marginratio12	\listoftables
marking14	\lo
name	\LocalSpecifiedCombinedList 38,67
nofoot	\localspecifiedtoc
noheadfoot	\localtableofcontents
nohf	\lofsetstyle
nomarginpar	\lohi 2
nomp	\lotsetstyle
offset	Ittemplates 的命令:
onecolumn	\DeclareInstance40
orientation	\DeclareInstanceCopy
outer11	\DeclareOjbectType40
paper	\DeclareTemplateCode
paperheight	\DeclareTemplateInterface40
papername 9	\EditInstance
paperorientation	\EditTemplateDefaults40
papersize 9	\IfInstanceExistF41
paperwidth 9	\IfInstanceExistT41
portrait 9	\IfInstanceExistTF41
preset	\SetTemplateKeys40
reversemarginpar12	\UseInstance
reversemp	\UseTemplate40
right11	M
rightmargin	\makeindex
rmargin	\makelapbox
scale	\MakeLowercase
showcrop14	\MakePerPage
showframe	\MakeTitlecase
showmarking14	\MakeUppercase
text	\MapClist
textheight	\MapInteger
textwidth	\MapList
tmargin	\marg 72 , 72

mark 的内部命令:	left-to-right	24
\gmarktl	LR	24
\cmark_classmark	minrows	23
\gmark_classes_seq	multicolumns/adj	21
\mark_update_structure_alias:nn 122	multicolumns/framed-options	70, 81
mark 的命令:	multicolumns/not-balanced	23
\FirstMark56	multicolumns/overflow	22
\IfMarksEqualTF57	not-aligned	22
\InsertMark	not-balanced	
\LastMark	outer-sep	21
\mark_if_eq:nnnnnnTF57	overflow	
\mark_if_eq:nnnnTF57	pretolerance	
\mark_insert:nn 56 , 56	ragged	
\mark_new_class:n	right-to-left	
\mark_use_first:nn56	RL	
\mark_use_last:nn	rule-color	
\mark_use_top:nn	rule-width	
\NewMarkClass56	sep	
\TopMark56	shorten	
\meta 72 , 72	swap-columnswap-column	
$\mbox{\constraint}$ multicollocalplaincombinedlist $\dots 34$	tolerance	
\multicolplaincombinedlist 34 , <i>34</i> , <i>57</i> , <i>58</i>		
multicolumns 的选项:	top-fuzz unbalance	
addto-baselineskip		
adj	v-fuzz	
adj*	widen	
adj-inner	wrap-box	23
adj-outer	${f N}$	
aligned	\NewCommandCopy	90
balanced	\NewDocumentCommand	4
bottom-fuzz	\newindextype	26 , 26
collectmore	\normalcolseprulecolor	81
cols	\normalcolumncolor	81
cols*	novalue 的命令:	
column-badness	\c_novalue_tl	42
column-sep	\NumberCase	
columns	\numberfixedwidth	3
columns*	\numberzerofill	3
disable-swap-column22	\numerzerofill	3
$\verb enable-swap-column$	0	
final-column-badness	\oarg	72 . 72
first-minimal	\opt	
flush	\orbar	
framed	(OIDAI	/3
framed-options	P	
framed-options+	paracol 的命令:	_
h-fuzz	\colseprulecolor	
heading	\columncolor	
last-minimal	\columnwidth	
	\definethecounter	80

CusTeX 宏集手册 索引

\normalcolseprulecolor81	\pgfdeclareimagep
\normalcolumncolor81	\pgfimagep
\switchcolumn	\pkg
\syncallcounter80	\PreviousTitleCount
\synccounter	\PrintChanges
\thecolumn	\printindex
paracol 的选项:	\PrintUsages
after	prop 的命令:
after+	\prop_get:NnN
before	Q
before+	quark 的命令:
cols	\q_no_value
column-ratio	R
column-ratio-left	\RecordProperties32
column-ratio-right	\RecordTotalCounters
column-sep-rule80	\RegexReplaceArgument
column-width	regex 的命令:
column-width-left	\regex_match:nnTF
column-width-right	\regex_replace_all:nnN 6
contents	\regex_replace_once:nnN 6
counter-global80	$\verb \removebackground$
counter-local80	$\verb \removeforeground$
heading	\repinitval
marginpar-threshold 80	\ReplaceArgumentIf 4
marginpar-threshold-left80	$\verb \ReplaceArgumentIfEqual $
marginpar-threshold-right80	\ReplaceArgumentIfMatch 5
numleft	\ReplaceArgumentIfStrEqual 4
paired	\Replicate
preamble	\resetval
twosided	\retcbldefaultlevellistname55
\paragraph	\retcblentrydata54
\parg 72 , 72	\retcblentryname54
\parlapbox	\retcbltotalcounts54
parserange 的命令:	\retcbltypelevel54
\parserange:nnN	\ReverseBoolean 4
\parserange_check:	\Rotate
\parserange_nocheck:	rotate 的选项:
\parserange_set_to_int:n47	figure
\parserange_use_default_delimiter: 47	figure*
\parserange_use_delimiter:n47	float
\part	float*
pdf 的选项:	nospaceturn
graphics-path	rotate
pax	sideways
pax+	table
redefine	table*
peek 的命令:	turn
\peek_charcode_remove:NTF84	S
\peek N type:TF	\SaveSpecifiedCombinedListStyle 38, 38

scan 的内部命令:	\specified	37
\sseq119	\SpecifiedCombinedList	38 , <i>59</i>
\stl_stop	\specifiedlof	37 , <i>59</i>
\section	\specifiedlot	37 , <i>59</i>
seq 的内部命令:	\specifiedtoc	37
\seq_item:n	\SplitArgument	4
\seq_pop_item_def:	\SplitList	4
\seq_push_item_def:n	\startextrawidth	24
\seq_map_function:NN	\startfullpagewidth	24
\seq_map_tokens:Nn	\startmulticolumns	21 , <i>61</i>
\setcenterfoot	\startparacol	. 78
\setcenterhead	\startrotate	24
\setfoot	\stopextrawidth	24
\setfootinit	\stopfullpagewidth	24
\setfootrule	\stopmulticolumns	21
\setfootruleskip	\stopparacol	78
\setfootrulewidth	\stoprotate	
\setgraphicspath4	\subparagraph	
\sethead	\subsection	
\setheadfoot	\subsubsection	
\setheadfootinit	syntax	
\setheadinit	•	
	T	22 50
\setheadrule	\tableofcontents	33, 59
\setheadruleskip	templatecbl 的选项: * · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	34
\setheadrulewidth	hide	
\setindexinit	no-parent	
\setindexprologue27	show	
\setinputpath 4	\templatecombinedlist	
\setleftfoot	\templatelof	
\setlefthead	\templatelot\	
\setpagestyle	\templatetoc\	
\setrightfoot	TEX and L ^Δ TEX 2 _ε 的命令:	34, 34
\setrighthead	/	6
\setsecnumdepth	\@@vwid@minipagerestore	
\SetSpecifiedCombinedListStyle 38, 38, 59, 60	\@DeclareFloatingEnvironment	
\settocdepth	\@acci	
\setupindex	\@accii	
\setuplayout 8	\@acciii	
\setupnexttitle28	\@afterheading	
\setuponetitle	\@auxout	
\setuptitle	\@bsphack	
\shadecontent69	\@citecolor	
\shadecontentbox69	\@curr@file	
\shadetext	\@currentHref	
\shadetextbox	\@currentlabel	
shipout 的命令:	\@currpagestyle	
\g_shipout_readonly_int44	\@declarecommandcopylisthook	
\g_shipout_totalpages_int44	\@dischyph	
\ShowCommand90	/earearishir0	, 119, 120

\@elt 121	\baselineskip	
\@filecolor	\bBigg@	
\@idxitem	\bigl	
\@ifabspageodd	\bigm	
\@ifpageodd	\bigr	
\@iiiparbox	\BKM@hook	
\@indexfile	\bookmark	
\@input	\bookmark@text	
\@input@	\c@columnbadness	
\@kernel@after@enddocument@afterlastpage	\c@finalcolumnbadness	
	\c@minrows	
\@linkcolor	\c@page	
\@makestophead	\c@secnumdepth	
\@maketophead	\c@tocdepth	
\@minipagerestore	\c@unbalance	
\@mpfn	\cdot	
\@nameuse54	\chapter	
\@notprerr	\chaptermark	
\@numbercase	\cl@@ckpt	
\@onlypreamble	\cleaders	
\@outputpage	\color	
\@parboxrestore		
\@rotdblfloat	\color@hbox	
\@rotfloat		
\@sanitize	\columnratio	
\@secpenalty	\columnsep	
\@setminipage	\columnseprule	
\@showcommandlisthook	\columnseprulecolor\	
\@specialstyle	•	
\@starttoc	\contentsname	
\@stpelt	\CTEX@addloflotskip	
\@svsec	\cus@cbl@contentsline	
\@svsechd	\cus@cbl@contentsline@	
\@tempdimd	\cus@colorcite	
\@topnewpage	\cus@colorfile	
\@totalleftmargin	\cus@colorlink	
\@twoclasseserror	\cus@colormenu	
\@urlcolor	\cus@colorrun	
\@vwid@setup	\cus@colorurl	
\@wrindex	\cus@doc@cls@format	
\@writefile	\cus@doc@cmd@format	
\@xnthm	\cus@doc@cs@format	
\addcontentsline	\cus@doc@csref@format	
\addtocontents	\cus@doc@env@format	
\adjmc@process@ne@column	\cus@doc@envref@format	
\allocationnumber	\cus@doc@itfont	
\arabic	\cus@doc@key@format	
\balance@columns	\cus@doc@keyref@format	
\balance@columns@out	\cus@doc@marg@format	
,	\cus@doc@meta@format	72, 72

\file	72
\FloatBarrier	121
\floatplacement	120
\flushcolumns	22
\footins	13
\footruleskip	15
\footrulewidth	15
\footskip	11, 13
\Gin@ii	122
\Ginclude@graphics	119
\Ginput@path	119
\Gm@layoutwidth	120
\Gm@restore	119
\Gm@save	119
\Gm@setsize	119
\Gm@warning	119
G	
G	
-	
\headheight	11, 13
-	
\headsep	11, 13
\hfuzz	23
\hoffset	13
\hrulefill	17
\hspace	17, 18
\Hy@linktoc	120
-	
-	
\hyper@anchor	119
\hyper@anchorend	119
· -	
· -	
· -	
\HyperDestNameFilter	
	\FloatBarrier \floatplacement \flushcolumns \footins \footruleskip \footrulewidth \footskip \frozen@everydisplay \frozen@everymath \Gin@ii \Ginclude@graphics \Ginput@path \globalcounter \Gm@changelayout \Gm@layoutheight \Gm@layoutwidth \Gm@restore \Gm@save \Gm@setsize \Gm@warning \Grot@setangle \H@refstepcounter \hbox \headheight \headrulewidth \headrulewidth \headrulewidth \headruleskip \headrulefill \hspace \Hy@raisedlink \Hy@RestoreSpaceFactor \Hy@RestoreSpaceFactor \Hy@rodanchorend \hyper@anchorend \hyper@anchorend \hyper@anchorend \hyper@linkfile \hyper@linkfile \hyper@linknamed \hyper@linkstart \hyper@linkstart \hyper@linkstart \hyper@linkurl \hyper@linkurl \hyper@linkurl \hyper@linkurl \hyper@linkurl \hyper@linkurl \hyper@linkurl \hyper@linkurl

\hyperget42	\listoftables	53, 57
\hyperlink54,60,77	\listoftheorems	120
\hyperref	\listtablename	33, 34
\HyPL@EveryPage	\localcounter	80
\HyPL@page	\long	
\HyPL@thisLabel	\LR@column@boxes	
\if@fcolmade	\LRmulticolcolumns	
\if@in@minipage@env	\makebox	
\if@nobreak	\makeindex	
\if@noskipsec	\marginparsep	
\if@restonecol	\marginparwidth	
\iff@nch@footnote	\markboth	
\ifG@refundefined	\markright	
\IfGraphicsExists	\maxbalancingoverflow	
\ifHy@pdfstring	\mc@align@columns	
\ifodd	\mult@nat@firstbox	
\ifpcol@bg@swap	\mult@rightbox	
\ifpcol@swapcolumn	\multi@column@out	
\ifpcol@swapmarginpar	\multicolbaselineskip	
\ifthmt@isstarred	\multicolovershoot	
\ifthmt@listswap	\multicolovershoot\multicolpretolerance	
\ifx	\multicolsep	
\includegraphics	\multicolsep\multicolsep\multicolsep	
	\multicolundershoot	
\includegraphicspax		
\index	\newcounter	
\indexname	\newfloat	
\input@path	\newfloat@setoptions	
\InputIfGraphicsExists	\NEWPAX@AddAnnots	
\is@specialpage	\NEWPAX@cmd@\\type\	
\jobname	\NEWPAX@file	
\kvtcb@bottom	\NEWPAX@Gin@page	
\kvtcb@bottom@rule@stand122	\NEWPAX@includegraphics	
\kvtcb@boxsep	\NEWPAX@skip	
\kvtcb@left@rule@stand	\newtheorem	
\kvtcb@leftupper	\nolinkurl	
\kvtcb@new@listof	\normalbaselineskip	
\kvtcb@new@listtype	\NR@gettitle	
\kvtcb@right@rule@stand	\NR@nopatch@sectioning	
\kvtcb@rightupper	\null	
\kvtcb@top122	\outer	
\kvtcb@top@rule@stand	\page@sofar	
\1@(name)	\pagestyle	
\label41,74,77	\par	
\leaders19	\paragraph	
\leftmark57	\parbox	
\lfbox81	\part	
\linewidth	\pcol@columnratioleft	
\listfigurename 33, 34	\pcol@columnratioright	
\listoffigures 53,57	\pcol@colwidthspecleft	

\pcol@colwidthspecright	\tcb@split@USL	122
\pcol@gcounters	\tcb@vsplit@lower	122
\pcol@globalcounter	\tcb@vsplit@upper	122
\pcol@mpthreshold@l	\tcbox	69, 70
\pcol@mpthreshold@r	\tcbox@inner@box	122
\pdfsavepos	\textheight	10
\pgf@declareimage	\textsubscript	2
\pgfdeclareimage	\textsuperscript	2
\pgfimage68	\textvisiblespace	72
\postmulticols21	\textwidth	10, 79
\premulticols	\tf@toc	120
\prep@keptmarks	\the	10, 11
\prepare@multicols	\the\(counter\)	80
\printindex	\thepage 37	, <i>42</i> , <i>44</i> , <i>54</i>
\protected89	\thispagestyle	119
\ps@(<i>pagestyle</i>)	\thispdfpagelabel	44
\ps@f@nch@fancyproto	\thmt@allenvs	120
\put	\thmt@contentsline	120
\raggedcolumns22	\thmt@contentslineShow	120
\ReadonlyShipoutCounter44	\thmt@mklistcmd	120
\ref42	\thmt@numberline	120
\refstepcounter@noarg	\thmt@shortoptarg	120
\refstepcounter@optarg	\thmt@thmname	120
\relax 3, 41, 87	\thmtformatoptarg	120
\renewcommand44	\thmtlo@newentry	120
\reversemarginpar80	\tikz@finish	121
\rightmark57	\tikz@path@do@at@end	121
\RL@column@boxes	\title@class@\\ class\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	57
\RLmulticolcolumns24	$\verb \title@classhook@ \langle class \rangle \text{afterdef} \ .$	57
\section 21, 58, 59, 67, 68, 121	$\verb \title@classhook@ \langle class \rangle \\ \texttt{begin}$	57
\sectionmark	$\title@classhook@(class)end \dots$	57
\set@keptmarks	$\title@classinitial@(class)$	57
\setcolumnwidth79	\title@classkeys@\\class\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	57
\setgraphicspath 3, 4, 41, 68, 83	\title@ifstar	57
\shadecontent	\tmcbl@beforepenalty	35
\shadecontentbox69	\tmcbl@beforeskip	35
\shadetext69	\tmcbl@code	36
\shadetextbox	\tmcbl@code@	37
\skip	\tmcbl@format	35
\string	\tmcbl@hang	35
\subparagraph 68, 121	\tmcbl@hyper	36
\subsection	\tmcbl@hyper@	37
\subsubsection 68, 121	\tmcbl@hyperlink	37
\tableofcontents 53,57	\tmcbl@hyperlinkbox	37
\tcb@drawing@env@end	\tmcbl@hyperrange	36
\tcb@proc@options@init	\tmcbl@ignore	36
\tcb@split@L	\tmcbl@indent	35
\tcb@split@SL@displayed	\tmcbl@leader	36
\tcb@split@start	\tmcbl@leader@	37

	\tmcbl@leadercontent	. 36	Nformat	77
	\tmcbl@leaderoptions	. 36	Nleft	77
	\tmcbl@leadersep	. 36	Nright	77
	\tmcbl@leftskip	. 35	0	77
	\tmcbl@linewidth	. 36	Oformat	77
	\tmcbl@name	. 36	T	77
	\tmcbl@name@	. 37	Tformat	77
	\tmcbl@nameformat	. 35	Tleft	77
	\tmcbl@namewidth	. 36	Tright	77
	\tmcbl@page	. 36	texnote	74
	\tmcbl@page@	. 37	text 的命令:	
	\tmcbl@pageformat	. 36	\text_expand:n	
	\tmcbl@pagewidth	. 36	\text_mdfive_hash:n	
	\tmcbl@right	. 35	\text_purify:n	
	\tmcbl@title	. 36	\thetitlecount	
	\tmcbl@title@	. 37	\thetotal\(\langle counter \rangle s \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
	\tmcbl@titleformat	. 36	\thetotal\(counter\)x	82
	\tmcbl@titlewidth	. 36	title/ 的选项: afterindent	31
	\tmcbltheanchor	. 37	aftername	
	\tmcbltheclass	. 37	aftername+	
	\tmcbltheinfo	. 37	afterskip	
	\tmcblthelevel	. 37	aftertitle	
	\tmcblthename	. 37	aftertitle+	
	\tmcblthepage	. 37	beforerecord	
	\tmcblthetitle	. 37	beforerecord<	
	\tmcblthetype	. 37	beforerecord>	
	\topskip	. 11	beforeskip	
	\unexpanded	, 50	bookmark	
	\unhbox 52	, 53	bookmark*	
	\UseName	. 54	bookmark-extra	
	\usethispagestyle	. 14	break	
	\vbox 84	-86	break+	
	\verb	. 8	ensureskip	
	\voffset	. 13	fixskip	
	\vspace	. 18	float-barrier	
	\vsplit84-86	, 95	format	
	\vtop	. 84	format+	
	\xleaders	. 19	hang	
	\xspace	. 82	indent	
tex	:bnf 的选项:		label-format	
	clear-all-format		leftskip	
	format		level	
	hyper		mark	
	hyper-color		mode	
	I		name	
	Iformat		name-appto	
	label-prefix		name-preto	
	label-suffix		nameformat	
	N	77		

Attitleifname 32	${\tt nameformat+$	\toctheanchor
number-from 28	number	\toctheclass
number-within 28	number-format	\tocthecount
number-without 28	number-from	\toctheindex
numberformat	number-within	\toctheinfo
numberformat+	number-without	\tocthelevel
numbering	numberformat	\tocthename
pagestyle 30	numberformat+	\tocthenextentry
properties	numbering	\tocthenextlevel
Properties+ 32	pagestyle	\tocthenumber
rightskip	properties	\tocthepage
runin	properties+32	\tocthepreventry
Style	rightskip	\toctheprevlevel
titleformat	runin	\tocthetype
titleformat+ 30	style	
tocline 31 \token_if_control_word:NTF 119 \titleaddinfo 32,37 \token_if_cs_word:NTF 119 \titleifname 32 \token_if_cs_word:NTF 119 \titleifname 32 \token_if_eq_charcode:NNTF 51 \titleremoveallinfo 32 \token_if_eq_charcode:NNTF 51 \titleremoveinfo 32 \token_if_eq_meaning:NNTF 51 \token_if_e	titleformat	
Note	titleformat+	
Actiled the action 10	tocline	
A	\titleaddinfo	
TopMark	\titleifname	
	\titleremoveallinfo	
The stand of th	\titleremoveinfo32	-
付的命令:	tl 的内部命令:	•
\tl_if_eq:nnTF	<u>.</u>	
\tl_if_novalue:nTF 42 \tl_map_tokens:nn 51 \tl_set:Nn 44 \tl_show:N 54 \tl_tb_ostr:n 87 \tn 71,71 \tochilevel 60 \tociffcomplement 60 \tociffirst 60 \tocifheadentry 60 \tocifhadentry 60 \tocifpageisnumber 60 \tocifpageisnumber 60 \tociftailentry 60 \tociftailentry 60 \tociftailentry 60 \tocilink 60 \toclinkbox 60 \toclolevel 60 \tocretinfo 60 \zeen 72		
\tl_map_tokens:nn	-	special-dischyph
\tl_set:Nn 44 \ucchars 8 \tl_show:N 54 \usepagestyle 14,14 \tl_to_str:n 87 \usethispagestyle 14,14 \tochilevel 60 V \tociffcomplement 60 V 73,75 \tociffirst 60 \vbox:n 84 \tocifheadentry 60 \vbox:n 84 \tocifnumbered 60 \vbox_set:Nw 84 \tocifpageisnumber 60 \vbox_set_split_to_ht:NNn 84-86 \tociftailentry 60 \vbox_top:n 84 \toclink 60 \vecta 72 \toclinkbox 60 \vecta 72 \toclolevel 60 \zkern 3		${f U}$
\tl_show:N 54 \usepagestyle 14,14 \tn 71,71 \usethispagestyle 14,14 \tocifcomplement 60 V \tociffirst 60 \vbox 的命令: \tocifheadentry 60 \vbox 的命令: \tocifhumbered 60 \vbox_set:Nw 84 \tocifpageisnumber 60 \vbox_set_split_to_ht:NNn 84-86 \tociftailentry 60 \vbox_top:n 84 \toclink 60 \verbatimize 8,73,75 \toclinkbox 60 \verbatimize 8,73,75 \toclolevel 60 \verbatimize 72 \toclolevel 60 \verbatimize 72 \tocretinfo 60 \verbatimize 3		\ucchar 8
\tl_to_str:n .87 \usepagestyle 14, 74 \tn .71, 71 \usethispagestyle 14, 14 \tochilevel .60 V \tociffcomplement .60 \vbox 的命令: \tociffirst .60 \vbox 的命令: \tocifheadentry .60 \vbox.set:Nw .84 \tocifnumbered .60 \vbox_set_split_to_ht:NNn .84-86 \tociftailentry .60 \vbox_top:n .84 \toclink .60 \verbatimize 8,73,75 \toclinkbox .60 \verbatimize 8,73,75 \toclolevel .60 \verbatimize 72 \toclolevel .60 \verbatimize 3		\ucchars 8
\tn		\usepagestyle 14 , <i>14</i>
\tochilevel 60 V \tociffcomplement 60 \V 73,75 \tociffirst 60 \vbox 的命令: \tocifheadentry 60 \vbox_set:Nw .84 \tocifpageisnumber 60 \vbox_set_split_to_ht:NNn .84-86 \tociftailentry 60 \vbox_top:n .84 \toclink 60 \verta .72 \toclolevel 60 \zkern 3		\usethispagestyle
\tociffcomplement		V
\tociffirst 60 vbox的命令: \tocifheadentry 60 \vbox.n .84 \tocifnumbered 60 \vbox_set:Nw .84 \tocifpageisnumber 60 \vbox_set_split_to_ht:NNn .84-86 \tociftailentry 60 \vbox_top:n .84 \toclink 60 \verbatimize 8,73,75 \toclinkbox 60 \verbatimize 72 \toclolevel 60 \zkern 3		·
\tocifheadentry 60 \vbox:n .84 \tocifnumbered 60 \vbox_set:Nw .84 \tocifpageisnumber 60 \vbox_set_split_to_ht:NNn .84-86 \tociftailentry 60 \vbox_top:n .84 \toclink 60 \Verbatimize 8,73,75 \toclinkbox 60 \veta .72 \toclolevel 60 \zkern 3	-	
\tocifnumbered 60 \vbox_set:Nw 84 \tocifpageisnumber 60 \vbox_set_split_to_ht:NNn 84-86 \tociftailentry 60 \vbox_top:n 84 \toclink 60 \verbatimize 8,73,75 \toclinkbox 60 \verbatimize 72 \toclolevel 60 Z \tocretinfo 60 \zkern 3		
\tocifpageisnumber 60 \vbox_set_split_to_ht:NNn 84-86 \tociftailentry 60 \vbox_top:n .84 \toclink 60 \Verbatimize 8,73,75 \toclinkbox 60 \veta .72 \toclolevel 60 Z \tocretinfo 60 \zkern 3	·	\vbox_set:Nw84
\tociftailentry 60 \vbox_top:n 84 \toclink 60 \Verbatimize 8,73,75 \toclinkbox 60 \veta 72 \toclolevel 60 Z \tocretinfo 60 \zkern 3		\vbox_set_split_to_ht:NNn 84-86
\toclink. .60 \Verbatimize 8,73,75 \toclinkbox .60 \veta .72 \toclolevel .60 Z \tocretinfo .60 \zkern .3		\vbox_top:n84
\toclinkbox	·	-
\toclolevel		\veta
\tocretinfo		7
(ZHOLH		-
VEOUSELSEVIE 1/ 10 19 00	\tocsetstyle	\ZKEITI 3

List of Hackings

```
本章列出 CuSTeX 宏集中使用的内核内部命令、其它宏包的内部命令以及所有 hacking。为 LaTeX3 的 |Stext 增加了: \text_mdfive_hash:n; 为 LaTeX3 的 |Stoken 增加了: \token_if_cs_word:NTF, \token_if_control_word:NTF;

Cus.module.ltx.tex
```

使用了 \LaTeX 2_{ε} 内核的内部命令(或环境): \@dischyph; 使用了 \LaTeX 2_{ε} 内核的内部命令(或环境): \input@path; 使用了 3_{ε} graphicx 的内部命令(或环境): \Ginput@path, \Ginclude@graphics;

为 graphicx 增加了: \IfGraphicsExists, \InputIfGraphicsExists;

cus.module.util.tex

```
使用了LMEX3的 | Sseq 的内部命令(或环境): \__seq_push_item_def:n, \__seq_pop_item_def:, \s__seq, \__seq_item:n;
   使用了 \LaTeX 2<sub>\varepsilon</sub>内核的内部命令 (或环境): \c@page;
   使用了LATEX 2g内核的内部命令(或环境): \@onlypreamble, \@notprerr;
   使用了 LAT_{E}X 2_{\varepsilon} 内核的内部命令 (或环境): \@twoclasseserror;
   为LMTEX3的 | Skeys增加了:.switch_set:N,.clist_put_right:N,.clist_put_left:N,.toks_put_right:N,.toks_put_-
left:N, .obey_psrrule:nn, .gbey_psrrule:nn;
   使用了 hyperref 的内部命令 (或环境): \@filecolor, \@linkcolor, \@citecolor, \@urlcolor;
   使用了 LT_{\mathsf{E}}X \, 2_{\varepsilon} 内核的内部命令 (或环境): \@auxout, \@currentlabel;
   patch 了 bookmark 的命令 (或环境): \BKM@hook;
   修改了 bookmark 的命令 (或环境): \bookmark@text;
   使用了 hyperref 的内部命令 (或环境): \@currentHref, \ifHy@pdfstring;
   使用了 hyperref 的内部命令(或环境): \hyper@anchor, \hyper@anchorstart, \hyper@anchorend, \hyper@link, \hyper@linkstart,
\hyper@linkend, \hyper@linkfile, \hyper@linkurl;
   使用了 pdfmanagement-testphase 的内部命令 (或环境): \hyper@linklaunch, \hyper@linknamed;
   使用了 hyperref 的内部命令 (或环境): \l__hyp_target_create_bool, \__hyp_target_manual:nn, \__hyp_target_-
manual:nn, \__hyp_target_counter_anon:n;
   使用了 hyperref 的内部命令 (或环境): __hyp/target/setname;
   patch 了 hyperref 的命令 (或环境): \HyPL@EveryPage;
   修改了 hyperref 的命令 (或环境): \HyPL@page, \HyPL@thisLabel;
   使用了 hyperref 的内部命令 (或环境): \Hy@SaveSpaceFactor, \Hy@RestoreSpaceFactor;
```

cus.module.algo.tex

使用了LYTEX3的 | 3tl 的内部命令(或环境): __tl_map_function: Nnnnnnnnn, __tl_map_tokens: nnnnnnnnn \s__tl_stop;

cus.module.layout.tex

```
使用了 geometry 的内部命令(或环境): \Gm@varning; 使用了 geometry 的内部命令(或环境): \Gm@save; 使用了 geometry 的内部命令(或环境): \Gm@restore; 为 geometry 增加了: \Gm@..paper; 使用了 geometry 的内部命令(或环境): \Gm@setsize; 使用了 geometry 的内部命令(或环境): \Gm@changelayout; 使用了 fancyhdr 的内部命令(或环境): \f@nch@O@olh, \f@nch@O@orh, \f@nch@O@elh, \f@nch@O@erh; 使用了 fancyhdr 的内部命令(或环境): \f@nch@O@olf, \f@nch@O@orf, \f@nch@O@elf, \f@nch@O@erf; 修改了 \mbox{LMEX}\,2_{\mbox{E}}内核的命令(或环境): \pagestyle, \thispagestyle patch 了 \mbox{LMEX}\,2_{\mbox{E}}内核的命令(或环境): \Qoutputpage
```

List of Hackings CusTeX 宏集手册

cus.module.box.tex

```
使用了 \[Mex]_{\mathcal{E}} X_{\mathcal{E}} 内核的内部命令(或环境): \( \[ \] \] \( \[ \] \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \] \( \) \( \] \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \(
```

cus.module.bgfg.tex

```
使用了 L^{\infty} L^{\infty} 内核的内部命令(或环境): \c@page; 使用了 geometry 的内部命令(或环境): \Gm@layoutwidth, \Gm@layoutheight;
```

cus.module.index.tex

cus.module.struct.tex

修改了 thmtools 的命令 (或环境): \thmt@contentsline;

CusTeX 宏集手册

List of Hackings

```
修改了 hyperref 的命令 (或环境): \addtocontents, \contentsline;
修改了 ctexheading 的命令 (或环境): \CTEX@addloflotskip;
使用了 LMEX 2_{\varepsilon} 内核的内部命令 (或环境): \f@size;
使用了 M_{E}X_{e}内核的内部命令(或环境): \c@tocdepth, \if@restonecol;
修改了 \text{LM}_{\text{E}}X 2_{\varepsilon}内核的命令(或环境): \@starttoc;
使用了LATEX 2g内核的内部命令(或环境): \e@alloc@chardef, \allocationnumber;
使用了 LT_EX 2_{\varepsilon} 内核的内部命令 (或环境): \toclevel@...;
patch 了 hyperref 的命令 (或环境): \H@refstepcounter;
patch 了 cleveref 的命令 (或环境): \refstepcounter@noarg, \refstepcounter@optarg;
使用了 nameref 的内部命令 (或环境): \NR@gettitle;
为 hyperref 增加了: \hyper@nopatch@sectioning;
为 nameref 增加了: \NR@nopatch@sectioning;
使用了 MEX 2_{\varepsilon} 内核的内部命令 (或环境): \consecnumdepth;
修改了 \LaTeX 2\epsilon内核的命令(或环境):\part,\chapter,\section,\subsection,\paragraph,\subparagraph;
使用了 LT_EX 2_{\varepsilon} 内核的内部命令 (或环境): \@topnewpage;
使用了LATEX 2g内核的内部命令 (或环境): \@maketophead, \@makestophead, \@afterheading;
使用了 placeins 的内部命令 (或环境): \FloatBarrier;
使用了 L^{T}EX 2_{\varepsilon} 内核的内部命令(或环境): \@svsec, \@svsechd;
使用了 MEX 2_{\varepsilon} 内核的内部命令 (或环境): \@secpenalty;
```

cus.library.box.tex

为 $MeX 2_{\varepsilon}$ 内核增加了: \@tempdimd;

为 longfbox 增加了: /longfbox/math, /longfbox/highlight math;

使用了 paracol 的内部命令(或环境): \ifpcol@swapcolumn, \ifpcol@swapmarginpar, \ifpcol@swap;

使用了 \LaTeX 2 ε 内核的内部命令 (或环境): \clookpt;

使用了 paracol 的内部命令 (或环境): \pcol@gcounters, \pcol@globalcounter;

使用了 paracol 的内部命令 (或环境): \pcol@colwidthspecleft, \pcol@colwidthspecright, \pcol@columnratioleft, \pcol@columnratioright;

使用了 paracol 的内部命令 (或环境): \pcol@mpthreshold@1, \pcol@mpthreshold@r;

cus.library.math.tex

```
使用了 LTEX 2_{\varepsilon} 内核的内部命令(或环境): \frozen@everymath, \frozen@everydisplay; 使用了 amsmath 的内部命令(或环境): \bBigg@;
```

cus.library.counter.tex

```
使用了 \LaTeX2\varepsilon内核的内部命令(或环境): \clookpt, \@elt; 修改了 \LaTeX2\varepsilon内核的命令(或环境): \@stpelt;
```

cus.library.ref.tex

使用了 $\text{LM}_{\text{E}}X2_{\varepsilon}$ 内核的内部命令 (或环境): \c@page, \ifG@refundefined;

cus.library.pgf.tex

```
使用了 pgf 的内部命令(或环境): \pgf@declareimage;
使用了 tikz 的内部命令(或环境): \tikz@finish, \tikz@path@do@at@end;
使用了 fancyhdr 的内部命令(或环境): \f@nch@O@olh, \f@nch@O@orh, \f@nch@O@elh, \f@nch@O@erh;
使用了 fancyhdr 的内部命令(或环境): \f@nch@O@olf, \f@nch@O@orf, \f@nch@O@elf, \f@nch@O@erf;
```

List of Hackings CusTeX 宏集手册

cus.library.tcb.tex

```
使用了 tcolorbox 的内部命令 (或环境): \kvtcb@boxsep;
```

使用了tcolorbox的内部命令(或环境):\kvtcb@top@rule@stand,\kvtcb@bottom@rule@stand,\kvtcb@top,\kvtcb@bottom;

使用了tcolorbox的内部命令(或环境):\kvtcb@left@rule@stand,\kvtcb@right@rule@stand,\kvtcb@leftupper,\kvtcb@rightupper

cus.library.pdf.tex

```
使用了 graphicx 的内部命令 (或环境): \Gin@ii;
```

使用了newpax的内部命令(或环境):\NEWPAX@cmd@(type),\NEWPAX@skip,\NEWPAX@includegraphics,\NEWPAX@AddAnnots,\NEWPAX@file,\NEWPAX@Gin@page;

It3ekeys、It3ekeyscmd 和 It3ekeysext

使用了LATEX 2g内核的内部命令(或环境): __hook_patch_expand_redefine: NNnn;

It3ekeys-elkernel

```
使用了LMEX2<sub>E</sub>内核的内部命令(或环境): \__kernel_cmd_if_xparse:NTF;
使用了LMEX3 内核的内部命令(或环境): \__kernel_str_to_other_fase:n;
使用了LMEX3 内核的内部命令(或环境): \__kernel_chk_if_free_cs:N;
使用了LMEX3 内核的内部命令(或环境): \__kernel_quark_new_test:N, \__kernel_quark_new_conditional:Nn;
使用了LMEX3 内核的内部命令(或环境): \__kernel_backend_literal_pdf:e;
使用了LMEX3 内核的内部命令(或环境): \__kernel_file_name_sanitize:n;
```

It3ekeys-collectn

使用了 $\text{LMEX} 2_{\varepsilon}$ 内核的内部命令 (或环境): \eQallocQchardef;

updatemarks