

- 1.
- 1. Наредете у-вата в топологията като използвате маршрутизатори 2901 и комутатори 2960.
- 2. Свържете у-вата, както е показано на топологията с коректните кабели и към точните интерфейси.
- 3. Разделете адресното пространство 10.10.0.0/22 според следните изисквания:
 - LAN1 300 хоста
 - LAN2 100 хоста
 - WAN1 2 хоста
- Можете да използвате бланката за VLSM качена със заданието.

Това което е на снимката точно се прекопира, като:

- кабелите между компютър-суич и суич-рутер са непрекъснати, суич-суич и суич-компютър са прекъснати

- за да ви се показва къде какво е свързано, отидете в:

o Packet Tracer - D:\Cisco\test_upr2.pkt

dit Options View Tools Extensions Window Help


Preferences ... Ctrl+R

Algorithm Settings Ctrl+Shift+M


User Profile ... Ctrl+Shift+U

View Command Log Ctrl+Shift+V

и после чекнете:



- правите с тва 3 тата точка от заданието



2.

4. Разпределете съответните адреси за устройствата в мрежата


Device	Interface	Address	Description
PC1	FastEthernet0		Second address in LAN1
PC2	FastEthernet0		Second address in LAN2
R1	G0/0		First address in LAN1
	G0/1		First address in WAN1

	G0/0	First address in LAN2
R2	G0/1	Second address in WAN1

- пишете таблицата, от страни си пише какви адреси, само помним, че First address на нещо е първия адрес от хост рейнджа на това нещо, Second втория
- преписваме и маските, не само адреса, ще ни трябват, даже може за по сейф да ги препишем разписани в decimal

3.

- 5. Конфигурирайте на PC1 и PC2 IP адрес, събнет маска и default gateway.
 - отиваме на PC1->Desktop->IP Configuration



- пишем тук, като на първото преписваме адреса на горната табличка, компютъра малка на разписваме маската (пишем я, само няма да я попълни правилно), а на третото пишем адреса на рутера, който се намира в LAN1 (като цяло гледаме дали по g0/0 или g0/1 се свързва рутера към компа и така избираме кой адрес на рутера да вземем от горната таблица, тва важи винаги като трябва да решаваме кой от двата)
- правим цялата стъпка и за двата компа

- 6. Конфигурирайте интерфейсите на маршрутизаторите според таблицата от т.4.
 - отидете до интерфейс конфигурационен режим за конкретния интерфейс
 - конфигурирайте ІР адрес и събнет маска
 - включете интерфейса
 - повторете за всеки интерфейс
 - когато сте готови запазете конфигурацията, така че да не се загуби при рестарт на маршрутизатора
 - отиваме на първия рутер (не знам при вас се казват, просто ще им казвам първия и втория)

- влизаме в CLI

Хостиме, Режим	Дълга команда	Кр. ком.
Router>	enable	en
Router#	configure terminal	conf t
Router(config)#	interface GigabitEthernet 0/0	in g0/0
Router(config-if)#	ip address ip mask	ip ad ip mask
Router(config-if)#	no shutdown	no sh
-	exit	ex
Router#	copy running-config startup-config	cop r st

правим тези команди (поред всички)

- веднъж като на ip address пишем ip адреса на g0/0 за този рутер
- веднъж като на ip address пишем ip адреса на g0/1 за този рутер
- гледайте да не объркате режимите,, ще се наложи да напишете exit 2 пъти докато изпише Router#
- после правим цялата стъпка и за другия рутер

5.

7. Тествайте свързаността:

- всяко PC трябва да има ping до своя default gateway, но да няма ping до отдалечените мрежи
- ако тук проверите Routing таблиците на R1 и R2 там ще видите само директно свързаните им мрежи, но няма да има път към отдалечените мрежи.

- отиваме на първия компютър:

Desktop->Command Prompt

и пишем:

ping (адреса на рутера в неговата мрежа)

като внимавате отново кой адрес на рутера избирате (гледаме дали е към q0/0 или q0/1)

- ако всичко е ок ще се пингне:

```
C:\>ping 10.10.0.1

Pinging 10.10.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.0.1: bytes=32 time<lms TTL=255

Ping statistics for 10.10.0.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

- после едно:

Router# show ip route sh ip ro	
--------------------------------	--

и би трябвало да изглежда така:

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
C 10.10.0.0/23 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 10.10.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 10.10.2.128/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L 10.10.2.129/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

- сега пингваме другия компютър (споко няма да стане, то и не трябва, просто се казва като стъпка в условието)

- правим цялата пета стъпка и с другия компютър

6.

- 8. Да се осигури свързаност между отдалечените мрежи LAN1 и LAN2:
 - От (config)# mode на R1 да се конфигурира статичен път по подразбиране (който да обхваща всички възможни мрежи) и да има за Next-Hop адрес адреса на G0/1 на R2.
 - по същия начин на R2 да се конфигурира път към LAN1 с Next-Hop адрес адреса на G0/1 на R1
 - отново запазете конфигурацията заедно с конфигурираните пътища

- в първия рутер влизаме в CLI

Router(config)# ip route destip destmask ip -

като вместо destip пишем 0.0.0.0, вместо destmask 0.0.0.0, а вместо ip адреса g0/1 на другия рутер.

- после излизаме от конфигурационен режим и пак пишем командата show ip route
- вс е ок ако това се е появило:

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
C 10.10.0.0/23 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 10.10.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 10.10.2.128/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L 10.10.2.129/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.2.130
```

- после отиваме на втория рутер и правим цялата стъпка отново, само че в командата:

```
destip - 10.10.0.0 (адреса на LAN1)
destmask - 255.255.254.0 (маска на LAN1)
ip - g0/1 ip адреса на другия рутер
```

- после пак пишем командата show ip route

- вс е ок ако това се е появило:

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 4 masks

10.10.0.0/23 [1/0] via 10.10.2.129

C 10.10.2.0/25 is directly connected, GigabitEthernet0/0

L 10.10.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

C 10.10.2.128/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1

L 10.10.2.130/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

7.

9. Тествайте свързаността:

- Ако сте изпълнили всичко вярно трябва да имате ping от PC1 до PC2 и до всички останали адреси в мрежата.
- влизаме в първия комп и пингваме втория
- влизаме във втория комп и пингваме първия
- ако вс е ок пинговете ще минат

Ако има проблеми е добра идея да влезете в симулационен режим, после отново да пуснете пинг и да вървите стъпка по стъпка, докато не видите къде писмото изпада.