课程名称:信号与系统

学生信息: 20337268 张文沁

实验内容:

# 实验四

给定一个连续时间信号:  $f(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}[1 + \cos(t)], & 0 \le |t| \le \pi \\ 0, & |t| > \pi \end{cases}$ 

- (1) 画出这个信号的波形和它的频谱。
- (2) 当采样周期分别满足T=1,  $T=\pi/2$ , T=2时,分别画出三个采样信号  $f_n(n)$  和他们各自的频谱,并对结果给出解释。
- (3)使用截止频率 $o_e = 2.4$ 的理想低通滤波器从 $f_p(n)$ 重建信号 $f_r(t)$ 。当采样周期分别是T = 1和T = 2时,画出重建信号 $f_r(t)$ 及其频谱,并画出 $f_r(t)$ 和原始信号f(t)之间的绝对误差,并对结果给出解释。

# 实验过程:

#### 1.绘制波形和频谱:

波形的绘制:设置分段函数和使用plot() axis()函数即可实现

频谱的绘制: 傅里叶变换绘制频谱

#### 代码及注释:

1. 波形图

```
close all;
clc;
x=-3*pi:0.1*pi:3*pi;
y=0.*(x<-pi)+(1+cos(x))/2.*(x>=-pi & x<=pi)+0.*(x>pi);
plot(x,y)
```


#### 2. 频谱图:

```
sym t %声明变量
R=pi/20; %取样间隔
t = -3*pi:R:3*pi; %三角脉冲函数×取值范围
Ft = sym(0.*(t<-pi)+(1+cos(t))/2.*(t>=-pi & t<=pi)+0.*(t>pi));
W1=10*pi; %取要计算的频率范围
```


```
M=500; %计数器
k=0:M;
w=k*W1/M; %频域采样数为 M, w 为频率正半轴的采样点
Fw=Ft*exp(-1j*t'*w)*R; %求傅氏变换 F(jw)
W=[-fliplr(w),w(2:501)];
FW=[fliplr(Fw),Fw(2:501)];
subplot(1,3,2);
plot(t,Ft);
grid;
xlabel('t') ;
ylabel('f(t)');
subplot(1,3,3);
plot(W,FW);
grid;
xlabel ('W');
ylabel ('F(W)');
title('f(t)的频谱图');
```

## 结果:


## 波形图:



#### 频谱图:



## 对照图像:



## 2.采样:

只需要保留原图像上对应的采样点处的值即可完成采样

## 代码及注释如下:

```
t=(-3*pi:pi/20:3*pi); %定义信号的时间范围
x=0.*(t<-pi)+(1+cos(t))/2.*(t>=-pi & t<=pi)+0.*(t>pi); %生成信号
N=10; %定义采样点数
dt=pi/2; %采样间隔,采样间隔其实就可以理解为是采样信号的周期
T=(-(N/2):N/2)*dt; %定义采样的每个时间点
x1=0.*(T<-pi)+(1+cos(T))/2.*(T>=-pi & T<=pi)+0.*(T>pi); %对信号进行采样
subplot(311);
plot(t,x);
```


```
ylim([-1 1])
title('原始信号')

subplot(312)
plot(t,x,T,x1,'rp');
ylim([-1 1]);
title('采样过程')


subplot(313)
plot(T,x1);
ylim([-1 1])
xlabel('时间/s')
title('采样后的信号')
```

#### 1. T=1


采样间隔为1,在整数点处取函数值,并连接就得到了采样图像,下面两个相同,不多做解释。



2. T=pi/2



#### 3. T=2



## 3.低通滤波:

因为是理想低通滤波, 所以只需要将图像在所给区间进行截断即可


## 代码:

```
w=2.4;
tc=(2*pi)/w; %截断周期
subplot(211)
plot(T,x1);
ylim([-1 1])
xlabel('时间/s')
title('采样后的信号')
subplot(212)
plot(T,x1);
```


```
axis([-tc tc -0.1 10]);
ylim([-1 1])
xlabel('时间/s')
title('滤波后的信号')
```

## 结果:

#### T=1



#### T=2



## 4.误差估计


使用sinc()函数进行函数复原,原理为插值函数,之后做减法可以得到误差


## 代码如下:

```
wc=2.4;
                             %滤波器截止频率
                        %采样间隔
Ts=2;
n=-5:5;
                          %时域采样点数
nTs=n*Ts;
                             %时域采样点
f=(1+\cos(nTs))/2;
                                 %信号f(nTs)的表达式
t=-pi:pi/10:pi;
fa=f*Ts*wc/pi*sinc((wc/pi)*(ones(length(nTs),1)*t-nTs'*ones(1,length(t)))); %信号
error=abs(fa-((1+cos(t))/2));
                                    %求重构信号与原信号的误差
t1=-pi:pi/10:pi;
f1=(1+\cos(t1))/2;
subplot(3,1,1);
plot(t1,f1);
xlabel('kTs'); ylabel('f(kTs)');
title('sa(t)=(1+cos(nTs))/2临界采样信号T=2');
subplot(3,1,2);
plot(t,fa);
xlabel('t'); ylabel('fa(t)');
title('由sa(t)=(1+cos(nTs))/2的临界采样信号重构sa(t)');
grid on;
subplot(3,1,3);
plot(t,error);
xlabel('t'); ylabel('error(t)');
title('临界采样信号与原信号的误差error(t)');
```

## 结果:

#### T=1





## 分析:

如果要重建效果好,需要取样点尽可能地多,例如T=1时取得点为T=2的两倍,最终得到的新函数 与原函数的误差则更小。