# 知识点1【防止头文件重复包含】 方式一: #pragma once 编译器决定晚 方式二: c/c++的标准制定 早 知识点2【原码 反码 补码】 计算机 为啥 要补码? 总结:补码意义:将减法运算变加法运算同时统一了0的编码。 知识点3【计算机对数据的存储与读取】 知识点4【内存地址的概述】 知识点5【指针变量概念】(重要) 知识点6【定义指针变量】(重要) 定义指针变量的步骤: 定义指针变量(前提) 知识点7【指针变量的使用】通过过p 对所保存的地址空间 进行读写操作(重要) 知识点8【指针变量的类型】(重要) 案例: 指针变量取值宽度。 (重要)

## 知识点1【防止头文件重复包含】

案例: 指针变量的跨度(重要)

方式一: #pragma once 编译器决定晚 #pragma once放在头文件的最前方

### main.c

#include<stdio.h>
#include"a.h"
#include "b.h"

```
4 int main(int argc,char *argv[])
5 {
6  printf("num = %d\n",num);
7  return 0;
8 }
```

a.h

```
1 #pragma once //防止头文件重复包含
2 #include "b.h"
```

b.h

```
1 #pragma once//防止头文件重复包含
2 int num = 10;
```

### 方式二: c/c++的标准制定 早

#ifndef 宏

#define 宏

头文件具体的内容

#endif

案例:

### main.c

```
#include<stdio.h>
#include"a.h"

#include "b.h"

int main(int argc,char *argv[])

{
printf("num = %d\n",num);
return 0;
}
```

### a.h

```
1 #ifndef __A_H__
2 #define __A_H__
3 #include "b.h"
4 #endif
```

### b.h

```
1 #ifndef __B_H__
2 #define __B_H__
3
4 int num = 10;
5
6 #endif
```

### 总结:

#pragma once 编译器决定 强调的文件名 #ifndef c/c++标准制定 强调的宏 而不是文件

## 知识点2【原码 反码 补码】

正数				负数	备注	
	概念	10		概念	-10	以1字节为例
原码	数据的二进制形式	0000 1010	原码	数据的二进制形式	1000 1010	
反码	就是原码	0000 1010	反码	原码的符号位不变,其他为取反	1111 0101	
补码	就是原码	0000 1010	补码	反码+1	1111 0110	

注意: 无符号数, 正数, 他们的原码==反码==补码

负数:反码=原码的符号位不变 其他位取反补码=反+1.

(重要): 负数在计算机中存储的是补码。

#### 计算机 为啥 要补码?

以1字节分析:
如果没有补码:
6-10== -4
6+ (-10) == -4
0000 0110
1000 1010
-----1001 0000 == -16 (错误)
如果有补码:
0000 0110
1111 0110
------

1111 1100----> 1000 0011---> 1000 0100==>-4

总结:补码的意义-将减法运算 变加法运算

以1字节分析:

有符号符: 1111 1111~1000 0000~0000 0000~0111

1111

-127 ~ -0 ~ +0 ~

+127

计算机为了扩数据的表示范围: 故意将-0看

成-128

-128~127

无符号数: 0000 0000 ~ 1111 1111 == 0~255

总结:补码统一0的编码。

+0 == 0000 0000==0000 0000 (反码) ==0000

0000 (补码)

-0 == 1000 0000 ==1111 1111 (反码) ==0000

0000 (补码)

总结: 补码意义: 将减法运算 变加法运算 同时统一了0的编码。

## 知识点3【计算机对数据的存储 与 读取】

存储:

```
1 #include<stdio.h>
2
3 void test01()//存储
4 {
5 //负数 以补码 存储
6 char data = -10;
```

```
7 //正数 以原码 存储
   char data2 = 10;
8
   //十六进制 以 原码存储
10 char data3 = 0xae;//0xae==1010 1110
  //八进制 以 原码存储
11
   char data4 = 0256; //0256==1010 1110
   //每3位二进制 代表 一位八进制
13
14 //如果数据越界 以原码 存储
   char data5 = 129;//1000 0001
15
16
    unsigned char data6 = -10;//0000 1010
17
18
19
    //取 %x %u %o 都是输出内存的原样数据
20
    //每4位二进制 代表 一位十六进制(记住)
21
    printf("%x\n", data);//0xf6==1111 0110
22
23
    printf("%x\n",data2);//0x0a ==0000 1010
24
25
26
    printf("%x\n",data3);//0xae
27
    printf("%x\n",data4);//0xae
28
29
    printf("%x\n",data5);//0x81
30
    printf("%x\n",data6);//0xfb
31
32
33 }
34 int main(int argc,char *argv[])
35 {
   test01();
36
   return 0;
37
38 }
```


### 取:

```
1 void test02()
2 {
3 char data1 = -10;
4 char data2 = 10;
5
6 //取:%d %hd %ld有符号取 %u %x %o %lu都是无符号取
7 //有符号取:%d %hd %ld
```

```
8  //首先看内存的最高位如果为1  将内存数据符号位不变取反+1到原码
9  //最高位如果为0  将数据原样输出。
10  //无符号取: 将内存数据原样输出
11  printf("%d\n",data1);//-10
12
13  //data1&0x0000000ff  只取低&位
14  printf("%u\n",data1&0x0000000ff);//246==1111 0110
15
16  printf("%d\n",data2);//10
17
18 }
```


## 知识点4【内存地址的概述】

系统给内存的每一个字节 分配一个编号 而这个编号 就是 内存地址。



内存地址 也叫 指针。 指针 就是 地址 地址 就是 指针。

## 知识点5【指针变量概念】 (重要)



指针变量:本质就是一个变量 只是这个变量 存放 是内存的地址编号 (地址/指针)。 在32位平台 任何类型的地址编号 都是4字节。

## 知识点6【定义指针变量】(重要)

#### 定义指针变量的步骤:

- 1、\*修饰 指针变量名
- 2、保存啥类型变量的地址 就用该类型定义一个普通变量。
- 3、从上往下整体替换

#### 定义指针变量 (前提)

1、明确保存 啥类型变量的地址。


#### 案例:

```
1 void test02()
2 {
3  //num拥有一个合法的空间
4  int num = 10;
```

### 运行结果:


C:\work\c\code\day07\03 test\Debug\03 test.exe

&num = 0019FED8 p = 0019FED8 Press any key to continue.



知识点7【指针变量的使用】通过过p 对所保存的地址空间 进行读写操作(重要)

int num = 10; int \*p;



#### 在使用中:

\*p:表示取p所保存的地址编号对应的空间内容。指针变量p的解引用

\*p 等价 num

#### 案例:

```
void test02()
2 {
 //num拥有一个合法的空间
  int num = 10;
4
5
  //需求:请定义一个指针变量 保存num的地址
  //p就是指针变量 变量名为p 不是*p
7
  //在定义的时候:*修饰p 表示p为指针变量
8
  int *p;
9
10
11
   //建立p和num的关系: p保存num的地址
12
   printf("&num = %p\n",&num);
13
   p = # //&num 代表的是num变量起始地址(首地址)
14
   printf("p = %p\n", p);
15
16
   //*p 等价 num
17
   printf("*p = %d\n", *p);//10==num
18
19
   //*p = 100
20
   *p = 100;//num = 100
21
   printf("num = %d\n", num);
22
23
   //scanf("%d", &num);
24
   scanf("%d", p);//如果此处为 &p表示键盘给p赋值 而不是给num赋值
25
   printf("num = %d\n",num);
26
27 }
```

#### 运行结果:

```
&num = 0019FED8

p = 0019FED8

*p = 10

num = 100

2000

num = 2000

Press any key to continue
```

## 知识点8【指针变量的类型】(重要)

int \*p;

#### 在定义中:

指针变量 自身类型。只将指针变量名拖黑 剩下啥类型 指针变量自身就是啥类型。 p自身的类型是int \*。

指针变量 所指向的类型。将指针变量名和离它最近的一个\*一起拖黑 剩下啥类型 就指向啥类型。

```
p指向的类型为int ==== p保存int类型变量的地址。
指向……类型 ==保存……类型变量的地址
int num = 10;
int *p;
p = #//p指向num ==p保存了num的地址
```

### 案例: 指针变量取值宽度。 (重要)

```
1 void test03()
2 {
```

```
int num = 0x01020304;
  int *p;
4
  short *p2;
   char *p3;
8
   p = #
   p2 = #
   p3 = #
10
11
   printf("*p = %#x\n", *p);
12
  printf("*p2 = %#x\n", *p2);
14 printf("*p3 = %#x\n", *p3);
15 }
```

num

p3

### 案例: 指针变量的跨度 (重要)



```
跨度: 指针变量指向的类型长度决定
```

```
void test04()

{
   int num = 0x01020304;
   int *p;
   short *p2;
   char *p3;

p = #
   p2 = #
   p3 = #

printf("p=%u\n",p);
```

p3+1

```
printf("p+1=%u\n",p+1);
printf("-----\n");
printf("p2=%u\n",p2);
printf("p2+1=%u\n",p2+1);
printf("----\n");
printf("p3=%u\n",p3);
printf("p3+1=%u\n",p3+1);
```

#### 运行结果:

#### 综合案例:

```
int num = 0x01020304;
需求: 自定义指针变量p 取出0x0102
short *p;
p = #
p = #
p = #
enum
bgg2B 分 宽度2B
p p+1
```