Примерный план проблемной лекции

C++, ASM вставки, команды пересылки данных, дизассемблер, арифметические операции

Время на изучение темы – от 6 до 8 часов, из них лекция - 2 часа.

Учебные цели занятия: освоение написания ASM вставок C++, с использованием команд пересылки данных, обращение к оперативной памяти по указателю, смещения, арифметика указателей.

Форма проведения занятия: проблемная лекция.

Учебные задания:

- Этап предварительной подготовки.
 - Дается задание сделать конспект и доклад, каждому из учащихся достаются 2 или 3 команды языка Ассемблер. После ЛамПанели у учащихся есть некоторый опыт. Поэтому прежде чем что-то обсуждать на паре, хорошо бы было самостоятельно найти и разобрать материал из Интернета, желательно аккумулировать его из 2 или 3 источников. Не ставится цель сделать все идеально, ставится цель просто начать поиск и разбор "самостоятельно".
- Этап проблемной лекции. Преподавателем дается теоретический материал, работающие программные коды как ответы на вопросы, поставленные в процессе обсуждения. От учащегося требуется запустить код, разобраться в его работе, найти в Интернете ответы на возникшие вопросы или задать вопрос преподавателю.
 - Пересылка значений между регистрами.
 - Пересылка значений между регистрами и ячейкой оперативной памяти по указателю.
 - С++, работа с указателями, арифметика указателей, работа с массивами.
 - ASM, работа с указателями, арифметика указателей, работа с массивами. Помните, в ASM нет локальных переменных, все они заменяются на указатель, адрес оперативной памяти, что хранит значение.
 - ASM/c++, примеры программ обмена значениями в разных вариациях.
 - ASM, размещение значений регистра флагов в стеке, извлечение значения с вершины стека.
- Этап практического задания. -Выполняются по 2 варианта на учащегося. Допустимо командное выполнение, например, команда из 2 человек делает 4 варианта. .

Инструкции по проведению и ходу занятия: В начале занятия обосновываются цель и задачи проблемной лекции, определяется проблема для обсуждения. Преподаватель излагает материал, задает вопросы студентам, посвященные проблематике лекции, затем начинается дискуссия по поставленной проблеме; вторая половина занятия - групповая практика на ПК.

Методические рекомендации: есть два варианта: или спрашивать наизусть команды пересылки данных по списку, что приведен ниже, или идти в сторону большего объема практики, то есть выполнять по 2 варианта заданий каждому.

Вопрос для самоконтроля:

Для чего используется команда: mov, push, pop, xchg, pushf,popf, xlat, lea, lds, les, lahf, sahf? Что такое арифметика указателей?

Как из указателя получить значение переменной, на которую он указывает на ASM? Как получить 3 элемент массива на asm?

Как узнать адрес переменной в оперативной памяти на с++?

Машинные слова и их размеры?

Арифметические операции: ADD, ADC, INC, SUB, SBB, DEC, CMP, MUL, IMUL, DIV, IDIV, NEG, CBW, CWD.

Начнем

Наверняка, у каждого есть "любимая книга, с которой все началось". Для меня по данному направлению такой книгой стала:

• Архитектура ЭВМ. Задания и примеры выполнения лабораторных работ. Методические указания/ сост.: А.Е. Докторов, Е. А. Докторова. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 32 с.

Чем примечательны эти методические указания?

- В них предлагается короткий путь вхождения в Ассемблер. Всего 32 с., из них 18 страниц посвящено теории написания ассемблерных вставок на Pascal 2.6. Остальное же инструкции и задания к лабораторным работам.
- Подобный подвиг компактного изложения материала не удалось повторить ни одному автору, чьи книги мне попадались.
- Хоть Pascal 2.6. потерял свою актуальность, но теория и задания переносимы и на другие среды.

Архитектура ЭВМ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Сост.: А. Е. ДОКТОРОВ Е. А. ДОКТОРОВА

Эта книга содержит таблицы команд Ассемблера, по которым вполне можно строить дальнейшие планы по изучению языка. Только не все из этих команд ныне работают...

перест	птса пат	III IV				
1	ЛКА ДАН		VC	IIC	DUCLIE	DODE
		POP			PUSHF	
XLAT					LAHF	SAHF
	АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ					
ADD		INC				
MUL	IMUL	DIV	IDIV	NEG	CBW	CWD
ЛОГИЧЕ	СКИЕ ОП	ЕРАЦИИ				
NOT	SHL/S	AL SHR	SA	R	ROL	ROR
RCL	RCR	AND	TE	ST	OR	XOR
ОБРАБО	ГКА БЛО	КОВ ДАНЬ	НЫХ			
REP	REP	E	REPNE	REI	$^{ m PZ}$	REPNZ
CMPSB	LOD	OSB	MOVSB	SCA	ASB	STOSB
CMPSW	LOD	OSW	MOVSW	SCA	ASW	STOSW
КОМАНД	(Ы ПЕРЕ Д	ДАЧИ УПР	АВЛЕНИ	Я		
CALL	JMP		RET			
КОМАНД	цы усло	вного пі	ЕРЕХОДА			
JZ	JO	JP	JS	JC	JA	JB
JNZ	JNO	JNP	JNS	JNC	JNA	JNB
JE		JPE			JNAE	JBE
JNE		JPO			JAE	JNBE
			LOOP	JCXZ		
JL	JG		LOOPE			
JNL	JGE		LOOPNE	3		
JLE	JNGE		LOOPZ			
JNLE			LOOPNZ	2		
УПРАВЛ	УПРАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЕМ ПРОЦЕССОРА					
	MC ST		STD	NOP		

Команды пересылки данных

Итак, приступим. Первая серьёзная лабораторная работа. Если материал изучается на том или ином этапе, знайте, что позже вернуться к нему возможности не будет.

Почему? Потому что изучение глубин Ассемблера перспективами уходит в бесконечность. Материала много, самостоятельно его почти не изучить, малейшая безалаберность на уроке приводит к почти полному выпаданию из последующих тем курса. Дабы это предотвратить выполняется по 2 задания на человека. Разрешено командное выполнение, при условии - по 2 задачи на каждого члена команды.

Почему так? Если этого не сделать, то можно можно почти сразу получить стадию бесконечного повторения предыдущего материала.

Если на данной лабораторной работе в группе это не предотвратить, то до конца курса добросовестно доходят единицы.

Выполняется на Visual Studio/c++

Практическая работа №4. Команды пересылки данных.

Варианты заданий.

- 1) Обменять значения в переменных int x; и int yy;, где int yy указатель.
- ullet 2) Обменять значения в переменных x[4] и yy[3];, где уу указатель на элемент массива.
- 3) Обменять значения в переменных x[4] и yy[3];, где уу указатель на элемент массива. Используйте команды PUSH и POP для временного хранения элементов массива в стеке.
- 4) Сделать то же самое с использованием команды LEA.
- 5) Используя команды пересылок, покажите, как работает команда СМС.
- 6) Содержимое регистра флагов поместить в переменную int x;.
- 7) Обменять значения в переменных int x; и int yy;, где int yy указатель. При этом использовать команду XCHG.

Перед лабораторной работой рекомендуется дать задание студентам на самостоятельный поиск информации по командам пересылки данных в Интернете или других источниках.

ПЕРЕСЫЛКА ДАННЫХ						
MOV	PUSH	POP	XCHG	PUSHF	POPF	
XLAT	LEA	LDS	LES	LAHF	SAHF	

Теория

Предком современного Ассемблера является Intel 8086. Поэтому регистры общего назначения называются A, B, C, D. При этом они хранят машинные слова Byte (8 бит), Word (16 бит), DWord (32 бит).

Operator	Bits	Bytes
byte	8	1
word	16	2
dword	32	4
fword	48	6
pword	48	6
qword	64	8
tbyte	80	10
tword	80	10
dqword	128	16
xword	128	16
qqword	256	32
yword	256	32
dqqword	512	64
zword	512	64

Table 1.8: Size operators.

Официальный сайт.

Ассемблерные команды могут быть без операндов, могут обладать одним операндом, могут обладать двумя операндами.

mov[приемник], [источник]

[приемник] - операнд, в который помещается машинное слово.

[приемник] - может быть только регистром.

[источник] - операнд, из которого изымается машинное слово.

Рассмотрим регистр А.


- RAX 64 битный регистр
- EAX 32 битный регистр. Нижняя половина регистра RAX.
- АХ 16 битный регистр. Нижняя половина регистра ЕАХ.
- AL 8 битный регистр. Нижняя половина регистра АХ.
- АН 8 битный регистр. Верхняя половина регистра АХ.

С остальными регистрами общего назначения - по аналогии. Ожидается, что учащийся обладает навыками C++.

Пример первый

```
⊟#include "pch.h"
 #include <iostream>
                                               🜃 Консоль отладки Microsoft Visual Studio
∃int main()
                                              x=9
                                              y=8
      int c;
                                              c=17
                                              C:\Users\SibNout2020\source\repos\ConsoleApplication1
      x = 9;
      int y;
                                              Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке о
                                              томатически закрыть консоль при остановке отладки".
      std::cout << "x=" << x << std::endl; <sub>Нажмите</sub> любую клавишу, чтобы закрыть это окно…
      std::cout << "y=" << y << std::endl;
      c = 0;
      std::cout << "c=" << c << std::endl;
```

Этот программный код обменивает местами значения двух обычных переменных. Поскольку на начальных этапах у любого юного ассемблериста возникают многочисленные проблемы, мы пойдем по пути дезассемблера. Если не знаете как писать что-то, то напишите это на c++ (как мы сделали сейчас). Нажмите F10 (пошаговое исполнение программного кода), правой кнопкой мыши на самом программном коде вызываем контекстное меню, в котором выбираем "Перейти к дезассемблированному коду".



Откроется вкладка "Дизассемблированный код".

```
#include "pch.h"
In [ ]:
         #include <iostream>
         int main()
             int c=0;
         012428C8 push
                               ebp
         012428C9 mov
                               ebp,esp
         012428CB sub
                               esp,30h
         012428CE cmp
                               dword ptr ds:[11B42F0h],0
         012428D5 je
                               <Module>.main()+014h (012428DCh)
         012428D7 call
                               72DEFD80
         012428DC xor
                               edx,edx
         012428DE mov
                               dword ptr [ebp-4],edx
                               edx,edx
         012428E1 xor
```

```
012428E3 mov
                      dword ptr [ebp-0Ch],edx
012428E6 xor
                      edx,edx
012428E8 mov
                      dword ptr [ebp-8],edx
012428EB xor
                      edx,edx
012428ED mov
                      dword ptr [ebp-4],edx
    int x:
    x = 9;
012428F0 mov
                      dword ptr [ebp-0Ch],9
    int y;
    y = 8;
012428F7 mov
                      dword ptr [ebp-8],8
    std::cout << "x=" << x << std::endl;</pre>
012428FE mov
                     ecx,dword ptr [ imp std::cout (0767084h)]
01242904 mov
                      edx,767450h
01242909 call
                      dword ptr [Указатель на CLRStub[MethodDescPrestub]@352c5db101240851
                      dword ptr [ebp-10h],eax
0124290F mov
01242912 mov
                      ecx, dword ptr [ebp-10h]
01242915 mov
                      edx, dword ptr [ebp-0Ch]
01242918 call
                      <Module>.std.basic ostream<char,std::char traits<char> >.<<(std.bas
0124291D mov
                      dword ptr [ebp-14h],eax
01242920 mov
                      edx,dword ptr [__unep@??$endl@DU?$char_traits@D@std@@@std@@$$FYAAAV
01242926 mov
                      ecx, dword ptr [ebp-14h]
01242929 call
                      <Module>.std.basic ostream<char,std::char traits<char> >.<<(std.bas
0124292E mov
                      dword ptr [ebp-18h],eax
01242931 nop
    std::cout << "y=" << y << std::endl;</pre>
01242932 mov
                      ecx,dword ptr [__imp_std::cout (0767084h)]
01242938 mov
                      edx,767454h
0124293D call
                      dword ptr [Указатель на CLRStub[MethodDescPrestub]@352c5db101240851
                      dword ptr [ebp-1Ch],eax
01242943 mov
                      ecx, dword ptr [ebp-1Ch]
01242946 mov
01242949 mov
                      edx, dword ptr [ebp-8]
0124294C call
                      <Module>.std.basic ostream<char,std::char traits<char> >.<<(std.bas
01242951 mov
                      dword ptr [ebp-20h],eax
                      edx,dword ptr [ unep@??$endl@DU?$char traits@D@std@@$$FYAAAV
01242954 mov
0124295A mov
                      ecx, dword ptr [ebp-20h]
0124295D call
                      <Module>.std.basic ostream<char,std::char traits<char> >.<<(std.bas
                      dword ptr [ebp-24h],eax
01242962 mov
01242965 nop
    c = 0;
01242966 xor
                      edx,edx
01242968 mov
                      dword ptr [ebp-4],edx
    c = x + y;
0124296B mov
                      eax, dword ptr [ebp-0Ch]
0124296E add
                      eax, dword ptr [ebp-8]
01242971 mov
                     dword ptr [ebp-4],eax
    std::cout << "c=" << c << std::endl;</pre>
01242974 mov
                      ecx,dword ptr [__imp_std::cout (0767084h)]
0124297A mov
                      edx,767458h
0124297F
                      dword ptr [Указатель на CLRStub[MethodDescPrestub]@352c5db101240851
         call
01242985 mov
                      dword ptr [ebp-28h],eax
01242988 mov
                      ecx, dword ptr [ebp-28h]
0124298B mov
                      edx, dword ptr [ebp-4]
0124298E call
                      <Module>.std.basic_ostream<char,std::char_traits<char> >.<<(std.bas
01242993 mov
                      dword ptr [ebp-2Ch],eax
01242996 mov
                      edx,dword ptr [__unep@??$endl@DU?$char_traits@D@std@@@std@@$$FYAAAV
0124299C
         mov
                      ecx, dword ptr [ebp-2Ch]
0124299F call
                      <Module>.std.basic_ostream<char,std::char_traits<char> >.<<(std.bas
012429A4 mov
                      dword ptr [ebp-30h],eax
012429A7 nop
}
```

```
012429A8 xor
                     eax, eax
012429AA mov
                     esp,ebp
012429AC pop
                     ebp
012429AD ret
012429AE add
                     byte ptr [eax],al
012429B0 mov
                     ah,63h
012429B2 add
                     dword ptr ds:[eax],eax
012429B5 add
                     byte ptr [eax],al
012429B7 add
                     byte ptr [eax+28013E63h],ch
012429BD test
                     al,1Bh
012429BF ?? ??????
```

Из всего этого нам нужен лишь вот этот кусок программного кода.

```
In [ ]:
         int x;
            x = 9;
         012428F0 mov
                             dword ptr [ebp-0Ch],9
             int y;
            y = 8;
                              dword ptr [ebp-8],8
         012428F7 mov
            c = 0;
         01242966 xor
                             edx,edx
         01242968 mov
                              dword ptr [ebp-4],edx
             c = x + y;
                              eax, dword ptr [ebp-0Ch]
         0124296B mov
         0124296E add
                              eax, dword ptr [ebp-8]
         01242971 mov
                              dword ptr [ebp-4],eax
```

```
In [ ]:
         # Мы видим, что int в этой системе 32 битный
         # Это следствие оптимизации компилятора...
             int x;
             x = 9;
                              dword ptr [ebp-0Ch],9
         012428F0 mov
         # [ ] - обращение к ячейке памяти по указателю
         # dword ptr [ebp-0Ch] - обращение к ячейке памяти по указателю,
         # адрес ebp(вершина стека) -0Ch (смещение до ячейки памяти переменной х)
             int y;
             y = 8;
                             dword ptr [ebp-8],8
         012428F7 mov
         # dword ptr [ebp-8] - обращение к переменной у
            c = 0;
         01242966 xor
                              edx,edx
         # очистка регистра edx, а как по другому быстро получить ноль?
                       dword ptr [ebp-4],edx
         01242968 mov
             c = x + y;
                             eax, dword ptr [ebp-0Ch]
         0124296B mov
         # Кладем машинное слово из переменной Х в регистр еах
         0124296E add eax, dword ptr [ebp-8]
         # Прибавляем к регистру машинное слово из переменной Ү
                              dword ptr [ebp-4],eax
         01242971 mov
         # Возвращаем результат в переменную С.
```

Как видите, машина в одной ветви программного кода старается работать через один регистр общего назначения.

```
⊟#include "pch.h"
 #include <iostream>
                                                   🔼 Консоль отладки Microsoft Visual Studio
__int main()
     int c=0;
                                                  y=8
                                                  c=17
                                                  C:\Users\SibNout2020\source\repos\ConsoleApplication1
     int y;
                                                  дом 2061142408.
     y = 8;
                                                  Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке с
     std::cout << "x=" << x << std::endl;
                                                  томатически закрыть консоль при остановке отладки".
     std::cout << "y=" << y << std::endl;
                                                  Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
     c = 0;
                      eax, dword ptr[ebp - 0Ch]
          mov
                      eax, dword ptr[ebp - 8]
          add
                      dword ptr[ebp - 4], eax
          mov
      std::cout << "c=" << c << std::endl;
```

Пример второй

```
⊟#include "pch.h"
#include <iostream>
                                                   🖾 Консоль отладки Microsoft Visual Studio
⊡int main()
 |{
                                                  x=9
                                                  y=8
                                                  x=8
      int x=9;
      int y=8;
      std::cout << "x=" << x << std::endl;
                                                  C:\Users\SibNout2020\source\repos\ConsoleApplic
      std::cout << "y=" << y << std::endl;
                                                  дом 0.
      int c = 0;
                                                  Чтобы автоматически закрывать консоль при остан
                                                  томатически закрыть консоль при остановке отлад
                                                  Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
      x = y;
      y = c;
      std::cout << "x=" << x << std::endl;
      std::cout << "y=" << y << std::endl;
```

```
In [ ]:
         c = x;
                               eax, dword ptr [ebp-8]
         01522966 mov
         01522969 mov
                               dword ptr [ebp-0Ch],eax
             x = y;
         0152296C mov
                               eax, dword ptr [ebp-4]
                               dword ptr [ebp-8],eax
         0152296F
                   mov
             y = c;
                               eax, dword ptr [ebp-0Ch]
         01522972 mov
                               dword ptr [ebp-4],eax
         01522975 mov
```

```
int x=9;
   int y=8;
   std::cout << "x=" << x << std::endl;
                                       🔤 Консоль отладки Microsoft Visual Studio
   std::cout << "y=" << y << std::endl;
                                      x=9
    _asm {
                                      y=8
                 eax, dword ptr[ebp - 8] x=8
      mov
                 dword ptr[ebp - 0Ch], ea:y=9
      mov
                 eax, dword ptr[ebp - 4]
      mov
                 dword ptr[ebp - 8], eax C:\Users\SibNout2020\source\repos\ConsoleApplica
      mov
                 eax, dword ptr[ebp - 0Chдом 2061142408.
      mov
                 dword ptr[ebp - 4], еах Чтобы автоматически закрывать консоль при остано
      mov
                                      томатически закрыть консоль при остановке отладкі
   std::cout << "x=" << x << std::endl;
                                      Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
   std::cout << "y=" << y << std::endl;
Можно и короче
                                      🔤 Консоль отладки Microsoft Visual Studio
int x=9;
                                     x=9
int y=8;
                                     y=8
std::cout << "x=" << x << std::endl;
                                     x=8
std::cout << "y=" << y << std::endl;
                                     v=9
 asm {
               eax, dword ptr[ebp - 8] C:\Users\SibNout2020\source\repos\ConsoleApplic
    mov
               ebx, dword ptr[ebp - 4] дом 2061142408.
               dword ptr[ebp - 8], ebx Чтобы автоматически закрывать консоль при остан
    mov
               dword ptr[ebp - 4], eax томатически закрыть консоль при остановке отлад
                                     Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
std::cout << "x=" << x << std::endl;
std::cout << "y=" << y << std::endl;
    int x=9; int y=8;
                                                                               🜃 Кон
    std::cout << "<" << x<<";"<< y << ">" << std::endl;
    int c = 0;
                                                                             <9;8>
      asm {
                                                                             <8;9>
                         eax, dword ptr[ebp - 8]
                         ebx, dword ptr[ebp - 4]
         mov
                                                                             C:\Use
         XCHG eax, ebx
                                                                             дом 20
                         dword ptr[ebp - 8], eax
         mov
                                                                             Чтобы
                         dword ptr[ebp - 4], ebx
         mov
                                                                             томати
                                                                             Нажмит
    std::cout << "<" << x << ";" << y << ">" << std::endl;
 int x=9; int y=8;
```

Пример третий

```
#include "pch.h"
In [ ]:
         #include <iostream>
          int main()
              //переременная х
              int x = 9;
              //переременная у
              int y = 8;
              //Указатель на пернеменную уу
              int* yy = &y;
              std::cout << "x=" << x << std::endl;</pre>
              std::cout << "y=" << y << std::endl;</pre>
              //Обращение к адресу оперативной памяти переменной
              std::cout << "&y=" << &y << std::endl;
              //Просто посмотреть - что внутри указателя
              std::cout << "yy=" << yy << std::endl;</pre>
              //Обращение к значению по удресу из указателя
              std::cout << "*yy=" << *yy << std::endl;
              _asm
{
                  xor eax, eax
                  xor ebx, ebx
                              eax, dword ptr[x]
                  mov
                  mov
                              ecx, dword ptr[yy]
                  // Обращаемся к переменной указателя
                  // Получаем содержимое переменной указателя в регистр есх
                  mov
                               ebx, dword ptr[ecx]
                  //Теперь есх содержит указатель на переменную у
                  //Получаем значение переменной у в ebx
                  XCHG eax, ebx
                                dword ptr[x], eax
                  mov
                  mov
                               dword ptr[ecx], ebx
                  //Кладем значение в переменную у
                  //есх содержит указатель на переменную у
              std::cout << "x=" << x << std::endl;</pre>
              std::cout << "y=" << y << std::endl;</pre>
          }
```

```
//переременная х
                                         x=9
int x = 9;
                                         v=8
                                         &y=0075EDBC
int y = 8;
                                         yy=0075EDBC
                                         *yy=8
int* yy = &y;
std::cout << "x=" << x << std::endl;
                                         x=8
std::cout << "y=" << y << std::endl;
                                         v=9
//Обращение к адресу оперативной памяти п
std::cout << "&y=" << &y << std::endl;
                                         C:\Users\SibN
//Просто посмотреть что внутри указателя дом 206114240
std::cout << "yy=" << yy << std::endl;
                                         Чтобы автомат
//Обращение к значению по удресу из указатоматически з
std::cout << "*yy=" << *yy << std::endl;
                                         Нажмите любую
```

Внимание, при копировании текста в Visual Studio 2019 некоторые символы вставляются как символы других кодов, но с тем же внешним видом. В таких случаях рекомендуется либо создать новый проект, либо в Visual Studio набрать код с клавиатуры.

Пример четвертый

Работа с массивами на Ассемблере ведется по тем же принципам, что и работа с массивами в c++ через арифметику указателей. Вот пример.

```
#include "pch.h"
In [ ]:
         #include <iostream>
         int main()
          {
              //переременная х
              int x = 0;
              //Создали одномерный массив из 3 элементов
              int a[3] = \{ 1, 2, 3 \};
              //Создали символ
              char MyChar = '*';
              //Вывели наш массив на экран в стиле аля питон
              std::cout << "a={" << a[0] << "," << a[1] << "," << a[2] << "," << "}" << std::endl;
              //Вывели на экран весь массив, и вдруг выяснилось, что это указатель
              std::cout << "a=" << a << std::endl;</pre>
              std::cout << "x=" << x << std::endl;</pre>
              //Получили размер переменной x, которая int
              std::cout << "sizeof(x)=" << sizeof(x) << std::endl;//=4</pre>
              //Получили размер всего нашего массива (он 12) из 3 элементов размером по 4
              std::cout << "sizeof(a)=" << sizeof(a) << std::endl;</pre>
              std::cout << "MyChar=" << MyChar << std::endl;</pre>
              //Вывели размер символа
              std::cout << "sizeof(MyChar)=" << sizeof(MyChar) << std::endl;</pre>
              //Вывели на экран первый элемент массива, обратившись к нему через Ассемблер
              std::cout << "a[0]=";
              _asm
                  xor eax, eax
                  mov eax, dword ptr[a]
```


```
mov dword ptr[x], eax
    std::cout << x << std::endl;</pre>
    //Вывели на экран первый элемент массива, обратившись к нему через Ассемблер
    //НЕ ЗАБЫЛИ У INT ПРО РАЗМЕР И ДОПИСАЛИ СМЕЩЕНИЕ В ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ +4
    std::cout << "a[1]=";
    _asm
        xor eax, eax
        mov eax, dword ptr[a + 4 * 1]
        mov dword ptr[x], eax
    std::cout << x << std::endl;</pre>
    //+4 2 раза
    std::cout << "a[2]=";
    _asm
        xor eax, eax
        mov eax, dword ptr[a + 4 * 2]
        mov dword ptr[x], eax
    std::cout << x << std::endl;</pre>
    //Обратились к 4, несуществующему элементу массива
    //Получили мусор
    std::cout << "a[3]=";
    _asm
        xor eax, eax
        mov eax, dword ptr[a + 4 * 3]
        mov dword ptr[x], eax
    std::cout << x << std::endl;</pre>
}
```

```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

[a={1,2,3,}
a=010FECB0
x=0
sizeof(x)=4
sizeof(a)=12
MyChar=*
sizeof(MyChar)=1
a[0]=1
a[1]=2
a[2]=3
a[3]=0
```

Практическая работа №5. Арифметические операции

Задание взято из "Архитектура ЭВМ. Задания и примеры выполнения лабораторных работ. Медодические указания/ сост. : А.Е. Докторов, Е. А. Докторова. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 32 с". **Тема лабораторной работы. 64 битные операции на 32 битной машине** Выставляем в Visual Studio "Debug x86". После этого программный код будет генерироваться 32 битным даже на 64 битной машине.



Далее рекомендуется дать на самостоятельный поиск по источникам из Интернета следующие команды. Также их краткие описания можно посмотреть в [А. Е. Докторов. 2008]

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ							
ADD	ADC	INC	SUB	SBB	DEC	CMP	
MUL	IMUL	DIV	IDIV	NEG	CBW	CWD	

Требуется написать ассемблерную вставку сложения (вычитания) двух 64 битных чисел.

```
In []: #include "pch.h"
    #include <iostream>
    int main()
{
        __int64    c=0;
        __int64    x;
        x = 4;
        __int64    y;
        y = 6;
        c = x + y;
        std::cout <<"x=" << x << std::endl;
        std::cout << "y=" << y << std::endl;
        std::cout << "c=" << c << std::endl;
    }
}</pre>
```

```
int64 x;
In [ ]:
             x = 4;
         0068290F mov
                               eax,4
         00682914 cdq
                               dword ptr [ebp-10h],eax
         00682915 mov
         00682918 mov
                               dword ptr [ebp-0Ch],edx
             __int64 y;
             y = 6;
         0068291B mov
                               eax,6
         00682920
                   cdq
         00682921 mov
                               dword ptr [ebp-8],eax
         00682924 mov
                               dword ptr [ebp-4],edx
             __int64 c=0;
             c = x + y;
         00682927 mov
                               eax, dword ptr [ebp-10h]
         0068292A mov
                               edx, dword ptr [ebp-0Ch]
                               eax, dword ptr [ebp-8]
         0068292D
                   add
         00682930 adc
                               edx, dword ptr [ebp-4]
         00682933 mov
                               dword ptr [ebp-18h],eax
```

```
      00682936
      mov
      dword ptr [ebp-14h],edx

      c = x - y;
      eax,dword ptr [ebp-10h]

      00EE2927
      mov
      eax,dword ptr [ebp-0Ch]

      00EE292A
      mov
      edx,dword ptr [ebp-8]

      00EE292D
      sub
      eax,dword ptr [ebp-8]

      00EE2930
      sbb
      edx,dword ptr [ebp-4]

      00EE2933
      mov
      dword ptr [ebp-18h],eax

      00EE2936
      mov
      dword ptr [ebp-14h],edx
```

Задим студентам вопрос: "Почему сложение 64 битных чисел?" Возможно, кто-то из них догадается или найдет ответ в презентациях...

Ответ ожидается примерно следующий: 32 битная система оперирует машинными словами Word 32 бита.

Единственный способ эмульгировать 64 битный код, это использовать два 32 битных слова.

Ранее подобный прием использовался на 16 битных машинах с 32 битным кодом.

Как бы выглядел 64 битный код на 8 битной машине?

Производительность в этом случае была бы просто "фантастическая".

Поддержка кода осуществляется за счет транслирования с макро-ассемблера в микро-ассемблер, родной для конкретной машины. Чтобы это осуществить, требуется написать множество подпрограмм, заменяющих базовые операции или другие подпрограммы. Ранее базовые команды микропроцессора реализовывались на уровне железа. Сейчас некоторые базовые команды реализуются на программном уровне. Это приводит к снижению производительности, но позволяет крос-платформенность.

Последующие темы по методическим указаниям [Докторов 2008]:

- Изучение логических команд и команд сдвигов.
- Изучение команд обработки блоков данных. Цикл LOOP. Обработка текстов.
- Изучение команд условного перехода.
- Изучение команд передачи управления.

Но не так все просто.

Команда LOOP работает только в Pascal ранних версий и DosBox.

Некоторых команд обработки данных нет в современном ассемблере. Их заменяют своими процедурами и работой через указатели.

Потому, с этого момента [Докторов 2008] будет использован нами как дополнительный материал.

Мы плавно переключаемся на программирование под DosBox на FlatAssembler1.71.

Сайт FasmWorld.

Продолжение следует...

Распространенные ошибки

- При создании проекта вместо с++ выбран любой другой язык.
- Ошибки в с++ коде.
- Слепое копирование ... неработающего кода в неподходящее для него место. Тут мы бессильны...

	прочитайте пример из лекции, используйте 64 битный тип данных и дезассемблер.
In []:	

• Попытка реализовать задачу как на 32 или 16 битном типе данных. Внимательно