



### **FASM**

<u>Форум программистов и сисадминов Киберфорум</u> > <u>Форум программистов</u> > <u>Низкоуровневое программирование</u> > <u>Assembler, MASM, TASM</u> > <u>FASM</u>

<u>Войти</u>

<u>Регистрация</u> Восстановить пароль

Правила

Карта

Блоги 🗸

Сообщество 🗸

Поиск

Другие темы раздела

### FASM Уроки Iczelion'a на FASM <a href="https://www.cyberforum.ru/fasm/">https://www.cyberforum.ru/fasm/</a> thread1240590.html

Уроки Iczelion'a на FASM Урок первый. MessageBox на FASM format PE GUI include 'win32ax.inc'; import data in the same section invoke  ${\tt MessageBox,NULL,msgBoxText,msgBoxCaption,MB\_OK} \ \dots$ 

#### FASM Вывод адреса на консоль

Пытаюсь на консоль вывести адрес fin: invoke printf, не робит - как правильно надо? format PE console 4.0 entry start include 'win32a.inc' section '.data' data readable fin ...

### FASM Создание окна на fasm <a href="https://www.cyberforum.ru/fasm/">https://www.cyberforum.ru/fasm/</a> thread1209394.html

Всем привет. Только что начал изучать ассемблер fasm. Возник первый вопрос: как создать окно? Прошу не просто дать мне код, а ещё объяснить что значит. Заранее благодарен

### **Организовать вычисления по формуле FASM**

привет, всем активным участникам этого чудесного форума!!! помогите, пожалуйста, написать программу на Fasm Assembler. задание: Создать программу на языке Ассемблер, что позволяет организовать...

### FASM Получение CLSID image/png https://www.cyberforum.ru/ fasm/ thread1160365.html

Всем ку! int GetEncoderClsid(const WCHAR\* format, CLSID\* pClsid) { UINT num = 0; // number of image encoders UINT size = 0; // size of the image encoder array in bytes...

### Побайтовый вывод файла FASM

Пытаюсь ввести в консоль файл в шестнадцатеричном виде, но происходит ошибка при выполнении. format PE console 4.0 include 'win32a.inc' xor ebx, ebx; invoke CreateFile.\ ...

**FASM ГСЧ на макросах** Всем привет. Понадобилось заюзать ГСЧ посредством макросов, чтобы каждый раз на стадии компиляции. использовалось уникальное значение. Учитывая семантику препроцессора (там чёрт ногу сломит),... https://www.cyberforum.ru/ fasm/ thread1213146.html

### FASM Вызываем функции из clib (библиотека Си) в DOS

Вобщем, сбылась мечта идиота. Теперь, нежели писать свой ввод/ вывод(особенно всегда напрягал ввод/вывод вещественных чисел на экран), можно воспользоваться стандартными ф-циями из библиотеки языка...

FASM Как сделать выход по ESC org 100h old dw 0 jmp start number dw 0 c dw 0 start: xor ax,ax mov es,ax cli <a href="https://www.cyberforum.ru/fasm/">https://www.cyberforum.ru/fasm/</a> thread1161834.html

FASM Вывод трех строк в один MessageBox Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с такой проблемой: не могу вывести 3 строки (Год+Месяц+День) в один MessageBox Вот такой код: format PE GUI 4.0 entry start include 'win32ax.inc' include... https://www.cyberforum.ru/ fasm/ thread1142589.html

## <u>Mik</u>l

12,592

Ушел с форума

**13987** / 7000 / Регистрация: 11.11.2010 Сообщений:

01.09.2014, 06:06 **[TC]** 

# Мануал по flat assembler

01.09.2014, 06:06. Просмотров 99783. Ответов <u>50</u> Метки (Все метки)

### Ответ

## 3.1.8 Ресурсы

Есть два способа создать ресурсы, первый — Вы должны включить внешний файл, сделанного любым компилятором ресурсов например:

Assembler Выделить код

1 section '.rsrc' data readable resource from 'my.res'

И Вы не должны что-нибудь еще помещать в такую секцию. В случае, если Вы не хотите отдельную секцию для ресурсов, Вы можете поместить их в любую другую секцию с помощью директивы data:

Assembler Выделить код

- data resource from 'my.res'
- end data

Другой способ — Вы должны создать раздел ресурсов вручную. Последний метод, хотя не нуждается ни в какой дополнительной программе, которая будет использована, более трудоемкий, но стандартные заголовочные файлы обеспечивают помощь — набор макросов, которые служат кирпичами, чтобы составить секцию ресурсов.

макроинструкция directory должна быть помещена непосредственно в начале вручную написанных ресурсов, и это определит, какие типы ресурсов используются. Это должно сопровождаться парами значений, первый в каждой паре, является идентификатором типа ресурса, а второй метка подкаталога ресурсов данного типа. Это может выглядеть следующим образом:

Assembler Выделить код

- 1 directory RT\_MENU,menus,\
- RT\_ICON,icons,\
- RT\_GROUP\_ICON,group\_icons

Подкаталоги могут быть помещены где-нибудь в секции ресурсов после основного каталога, и они должны быть определены макроинструкцией resource, которая требует, чтобы первый параметр был меткой подкаталога (соответствующий входу в основном каталоге) сопровождаемый тремя параметров — в каждом таком входе, первый параметр определяет идентификатор ресурса (это значение выбранное программистом и используется, чтобы обратиться

0

к данному ресурсу в программе), второй определяет язык, а третий — метка ресурса. Стандартный equates, должен использоваться, чтобы задавать идентификаторы языка. Например подкаталог меню может быть определен вот так:

Assembler Bыделить код

- 1 resource menus,\
- 1,LANG\_ENGLISH+SUBLANG\_DEFAULT,main\_menu,\
  - 2,LANG\_ENGLISH+SUBLANG\_DEFAULT,other\_menu

Если этот вид ресурсов для которого язык не имеет значения, должен использоваться идентификатор языка LANG NEUTRAL

Для определения ресурсов различных типов есть специализированные макроинструкции, которые должны быть помещены в секции ресурсов

Точечные рисунки — ресурсы с идентификатором типа RT\_BITMAP.

Объявляя растровый ресурс используют макроинструкцию **bitmap** с первым параметром, являющейся меткой ресурса (соответствующей входу в подкаталоге точечных рисунков) и вторым параметром символьной строкой, содержащей путь  $\kappa$  bmp-файлу, например:

Assembler Выделить код

1 bitmap program\_logo,'logo.bmp'

Два типа ресурса, связанные со значками — RT\_GROUP\_ICON — тип ресурса, который должен быть связан с одним или более ресурсам типа RT\_ICON, каждый содержащий отдельное изображение. Это позволяет объявлять значки различных размеров и разрядностей цвета под общим идентификатором ресурса. Этот идентификатор, данный ресурсу типа RT\_GROUP\_ICON можно тогда передать к функции LoadIcon, и она выберет изображение подходящего размера из группы. Чтобы объявлять значок, используйте макроинструкцию icon, с первым параметром, являющимся меткой ресурса RT\_GROUP\_ICON, сопровождаемого парами параметров, объявляющих изображения. Первым параметром в каждой паре должна быть метка ресурса RT\_ICON, и второй символьная строка, содержащая путь к файлу значка. В самом простом варианте, когда группа значков содержит только одно изображение, это будет:

Assembler Выделить код

1 icon main\_icon,icon\_data,'main.ico'

rge main\_icon — метка для входа в подкаталоге ресурса для типа RT\_GROUP\_ICON, и icon\_data — метка для входа типа RT\_ICON.

Курсоры объявляют очень похожим способом на значки, на сей раз с типами RT\_GROUP\_CURSOR и RT\_CURSOR и макроинструкцией cursor, которая берет параметры, аналогичные принимаемые макрокомандой icon. Так что определение курсора может выглядеть следующим образом:

Assembler

1 cursor my\_cursor,cursor\_data,'my.cur'

Меню имеют тип ресурса RT\_MENU и объявляется макроинструкцией menu, сопровождаемой несколькими другими макросами определяющими элементы в меню. Само меню берет только один параметр — метка ресурса. menuitem определяет элемент в меню, требуется до пяти параметров, но только два обязательны — первый — символьная строка, содержащая текст пункта меню, и второй — значение его идентификатора (который является значением, которое будет возвращено, когда пользователь выбирает данный элемент в меню). menuseparator определяет разделитель в меню и не требует никаких параметров.

Дополнительный третий параметр menuitem определяет флажки ресурса меню. Есть два таких флажка

- MFR\_END флажок последнего элемента в данном меню, и метках
- MFR\_POPUP флажок что данный элемент подменю, и следующие элементы будут элементами, составляющими то подменю, пока элемент с флажком MFR\_END не найден.

Флажок MFR\_END можно также передать как параметр для menuseparator и это единственный параметр, который эта макрокоманда может взять. Каждое подменю должно быть закрыто элементом с флажком MFR\_END, и полностью меню должно также быть закрыто этим флагом. Вот — пример законченного объявления меню:

Assembler

- 1 menu main\_menu
- 2 menuitem '&File',100,MFR\_POPUP
- 3 menuitem '&New',101
- 4 menuseparator
- menuitem 'E&xit',109,MFR\_END
- 6 menuitem '&Help',900,MFR\_POPUP + MFR\_END
- 7 menuitem '&About...',901,MFR\_END

Дополнительный четвертый параметр menuitem определяет флажки состояния за данного элемента, эти флажки те же самые как те что используются функциями API, подобно MFS\_CHECKED или MFS\_DISABLED. Точно так же пятый параметр может определить типа флажка. Например, это определит элемент отмеченный с отметкой переключателя:

Assembler Balgariuta kap

1 menuitem 'Selection',102, ,MFS\_CHECKED,MFT\_RADIOCHECK

Диалоговые окна имеют тип ресурса RT\_DIALOG и объявляются макроинструкцией **dialog**, сопровождаемой любым количеством элементов, начатых dialogitem и законченных enddialog.

dialog может взять до одиннадцати параметров, минимум требуется семь.

- Первый параметр, как обычно, определяет метку ресурса,
- второй символьная строка, содержащая заголовок диалогового окна,
- следующие четыре параметра определяют горизонтальные и вертикальные координаты, ширину и высоту диалогового окна соответственно.
- Седьмой параметр определяет флажки стиля для диалогового окна,
- дополнительный восьмой определяет расширенные флажки стиля.
- Девятый параметр может определить меню для окна это должен быть идентификатор ресурса меню, такой же самый как один из указанных в подкаталоге ресурсов с типом RT\_MENU.
- Наконец десятый и одиннадцатый параметр может использоваться, чтобы определить шрифт для диалогового окна
   — сначала, должна быть символьная строка, содержащая название шрифта, и после нее номер, определяющий
   размер шрифта. Когда эти дополнительные параметры не определены, используется значение по умолчанию, MS
   Sans Serif размером 8 кеглей.

Этот пример показывает макрокоманду dialog со всеми параметрами кроме меню (который оставляют с пустым значением), дополнительные параметры находятся во второй строке:

<u>Assembler</u>

```
1 dialog about,'About',50,50,200,100,WS_CAPTION+WS_SYSMENU,\
2 WS_EX_TOPMOST, ,'Times New Roman',10
```

dialogitem имеет восемь обязательных параметров и один дополнительный

- Первым параметром должна быть символьная строка, содержащая имя класса элемента управления.
- Вторым параметром может быть или символьная строка содержащий текст на элементе, или идентификатор ресурса в случае, если, когда содержание элемента должно быть определено некоторым дополнительным ресурсом (подобно элементу класса STATIC с стилем SS\_BITMAP).
- Третий параметр идентификатор элемента, который идентифицирует элемент для функций АРІ.
- Затем четыре параметра определяют горизонтальные, вертикальные координаты, ширину и высоту элемента соответственно.
- Восьмой параметр определяет, стиль элемента,
- и дополнительный девятый определяет расширенный стиль.

Пример определения элемента диалога:

<u>Assembler</u>

1 dialogitem 'BUTTON','OK',IDOK,10,10,45,15,WS\_VISIBLE+WS\_TABSTOP

И пример статического элемента, содержащего точечный рисунок, предполагая, что там существует растровый ресурс с идентификатором 7:

<u>Выделить код</u>

1 dialogitem 'STATIC',7,0,10,50,50,20,WS\_VISIBLE+SS\_BITMAP

Определение ресурса диалога может содержать любое количество элементов или ни одного вообще, и должно всегда заканчиваться макроинструкцией enddialog.

Ресурсы типа RT\_ACCELERATOR создаются с макроинструкцией **accelerator**. Первый параметр, традиционно является меткой ресурса, далее должны следовать за три параметра — флажки акселератора, сопровождаемые кодом виртуальной клавиши или символом ASCII и значением идентификатора (который подобен идентификатору пункта меню). Простое определение акселератора может выглядеть следующим образом:

Assembler

- 1 accelerator main\_keys,\
- 2 FVIRTKEY+FNOINVERT,VK\_F1,901,\
- 3 FVIRTKEY+FNOINVERT,VK\_F10,109

Информация версии — ресурс типа RT\_VERSION и создается макросом version. После метки ресурса, второй параметр определяет операционную систему PE файла (обычно VOS \_\_ WINDOWS32), третий параметр, тип файла (наиболее общий является VFT\_APP для программы и VFT\_DLL для библиотеки), четвертый подтип (обычно VFT2\_UNKNOWN), пятый идентификатор языка, шестой кодовая страница и затем пары из символьных строк — названия свойств и определяющие их значения. Самая простая информация версии может быть определена вот так:

<u>Assembler</u> <u>Выделить код</u>

Assembler

1 versioninfo vinfo,VOS\_WINDOWS32,VFT\_APP,VFT2\_UNKNOWN,\
2 LANG\_ENGLISH+SUBLANG\_DEFAULT,0,\
3 'FileDescription','Description of program',\
4 'LegalCopyright','Copyright et cetera',\
5 'FileVersion','1.0',\
6 'ProductVersion','1.0'

Другие виды ресурсов могут быть определены макроинструкцией **resdata**, которая берет только один параметр — метка ресурса, и может сопровождаться любыми командами, определяющими данные, а заканчиваться макроинструкцией endres, например:

Assembler

- 1 resdata manifest
- file 'manifest.xml'
- 3 endres

Вернуться к обсуждению: <u>Мануал по flat assembler</u>

### Следующий ответ

0

## <u>Programming</u>

Эксперт 94731 / 64177 / 26122 Регистрация: 12.04.2006 Сообщений: 116,782 01.09.2014, 06:06

Готовые ответы и решения:

## Неофициальная разработка Flat assembler версии 2.0.0

Разработчик Flat assembler'а Tomasz Grysztar в одном из блогов сообщил о разработке новой...

## Flat assembler ругается на PROC

Доброго времени суток. Есть программа, собственно вот что она делает: " На экране инициализировать...

### ✓ Как подключить include к flat компилятору

Здравствуйте, как подключить include  $\kappa$  flat компилятору? Требуется подключить include 'win32a.inc'  $\kappa$ ...

### Flat Assembler

Со временем задачи стали нерешаемыми из-за ужасно медленной скорости. Уже давно хочу перейти на...

**50** 

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование

Реклама - Обратная связь

Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.