# Cisco Packet Tracer Лабораторная работа №3 Настройка VLAN на коммутаторах Cisco

## Теоретическая часть

VLAN (Virtual Local Area Network – Виртуальная локальная вычислительная сеть) – группа устройств, имеющих возможность взаимодействовать между собой напрямую на канальном уровне, хотя физически при этом они могут быть подключены к разным сетевым коммутаторам. И наоборот, устройства, находящиеся в разных VLAN'ах, невидимы друг для друга на канальном уровне, даже если они подключены к одному коммутатору, и связь между этими устройствами возможна только на сетевом и более высоких уровнях.

В современных сетях VLAN — главный механизм для создания логической топологии сети, не зависящей от её физической топологии. VLAN'ы используются для сокращения широковещательного трафика в сети. Имеют большое значение с точки зрения безопасности, в частности как средство борьбы с ARP-spoofing'ом.

#### Причины использования VLAN

#### Гибкое разделение устройств на группы

Как правило, одному VLAN соответствует одна подсеть. Устройства, находящиеся в разных VLAN, будут находиться в разных подсетях. Но в то же время VLAN не привязан к местоположению устройств и поэтому устройства, находящиеся на расстоянии друг от друга, все равно могут быть в одном VLAN независимо от местоположения

## Уменьшение количества широковещательного трафика в сети

Каждый VLAN — это отдельный широковещательный домен. Например, коммутатор — это устройство 2 уровня модели OSI. Все порты на коммутаторе с лишь одним VLAN находятся в одном широковещательном домене. Создание дополнительных VLAN на коммутаторе означает разбиение коммутатора на несколько широковещательных доменов. Если один и тот же VLAN настроен на разных коммутаторах, то порты разных коммутаторов будут образовывать один широковещательный домен.

#### Увеличение безопасности и управляемости сети

Когда сеть разбита на VLAN, упрощается задача применения политик и правил безопасности. С VLAN политики можно применять к целым подсетям, а не к отдельному устройству. Кроме того, переход из одного VLAN в другой предполагает прохождение через устройство 3 уровня, на котором, как правило, применяются политики, разрешающие или запрещающие доступ из VLAN в VLAN.

#### Тегирование трафика VLAN

Если смотреть на VLAN, абстрагируясь от понятия «виртуальные сети», то можно сказать, что VLAN — это просто метка в кадре, который передается по сети. Метка содержит номер VLAN'a (его называют VLAN ID или VID), — на который отводится 12 бит, то есть, VLAN может нумероваться от 0 до 4095. Первый и последний номера зарезервированы, их использовать нельзя.

Компьютер при отправке трафика в сеть даже не догадывается, в каком VLAN'е он размещён. Об этом думает коммутатор. Коммутатор знает, что компьютер, который подключен к определённому порту, находится в соответствующем VLAN'е. Трафик, приходящий на порт определённого VLAN'а, ничем особенным не отличается от трафика другого VLAN'а. Другими словами, никакой информации о принадлежности трафика определённому VLAN'у в нём нет.

Однако, если через порт может прийти трафик разных VLAN'ов, коммутатор должен его както различать. Для этого каждый кадр (frame) трафика должен быть помечен каким-то особым образом. Пометка должна говорить о том, какому VLAN'у трафик принадлежит. Без тега коммутатор не сможет различать трафик различных VLAN.

Наиболее распространённый сейчас способ ставить такую пометку описан в открытом стандарте IEEE 802.1Q.

При использовании стандарта Ethernet II 802.1Q вставляет тег перед полем "Тип протокола". Так как кадр изменился, пересчитывается контрольная сумма.

#### Исходный кадр

Адрес	Адрес	Тип	Данные	Контрольная
получателя	отправителя	протокола	даппыс	сумма

#### Тегированный кадр

<b>Л</b> про	<b>C</b>	<b>Л</b> прос		Тип		Новая	
Адре		Адрес	Тег		Данные	контрольная	
Получат	еля	отправителя		протокола		сумма	


Когда порт должен уметь принимать или отдавать трафик из разных VLAN, то он должен находиться в тегированном или транковом состоянии. Понятия транкового порта и тегированного порта одинаковые. Транковый или тегированный порт может передавать как отдельно указанные VLAN, так и все VLAN по умолчанию, если не указано другое. Если порт нетегирован, то он может передавать только один VLAN (native - родной). Если на порту не указано, в каком он VLAN, то подразумевается, что он в нетегированном состоянии в первом VLAN (VID 1).

Терминология Cisco:

- access port порт, принадлежащий одному VLAN'у и передающий нетегированный трафик.
- trunk port порт, передающий тегированный трафик одного или нескольких VLAN'ов.

# Настройка VLAN на оборудовании Cisco

• Схема для примера представлена на рис. 1.



■ Рис. 1. Схема сети с VLAN

Создание VLAN'а с идентификатором 2 и задание имени test для него:

sw1(config)# vlan 2 sw1(config-vlan)# name test

Удаление VLAN'а с идентификатором 2:

sw1(config)# no vlan 2

#### Настройка access портов

Назначение порта коммутатора в VLAN:

sw1(config)# interface fa0/1
sw1(config-if)# switchport mode access
sw1(config-if)# switchport access vlan 2

Назначение диапазона портов с fa0/4 до fa0/5 в vlan 10:

sw1(config)# interface range fa0/4 - 5 sw1(config-if-range)# switchport mode access sw1(config-if-range)# switchport access vlan 10

## Просмотр информации о VLAN'ax:

sw1# show vlan brief VLAN Name	Status Ports		
l default	active Fa0/6, Fa0/7,	Fa0/8, Fa0/9,	
	Fa0/10, Fa0/1	11, Fa0/12, Fa0/13,	
	Fa0/14, Fa0/1	15, Fa0/16, Fa0/17,	
	Fa0/18, Fa0/1	19, Fa0/20, Fa0/21,	
	Fa0/22, Fa0/2	23, Fa0/24	
2 test	active Fa0/1, Fa0/2		
10 VLAN0010	active Fa0/4, Fa0/5		
15 VLAN0015	active Fa0/3		

## Настройка транка (trunk)

Для того чтобы передать через порт трафик нескольких VLAN, порт переводится в режим транка.

Режимы интерфейса (режим по умолчанию зависит от модели коммутатора):

- **auto** Порт находится в автоматическом режиме и будет переведён в состояние trunk, только если порт на другом конце находится в режиме on или desirable. Т.е. если порты на обоих концах находятся в режиме "auto", то trunk применяться не будет.
- **desirable** Порт находится в режиме "готов перейти в состояние trunk"; периодически передает DTP-кадры порту на другом конце, запрашивая удаленный порт перейти в состояние trunk (состояние trunk будет установлено, если порт на другом конце находится в режиме on, desirable, или auto).
- **trunk** Порт постоянно находится в состоянии trunk, даже если порт на другом конце не поддерживает этот режим.
- nonegotiate Порт готов перейти в режим trunk, но при этом не передает DTP-кадры порту на другом конце. Этот режим используется для предотвращения конфликтов с другим "не-cisco" оборудованием. В этом случае коммутатор на другом конце должен быть вручную настроен на использование trunk'а.

По умолчанию в транке разрешены все VLAN. Для того чтобы через соответствующий VLAN в транке передавались данные, как минимум, необходимо чтобы VLAN был активным. Активным VLAN становится тогда, когда он создан на коммутаторе и в нём есть хотя бы один порт в состоянии up/up.

VLAN можно создать на коммутаторе с помощью команды vlan. Кроме того, VLAN автоматически создается на коммутаторе в момент добавления в него интерфейсов в режиме access.

В схеме, которая используется для демонстрации настроек, на коммутаторах sw1 и sw2, нужные VLAN будут созданы в момент добавления ассеss-портов в соответствующие VLAN:

sw1(config)# interface fa0/3
sw1(config-if)# switchport mode access
sw1(config-if)# switchport access vlan 15
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 15

На коммутаторе sw3 access-портов нет. Поэтому необходимо явно создать все необходимые VLAN:

sw3(config)# vlan 2 sw3(config)# vlan 10 sw3(config)# vlan 15

Для автоматического создания VLAN на коммутаторах, может использоваться протокол VTP.

# Настройка статического транка

Создание статического транка:

sw1(config)# interface fa0/22 sw1(config-if)# switchport mode trunk

На некоторых моделях коммутаторов (на которых поддерживается ISL) после попытки перевести интерфейс в режим статического транка, может появиться такая ошибка:

sw1(config-if)# switchport mode trunk

Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.

Это происходит из-за того, что динамическое определение инкапсуляции (ISL или 802.1Q) работает только с динамическими режимами транка. И для того, чтобы настроить статический транк, необходимо инкапсуляцию также настроить статически.

Для таких коммутаторов необходимо явно указать тип инкапсуляции для интерфейса:

sw1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

И после этого снова повторить команду настройки статического транка (switchport mode trunk).

#### Динамическое создание транков (DTP)

**Dynamic Trunk Protocol (DTP)** — протокол Cisco, который позволяет коммутаторам динамически распознавать, настроен ли соседний коммутатор для поднятия транка и какой протокол использовать (802.1Q или ISL). Включен по умолчанию.

Режимы DTP на интерфейсе:

- **auto** Порт находится в автоматическом режиме и будет переведён в состояние trunk, только если порт на другом конце находится в режиме on или desirable. Т.е. если порты на обоих концах находятся в режиме "auto", то trunk применяться не будет.
- **desirable** Порт находится в режиме "готов перейти в состояние trunk"; периодически передает DTP-кадры порту на другом конце, запрашивая удаленный порт перейти в состояние trunk (состояние trunk будет установлено, если порт на другом конце находится в режиме on, desirable, или auto).
- nonegotiate Порт готов перейти в режим trunk, но при этом не передает DTP-кадры порту на другом конце. Этот режим используется для предотвращения конфликтов с другим "не-cisco" оборудованием. В этом случае коммутатор на другом конце должен быть вручную настроен на использование trunk'a.

Перевести интерфейс в режим auto:

sw1(config-if)# switchport mode dynamic auto

Перевести интерфейс в режим desirable:

sw1(config-if)# switchport mode dynamic desirable

Перевести интерфейс в режим nonegotiate:

sw1(config-if)# switchport nonegotiate

#### Разрешённые VLAN'ы

По умолчанию в транке разрешены все VLAN. Можно ограничить перечень VLAN, которые могут передаваться через конкретный транк.

Указать перечень разрешенных VLAN для транкового порта fa0/22:

sw1(config)# interface fa0/22
sw1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1-2,10,15

Добавление разрешенного VLAN с номером 160:

sw1(config)# interface fa0/22 sw1(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 160

Удаление VLAN 160 из списка разрешенных:

sw1(config)# interface fa0/22 sw1(config-if)# switchport trunk allowed vlan remove 160

#### **Native VLAN**

В стандарте 802.1Q существует понятие native VLAN. Трафик этого VLAN передается нетегированным. По умолчанию это VLAN 1. Однако можно изменить это и указать другой VLAN как native.

Настройка VLAN 5 как native:

sw1(config-if)# switchport trunk native vlan 5

Теперь весь трафик, принадлежащий VLAN'y 5, будет передаваться через транковый интерфейс нетегированным, а весь пришедший на транковый интерфейс нетегированный трафик будет промаркирован как принадлежащий VLAN'y 5 (по умолчанию VLAN 1).

#### Просмотр информации

Просмотр информации о транке:

sw1# show interface trunk

Port Mode Encapsulation Status Native vlan

Fa0/22 on 802.1q trunking

Port Vlans allowed on trunk

Fa0/22 1-2,10,15

Port Vlans allowed and active in management domain

Fa0/22 1-2,10,15

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Fa0/22 1-2,10,15

Просмотр информации о VLAN'ax:

sw1# show vlan brief VLAN Name	Status	Ports	
 1 default	active	Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9,	
		Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13,	
		Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17,	
		Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21,	
		Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24	
2 test	active	Fa0/1, Fa0/2	
LO VLAN0010	active	Fa0/4, Fa0/5	
15 VLAN0015	active	Fa0/3	

# Диапазоны VLAN

VLANs	Диапазон	Использование
0, 4095	Reserved	Только для системного использования.
1	Normal	VLAN по умолчанию. Можно использовать, но нельзя удалить.
2-1001	Normal	Для VLAN'ов Ethernet. Можно создавать, удалять и использовать.
1002-1005	Normal	Для FDDI и Token Ring. Нельзя удалить.
1006-4094	Extended	Только для VLAN'ов Ethernet.

# Практическая часть Ход работы

- 1. Зарисовать схему сети согласно варианту.
- 2. Определить адрес подсети каждого VLAN, какие хосты входят в них, заполнить таблицу.

VLAN	Подсеть	PC, входящие в VLAN
VLAN V	10.X.V.0	РС 1, РС 2 и т.д. (например)

Х – номер варианта;

V – номер VLAN.

3. Определить IP-адрес для каждого хоста, заполнить таблицу.


PC	IP-адрес
PC H	10.X.V.H

Н – номер узла (РС).


- 4. Назначить ІР-адреса компьютерам на сети.
- 5. Настроить конфигурацию VLAN на коммутаторах (свитчах) 5.1.-5.4. Записать используемые для конфигурации команды и реакцию системы, если таковая была.
- 5.1. Настроить access-порты и назначить их в VLAN согласно заданию и схеме:
- 5.1.2. Проверить командой ping доступность между PC в одном VLAN в одном сегменте любого коммутатора. Убедиться, что PC в одном VLAN и в разных сегментах друг друга не видят.
- 5.2. Настроить транковые порты:
- 5.2.1. Настроить динамический trunk между коммутаторами Switch1 и Switch2.
- 5.2.2. Убедиться в том, что теперь PC в одном VLAN и в разных сегментах могут пинговать друг друга.
- 5.2.3. Проверить, что на коммутаторах Switch1 и Switch2 есть все необходимые VLAN, что все они в состоянии active и есть в соответствующем транке.
- 5.3. Ограничение перечня разрешённых VLAN:
- 5.3.1. Запретить в транке одного из коммутаторов передачу одного из VLAN, существующих в разных сегментах сети.
- 5.3.2. Посмотреть, что изменилось в соответствующем транке.
- 5.3.3. Убедиться, что при этом PC в этом VLAN и в разных сегментах не могут друг друга пинговать.
- 5.3.4. Вывести информацию о существующем транке.
- 5.4. Добавление VLAN в перечень разрешённых:
- 5.4.1. Вернуть VLAN в перечень разрешенных для этого транка.
- 5.4.2. Проверить, что на коммутаторах Switch1 и Switch2 восстановились предыдущие состояния VLAN в соответствующем транке.

# Схемы для лабораторной работы


1. Для вариантов 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 и т.д.




2. Для вариантов 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 и т.д.



# 3. Для вариантов 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 и т.д.



# 4. Для вариантов 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 и т.д.



#### Контрольные вопросы

- 1. Назовите причины использования VLAN.
- 2. В чём разница между тегированным и нетегированным трафиком?
- 3. Сколько бит содержит VID?
- 4. Какие устройства подключает access-порт?
- 5. Как называется порт, передающий трафик нескольких VLAN?
- 6. Какой командой можно посмотреть информацию о настроенных VLAN?
- 7. Какой командой можно запретить передачу трафика VLAN 70 через транковый порт?
- 8. Какой командой можно посмотреть информацию о настроенных транковых портах?
- 9. Будут ли пинговаться устройства одной VLAN, подключенные к разным коммутаторам, между которыми не назначен транковый порт?