МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ)

Институт информационных технологий, математики и механики

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

на тему:

«Битовые поля и множества»

Выпол	нил: студент группы 3822Б1ФИ	12
_	/ Табунов И	.Д.
	Подпись	
Про	верил: к.т.н, доцент каф. ВВиСІ	П
	/ Кустикова В.,	
	Подпись	

Нижний Новгород 2023

Содержание

В	ведение		3
1	Поста	ановка задачи	4
2	Рукон	водство пользователя	5
	2.1 Γ	Іриложение для демонстрации работы битовых полей	5
	2.2 I	Іриложение для демонстрации работы множеств	6
	2.3 «	Решето Эратосфено»	7
3	Рукон	водство программиста	9
	3.1	Описание алгоритмов	9
	3.1.1	Битовые поля	9
	3.1.2	Множества	10
	3.1.3	«Решето Эратосфена»	12
	3.2	Описание программной реализации	12
	3.2.1	Описание класса TBitField	12
	3.2.2	Описание класса TSet	15
3	аключени	ıe	19
Л	[итератур	a	20
Π	Іриложен	ия	21
	Прилож	ение А. Реализация класса TBitField	21
	Прилож	ение Б. Реализация класса TSet	.24
	Прилож	ение B. Sample primenumbers	.27

Введение

Проект «Множества» использует интерфейс битовых полей для работы с теоретикомножественными операциями. Данный вариант решения задачи дает нам возможность использовать только часть предоставляемой типом данных памяти. Обращение к биту с определенным индексом позволяет нам узнать его состояние. Например, относится ли элемент к данному множеству. Любое множество описывается характеристическим вектором, а наиболее эффективный способ его представить/хранить — битовое поле (битовая строка).

1 Постановка задачи

Цель:

изучение и практическое применение концепции битовых полей и множеств.

Задачи:

- 1. Изучить теоретические основы битовых полей и множеств.
- 2. Разработать программу, реализующую операции над битовыми полями и множествами.
- 3. Провести эксперименты с различными наборами данных.
- 4. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы о преимуществах и ограничениях использования битовых полей и множеств.

2 Руководство пользователя

2.1 Приложение для демонстрации работы битовых полей

1. Запустите приложение с названием sample_tbitfield.exe. В результате появится окно, показанное ниже (рис. 1).




Рис. 1. Основное окно программы

2. Затем вам будет предложено ввести 2 битовых поля длины 8 (рис. 2).




Рис. 2. Создание битовых полей

3. После ввода множества нулей и /или единиц, будет выведены результаты соответствующих операций и функций (рис. 3).

```
■ C\Users\vanat\OneDrive\Pa6oчий croл\mp2-practice\TabunovID\01_lab\sIn\bin\sample_tbitfield.exe — X
TBitField:
1 0 1 1 0 0 0 0
BitField a:
1 0 1 1 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 1 1
BitField b:
0 1 1 1 0 0 1 1
BitField c = a | b:
1 1 1 1 0 0 1 1
BitField d = a & c:
0 1 1 1 0 0 1 1
BitField b = ~c:
0 0 0 0 1 1 0 0
```

Рис. 3. Результат тестирования класса

2.2 Приложение для демонстрации работы множеств

1. Запустите приложение с названием sample_tset.exe. В результате появится окно, показанное ниже (рис. 4).




Рис. 4. Основное окно программы

2. Затем вам будет предложено вести свое множество. Необходимо ввести сначала количество чисел в множестве, программа будет ждать N чисел. После ввода множества нулей и /или единиц, будет выведены результаты соответствующих операций и функций (рис. 5).

```
Input element: 1
Input element: 0
Input your 2 set:
Input element: 0
Input element: 1
Input element: 0
s1 = 0 1
s2 = 0 1
xs1: 2 3 4 5
Operator=: 1
Operator+: 0 1
Operator+: 0 1
Operator+: 0 1
Operator+ (eleme = 0): 0 1
Operator- (eleme = 3): 0 1
```

Рис. 5. Результат работы класса

2.3 «Решето Эратосфена»

1. Запустите приложение с названием sample_primenumbers.exe. В результате появится окно, показанное ниже (рис. 6).




Рис. 6. Запрос программы

2. Затем вам будет нужно ввести целое положительное число. После чего программа выведет простые числа на отрезке до введенного числа и их количество (Рис. 7).

Рис. 7. Простые числа от 2 до 10

3 Руководство программиста

3.1 Описание алгоритмов

3.1.1 Битовые поля

Битовые поля представляют собой набор чисел, каждый бит которых интерпретируется элементом, равным индексом бита. Битовые поля обеспечивают удобный доступ к отдельным битам данных. Они позволяют формировать объекты с длиной, не кратной байту, что в свою очередь позволяет экономить память, более плотно размещая данные.

Битовое поле поддерживает операции объединения, пересечения, дополнение (отрицание), сравнения, ввода и вывода.

Операция объединения:

Операция возвращает экземпляр класса, каждый бит которого равен 1, если он есть хотя бы в 1 классе, которые объединяем, и 0 в противном случае.

Пример:

A	0	1	1	0	0	1	0	1
В	1	0	0	1	0	1	1	1
A B	1	1	1	1	0	1	1	1

Операция пересечения:

Операция возвращает экземпляр класса, каждый бит которого равен 1, если он есть в каждом классе, и 0 в противном случае.

Пример:

A	0	1	1	0	0	1	0	1
В	1	0	0	1	0	1	1	1
A&B	0	0	0	0	0	1	0	1

Операция дополнения (отрицания):

Операция возвращает экземпляр класса, каждый бит которого равен 0, если он есть исходном классе, и 1 в противном случае.

Пример:

A	0	1	1	0	0	1	0	1
~A	1	0	0	1	1	0	1	0

Операция ввода битового поля:

Операция позволяет ввести битовое поле из консоли. Для этого необходимо в консоль ввести 1 или 0 столько раз, какова длинна вводимого битового поля.

Операция вывода битового поля:

Операция вывода позволяет вывести битовое поле в консоль. Также в битовом поле можно установить или очистить бит.



Операции сравнения

Операция равенства выведет 1, если два битовых поля равны, или каждые их биты совпадают, 0 в противном случае.

Операция сравнения на неравенство

Операция сравнения на неравенство выведет 0, если хотя бы два бита совпадают, 1 в противном случае.


3.1.2 Множества

Множества представляют собой набор целых положительных чисел. В данной лабораторной работе множество реализовано при помощи битового поля, соответственно каждый бит которых интерпретируется элементом, равным индексом бита. Битовые поля обеспечивают удобный доступ к отдельным битам данных. Они позволяют формировать объекты с длиной, не кратной байту, что в свою очередь позволяет экономить память, более плотно размещая данные. Создание множества через битовые поля может сильно сократить использование памяти.

Множество поддерживает операции объединения, пересечения, дополнение (отрицание), сравнения, ввода и вывода.


Операция объединения с множеством:

Операция возвращает экземпляр класса, содержащий все уникальные элементы из двух классов.



Операция пересечения с множеством:


Операция возвращает экземпляр класса, содержащий все уникальные элементы, которые находятся в каждом классе.



$$A \& B = C = \{5\}$$

Операция дополнения (отрицания):

Операция возвращает экземпляр, класса содержащий элементы, которых нет в исходном классе, не большие максимальному элементу.



Операция ввода множества:

Операция позволяет ввести множество из консоли. Для этого необходимо в консоль ввести сначала количество элементов в множестве, а дальше сами элементы, причём элементы не могут превышать максимального элемента множества.

Операция вывода множества:

Операция вывода позволяет вывести множество в консоль. Также в множестве можно добавить или убрать элемент.

3.1.3 «Решето Эратосфена»

Задача: дано целое положительное число. Требуется найти все простые числа в отрезке от 2 до этого числа.

Входные данные: целое положительное число (далее n)

Выходные данные: множество простых чисел

Суть алгоритма: идти по натуральным числам и на каждом найденном в множестве числе исключать все элементы, кратные тому, на котором сейчас остановились.

Алгоритм:

- 1. Выписать подряд все числа от 2 до п
- 2. Пусть переменная р изначально равна двум первому простому числу
- 3. Зачеркнуть в списке числа от 2p до n, считая шагами по p (то есть удаляем числа, кратные p).
- 4. Найти первое не зачеркнутое число в списке, большее чем р, и присвоить значению переменной р это число
- 5. Повторять шаги 3 и 4, пока возможно

3.2 Описание программной реализации

3.2.1 Описание класса TBitField

```
class TBitField
private:
  int BitLen;
  TELEM *pMem;
  int MemLen:
  const tint bitsInElem = 32;
  cons tint shiftSize = 5;
      GetMemIndex(const int n) const;
  TELEM GetMemMask (const int n) const;
public:
  TBitField(int len);
  TBitField(const TBitField &bf);
 ~TBitField();
  int GetLength(void) const;
  void SetBit(const int n);
  void ClrBit(const int n);
  int GetBit(const int n) const;
  int operator==(const TBitField &bf) const;
  int operator!=(const TBitField &bf) const;
  const TBitField& operator=(const TBitField &bf);
  TBitField operator | (const TBitField &bf);
  TBitField operator&(const TBitField &bf);
```

```
TBitField operator~(void);
friend istream &operator>>(istream &istr, TBitField &bf);
friend ostream &operator<<(ostream &ostr, const TBitField &bf);
};</pre>
```

Назначение: представление битового поля.

Поля:

BitLen – длина битового поля – максимальное количество битов.

рмет – память для представления битового поля.

MemLen - количество элементов для представления битового поля.

bitsInElem - количество битов в элементе памяти.

shiftSize - вспомогательное значение для битового целочисленного деления.

Методы:

TBitField(int len);

Назначение: выделение и инициализация памяти объекта.

Входные параметры: len – количество доступных битов.

TBitField(const TBitField &bf);

Назначение: выделение памяти и копирование данных.

~TBitField();

Назначение: освобождение выделенной памяти.

int GetMemIndex(const int n) const;

Назначение: получение индекса элемента в памяти.

Входные параметры: n – номер бита.

Выходные параметры: индекс элемента в памяти.

TELEM GetMemMask (const int n) const;

Назначение: получение маски бита.

Входные параметры: n – номер бита.

Выходные параметры: маска бита.

int GetLength(void) const;

Назначение: получение количества доступных битов.

Выходные параметры: BitLen - количество доступных битов.

void SetBit(const int n);

Назначение: установить бит в 1.

Входные параметры: n – номер бита.

void ClrBit(const int n);

Назначение: установить бит в 0.

Входные параметры: n – номер бита.

int GetBit(const int n) const;

Назначение: получение значения бита.

Входные параметры: n – номер бита.

Выходные параметры: значение бита (0 или 1).

Операции:

int operator==(const TBitField &bf) const;

Назначение: перегрузка операции сравнения на равенство объектов.

Выходные параметры: целое число (0 или 1).

int operator!=(const TBitField &bf) const;

Назначение: перегрузка операции сравнения на неравенство объектов.

Входные параметры: bf - битовое поле - объект класса TBitField.

Выходные параметры: целое число (0 или 1).

const TBitField& operator=(const TBitField &bf);

Назначение: присвоение значение полей одного битового поля другому.

Входные параметры: bf – битовое поле – объект класса твітбіеві.

Выходные параметры: константная ссылка на объект класса твітбіеld.

TBitField operator | (const TBitField &bf);

Назначение: сложение двух битовых полей.

Входные параметры: bf - битовое поле - объект класса TBitField.

Выходные параметры: результирующее битовое поле.

TBitField operator&(const TBitField &bf);

Назначение: умножение двух битовых полей.

Входные параметры: bf - битовое поле - объект класса TBitField.

Выходные параметры: результирующее битовое поле.

TBitField operator~(void);

Назначение: инвертирование значений битов битового поля.

Входные параметры: bf-битовое поле - объект класса TBitField.

Выходные параметры: результирующее битовое поле.

friend istream &operator>>(istream &istr, TBitField &bf);

Назначение: ввод данных.

Входные параметры: istr — поток ввода, bf — битовое поле — объект класса TBitField.

Выходные параметры: поток ввода.

friend ostream &operator<<(ostream &ostr, const TBitField &bf);</pre>

Назначение: вывод данных.

Входные параметры: ostr- поток вывода, bf- битовое поле - объект класса TBitField.

Выходные параметры: поток вывода.

3.2.2 Описание класса TSet

```
class TSet
private:
  int MaxPower;
  TBitField BitField;
public:
  TSet(int mp);
  TSet(const TSet &s);
  TSet(const TBitField &bf);
  operator TBitField();
  int GetMaxPower(void) const;
  void InsElem(const int Elem);
  void DelElem(const int Elem);
  int IsMember(const int Elem) const;
  int operator== (const TSet &s) const;
  int operator!= (const TSet &s) const;
  const TSet& operator=(const TSet &s);
  TSet operator+ (const int Elem);
  TSet operator- (const int Elem);
  TSet operator+ (const TSet &s);
  TSet operator* (const TSet &s);
  TSet operator~ (void);
  friend istream &operator>>(istream &istr, TSet &bf);
  friend ostream &operator<<(ostream &ostr, const TSet &bf);</pre>
};
```

Назначение: представление множества.

Поля:

Мах Ромет — МОЩНОСТЬ МНОЖЕСТВА.

BitField - характеристический вектор, битовое поле.

Методы:

TSet(int mp);

Назначение: инициализация битового поля.

Входные параметры: mp – количество элементов в универсе, мощность множетсва.

TSet(const TSet &s);

Назначение: копирование данных из другого множества.

Входные параметры: s – множество, объект класса TSet.

TSet(const TBitField &bf);

Назначение: преобразование из TBitField B TSet.

Входные параметры: bf- битовое поле, объект класса тВітБіеld.

operator TBitField();

Назначение: преобразование из TSet в TBitField.

Выходные параметры: объект класса твітбіель.

int GetMaxPower(void) const;

Назначение: получение мощности множества.

Выходные параметры: махРомет – мощность множества.

void InsElem(const int Elem);

Назначение: добавление элемента в множество.

Входные параметры Еlem – добавляемый элемент.

void DelElem(const int Elem);

Назначение: удаление элемента из множества.

Входные параметры Еlem – удаляемый элемент.

int IsMember(const int Elem) const;

Назначение: проверка на принадлежность элемента множеству.

Входные параметры Еlem – проверяемый элемент.

Выходные параметры: значение бита (о или 1).

Операции:

int operator== (const TSet &s) const;

Назначение: перегрузка операции сравнения, проверка на равенство двух множеств.

Входные параметры: s – множество – объект класса тset.

Выходные параметры: целое число (0 или 1).

int operator!= (const TSet &s) const;

Назначение: перегрузка операции сравнения, проверка на неравенство двух множеств.

Входные параметры: s - множество - объект класса тSet.

Выходные параметры: целое число (0 или 1).

const TSet& operator=(const TSet &s);

Назначение: присвоение значений полей одного объекта класса другому.

Входные параметры: s – множество – объект класса тSet.

Выходные параметры: ссылка на объект своего класса тset.

TSet operator+ (const int Elem);

Назначение: добавление элемента в множество.

Входные параметры: Elem – индекс элемента.

Выходные параметры: результирующее множество, объект класса тset.

TSet operator- (const int Elem);

Назначение: удаление элемента из множества.

Входные параметры: Elem – индекс элемента.

Выходные параметры: результирующее множество, объект класса тset.

TSet operator+ (const TSet &s);

Назначение: объединение двух множеств.

Входные параметры: s - объект класса тset.

Выходные параметры: результирующее множество, объект класса тset.

TSet operator* (const TSet &s);

Назначение: пересечение двух множеств.

Входные параметры: s – объект класса тset.

Выходные параметры: результирующее множество, объект класса тset.

TSet operator~ (void);

Назначение: получение дополнения к множеству.

Выходные параметры: результирующее множество, объект класса тSet.

friend istream &operator>>(istream &istr, TSet &bf);

Назначение: ввод данных.

Входные параметры: istr- поток ввода, bf- объект класса TSet.

Выходные параметры: поток ввода.

friend ostream &operator<<(ostream &ostr, const TSet &bf);</pre>

Назначение: вывод данных.

Входные параметры: ostr-поток вывода, bf-объект класса Tset.

Выходные параметры: поток вывода.

Заключение

В ходе выполнения данной работы, были разработаны и реализованы библиотеки для представления битового поля TBitField и множества TSet. Также были написаны программы, для демонстрации работы всех методов и операций классов. Был написан алгоритм «Решето Эратосфена», который также показывает корректную работу написанного класса TSet.

Литература

1. Битовое поле [https://ru.wikipedia.org/wiki/Битовое_поле].

Приложения

Приложение A. Реализация класса TBitField

```
#include "tbitfield.h"
TBitField::TBitField(int len)
    if (len \le 0)
        throw "len_is_equal_zero!";
    BitLen = len;
   MemLen = ((len + bitsInElem - 1) >> shiftSize);
   pMem = new TELEM[MemLen];
    for (int i = 0; i < MemLen; ++i)
        pMem[i] = 0;
}
TBitField::TBitField(const TBitField &bf) // конструктор копирования
   BitLen = bf.BitLen;
   MemLen = bf.MemLen;
   pMem = new TELEM[MemLen];
    for (int i = 0; i < MemLen; ++i)
        pMem[i] = bf.pMem[i];
}
TBitField::~TBitField()
    delete[] pMem;
int TBitField::GetMemIndex(const int n) const // индекс Мем для бита n
{
    if (n < 0)
        throw "n is below zero";
    return n >> shiftSize; //сдвиг n вправо на shiftSize бит
}
TELEM TBitField::GetMemMask(const int n) const // битовая маска для бита n
    if (n > BitLen)
        throw "overload_n";
    if (n < 0)
        throw "n_is_below_zero";
    return 1 << (n & (bitsInElem - 1)); //сдвиг 1 влево на (n & (bitsInElem -
1)) бит
// доступ к битам битового поля
int TBitField::GetLength(void) const // получить длину (к-во битов)
    return BitLen;
void TBitField::SetBit(const int n) // установить бит
{
```

```
if (n > BitLen)
        throw "overload_n";
    if (n < 0)
        throw "n_is_below_zero";
    pMem[GetMemIndex(n)] |= GetMemMask(n);;
}
void TBitField::ClrBit(const int n) // очистить бит
    if (n > BitLen)
        throw "overload n";
    if (n < 0)
        throw "n is below zero";
    pMem[GetMemIndex(n)] &= ~GetMemMask(n);;
}
int TBitField::GetBit(const int n) const // получить значение бита
{
    if (n > BitLen)
        throw "overload n";
    if (n < 0)
        throw "n is below zero";
    return ((pMem[GetMemIndex(n)] & GetMemMask(n)) >> (n & (bitsInElem - 1)));
// битовые операции
const TBitField& TBitField::operator=(const TBitField &bf) // присваивание
    if (this == &bf)
    {
        return *this;
    }
    if (MemLen != bf.MemLen)
        if (MemLen > 0)
            delete[] pMem;
            MemLen = bf.MemLen;
            pMem = new TELEM[MemLen];
    BitLen = bf.BitLen;
    for (int i = 0; i < MemLen; ++i)
        pMem[i] = bf.pMem[i];
    return *this;
}
int TBitField::operator==(const TBitField &bf) const // сравнение
    if (BitLen != bf.GetLength())
        return 0;
    else
        for (int i = 0; i < BitLen; ++i)
            if (GetBit(i) != bf.GetBit(i))
                return 0;
        }
```

```
}
    return 1;
}
int TBitField::operator!=(const TBitField &bf) const // сравнение
    return ! (*this == bf);
TBitField TBitField::operator|(const TBitField &bf) // операция "или"
    int maxlen = max(GetLength(), bf.GetLength());
    int minlen = min(GetLength(), bf.GetLength());
    TBitField tmp(1);
    if (GetLength() > bf.GetLength())
        tmp = *this;
    else
        tmp = bf;
    int i = 0;
    for (; i < minlen; ++i)</pre>
        if (GetBit(i) || bf.GetBit(i))
            tmp.SetBit(i);
    return tmp;
}
TBitField TBitField::operator&(const TBitField& bf) // операция "и"
    int maxlen = max(GetLength(), bf.GetLength());
    int minlen = min(GetLength(), bf.GetLength());
    TBitField tmp(maxlen);
    int i = 0;
    for (; i < minlen; ++i)</pre>
        if (GetBit(i) && bf.GetBit(i))
            tmp.SetBit(i);
    return tmp;
}
TBitField TBitField::operator~(void) // отрицание
    TBitField tmp(GetLength());
    for (int i = 0; i <= GetMemIndex(GetLength()); ++i)</pre>
       tmp.pMem[i] = ~pMem[i];
    return tmp;
// ввод/вывод
istream &operator>>(istream &istr, TBitField &bf) // ввод
    for (int i = 0; i < bf.GetLength(); ++i)</pre>
    {
        int val;
        istr >> val;
        if (val) bf.SetBit(i);
   return istr;
}
```

```
ostream &operator<<(ostream &ostr, const TBitField &bf) // вывод
{
   for (int i = 0; i < bf.GetLength(); ++i)
   {
      ostr << bf.GetBit(i) << " ";
   }
   ostr << "\n";
   return ostr;
}
```

Приложение Б. Реализация класса TSet

```
#include "tset.h"
TSet::TSet(int mp) : BitField(mp)
    MaxPower = mp;
// конструктор копирования
TSet::TSet(const TSet &s) : BitField(s.BitField)
   MaxPower = s.GetMaxPower();
// конструктор преобразования типа
TSet::TSet(const TBitField &bf) : BitField(bf)
   MaxPower = bf.GetLength();
TSet::operator TBitField()
   return BitField;
int TSet::GetMaxPower(void) const // получить макс. к-во эл-тов
    return MaxPower;
int TSet::IsMember(const int Elem) const // элемент множества?
    if ((Elem < 0) \&\& (Elem >= MaxPower))
        throw "Out of Range";
   return BitField.GetBit(Elem);
void TSet::InsElem(const int Elem) // включение элемента множества
    if ((Elem < 0) \&\& (Elem >= MaxPower))
        throw "Out of Range";
   return BitField.SetBit(Elem);
}
void TSet::DelElem(const int Elem) // исключение элемента множества
    if ((Elem < 0) && (Elem >= MaxPower))
        throw "Out of Range";
   return BitField.ClrBit(Elem);
}
```

```
// теоретико-множественные операции
const TSet& TSet::operator=(const TSet &s) // присваивание
    if (this == &s)
    {
       return *this;
   MaxPower = s.MaxPower;
   BitField = s.BitField;
   return *this;
}
int TSet::operator==(const TSet &s) const // сравнение
    return (BitField == s.BitField);
}
int TSet::operator!=(const TSet &s) const // сравнение
    return !(*this == s);
}
TSet TSet::operator+(const TSet &s) // объединение
    TSet tmp(max(MaxPower, s.GetMaxPower()));
    tmp.BitField = BitField | s.BitField;
   return tmp;
}
TSet TSet::operator+(const int Elem) // объединение с элементом
    if ((Elem<0) && (Elem>MaxPower))
        throw "Out of Range";
    TSet tmp(*this);
    tmp.BitField.SetBit(Elem);
   return tmp;
}
TSet TSet::operator-(const int Elem) // разность с элементом
    if ((Elem<0) && (Elem>MaxPower))
        throw "Out of Range";
    TSet tmp(*this);
    tmp.BitField.ClrBit(Elem);
    return tmp;
}
TSet TSet::operator*(const TSet &s) // пересечение
    TSet tmp(max(MaxPower, s.GetMaxPower()));
    tmp.BitField = BitField & s.BitField;
   return tmp;
TSet TSet::operator~(void) // дополнение
{
    TSet tmp(MaxPower);
    tmp.BitField = ~BitField;
   return tmp;
}
// перегрузка ввода/вывода
```

```
istream& operator>>(istream& istr, TSet& s) // ввод
    cout << "Input max power of your set" << endl;</pre>
    int power;
    cin >> power;
    cout << "Input your set" << endl;</pre>
    for (int i = 0; i < power; i++)
        if ((i < 0) \mid | (i > s.MaxPower)) {
            throw "Out of Range";
        s.InsElem(i);
    }
}
ostream& operator<<(ostream& ostr, const TSet& s) // вывод
    for (int i = 0; i < s.MaxPower; i++) {
        if (s.BitField.GetBit(i)) {
            ostr << i << ' ';
    ostr << endl;</pre>
    return ostr;
```

Приложение B. Sample_primenumbers

```
#include <iostream>
#include "tset.h"
int main()
    std::cout << "Prime numbers" << std::endl;</pre>
    std::cout << "Enter the count of numbers: ";</pre>
    std::cin >> n;
    TSet s(n + 1);
    for (int m = 2; m \le n; m++)
        s.InsElem(m);
    for (int m = 2; m * m <= n; m++)
        if (s.IsMember(m))
             for (int k = 2 * m; k \le n; k += m)
                 if (s.IsMember(k))
                     s.DelElem(k);
    std::cout << "Prime numbers under " << n << ": " << endl;
    for (int i = 0; i <= n; i++)
        if (s.IsMember(i))
            std::cout << i << ' ';
    std::cout << endl;</pre>
    return 0;
}
```