Вишенитно програмирање у Це++-у

Стандардна Це++ библиотека

Нит?

- Нит је програмски ток који се у времену преплиће са извршавањем других програмских токова, тј. других нити.
- Све нити конкуришу за заузеће једног процесора, па се програм који користи нити зове "конкурентан програм", а писање таквих програма "конкурентно програмирање".
- Паралелизам је врло сличан конкуренцији, само што има више процесора. Зато је то важна техника.
- У тзв. managed окружењу, main функција се извршава у једној, првој нити.
- У већини програма то је и једина нит.
- Али, из те прве нити могу се створити друге нити.

- Од 2011. године, нити су саставни део Це++ стандарда, а стварање и управљање нитима се остварује кроз стандардну библиотеку. Библиотека је урађена по узорну на POSIX нити, само у ООП маниру.
- Стварање нити се обавља стварањем објекта типа std::thread.
- Тада се дешава и њено покретање.

```
void print1() {
   std::cout << "1";
}

void main() {
   std::thread thread1(print1);
   ...
}</pre>
```

```
std::thread thread1(print1);
```

• Шта може бити параметар?

```
std::thread thread1(print1);
```

- Шта може бити параметар?
 - Показивач на функцију (и то смо већ видели)

```
struct print1Type {
  void operator()() {
    std::cout << "1";
  }
};

print1Type print1;

std::thread thread1(print1);</pre>
```

- Шта може бити параметар?
 - Показивач на функцију (и то смо већ видели)
 - Функцијски објекат (функтор)

```
struct print1 {
  void operator()() {
    std::cout << "1";
  }
};

std::thread thread1(print1{});</pre>
```

- Шта може бити параметар?
 - Показивач на функцију (и то смо већ видели)
 - Функцијски објекат (функтор)

```
std::thread thread1([]() {std::cout << "1"; });</pre>
```

- Шта може бити параметар?
 - Показивач на функцију (и то смо већ видели)
 - Функцијски објекат (функтор)
 - Ламбда функција

Преношење параметара функцији нити

• Функција може примати параметре.

```
struct print {
  void operator()(std::string s) {
    std::cout << s;
  }
};

std::thread thread1(print(), "1");
std::thread thread2(print(), "2");</pre>
```

• Без обзира колико је параметара и ког су типа.

```
struct print1 {
  void operator()(std::string s, int i) {
    std::cout << s << i;
  }
};

std::thread thread3(print1(), "1", 2);
std::thread thread4(print2(), "3", 4);</pre>
```

- Обратити пажњу да ће објекат нити (објекат који представља нит – std::thread објекат) бити створен одмах након завршетка конструктора, као и било која друга променљива.
- Сама нит ће у том тренутку бити направљена и у стању приправности, али нема гаранције кад ће бити покренута.

```
void main() {
   std::thread thread1(([]() {std::cout << "1"; });
   std::cout << "2";
   ...
}</pre>
```

• Испис може бити и 12 и 21, зависи од тога када ће се нит покренути.

Уништавање нити


• Погледајмо сада овај код:

```
void main() {
  std::thread thread1(print1);
} // thread1 се уништава (позива се деструктор)
```


- Шта се дешава ако нит thread1 није завршила (или чак није ни почела са радом)?
- Сматра се нерегуларним уништавање објеката нити пре него што је нит завршила са радом.
- Због тога је у овом случају потребно да главна нит на неки начин сачека на свршетак извршавања новонастале нити па тек онда да и она сама заврши са радом.

- Овакав модел синхронизације, у којем једна нит чека на завршетак друге, назива се **прикључивање нит** (енгл. join)
- На овај начин, ток програма који се извршавао у нити која се чека прикључује се току програма нити која чека, и каже се да се једна нит прикључује другој.

- Илустрована су два случаја чекања нити на прикључење.
- У првом случају нит којој се прикључује прелази у стање чекања (тренутак Т1) пре него што је нит која се прикључује завршила свој ток (тренутак Т2).
- У другом случају нит која се прикључује завршава са радом (тренутак Т2) пре него што је нит која прикључује спремна да је прикључи (тренутак Т1).



- У првом случају нит којој се прикључује стварно чека неко време.
- У другом случају нит којој се прикључује не чека ништа. Међутим, њу, у меморији, чека информација о завршетку нити која се прикључује.



- Разрадимо још два сценарија прикључивања нити:
- 1) Нит извршава такву функцију да је не треба прикључивати.
- 2) Нови нит не желимо да прикључимо из нити (блока кода) у којој је настала, већ на неком другом месту.

• 1) Нит извршава такву функцију да је не треба прикључивати.

- Ресурси неприкључиве нити ће бити аутоматски ослобођени када се нит заврши (јер информација о њеном завршетку се више никога не тиче).
- У принципу, нит може и никада да се не заврши, али то је већ сложена дискусија.

• 2) Нови нит не желимо да прикључимо из нити (блока кода) у којој је настала, већ на неком другом месту.

```
void foo();

void foo();

std::thread bar() {
    std::thread thread1(foo);
    return thread1;
    }

void main() {
    std::thread mainT{bar()};
    mainT.join();
}
void foo();

void bar(std::thread t) {
    // ...
    t.join();
    std::thread thread1(foo);
    bar(std::move(thread1));
}
```

- std::thread се понаша слично јединственом показивачу.
- Не може бити два објекта који се односе на исту нит!
- Има само мув конструктор и мув додела.

 Како се преносе параметри функцији нити: по вредности, или по референци?

```
struct foo {
  void operator()(int x);
};

std::thread bar() {
  int i = 6;
  std::thread t(foo(), i);
  return t;
}
```

• Овде је ствар јасна и нема никаквих проблема.

• Како се преносе параметри функцији нити: по вредности, или по референци?

```
struct foo {
  void operator() (const int& x);
};

std::thread bar() {
  int i = 6;
  std::thread t(foo(), i);
  return t;
}
```

- Када би і проследили по референци, настао би проблем.
 Нит t наставља да живи и након што се функција bar заврши, а са завршетком bar, нестаје i.
- Зато се овде заправо и неће десити преношење по референци, тј. thread конструктор прави копију.

• Ако заиста хоћемо по референци, морамо писати овако:

```
struct foo {
  void operator() (const int& x);
};

std::thread bar() {
  int i = 6;
  std::thread t(foo(), std::cref(i)); // ref ako немамо const return t;
}
```

- Али тада морамо бити јако пажљиви.
- Нитске функције би требало да увек примају параметре по вредности, осим у специјалним случајевима када јако јасно знамо шта радимо.

• Ова правила важе и за ламбда функције:

```
std::thread t([](int i){...}, i);
std::thread t([](int& i){...}, std::ref(i));
```

• Али не важе при захватању атрибута.

```
std::thread t([i](){...});
std::thread t([&i](){...});
```

• У другом случају ће і бити стварно захваћено по референци.

Додатне корисне ствари

• std::thread има још две методе које су некада корисне:

```
std::thread t(foo());
...
t.get_id(); // враћа јединствени идентификатор нити
...
t.joinable(); // проверава да ли је нит прикључива
```

• Неколико корисних ствари које се зову из саме нити:

```
void foo() {
  std::this_thread::get_id();
  ...
  std::this_thread::sleep_for(
    const chrono::duration<Rep, Period>& x);
  // пример употребе: std::this_thread::sleep_for(2s);
  ...
  std::this_thread::yield();
```

- За конкурентно (и паралелно) програмирање карактеристичан је проблем критичне секције.
- Критична секција је део кода нити који приступа дељеном ресурсу (коме нека друга нит такође може да приступи).
- Најбоље решење проблема критичне секције јесте да се код преправи тако да не приступа дељеној променљивој.
- Друго решење је да се приступ дељеној променљивој заштити објектом искључивог приступа (мутексом).

- Мутекс се не може се копирати, нити премештати (нема мува).
- Метода lock је блокирајућа: Ако је мутекс већ закључан, нит ће ту чекати док се мутекс не ослободи.
- Постоји и неблокирајућа варијанта:

- Мутекс је ресурс, који се заузима и ослобађа.
- Основни принцип RAII (Resource Acquisition Is Initialization): "власништво" над ресурсом (објектом који нема досег) доделити некој променљивој која има досег.

```
std::mutex m;
void foo() {
 m.lock();
  ... // приступ дељеном ресурсу
      // шта ако се деси изузетак овде?
 m.unlock(); // ово можемо лако заборавити, поготово ако је
              // ток извршавања мало разгранатији
void bar() {
  std::lock guard<std::mutex> lock(m); // у конструктору мутекс
                                        // се заузима
  ... // приступ дељеном ресурсу
} // у деструктору се мутекс ослобађа; ради и за изузетке
                                                             25
```

- Код конкурентног програмирања, једна од опасности је међусобно блокирање процеса (енгл. "deadlock").
- •До тога може доћи уколико нити морају заузети више објеката искључивог приступа (мутекса).
- Постоје разне технике за избегавање међусобног блокирања, а у оквиру стандардне библиотеке нуди се једна техника која очекује да се сви потребни мутекси заузму одједном.

```
std::mutex m1, m2;
void foo() {
  std::scoped_lock<std::mutex> lock(m1, m2); // или више мутекса
  ... // приступ дељеном ресурсу
}
```

• Мутекси ће бити заузети на начин који гарантује да неће доћи до међусобног блокирања.

- std::scoped_lock је уведен од Це++17.
- У Це++11/14 сличну функционалност је могуће остварити комбиновањем std::lock() и std::lock_guard.

```
std::mutex m1, m2;
void foo() {
  std::lock(m1, m2); // или више мутекса
  std::lock_guard<std::mutex> lg1(m1, std::adopt_lock);
  std::lock_guard<std::mutex> lg2(m2, std::adopt_lock);
  ... // приступ дељеном ресурсу
}
```

- std::lock() заузима два или више мутекса тако да избегава међусобно блокирање.
- Када ce std::adopt_lock проследи конструктору класе std::lock_guard, неће се поново заузимати мутекс, а обезбеђујемо да се мутекс ослободи у деструктору.

- Постоје још неке врсте мутекса:
- Временски ограничени мутекс (std::timed_mutex)
 - Пружа функције за временски ограничено неблокирајуће закључавање (try_lock_for и try_lock_until)
- Рекурзивни мутекс (std::recursive_mutex)
 - Могуће га је рекурзивно закључавати из исте нити.
 - Због тога је процес закључавања/откључавања скупљи, па користи ово само када је потребно.
 - Постоји и временски ограничени рекурзивни мутеск
- Дељени мутекс (std::shared_mutex)
 - Омогућава закључавање мутекса са саопштавањем намере.
 - На тај начин могуће је да више нити приступа једном дељеном ресурсу: једна да пише, а више њих да чита.
 - Постоји и времениски ограничени дељени мутекс.

- Интересантан је још и класа unique_lock.
- То је најфлексибилнија брава.
- Омогућава временски ограничено неблокирајуће закључавање (уколико га и мутекс подржава)
- Омогућава рекурзивно закључавање (уколико га и мутекс подржава)
- Подржава премештање (мув), али не и копирање.
- Омогућава закључавање/откључавање и мимо конструктора/деструктора.

• Ова могућност је врло важна

```
std::mutex m;
void foo() {
   std::unique_lock<std::mutex> lock(m); //
   ... // приступ дељеном ресурсу
   lock.unlock();
   ... // сада је мутекс (привремено) ослобођен
   lock.lock();
   ... // а сада је опет заузет
} // ослобађање мутекса у деструктору
```

Условне променљиве

• Често имамо потребу за оваквим кодом:

```
std::mutex m;
void foo() {
   std::unique_lock<std::mutex> lock(m);
   ...
   while (!some_condition);
   ... // ради нешто за шта је био потребан услов
}
```

- Jacho је да се у while петљи губи време.
- Зато је ово боља варијанта

```
std::mutex m;
std::condition_variable cv;
void foo() {
   std::unique_lock<std::mutex> lock(m);
   ...
   cv.wait(lock, []() { return some_condition; });
   ... // ради нешто за шта је био потребан услов
}
```

Условне променљиве

- wait методи се прослеђује и брава, јер док нит чека треба да откључа браву, а чим се услов задовољи па жели да настави са радом треба опет да је закључа. (Зато мора да се користи unique_lock)
- Метода је блокирајућа и зато се не губи време које иде на извршавање while петље.
- Међутим, када нит треба да се пробуди и поново провери услов?

```
std::mutex m;
std::condition_variable cv;
void foo() {
   std::unique_lock<std::mutex> lock(m);
   ...
   cv.wait(lock, []() { return some_condition; });
   ... // ради нешто за шта је био потребан услов
}
```

Условне променљиве

• Па онда када јој јави нека друга нит, која можда баш промени нешто што утиче на услов.

```
std::mutex m;
std::condition variable cv;
void foo() {
  std::unique lock<std::mutex> lock(m);
  cv.wait(lock, []() { return some condition; });
  ... // ради нешто за шта је био потребан услов
void bar() {
  \dots // нешто што утиче на some condition
  cv.notify one(); // или notify all()
```

- Семафори су још један згодан начин синхронизације, који није део Це++ стандардне библиотеке, али се лако прави на основу условне променљиве.
- Формално: семафор је ненагативан цео број S, над којим су дефинисане две недељиве операције: V (signal) и Р (wait).
- V(S) увећава S за један.
- P(S) умањује S за један, уколико S није 0.
- За семафор кажемо да је у сигнализираном стању (тј. да је сигнализиран), ако је S различито од O. У супротном је у несигнализираном стању (несигнализиран је) и на њему се мора чекати.

```
struct Semaphore {
  Semaphore() = default;
  Semaphore (int x) : m s(x) {}
  void signal() {
    std::unique lock<std::mutex> lock(m mut);
    m s += 1;
    m cv.notify_one();
  void wait() {
    std::unique lock<std::mutex> lock(m mut);
    m cv.wait(lock, [this]() { return m s != 0; });
    m s -= 1;
private:
  int m s = 0;
  std::mutex m mut;
  std::condition variable m cv;
};
```

• Семафори су згодни за синхронизацију око кружних бафера

```
struct RingBuffer {
  void write(int x);
  int read();
private:
  std::array<int, 10> m buff;
  int m w = 0;
  int m r = 0;
  Semaphore m empty{10};
  Semaphore m full;
  std::mutex m mut;
```

• Семафори су згодни за синхронизацију око кружних бафера

```
void RingBuffer::write(int x) {
 m empty.wait();
  std::lock guard<std::mutex> l(m mut);
 m buff[m w] = x;
 m w = m w % 10 == 9 ? 0 : m w + 1;
 m full.signal();
int RingBuffer::read() {
 m full.wait();
  std::lock guard<std::mutex> l(m mut);
  int res = m buff[m r];
 m r = m r % 10 == 9 ? 0 : m r + 1;
 m empty.signal();
  return res;
```

Још неке интересантне ствари

- Остало је још неколико интересантних тема:
- Механизам добављана повратних вредности из нити (promise и future)
- Нова врста трајности променљивих: нитска трајност. Њоме нити добијају своје приватне верзије података који су до сада могли бити статичке трајности: глобалне променљиве, статичке локалне, статички атрибути... (thread_local)
- Изражавање недељивих (атомских) операција, које јесу или нису хардверски подржаве (<atomic>)
- Али, то истражујте сами...