Конфигурисање Intel алата и оквира за паралелно програмирање

Преузимање oneAPI пакета алата и оквира

Званично упутство за инсталацију и преузимање потребних алата се налази на следећем линк-у.

• Најпре је неопходно одабрати упутство за одговарајући оперативни систем: Windows, Linux или macOS

Напомена: наставак упутства се односи на Windows оперативни систем, за рад на Linux систему можете покренути и install.sh скрипту из PP_Toolkit.zip са материјала за лабораторијске вежбе са <u>сајта одсека</u> (након покренуте инсталације испратити исте кораке као и за Windows са изузетим ставкама везаним за Microsoft Visual Studio).

Intel® oneAPI Toolkits Installation Guides

Refer to Intel® oneAPI toolkits page to explore what's inside each toolkit and navigate to toolkit download.

The following documents provide detailed instructions on how to get and install Intel® oneAPI toolkits using different installer modes and package managers:

- Intel® oneAPI Toolkits Installation Guide for Linux* OS
- Intel® oneAPI Toolkits Installation Guide for Windows*
- Intel® oneAPI Toolkits Installation Guide for macOS*
- Пре почетка инсталације потребно је проверити платформске предуслове које је потребно да испуњава ваш рачунар, а затим можете одабрати да ли желите инсталацију да покренете из графичког окружења, командне линије или помоћу Package Manager програма

Before You Begin

Check the Prerequisites information before installing the Intel oneAPI packages.

Installation

Install Intel oneAPI component and toolkit packages with one of the following options:

- Install with GUI
- · Install with Command Line
- Install Using Package Managers
- Уколико одаберете графичко окружење, потребно је преузети извршну датотеку и извршити четири корака наведена у званичном упутству

- обратити пажњу да је идеално имати последњу верзију Microsoft Visual Studio окружења
- у току инсталације одабрати и инсталацију Intel Advisor алата, опеТВВ оквира чија подешавања можете испратити у наставку као и интеграцију са Microsoft Visual Studio окружењем)
- препорука је користити Offline installer
- за инсталацију није неопходно извршити креирање налога

Install with GUI

Download an installation package using the offline installer option for the toolkit you wish to install from here.

After downloading the toolkit installation package, follow the steps below to install it with GUI.

- 1. Double-click the *.exe file to launch the GUI installer: w_[Toolkit Name]Kit_[version].exe
- 2. Follow the installer instructions.
- 3. Choose the required Microsoft* Visual Studio* version to enable integration into IDE (if supported) from the corresponding dialog. You need to have the **Desktop development with C++** workload installed into each Visual Studio instance beforehand.
- 4. Once the installation is complete, verify that your toolkit is installed to the correct installation directory C:\Program Files (x86)\Intel\oneAPI.


Intel oneAPI Base Toolkit

General Compute


- Intel® oneAPI DPC++/C++ Compiler
- Intel® DPC++ Compatibility Tool
- Intel® oneAPI DPC++ Library
- Intel® oneAPI Math Kernel Library
- Intel® oneAPI Threading Building Blocks
- Intel® oneAPI Collective Communications Library
- Intel® oneAPI Data Analytics Library
- Intel® oneAPI Deep Neural Networks Library
- Intel® Integrated Performance Primitives
- Intel® VTune™ Profiler
- Intel® Advisor
- Intel® Distribution for GDB*
- Intel® Distribution for Python* (separate download required)
- Intel® FPGA Add-on for oneAPI Base Toolkit (separate download required)


Learn More

Download



• Приликом инсталације одаберите Customize верзију како бисте могли проверити пакете које инсталацијом укључујете и уверити се да су сви потребни алатаи инсталирани у оквиру њих





• Потом се постарајте да се одабрали интеграцију са одговарајућом верзијом Microsoft Visual Studio окружења





• Преостале кораке само испратити и потом проверити да ли су пакета инсталирани по узору на кораке описане у званичном упутству инсталације на страници одакле је инсталација и преузета

Подешавање Intel Advisor алата

Када је инсталација завршена, можете започети коришћење Intel Advisor алата.

Да би било могуће правилно користити алат, потребно је уверити се да је у подешавањима пројекта одабран одговарајући Toolset и поставке Include директоријума.






Начин употребе алата описан је у материјалу првих вежби и практично приказан у оквиру истих.

Подешавање ТВВ оквира


Када је инсталација завршена, можете започети коришћење Intel oneTBB алата за паралелизацију. Да би било могуће правилно користити алат, потребно је уверити се да је у подешавањима пројекта он и омогућен.



Начин употребе алата описан је у материјалима вежби наставног предмета и практично приказан у оквиру извођења истих.


Преузимање OpenCL пакета алата и оквира AMD

За рачунаре са AMD процесором потребно је преузети <u>само извршни фајл</u> са <u>линк</u>-а на GitHub-у и инсталирати SDK алате за OpenCL.




Подешавање OpenCL-а у пројекту


- 1. Потребно је отворити подешавања пројекта (десни клик на пројекат -> Properties
- 2. У C/C++ -> General -> Additional Include Directories потребно је подесити путању до include фолдера који се налази у директоријуму где сте претходно инсталирали OpenCL (нпр. C:\Program Files (x86)\OCL_SDK_Light\include)



3. У Linker -> General -> Additional Library Directories потребно је подесити путању до lib фолдера који се налази у директоријуму где сте претходно инсталирали OpenCL (нпр. C:\Program Files (x86)\OCL_SDK_Light\lib)



4. У Environment Variables -> System Variables -> Path потребно је подесити путању до include фолдера који се налази у директоријуму где сте предсходно инсталирали OpenCL. (нпр. C:\Program Files (x86)\OCL_SDK_Light\include)



Intel


За рачунаре са Intel процесором потребно је преузети "Intel oneAPI DPC++/C++ Compiler" са линк-а.

2024.1.0 Release

| Name (Click to initiate download) | Version | Size | Installer | Date |
|---|----------|-----------|-----------|------------------|
| Intel DPC++/C++ Compiler for Linux | 2024.1.0 | 19 MB | Online | Mar. 27, 2024 |
| Intel DPC++/C++ Compiler for Linux | 2024.1.0 | 971 MB | Offline | Mar. 27, 2024 |
| Intel DPC++/C++ Compiler for Windows* | 2024.1.0 | 17 MB | Online | Mar. 27, 2024 |
| Intel DPC++/C++ Compiler for Windows | 2024.1.0 | 1.0 GB | Offline | Mar. 27, 2024 |


Инсталација Intel oneAPI DPC++/C++ Компајлера

- 1. Након преузимања, пронађите .ехе фајл у директоријуму у који сте га преузели.
- 2. Покрените .ехе фајл.
- 3. Пратите упутства на екрану како бисте завршили инсталацију.



Подешавање OpenCL-а у пројекту

- 1. Отворите Visual Studio.
- 2. Отворите пројекат.
- 3. Идите на "Project" у главном менију и изаберите "Properties".
- 4. У прозору "Properties", пронађите секцију "Configuration Properties".
- 5. Изаберите "General".
- 6. У оквиру "**Platform Toolset**" падајућег менија, одаберите нови Intel oneAPI DPC++/C++ Compiler који сте управо инсталирали.
- 7. Кликните на "ОК" да бисте сачували промене.



Напомена:

Ако и даље будете имали проблема, следите кораке 2, 3 и 4 из секције за инсталацију на AMD процесору (у кораку 3 путању у *Additional Library Directories* потребно је подесити до lib\x86).