

ПРОЕКТИРАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ НА КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ - ВЕЖБИ 6 -




Проф. д-р Томе Димовски демонстратор АнетаТрајковска aneta.trajkovska@uklo.edu.mk

Domain Name System(DNS)

Содржина:

- ➤ Teopeтски дел за DNS
- > Вежби конфигурација на DNS сервер



Методи на разрешување на имиња во Windows:

- 1.DNS
- 2. Link Local Multicast Name Resolution(LLMNR)
- 3. NetBios




DNS

- примарен механизам за разрешување на имиња
- широк мрежен спектар на разрешување на имиња



LINK LOCAL MULTICAST NAME RESOLUTION(LLMNR)

- Се користи во Workgroups (не се користи во домаини)
- Разрешува имиња само во локалната подмрежа
- Делот "Network Discovery" (мора да е уклучен)
- Подржан во Windows 7, Vista ... (Windows XP не го подржува и неразрешува XP компјутери)
- Користи multicasting за разрешување на IPv6 адреси




NETBIOS

- Протокот за разрешување на единични имиња (не разрешува FQDN)
- работи со IPv4 адреси

Негови механизми за разрешување:


- Broadcast
- Wins сервер во суштина е директориум на компјутерски имиња
- Lmhosts фајл статички, локален фајл на локација

%SystemRoot%\System32\Drivers\Etc, мапира NetBios имиња во Ір адреса



РЕДОСЛЕД ПО KOJ WINDOW-COT РАЗРЕШУВА ИМИЊА:

- > DNS
- > LLMNR
- ➤ NetBios




DOMAIN NAME SYSTEM (DNS)

- Апликациите можат да ги повикуваат хостовите, сандачињата за електронска пошта или други ресурси на мрежата преку нивните IP адреси.
- Интернет адресата претставена со броеви е гломазна и незгодна за памтење.
- Затоа е изграден е систем на запишување на Интернет адреси со логичко име, наместо со броеви.





The DNS process step-by-step




DNS ПРОСТОР НА ИМИЊА

- Концептуално, Интернет е разделен на повеќе од 200 домени од највисоко ниво (top-level domains), секој од нив со голем број host-ови
- Секој домен е партициониран на поддомени (subdomains), кои и понатаму се партиционираат
- За креирање на нов поддомен, потребна е дозвола од доменот во кој тој ќе биде вклучен.





DNS ПРОСТОР НА ИМИЊА



ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА DNS

- Кога еден корисник ќе побара податоци од некоја Интернет адреса, тогаш тоа барање се упатува до соодветниот DNS сервер кој содржи основни информации за сите компјутери поврзани на доменот за кој истиот е задолжен.
- DNS серверот ги презема логичките имиња на Интернет адресата и прегледува да види дали во својата интерна табела содржи информација за дадената Интернет адреса.
- Ако не го најде во својата табела тој го препраќа барањето до DNS серверот на повисоко ниво, кој ќе се обиде да ја протолкува адресата или пак ќе ја препрати до соодветниот DNS сервер кој би имал податоци за дадениот домен и поддомени.

DNS 30НИ


- □ Теоретски, еден единствен **сервер на имиња (name server)** може да ја содржи целата DNS база на податоци и да одговара на сите повици
- □ Просторот на имиња е разделен на **зони** кои не се преклопуваат
- ☐ Секоја зона може да биде Forward lookup zone или Reverse lookup zone.






DNS 30НИ

☐ Forward Lookup Zones



DNS 30HИ


□ Reverse Lookup Zones



DNS 30НИ

Forward или Reverse lookup зоните можат да бидат од следниве типови:

- ✓ Primary
- ✓ Secondary



DNS 30НИ

Primary Zones

Примарната зона чува read/write копија од DNS зоната каде што записите се креираат и менаџираат. Само еден сервер може да ја чува мастер копијата од зоната.

Secondary Zones

Копија од зоната може да се чува на еден или повеќе сервери. Секундарната зона е read-only копија од примарната зона.


Zones	Description
Primary	Read/write copy of a DNS database
Secondary	Read-only copy of a DNS database
Stub	Copy of a zone that contains only records used to locate name servers
Active Directory integrated	Zone data is stored in Active Directory rather than in zone files

ЗАПИСИ ЗА РЕСУРСИТЕ

- > На секој домен му е придружено множество записи за ресурсите (resource records)
 - За индивидуален host, вообичаен запис е неговата IP адреса

> Кога разрешувачот му доставува име на DNS, она што го добива назад се записите за

ресурси придружени на тоа име



ЗАПИСИ ЗА РЕСУРСИТЕ

> Start of Authority (SOA) Resource Record

Секоја зона содржи SOA запис. Тој содржи информација за целата спецификација на DNS серверот која се користи за поддршка на зоната. Тој е првиот запис кој се креира при креирање на зоната.


> Name Server (NS) Resource Record

Name server (NS) resource record го идентификува DNS серверот кој е повластен за зоната.

> Host Address (A) Resource Record

Host address (A) resource record содржи информација за а FQDN(fully qualified domain name) во IP адреса.

Пр: prodazba.com IN A 172.16.48.1




РЕГИСТРИРАЊЕ НА **DNS**

❖ MARNet – Македонски регистратор на интернет поддомени

❖ Domain: <u>www.fikt.edu.mk</u>

Primary DNS: 195.8.22<u>2</u>.32

Secondary DNS: 195.8.22<u>3</u>.732



ИНСТАЛИРАЊЕ И КОНФИГУРИРАЊЕ НА DNS CEPBEP BO UBUNTU

Primary DNS server:

Operating system: Ubuntu 20.04 LTS 64 bit server

Hostname: pri.fikt.lan

IP address: 192.168.100.1/24

Secondary DNS server:

Operating system: Ubuntu 20.04 LTS 64 bit server

Hostname: sec.fikt.lan

IP address: 192.168.100.2/24

DNS Client:

Operating system: Ubuntu 20.04 LTS 64 bit server

Hostname: client.fikt.lan

IP address: 192.168.100.3/24


Во овие вежби ќе користиме три системи, еден како примарен DNS сервер, Другиот како секундарен DNS сервер и како трет DNS клиент.

Подесување на мрежен адаптер во VMWare програмата

Влегуваме во Edit>Virtual Network Editor



Потоа избираме VMNet8 и кликаме на Change Settings и селектираме како на сликата, и задаваме адреса на мрежниот адаптер 8, во нашиот случај 192.168.100.0/24



Кликаме на NAT Settings и како Gateway избираме 192.168.100.4 потребно е да се зголеми UDP time out на 30 или на повеќе 60 секунди

NAT Settings

Network: vmnet8	
Subnet IP: 192.168.100.0	
Subnet mask: 255.255.255.0	
C-t	
Gateway IP: 192 . 168 . 100 . 4	
Port Forwarding	
Advanced	
✓ Allow active FTP	
✓ Allow any Organizationally Unique Identifier	
UDP timeout (in seconds): 40	
Config port:	
Enable IPv6	
IPv6 prefix: fd15:4ba5:5a2b:1008::/64	
DNS Settings NetBIOS Settings	

Виртуелната машина е веќе креирана (инсталиран е Ubuntu сервер) и е потребно да се отвори, за таа цел кликаме на File>Open, и во потребнио е да се лоцира Ubuntu 64-bit.vmx фајлот

Стартување на машината, се логираме со следните креденцијали:

Username: server Password: server

Потоа ја извршуваме командата **sudo -i** со што се најувуваме како root.

```
Ubuntu 16.04.5 LTS ubuntu tty1

ubuntu login: server

Password: server

Last login: Sun Nov 11 21:31:30 PST 2018 from 192.168.1.1 on pts/0

Welcome to Ubuntu 16.04.5 LTS (GNU/Linux 4.4.0-138-generic x86_64)

* Documentation: https://help.ubuntu.com

* Management: https://landscape.canonical.com

* Support: https://ubuntu.com/advantage

server@ubuntu:~$ sudo -i

[sudo] password for server: server

root@ubuntu:~#
```


Прв дел:

Инсталирање и конфигурирање на т.н Caching-only name server

Чекор 1. Потребно е да го инсталирање пакетот BIND9 кој се користи за подесување на DNS серверот

Ја користиме следната команда за да го инсталираме BIND9 пакетот

• apt-get install bind9 bind9utils bind9-doc



Caching name server ги зачувува DNS query резултатите локално одредено време. Со ова се намалува сообраќајот на DNS серверот,исто така ги подобрува перформансите на DNS серверот

За конфигурирање потребно е да ја измениме следната конфигурација која се наога во:

/etc/bind/named.conf.options

За таа цел ке го отвориме овај фајл со користење на папо едиторот, командата е

sudo nano /etc/bind/named.conf.options

Потребно е да ги отстраниме // во делот прикажан на сликата

```
GNU nano 2.5.3
                        File: /etc/bind/named.conf.options
options {
       directory "/var/cache/bind";
       // If there is a firewall between you and nameservers you want
       // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
       // ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113
       // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
       // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
       // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
       // the all-0's placeholder.
        forwarders {
                8.8.8.8;
       // If BIND logs error messages about the root key being expired,
       // you will need to update your keys. See https://www.isc.org/bind-key
  Get Help CO Write Out COW Where Is C Cut Text C Justify
Exit CR Read File C Replace CU Uncut Text T To Spell
```

И да додадеме

forwarders { 8.8.8.8; };

Потоа да се зачува фајлот притискаме crtl+o

Го рестартираме BIND9 сервисот за да се проследат измените со командата

sudo systemctl restart bind9

Чекор4. Тестирање на серверот за кеширање на имиња Caching name server

❖ Со командата dig -х 127.0.0.1

Ако на екран се појава како на сликата тогаш честитки, caching name server успешно работи.

```
server@ubuntu:~$ dig -x 127.0.0.1
 <>>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> -x 127.0.0.1
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 4196
;; flags: gr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 3
;; OPT PSEUDOSECTION:
  EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;1.0.0.127.in-addr.arpa.
                                        IN
                                                PTR
;; ANSWER SECTION:
1.0.0.127.in-addr.arpa. 604800 IN
                                                localhost.
                                        PTR
;; AUTHORITY SECTION:
127.in-addr.arpa.
                        604800 IN
                                        NS
                                                localhost.
;; ADDITIONAL SECTION:
localhost.
                        604800 IN
                                                127.0.0.1
localhost.
                        604800 IN
                                        AAAA
                                                ::1
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.1.200#53(192.168.1.200)
;; WHEN: Sat Nov 03 15:34:41 PDT 2018
;; MSG SIZE rcvd: 132
server@ubuntu:~$
```

Втор Дел

Инсталирање и конфигурирање на примарен DNS сервер

Потребно е да го инсталирање пакетот BIND9 koj се користи за подесување на DNS серверот

Ја користиме следната команда за да го инсталираме BIND9 пакетот

apt-get install bind9 bind9utils bind9-doc // веќе е инсталирано



Конфигурирање
 Сите конфигурациони фајлови се наоѓаат на локацијата /etc/bind/

Да го отвориме bind9 конфигурациониот фајл со командата

sudo nano /etc/bind/named.conf

Овој фајл треба да ги содржи следните линии, ако не се потребно е да се додадат

```
include "/etc/bind/named.conf.options";
                                                   File Edit View Search Terminal Help
include "/etc/bind/named.conf.local";
                                                    GNU nano 2.5.3
                                                                                                File: /etc/bind/named.conf
                                                     This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
                                                     Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian.gz for information on the
                                                     structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize
                                                     this configuration file.
                                                     If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local
                                                   include "/etc/bind/named.conf.options";
                                                   include "/etc/bind/named.conf.local";
                                                   include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
```

-Потребно е да дефинираме forward и reverse зони.

За таа цел потребно е да го едитираме фајлот named.conf.local

Со командата го отвораме

sudo nano /etc/bind/named.conf.local

```
- Следно ги дефинираме следните зони:
zone "fikt.lan" {
    type master;
    file "/etc/bind/for.fikt.lan";
    allow-transfer { 192.168.100.2; };
    also-notify { 192.168.100.2; };
};
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/rev.fikt.lan";
    allow-transfer { 192.168.100.2; };
    also-notify { 192.168.100.2; };
};
```

```
GNU nano 2.5.3
                               File: /etc/bind/named.conf.local
Do any local configuration here
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "fikt.lan" {
                type master;
                file "/etc/bind/for.fikt.lan";
                allow-transfer { 192.168.100.2; };
                also-notify { 192.168.100.2; };
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
                 tupe master;
                 file "/etc/bind/rev.fikt.lan";
                 allow-transfer { 192.168.100.2; };
                 also-notify { 192.168.100.2; };
 acl "local" {
        localhost; 192.168.0.0/24;
```

Во овој чекор да ги дефинираме фајловите кои претходно ги разгледавме .Најпрво да го креираме фајлот за forward зоната.

Со следната команда се креира sudo nano /etc/bind/for.fikt.lan



Како што можиме да забележиме фајлот е празен,па потребно е да се додади следното

```
$TTL 86400
@ IN SOA pri.fikt.lan. root.fikt.lan.
 2011071001 :Serial
 3600 : Refresh
 1800 : Retry
604800 :Expire
 86400 : Minimum TTL
 IN NS pri.fikt.lan.
 IN NS sec.fikt.lan.
  IN A 192.168.100.1
  IN A 192.168.100.2
    A 192.168.100.3
pri IN A 192.168.100.1
sec IN A 192.168.100.2
client IN A 192.168.100.3
```

\$TTL 86400

```
IN SOA pri.fikt.lan. root.fikt.lan. (
     2011071001 ;Serial
     3600
              :Refresh
     1800
              ;Retry
    604800
               ;Expire
    86400
               ;Minimum TTL
      IN NS
                   pri.fikt.lan.
(a)
      IN NS
                   sec.fikt.lan.
(a)
      IN A
                  192.168.100.1
(a)
(a)
      IN A
                  192.168.100.2
                  192.168.100.3
\widehat{a}
      IN A
                  192.168.100.1
      IN A
pri
      IN A
                  192.168.100.2
sec
client IN A
                   192.168.100.3
```

Слично го креираме и фајлот за reverse зоната. Со командата

Во фајлот потребно е да се додадат следните линии

sudo nano /etc/bind/rev.fikt.lan

```
$TTL 86400
• IN SOA pri.fikt.lan. root.fikt.lan. (
 2011071002 ;Serial
3600 : Refresh
 1800 : Retry
 604800 :Expire
 86400 : Minimum TTL
@ IN MS pri.fikt.lan.
• IN NS sec.fikt.lan.
@ IN PTR fikt.lan.
pri IN A 192.168.1.200
sec IN A 192.168.1.201
client IN A 192.168.1.202
1 IN PTR pri.fikt.lan.
2 IN PTR sec.fikt.lan.
3 IN PTR client.fikt.lan.
```

Додавање на соодветни пермиси на BIND9 директориумот, со командите

sudo chmod -R 755 /etc/bind

sudo chown -R bind:bind /etc/bind

Потребно е да ги верификуваме DNS конфигурацијата со командите

sudo named-checkconf /etc/bind/named.conf

sudo named-checkconf /etc/bind/named.conf.local

Ако не вратат ништо овие команди, тогаш е се во ред.Односно нема грешки

Верификација на креираните зони-фајлови

Ha Forward зоната

•Co командата sudo named-checkzone fikt.lan /etc/bind/for.fikt.lan

И на излез треба да се прикажи како на сликата



```
server@ubuntu:~$ sudo named-checkzone fikt.lan /etc/bind/for.fikt.lan
zone fikt.lan/IN: loaded serial 2011071001
OK
```

Ha Reverse зоната Со командата:

sudo named-checkzone fikt.lan /etc/bind/rev.fikt.lan

И на излез треба да се прикажи како на сликата:




server@ubuntu:~\$ sudo named-checkzone fikt.lan /etc/bind/rev.fikt.lan zone fikt.lan/IN: loaded serial 2011071002 OK

Да провериме дали примарниот DNS сервер работи

Потребно е да го едитираме /etc/network/interfaces фајлот:

sudo nano /etc/network/interfaces

Да се додади dns-nameservers 192.168.100.1



```
# This file describes the network interfaces available on your system # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback

# The primary network interface auto ens33 iface ens33 inet static address 192.168.100.1 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.100.2 dns-nameservers 192.168.100.1
```

Потоа со следната командата го рестартираме сервисот

sudo systemctl restart bind9


Тестирање на primary DNS сервер

nslookup fikt.lan

Трет Дел. Конфигурирање на секундарен DNS сервер

Потребен ние уште еден сервер затоа Ubuntu 64 го клонираме, за таа цел притискаме на десен клин на Ubuntu 64, потоа во

Manage избираме Clone



▶ Бидејќи извршивме клонирање на виртуелната машина нема потреба од инталирање на паќетот BIND9.

Конфигурирање

Потребно е да го едитираме **named.conf.local** фајлот со цел да ги дефинираме зоните со следната командата:

sudo nano /etc/bind/named.conf.local

И да направиме промени, внатре во фајлот

```
zone "fikt.lan" {
          type slave;
          file "/var/cache/bind/for.fikt.lan";
          masters { 192.168.1.200; };
};
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
          type slave;
          file "/var/cache/bind/rev.fikt.lan";
          masters { 192.168.1.200; };
};
```

192.168.100.1 е адресата на примарниот DNS сервер

Поставување на соодветни пермиси на BIND директориумот

sudo chmod -R 755 /etc/bind

sudo chown -R bind:bind /etc/bind

Додавање на IP адресите на DNS серверите во мрежниот конфигурациски фајл

Го отвораме фајлот со командата

sudo nano /etc/network/interfaces

```
This file describes the network interfaces available on your system
               and how to activate them. For more information, see interfaces (5).
додаваме
             source /etc/network/interfaces.d/*
             # The loopback network interface
             auto lo
             iface lo inet loopback
              # The primary network interface
             auto ens33
             iface ens33 inet dhcp
                      dns-nameservers 192.168.1.200
                      dns-nameservers 192.168.1.201
```

Тестирање на секиндарниот DNS сервер

Со командата

nslookup fikt.lan

Или со командата

dig sec.fikt.lan


КОНФИГУРИРАЊЕ НА DNS КЛИЕНТ

Во овој пример ќе го земиме како клиент Windows OS, за таа цел...

Чекор 1. Потребно е да направиме Bridge на мрежните адаптери


Bo Windows отворете го CMD и напишетеја командата







Со што ќе се отвори прозорецот со мрежни адаптери потребно е да се селктираат двата мрежни адаптери Ethernet и VMnet8,потоа десен клик Bridge

Откако ќе се крира нов мрежен адаптер притиснете десен клик на него и Properties





Внесување на IP адресите за клиентот



Доколкѕ се проба во cmd командата:

• nslookup fikt.lan