

# ПРОЕКТИРАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ НА КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ - ВЕЖБИ 5 -





Проф. д-р Томе Димовски демонстратор АнетаТрајковска aneta.trajkovska@uklo.edu.mk

# Виртуелни локални мрежи (VLAN)

#### Содржина:


- ➤ Теоретски дел за VLAN
- ▶ Вежби во Cisco Packet Tracer





Local Area Network (LAN) се дефинирана како мрежа на компјутери лоцирани во ист објект и се дефинирани со единечен broadcast домен. Ова значи дека доколку некој корисник испрати broadcast пакет низ LAN мрежата, пакетот ќе го прими секој корисник на LAN.


Ширењето на broadcast сообраќајот се спречува со помош на рутер. Недостаток на овој метод е тоа што рутерите обично одземаат повеќе време за обработка на дојдовни податоци споредено со bridge или switch.




# LAN – ПРОБЛЕМИ КОИ СЕ ПОЈАВУВААТ

#### Проблеми кај LAN мрежите:

- •Broadcast сообраќај
- •Безбедност на сообраќајот
- •Перформанси на мрежата




# WHATIS VLAN?




# VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK (VIRTUAL LAN)

- ➤ Виртуелна локална мрежа (VLAN) е група на уреди кои се групирани во иста мрежа (broadcast домен, subnet)
- > Групирањето во VLAN не предизвикува менување на физичката топологија на мрежата



# ПРЕДНОСТИ НА VLAN

- •Физичката мрежа може да се "моделира" во било каква логичка мрежа
- •Ce намалува broadcast сообраќајот
- •Се зголемуваат перформансите на мрежата
- •Поедноставна администрација на мрежата




# Како функционира VLAN:

1.Во моментот кога switch-от ќе добие дојдовен сообраќај, секоја рамка се означува со VLAN ознака која идентификува на кој VLAN-сообраќај му припаѓа.

Ваквиот начин на означување се вика експлицитно тагирање.

VLAN користат IEEE 802.1Q стандард




\*\*\*

# Како функционира VLAN:

2. Рамките може да се означат и **имплицитно**, преку портовите кои го добиваат сообраќајот на начин на кој секој switch точно знае кој порт на која VLAN припаѓа.






# Types of VLAN




## ТИПОВИ НА ВРСКИ КАЈ VLAN МРЕЖИТЕ:

#### 1. Trunk link

Сите поврзани уреди мора да ја поддржуваат VLAN технологијата, мора да содржат специфичен формат на заглавје на рамките кое ја означува припадноста кон одредена VLAN мрежа.






#### 2. Access link


Поврзаните уреди од овој тип на конекција не ја поддржуваат VLAN технологијата.Линк помеѓу уред кој не поддржува VLAN и уред т.е. Switch кој поддржува VLAN.

### ТИПОВИ НА ВРСКИ КАЈ VLAN МРЕЖИТЕ:

### 3. Hybrid link

Овој тип на конекција е комбинација од trunk и access конекција на кој е возможно да се поврзат уреди кои ја подржуваат или не ја поддржуваат VLAN технологијата. Односно, овој тип на порт може да прима означени или неозначени рамки.






# ЗАДАЧА 1:

> Конфигурирање на VLAN во Cisco Packet Tracer




1. Да се додадат и да се поврзат следните уреди Да се користи Switch 2950T 

□Logical Physical × 78, x 501



Во сите Switch-ови да се измени Host Name соодветно. Останатите SW2,SW3,SW4

Laptop4




2. Конфигурирање на VLAN на сите Switch-еви

Почнувајќи од Switch 1 - двоен клик и во табот CLI ги пишуваме следните команди

- > Ако е прикажано SW1# пишуваме ena (значи enable)
- > Потоа влегуваме во конфигот со conf t

VLAN 10	VLAN 20	VLAN 30
Name Red	Name Blue	Name Green
Exit	Exit	Exit

Do the same in all Switches!



**3**. Конфигурирање на Trunk Mode на сите интерфејси од Switch-ви кои се поврзани со друг Switch.

Повторно почнуваме од Switch1 ние ги користиме интерфејсите Fa0/23 и Fa0/24 Команди:

Int Fa0/24	Int Fa0/23
Switchport mode trunk	Switchport mode trunk
Switchport nonegotiate	Switchport nonegotiate
	Exit

```
SW4 (config) #Int Fa0/24

SW4 (config-if) #Switchport mode trunk

SW4 (config-if) #Switchport nonegotiate

SW4 (config-if) #Int Fa0/23

SW4 (config-if) #Switchport mode trunk

SW4 (config-if) #Switchport nonegotiate

SW4 (config-if) #Exit

SW4 (config) #
```

4. Конфигурирање во Access Mode

Во овој чекор ќе ги конфигурираме сите интерфејси на Switch-овите кои се конектирани со end Devices

(Компјутерите).

Почнуваме со Switch1

Команди




Int fa0/1	Int fa0/2	Int fa0/3
Switchport mode access	Switchport mode access	Switchport mode access
Switchport access vlan 10	Switchport access vlan 20	Switchport access vlan 30
		Do write memory

```
SW1>ena
SW1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config) #VLAN 1
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#int fa0/1
SW1(config-if) #switchport mode access
SW1(config-if)#switchport access vlan 10
SW1(config-if)#int fa0/2
SWl(config-if) #switchport mode access
SW1(config-if)#switchport access vlan 20
SW1(config-if)#int fa0/3
SWl(config-if)#switchport mode access
SW1(config-if)#switchport access vlan 30
SWl(config-if)#do write memory
Building configuration...
[OK]
SW1(config-if)#
```


Copy

Paste

**5**. Конфигурирање на IP Address and Subnet Mask




Потребно е сите компјутери да се подесат со ІР адресите на сликата на предходниот слајд.



6. Да се проба PING помеѓу компјутери во ист VLAN и различен VLAN


Во ист VLAN. Од компјутер со адреса 192.168.20.220 дали има конекција до 192.168.20.222



```
C:\>ipconfig
FastEthernet0 Connection: (default port)
  Link-local IPv6 Address.....: FE80::2E0:A3FF:FE38:3A39
  Default Gateway..... 0.0.0.0
C:\>ping 192.168.20.222
Pinging 192.168.20.222 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.222: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.222: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.222: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.222: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.20.222:
   Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

6. Да се проба PING помеѓу компјутери во ист VLAN и различен VLAN


Различен VLAN. Од компјутер со адреса 192.168.10.100 дали има конекција до 192.168.20.220



```
Command Prompt
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.10.111:
   Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>ipconfig
FastEthernet0 Connection: (default port)
  Link-local IPv6 Address..... FE80::20A:41FF:FEA9:9D88
  Subnet Mask..... 255.255.255.0
  Default Gateway..... 0.0.0.0
C:\>ping 192.168.20.220
Pinging 192.168.20.220 with 32 bytes of data:
Request timed out.
                                                 HEMA
Request timed out.
Request timed out.
                                                 конекција
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.20.220:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```


7. Ако сакаме да направиме различните VLAN-ови да комуницираат помеѓу себе, потребно е да се додади рутер.

Во нашиот пример ќе го додадиме рутерот на Switch 3



**8**. Поставување на интерфејсот f0/10 на Switch 3 како Trunk.

За да се направи trunk врска помегу рутерот и свитчот, кликаме на Switch 3, го избираме интерфејсот и избираме Trunk, погоре истото го правевме со команда, ова е друг начин.



9. Подесување на Рутерот.

Стартување на интерфејсот f0/0





en conf t interface f0/0 no shu

```
Router configuration commands. one per line. End with CNTL/Z.

Router (config) #interface f0/0

Router (config-if) #no shu

Router (config-if) #

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router (config-if) #exit
```

#### 10. Наредна команда

Потребно е да нема зададено Ір адреса на рутерот на интерфејсот, за таа цел проверуваме



```
Router(config)#int fastEthernet 0/0
Router(config-if)#no ip add
Router(config-if)#no ip address
Router(config-if)#exit
```

- 11. Додавање на под-интерфеј и задавање на IP адреси
- > 3a VLAN 10 под интерфејс f0/0.10; адреса 192.168.10.1

```
Router(config) #int fastEthernet 0/0.10


Router(config-subif) #

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.10, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0.10, changed state to up

Router(config-subif) #encapsulation dot1Q 10

Router(config-subif) #ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```



- 11. Додавање на под-интерфеј и задавање на IP адреси
- > 3a VLAN 20 под интерфејс f0/0.20; адреса 192.168.20.1

```
Router(config) #int fastEthernet 0/0.20

Router(config-subif) #
%LINK-S-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.20, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0.20, changed state to up


Router(config-subif) #
Router(config-subif) #encapsulation dot1Q 20

Router(config-subif) #ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

Router(config-subif) #no shu

Router(config-subif) #exit
```

 Соодветно иза За VLAN 30 под интерфејс f0/0.30; адреса 192.168.30.1 255.255.255.0



```
Router(config-subif) #no shu
Router(config-subif) #exit
```

# ДОМАШНА РАБОТА:

- **12**. На сите РС-ја потребно е да се задади gateway.
- ➤ На компјутерите кои припаѓаат на VLAN 10 -gateway e: 192.168.10.1
- ▶ На компјутерите кои припаѓаат на VLAN 10 -gateway e: 192.168.30.1
- ➤ На компјутерите кои припаѓаат на VLAN 10 -gateway : 192.168.30.1



Работа на час:

Да се проба со PING од еден VLAN до друг VLAN