
第三章 變數與資料型態

認識變數與常數

認識Java的基本資料型態


格式化列印資料

學習如何由鍵盤輸入資料



3.1 資料型別與變數

Java 資料型別



資料型別

• Java的資料型別:

• Java 的原始資料型別

資料型別	說明	位元組	表達範圍
byte	位元組	1	-128~127
short	短整數	2	-32768~32767
int	整數	4	-2147483648~2147483647
long	長整數	8	$-9223372036854775808{\sim}9223372036854775807$
float	浮點數	4	$-3.40292347^{38} {\sim} -3.40292347^{38}$
double	倍精度	8	$-1.7976931348623157^{308}{\sim}1.1.79769313486231577^{308}$
char	字元	2	0~65535('\u0000'~'\uFFFF')
boolean	布林	1	只能使用 true 或 false








變數的使用

• 下面是變數使用的範例: 變數,其值可修改 literal // Ch3_1, 變數的設值 public class Ch3_1{ num public static void main(String[] args){ 03 int num=3; // 宣告 num 為 int 型別的變數,並設值為 3 04 05 char ch='C'; // 宣告 ch 為 char 型別的變數,並設值為'C' System.out.println(num+" is an integer"); 06 System.out.println(ch+" is a character"); 07 08 } 09 執行結果: 3 is an integer C is a character





整數

- 不帶有小數的數字即為整數,可分為byte、short、int 及long四種
- 宣告整數變數的注意事項:
 - 整數的值必須在該型別可表達的範圍內
 - 整數後面加上一個L,代表長整數(如-12345678900L或 6600000000L)
 - long常數(如 3600L)不能設定給int、short或byte型別的變數存放



有錯的範例

• 初學者常犯錯誤:

```
//Ch3_2,有錯誤的範例
    public class Ch3_2{
       public static void main(String[] args){
03
         byte num=-369; -(2) ~ +(2) // 錯誤, byte 容許的最小值為-128
                                                                         將 4~7 行
04
         short area=40000;
                                 // 錯誤, short 容許的最大值為 32767
                                                                         修改如下
05
         int value=600½;
                                 // 錯誤,600L 是長整數
06
         long width=12345678900; // 錯誤,12345678900後面要加 L
07
08
                                                                       byte num=-36;
                                                                 04
         System.out.println(num+" is of type byte");
09
                                                                       short area=4000;
                                                                 05
         System.out.println(area+" is of type short");
                                                                       int value=600;
10
                                                                 06
         System.out.println(value+" is of type int");
                                                                       long width=12345678900L;
11
                                                                 07
         System.out.println(width+" is of type long");
12
13
14
                                                      終端機
                                              偵錯主控台
```

- /* output-
- -36 is of type byte 4000 is of type short 600 is of type int 12345678900 is of type long
- ✓ **J** Ch3_2.java 4
 - 🔞 Type mismatch: cannot convert from int to byte Java(16777233) [第 4 行,第 18 欄]
 - ⊗ Type mismatch: cannot convert from int to short Java(16777233) [第 5 行,第 20 欄]
 - 🚫 Syntax error on token "600L", delete this token Java(1610612968) [第 6 行,第 19 欄]
 - 🗴 The literal 12345678900 of type int is out of range Java(536871066) [第 7 行,第 20 欄]

3.2 整數型別

以二進位、八進位和 十六進位表示整數



```
//Ch3_3, 二進位、八進位和十六進位的使用
01
02
   public class Ch3 3{
       public static void main(String[] args){
03
04
        byte bin=0b1111;
                               // 以二進位表示的整數
05
        short oct=02001;
                               // 以八進位表示的整數
06
        int hex1=0xff12;
                         // 以十六進位表示的整數
07
        long hex2=0x12345ffeL; // 以十六進位表示的長整數
08
        System.out.println("bin= " + bin);
09
        System.out.println("oct= " + oct);
10
        System.out.println("hex1= " + hex1);
11
        System.out.println("hex2= " + hex2);
12
13
14
執行結果:
bin= 15
oct= 1025
hex1= 65298
hex2= 305422334
```



簡單易記的代碼

• Java把整數數值的型態視為int,超過範圍時會發生錯誤

```
// Ch3_4, 印出 Java 定義的整數常數之最大值
   public class Ch3_4{
02
      public static void main(String[] args){
03
        long lmax=java.lang.Long.MAX_VALUE; // long 型別的最大值
04
        int imax=java.lang.Integer.MAX VALUE;
                                              // int 型別的最大值
05
        short smax=Short.MAX_VALUE; // 省略類別庫 java.lang
06
        byte bmax=Byte.MAX_VALUE; // 省略類別庫java.lang
07
08
        System.out.println("Max value of long : "+lmax);
09
        System.out.println("Max value of int : "+imax);
10
        System.out.println("Max value of short : "+smax);
11
        System.out.println("Max value of byte : "+bmax);
12
13
                                                             長整數類別
14
                                                                                       位元組類別:Byte
                                                      類別庫
                                                                      最大值的代碼
執行結果:
                                                                                       短整數類別:Short
                                                                                       整數類別
                                                                                              : Int
Max value of long : 9223372036854775807
                                                   java.lang.Long.MAX VALUE
                                                                                       長整數類別:Long
Max value of int
                  : 2147483647
Max value of short: 32767
                                                        長整數型別 (long) 的最大值
Max value of byte : 127
                                                                                              7
```



溢位 (overflow) 的發生 (1/3)



• 溢位:當儲存的數值超出容許範圍時

```
// Ch3_5, 溢位的發生
   public class Ch3_5{
      public static void main(String[] args){
03
        int i=java.lang.Integer.MAX VALUE; // 將i設為 int 型別的最大值
04
05
        System.out.println("i="+i);
06
        System.out.println("i+1="+(i+1));
                                             // 會發生溢位
07
                                             // 會發生溢位
        System.out.println("i+2="+(i+2));
08
09
10
   }
執行結果:
i=2147483647
i+1=-2147483648
i+2=-2147483647
```







• 下圖說明溢位的發生:









• int型態溢位處理範例

```
// Ch3_6,型別的溢位處理
   public class Ch3 6{
      public static void main(String[] args){
03
        int i=Integer.MAX VALUE; // 將 i 設為 int 型別的最大值
04
05
06
        System.out.println("i="+i);
        System.out.println("i="+(i+1)); // 會發生溢位
07
08
        System.out.println("i+1="+(i+1L));
                                             // 自動型別轉換
        System.out.println("i+2="+((long)i+2)); // 強制型別轉換
09
10
      }
11
執行結果:
i=2147483647
i = -2147483648
i+1=2147483648
i+2=2147483649
```



浮點數與倍精度浮點數型態 (1/3)

- 浮點數(float)長度為4個位元組 有效範圍為 -3.4×10³⁸~3.4×10³⁸
- 倍精度(double)浮點數的長度為8個位元組 有效範圍為 -1.7×10³⁰⁸~1.7×10³⁰⁸
- float與double型態的變數宣告範例如下:

```
double num=0.0; //宣告num為double型別的變數 float avg=2.0f; //宣告avg為float型別的變數
```



浮點數與倍精度浮點數型態 (2/3)



- float與double宣告與設值時注意事項
 - double num1=-5.6e64; // 宣告num1為double,其值為 -5.6×10⁶⁴
 double num2=-6.32E16; // e 也可以用大寫的 E 來取代
 float num3=2.478f; // 宣告 num3 為 float,並設初值為 2.478
 float num4=2.63e64; // 錯誤, 2.63×10⁶⁴ 超過float可表示的範圍
 float num5=6.3; // 編譯錯誤,常數6.3的型別是double
 double num6=6.3; // 編譯成功,正確的宣告方式



浮點數與倍精度浮點數型態 (3/3)



• 下面的範例是印出 float 與 double 的最大與最小值:

```
01
    // Ch3_8, 印出浮點數的最大值和最小值
    public class Ch3_8{
02
      public static void main(String[] args){
03
04
         System.out.println("f_max="+Float.MAX_VALUE);
         System.out.println("f_min="+Float.MIN_VALUE);
05
         System.out.println("d max="+Double.MAX VALUE);
06
         System.out.println("d min="+Double.MIN VALUE);
07
08
09
執行結果:
f max=3.4028235E38
f min=1.4E-45
d max=1.7976931348623157E308
d min=4.9E-324
```





字元型態 (1/2)

- 字元型態佔 2 個位元組,用來儲存字元
- Java使用的編碼系統為Unicode(標準萬國碼)
- 宣告字元變數,並設值給它:

• char型別與int型別之間的轉換:

```
int uc='好'; // char型別會自動轉換成int型別 int uc=(int)'好'; // 強制將char型別轉換成int
```





字元型態 (2/2)

• 下面的程式以不同的格式列印字元變數:

```
// Ch3_9,字元型別的範例
   public class Ch3_9{
02
03
      public static void main(String[] args){
        char c1='G';
04
                            // 將字面值'G'設定給 c1 存放
        char c2=71;
                            // 利用 Unicode 設定 c2 為字元'G'
05
       char c3='\u0047';
                            // 利用 16 進位的 Unicode 設定 c3 為字元'G'
06
07
        int uni='好';
                            // 取得 '好'字的 Unicode
08
        System.out.println("c1="+c1+", c2="+c2+" ,c3="+c3);
09
10
        System.out.println("uni="+uni);
11
        System.out.println((int)'好'); // 印出字元的 Uincode
12
13 }
執行結果:
c1=G, c2=G, c3=G
uni=22909
22909
```

3.4 字元型別



跳脫字元 (1/2)

- 反斜線「\」稱為跳脫字元
- 反斜線「\」加上控制碼,稱為跳脫序列

• 常用的跳脫序列

跳脫序列	所代表的意義	跳脫序列	所代表的意義
\f	換頁 (<u>f</u> orm feed)	\\	反斜線 (Backslash)
\b	倒退一格 (<u>b</u> ackspace)	\'	單引號 (Single quote)
\n	換行 (<u>n</u> ew line)	\"	雙引號 (Double quote)
\r	歸位 (carriage <u>r</u> eturn)	\uxxxx	十六進位的 Unicode 字元
\t	跳欄 (<u>t</u> ab)	\ddd	八進位的字元編碼,範圍在 000~377之間(十進位為0~255)





跳脫字元 (2/2)

• 利用跳脫序列列印字串:

```
// Ch3_10, 列印跳脫序列
                                           → 可改成char ch1=042;
   public class Ch3_10{
     public static void main(String[] args){
03
       04
       char ch2='\u0022'; // 雙引號字元的十六進位碼為 0022
05
06
07
       System.out.println("\"Time is money!\"");
08
       System.out.println(ch1+"Time flies."+ch1);
       System.out.println(ch2+"Tomorrow never comes"+ch2);
09
10
         → 可改成char ch2=0x22;
11
執行結果:
"Time is money!"
"Time flies."
"Tomorrow never comes"
```



布林型態

• 宣告布林變數的範例:

```
boolean status=true; // 宣告布林變數status,並設值為true
```

• 在程式中印出布林值:


3.6 格式化列印資料



printf()的格式碼(1/3)

printf() 的格式碼

格式碼	說明	格式碼	說明
%d	十進位整數(<u>d</u> ecimal)	%f	浮點數(<u>f</u> loat)
%o	八進位整數(<u>o</u> ctal)	%s	印出字串
%x	十六進位整數(he <u>x</u> adecimal), 以小寫英文字顯示	%%	印出百分比符號
%X	十六進位整數(he <u>x</u> adecimal), 以大寫英文字顯示	%с	字元(<u>c</u> haracter)



-: 靠左對齊(預設靠右)





printf() 的格式碼(2/3)

• 格式碼的範例:

格式碼的範例(符號 0 代表一個空格)

格式碼	資料	列印結果	說明
%4d	12	ാ12	以 4 個字元寬靠右列印整數
%+-8d	123	+123ಂಂ	以 8 個字元寬、加正負號、靠左列印整數
%0+8d	123	+0000123	以 8 個字元寬、加正負號、靠右列印整數,空白處補 0
%6.2f	12.345	12.35	以 6 個字元寬、小數點以下 2 位靠右列印浮點數
%+8.3f	12.3	-+12.300	以 8 個字元寬、小數點以下 3 位,加正負號靠右列印 浮點數
%6c	'a'	ാഠ ം	以 6 個字元寬靠右列印字元 'a'
%-8s	"Java"	Java	以 8 個字元寬、靠左列印字串 'Java'

輸出結果:a=312, b=00034.57



printf()的格式碼(3/3)

```
01
   // Ch3_12, 格式化列印
02
   public class Ch3_12{
      public static void main(String[] args){
03
        byte bt=65;
94
        float ft=3.14f;
05
06
        double db=567.1234;
07
08
        System.out.printf("bt=%c\n",bt);
                                        // 列印字元
        System.out.printf("bt=%+05d\n",bt); // 列印整數
09
        System.out.printf("oct=%o, hex=%x\n",bt, bt); // 以不同進位數列印
10
11
        System.out.printf("ft=%7.4f\n",ft); // 列印浮點數
12
        System.out.printf("db=%f\n",db); // 列印倍精度浮點數
13
14
   }
執行結果:
bt=A
bt = +0065
oct=101, hex=41
ft= 3.1400
db=567.123400
```







• 載入Scanner類別,才能從鍵盤輸入資料:


```
import java.util.Scanner; // 載入Scanner類別
```

輸入資料前,必須先建立Scanner類別的物件,再利用物件的函數傳回讀取的資料:

```
Scanner scn=new Scanner(System.in); // 建立Scanner類別的物件scn int age=scn.nextInt(); // 以int型別傳回讀取的資料
```







• 輸入資料時Scanner類別提供的函數:

由鍵盤輸入資料時,常用的相對應型別之函數

函數	說明	函數	說明	
nextByte()	以 byte 型別傳回讀取的資料	nextFloat()	以 float 型別傳回讀取的資料	(00
nextShort()	以 short 型別傳回讀取的資料	nextDouble()	以 404016 王川守巴原林町吳州	ex: abc def
nextInt()	以 int 型別傳回讀取的資料	next()	以 String 型別傳回讀取的資料	X套護到 abc
nextLong()	以 long 型別傳回讀取的資料	nextLine()	以 String 型別傳回讀取的資料 a	bc def 都会讀
			-	<u>.</u> E/

• 使用Scanner類別輸入資料的範例:

```
Scanner scn=new Scanner(System.in); // 宣告 Scanner 類別的物件
int i; // 宣告整數變數
double d; // 宣告倍精度浮點數
i=scn.nextInt(); // 輸入整數數值,給i存放
d=scn.nextDouble(); // 輸入倍精度浮點數數值,給 d 存放
23
```



輸入資料的基本架構 (3/3)



```
01
   // Ch3_13, 由鍵盤輸入資料
02
   import java.util.Scanner;
                            // 載入 Scanner 類別
03
   public class Ch3_13{
      public static void main(String[] args){
04
        Scanner scn=new Scanner(System.in); // 宣告 Scanner 類別的物件
05
06
        System.out.print("What's your name? ");
07
        String name=scn.next(); // 輸入字串
08
        System.out.print("How old are you? ");
09
10
        int age=scn.nextInt(); // 輸入整數
11
        System.out.print(name+", "+age+" years old.");
                               // 將 scn 關閉
        scn.close();
12
13
14 }
執行結果:
What's your name? Junie
How old are you? 16
Junie, 16 years old.
```





輸入數值--不合型態的輸入

若是需要輸入整數,卻輸入浮點數16.5,則會出現如下列的錯誤訊息:

```
Input an integer: 16.5
Exception in thread "main" java.util.InputMismatchException
    at java.base/java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:939)
    at java.base/java.util.Scanner.next(Scanner.java:1594)
    at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2258)
    at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2212)
```





以Scanner類別輸入字元

- 用next()取得字串後,再利用charAt(0)函數取出字串中第0個字元即可:
 - 01 Scanner scn=new Scanner(System.in); 02 String str=scn.next(); // 輸入字串 03 char ch=str.charAt(0); // 取出字串索引為 0 的字元



-The-Eng-