Programowanie niskopoziomowe

Materiały uzupełniające

Labolatoria 06 "Procedury i makroinstrukcje"

Cześć materiałów autorstwa prof. A. Timofiejewa (fragmenty książki)

1 Tworzenie i korzystanie z bibliotek

```
.586P
;The PROG2.ASM module
; FLAT memory model
.MODEL FLAT, STDCALL
PUBLIC PROC1
_TEXT SEGMENT
PROC1 PROC
__MOV EAX,1000
__RET
PROC1 ENDP
_TEXT ENDS
END
Asemblacja do .obj:
```

ML /coff /c PROG2.ASM

Tworzenie bilbioteki lib1

LIB /OUT:LIB1.LIB PROG2.OBJ

Dodanie innego modułu do biblioteki

LIB LIB1.LIB MODUL.OBJ

Listowanie modułów

LIB/LIST LIB1.LIB

Usunięcie modułu z biblioteki

LIB/REMOVE:MODUL.OBJ LIB1.LIB

Przykład wykorzystania biblioteki lib1

```
.586P
; Flat memory model
.MODEL FLAT, STDCALL
;-----
; Prototype of the external procedure
EXTERNPROC1@0:NEAR
;-----
INCLUDELIB LIB1.LIB
; Data segment
DATA SEGMENT
DATA ENDS
; Code segment
TEXT SEGMENT
START:
 CALL PROC1@O
 RET ; EXIT
 TEXT ENDS
END START
```

Wyjście z programu lib: enter w pustej linii

2 Podprogramy

2.1 Definiowanie podprogramów

Podprogramy są definiowane za pomocą *dyrektywy PROC*. Dyrektywa PROC w języku MASM ma następującą składnię:

```
_nazwa PROC [_odległość] [_typ_językowy] [_widoczność] [<parametry_prologu>] [USES lista_rejestrów] [,argument [:_typ]] ... [LOCAL _lista_zmennych] ... instrukcje podprogramu _nazwa ENDP
```

W pole _nazwa musi być nazwa podprogramu. Ta nazwa musi być powtórzona przed ostatnim słowem kluczowym ENDP.

Pole _odległość opisuje maksymalną odległość w bajtach między miejscem wywołania i miejscem rozmieszczenia podprogramu. Opcja może mieć wartości:

NEAR - miejsce wywołania i miejsce rozmieszczenia znajdują się w jednym segmencie,

NEAR16 - miejsce wywołania i miejsce rozmieszczenia znajdują się w jednym segmencie rozmiarem 2^16, NEAR32 - miejsce wywołania i miejsce rozmieszczenia znajdują się w jednym segmencie rozmiarem 2^32, FAR - miejsce wywołania i miejsce rozmieszczenia znajdują się w różnych segmentach,

FAR16 - miejsce wywołania i miejsce rozmieszczenia znajdują się w różnych segmentach rozmiarem 2^16 każdy,

FAR32 - miejsce wywołania i miejsce rozmieszczenia znajdują się w różnych segmentach rozmiarem 2^32 każdy.

Jeśli pole _odległość nie jest zdefiniowane, to asembler uwzględnia model pamięci w dyrektywie MODEL, a jeśli model nie jest zdefiniowana, to asembler stosuje wartość domyślną NEAR.

Opcja typ_językowy może mieć wartość BASIC, C, FORTRAN, PASCAL, STDCALL, lub SYSCALL. Od wartości tego pola zależy kolejność przesyłania argumentów oraz reguły korzystania ze stosu (tab. 5.15). Typy BASIC, FORTRAN i PASCAL są faktycznie jednakowe.

Typ językowy						Włościwość
BASIC	C	FORTRAN	PASCAL	STDCALL	SYSCALL	Właściwość
	+			+		Podkreślenie z przodu nazwy (w bibliotece)
+		+	+			Litery duże
+		+	+			Umieszczanie na stosie argumentów od lewa na
						prawo
	+			+	+	Umieszczanie na stosie argumentów od prawa na
						lewo
	+			Tylko dla		Wywołujący odpowiada za przesunięcie stosu
				funkcji		
				VARARG		
+		+	+			Zapisywanie EBP na stos
	+			+	+	Typ funkcji VARARG jest dozwolony

Pole _widoczność w deklaracji podprogramu może przyjmować wartości PRIVATE, PUBLIC lub EXPORT. Wartości PRIVATE i PUBLIC definiują, w jakim stopniu podprogram (funkcja) jest widoczny dla innych modułów. Wartość EXPORT definiuje widoczność podobną do PUBLIC, oraz powoduje, że konsolidator umieszcza adres funkcji w tablicy eksportu z modułu.

Opcja lista_rejestrów w operatorze USES jest listem rejestrów, które programista chce załadować na stos w prologu i przeczytać ze stosu w epilogu. Między nazwami rejestrów musi być spacja lub przecinek.

Pola _argument i _typ opisują formalne argumenty podprogramu i ich typ. Ostatni argument może mieć typ VARARG, co oznacza, że w wywołaniu podprogramu na miejscu tego argumentu formalnego może znajdować się niezdefiniowana ilość argumentów faktycznych.

Pole <parametry_prologu> zawiera parametry przekazywane prologu oraz opcje, które definują, jak asembler musi wygenerować instrukcje prologu i epilogu.

Asembler MASM dodaje prolog, gdy spotka pierwszą instrukcję podprogramu, a epilog – gdy spotka instrukcję "ret" lub "iret".

Instrukcje prologu i epilogu nie są dodawane, jeśli podprogram nie używa argumentów i nie korzysta ze zmennych lokalnych. Epilog nie będzie dodany, jeśli jest zastosowana instrukcja "ret 0", "ret Num", "retn" lub "retf".

Minimalny prolog standardowy to dwie instrukcje:

```
push EBP
mov EBP, ESP
```

Jeśli w definicję podprogramu jest pole USES, to asembler dodaje do prologu ładowanie na stos rejestrów zapisanych w tym polu, na przykład jeśli w definicję jest napisane "USES ESI, EDI", to będą dodane instrukcje:

```
push ESI
push EDI
```

Jeśli w podprogramie jest zastosowana dyrektywa LOCAL, to do prologu jest dodawana instrukcja, która rezerwuje miejsce na stosie dla lokalnych zmiennych.

Minimalny epilog standardowy zawiera dwie instrukcje:

```
mov ESP, EBP pop EBP
```

W przypadku stosowania pola USES do epilogu są dołaczane instrukcje zdejmowania rejestrów opisanych w tym polu, na przykład:

```
push EDI
push ESI
mov ESP, EBP
pop EBP
```

W polu <parametry prologu> mają zastosowanie opcje:

FORCEFRAME – dodać prolog i epilog, nawet przy braku argumentów i dyrektywy LOCAL LOADDS – dodać rejestr DS do rejestrów zapisywanych w prologu i odczytywanych w epilogu.

2.2 Dyrektywa LOCAL

Dyrektywa LOCAL rozmieszczona na początku podprogramu rezerwuje miejsce na stosie dla lokalnych zmiennych. Miejsce na stosie jest rezerwowane przez zmniejszenie wartości wskaźnika stosu – rejestru ESP na wielkość równej sumie bajtów wszystkich zmiennych lokalnych.

Na przykład, aby zarezerwować miejsce na stosie dla dwóch zmiennych typu DWORD, należy zastosować dyrektywę:

LOCAL zm1:DWORD, zm2:DWORD

Po analizie tej przykładowej dyrektywy asembler doda do prologu instrukcję: sub ESP, 8

2.3 Dyrektywy OPTION PROLOGUE I OPTION EPILOGUE

Dyrektywy OPTION PROLOGUE i OPTION EPILOGUE sterują generowaniem prologa i epiloga odpowiednio. Dyrektywy mają wpływ na generowanie prologów i epilogów wszystkich podprogramów (funkcji) zdefiniowanych po tych dyrektywach.

Składnia dyrektyw:

```
OPTION PROLOGUE: nazwa_makro | NONE | PROLOGUEDEF OPTION EPILOGUE: nazwa makro | NONE | EPILOGUEDEF
```

Opcja NONE tłumi generowanie prologu lub epilogu odpowiednio. Opcja PROLOGUEDEF lub EPILOGUEDEF przywraca generowanie standardowego prologu lub epilogu odpowiednio.

Opcja nazwa_makro umożliwia zamianę standardowego prologu lub epilogu na inny zdefiniowany przez makro ze strukturą:

```
nazwa_makro MACRO procname, flag, parmbytes,
\ localbytes, <reglist>, userparms ...

EXITM %parmbytes
ENDM
```

Formalne parametry makra:

- procname nazwa podprogramu (funkcji),
- flag 16-bitowy znacznik, w którym zakodowano:

w bitach od 0 do 2 typ językowy (000 – nie zdefiniowano, 001 – C, 010 – SYSCALL, 011 – STDCALL, 100 – PASCAL, 101 – FORTRAN, 110 – BASIC)

- w bicie 4, czy program wywołujący odpowiada za przesunięcie stosu,
- w bicie 5, czy podprogram jest typu FAR,
- w bicie 6, czy podprogram jest typu PRIVATE,
- w bicie 7, czy podprogram jest typu EXPORT,
- w bicie 8, czy generowanie jest spowodowane przez instrukcję "iret" ("1"), czy przez instrukcję "ret" ("0"),
- parmbytes ilość bajtów wszystkich argumentów podprogramu,
- localbytes ilość bajtów wszystkich zmiennych lokalnych,
- reglist lista rejestrów w polu lista rejestrów w operatorze USES,
- userpars lista parametrów wpisanych do pola <parametry_prologu> w definicję podprogramu (funkcji).

2.4 Dyrektywy INVOKE I PROTO

Asembler MASM posiada wygodną formę wywołania podprogramu, w której jest zastosowana dyrektywa *INVOKE*:

```
INVOKE wyrażenie funkcja [[, argument] ...]
```

Pole wyrażenie_funkcja może zawierać nie tylko nazwę podprogramu (funkcji), a i wyrażenie, którego wynikiem obliczenia jest etykieta.

W łańcuchu argumentów można zamieniać operatory OFFSET na operatory ADDR, co powoduje lepszą czytelność listy argumentów.

Program stosujący dyrektywę INVOKE musi zawierać *dyrektywę PROTO*, ponieważ ta dyrektywa informuje asembler o typach argumentów i kolejności przesyłania ich na stos. Dyrektywa PROTO ma składnię:

```
_etykieta lub _nazwa_funkcji PROTO [_odległość] [_typ_językowy] [[, [_argument] :_typ] ...]
```

Pola _odległość, _typ_językowy, _argument oraz _typ mają takie same przeznaczenie jak w składnie dyrektywy PROC.

Przykład:

wsprintfA PROTO C :VARARG
lstrlenA PROTO :DWORD

3 Stosowanie podprogramów

3.1 Instrukcje związane z podprogramami

Z podprogramami są związane instrukcje przedstawione w tab. 6.21.

Tabela 6.21.

Instrukcji związane z podprogramami

Przeznaczenie	Instrukcja
Wywoływanie podprogramu	call nazwa
Powrót "bliski" (near) z podprogramu. Polega na załadowaniu do licznika rozkazów EIP słowa pobranego ze stosu	ret num
Powrót "daleki" (far) z podprogramu. Polega na załadowaniu do rejestru CS słowa pobranego ze stosu, a do licznika rozkazów EIP następnego słowa pobranego ze stosu	retf num
Wywołanie funkcji o danym numerze, której adres znajduje się w tablicy wektorów przerwań	int num
Warunkowe wywołanie funkcji o numerze 4, gdy ustawiony jest znacznik OF	into
Powrót z procedury przerwania	iret

3.2 Ramki stosu

W przypadku przekazywania argumentów do podprogramu przez stos komórki stosu z argumentami tworzą grupy nazywane *ramkami (frames)*. W zakresie ramki są stosowane dwie kolejności przekazywania argumentów, które często są nazywane konwencjami wywoływania języków C i Pascal.

Konwencja wywoływania języka C określa następującą kolejność umieszczania na stosie:

- ostatni argument z tych, które program wywołujący chce umieścić na stosie,
- przedostatni argument,
- itd.,
- pierwszy z argumentów,
- adres powrotu (typu NEAR lub FAR) (zapisuje procesor),
- zawartość EBP (zapisuje podprogram).

W przypadku realizacji konwencji wywoływania języka C jest możliwość operowania ze zmienną liczbą argumentów podprogramu. Ponieważ pierwszy argument zawsze znajduje się w komórce (EBP+8), to po wartości pierwszego argumentu podprogram może ustalić, ile argumentów będzie w tym konkretnym wywołaniu.

Charakterystyczną cechą konwencji wywoływania języka C jest to, że za likwidację ramki (ang. *frame*) odpowiada program wywołujący. Ten program "zna" aktualną liczbę i typy argumentów i po zakończeniu podprogramu zwiększa zawartość rejestru EBP.

Konwencja wywoływania języka PASCAL określa następującą kolejność umieszczania na stosie:

- pierwszy argument,
- następny argument,
- itd.,
- ostatni z argumentów,
- adres powrotu (typu NEAR lub FAR) (zapisuje procesor),
- zawartość EBP (zapisuje podprogram).

W przypadku realizacji konwencji wywoływania języka PASCAL liczba argumentów musi być stała. Charakterystyczną cechą konwencji wywoływania języka PASCAL jest to, że ramkę (ang. *frame*) likwiduje podprogram, dlatego że "zna" liczbę i typy wszystkich argumentów.

3.3 Wywołanie podprogramu

Definiując podprogram należy wskazywać typ wywołania: NEAR lub FAR.

Wywołanie podprogramu typu NEAR nazywa się wywołaniem bliskim, ponieważ odległość w bajtach między miejscem z instrukcją <code>call</code> i początkiem podprogramu jest mniejsza niż rozmiar segmentu i asembler może operować tylko przesunięciem. W tym przypadku przy wykonywaniu rozkazu <code>call</code> zapisuje się do stosu tylko zawartość licznika rozkazów EIP, do licznika ładuje się tylko przesunięcie, a zawartość rejestru CS nie zmienia się. Przy powrocie z podprogramu musi być wykonany rozkaz RET, który ładuje do licznika rozkazów to słowo ze stosu, w którym był zapisany stan licznika rozkazów.

Wywołanie podprogramu typu FAR nazywa się wywołaniem odległym. W tym przypadku przy wykonywaniu rozkazu call są zapisywane na stos zawartości rejestru segmentowego CS i licznika rozkazów EIP, a do tych rejestrów jest ładowany nowy adres (segment i przesunięcie). Dlatego przy powrocie z podprogramu trzeba wykonać rozkaz RETF, który ładuje wcześnie zapisane wartości do rejestru segmentowego CS i licznika rozkazów EIP.

Parametr "num" instrukcji RET lub RETF to ilość bajtów, na którą należy przesunąć wskaźnik stosu, żeby można było znowu wykorzystać miejsce na stosie, które było użyte do rozmieszczenia lokalnych zmiennych podprogramu.

Wartość zwracana podprogramem jest umieszczana w rejestrze-akumulatorze EAX.

Jeśli program stosuje model "flat", to wywołanie podprogramów jest bliskie (NEAR), chociaż rozmiar segmentu 4 GB wygląda na "duży". W podprogramach dla modeli "flat" należy stosować instrukcję RET.

3.4 Jawne wywołanie podprogramu

Parametry są przekazywane do podprogramu przez rejestry lub przez stos. Używa się też mieszany wariant przekazywania – część parametrów przez rejestry, a pozostała część przez stos. Jasne, że liczba parametrów przekazywanych przez rejestry jest mocno ograniczona (praktycznie 3, 4 parametry).

Stos można nie używać w ogóle, jeśli przekazywać przez rejestr adres obszaru pamięci z parametrami. Ale mechanizm przekazywania parametrów przez stos jest uniwersalny w takim stopniu, że jest on stosowany nawet przy małej liczbie parametrów.

Typową współpracę programu wywołującego oraz podprogramu w przypadku konwencji wywoływania języka C ilustruje następny przykład:

```
;;program wywołujący
 .MODEL flat, C
push param2 ; odkładanie na stos parametru drugiego
(4 bajty) push param1 ; odkładanie parametru
pierwszego (4 bajty) call testProc; wywoływanie
podprogramu
add ESP, 8 ; ominięcie ramki stosu z parametrami
;;podprogram
testProc PROC
;prolog standardowy:
push EBP ;przechowywanie EBP na stosie
mov EBP, ESP ; zamiana EBP
mov EAX, [EBP+8] ; korzystanie z parametru pierwszego
. . .
mov EAX, [EBP+12] ; korzystanie z parametru drugiego
mov EAX, wartość zwrot
;epilog standardowy:
mov ESP, EBP
                ;zamiana ESP
pop EBP ;przewrócenie EBP ze stosu
ret
testProc ENDP
```

Pierwsze dwie instrukcje podprogramu są prologiem standardowym, a instrukcje "mov ESP, EBP" i "pop EBP" - epilogiem standardowym.

Instrukcja "mov EBP, ESP" daje możliwość stosowania wewnątrz podprogramu wskaźników "[EBP+8]" i "[EBP+12]" do parametrów zapisanych na stosie. W adresie "[EBP+8]" pierwszego z zapisanych argumentów liczba "8" jest sumą 4 bajtów, w których jest zapisany na stosie stan licznika rozkazów EIP, i 4 bajtów, w których jest zapisana poprzednia zawartość rejestru EBP.

W przypadku konwencji języka PASCAL za przesuwanie stosu odpowiada podprogram. W celu przesuwania stosu na ilość bajtów zajmowanych argumentami należy stosować instrukcję "ret ilosć bajtów".

Wyżej przytoczony przykład w przypadku konwencji wywoływania języka Pascal zmieni się na następujący:

```
;;program wywołujący
.MODEL flat, PASCAL
push param1 ;odkładanie parametru pierwszego (4 bajty)
push param2 ;odkładanie na stos parametru drugiego (4 bajty)
call testProc ; wywoływanie podprogramu
;;podprogram
testProc PROC
;prolog standardowy:
push EBP ;przechowywanie EBP na stosie
mov EBP, ESP ; zamiana EBP
mov EAX, [EBP+12] ; korzystanie z parametru pierwszego
 Mov EAX, [EBP+8] ; korzystanie z parametru
drugiego
Mov EAX, wartość zwrot
;epilog standardowy:
mov ESP, EBP ; zamiana ESP
pop EBP ; przewrócenie EBP ze stosu
ret 8; ominięcie ramki stosu z parametrami
textProc ENDP
```

3.5 Stosowanie dyrektywy INVOKE

Dyrektywa INVOKE jest lepszą formą wywołania podprogramu w języku MASM, ponieważ programista jest zwolniony od wypisywania instrukcji ładujących na stos argumenty podprogramu, a lista argumentów ma tradycyjną formę. Przykład:

```
;;program wywołujący
INVOKE testProc, param1, param2; wywołanie podprogramu
```

Stosując dyrektywę INVOKE należy zapisać na początku programu dyrektywę PROTO, która informuje asembler o typach argumentów.

```
Przykład:
```

```
testProc PROTO C :DWORD, :DWORD
```

4 Zmienne lokalne

4.1 Jawna rezerwacja miejsca na stosie

4.2 Jeżeli wewnątrz podprogramu potrzebne są zmienne lokalne, to można zarezerwować dla nich miejsce na stosie:

```
;;podprogram
testProc PROC
push EBP ;przechowywanie EBP na stosie
mov EBP, ESP ;zamiana EBP
sub ESP,8 ;rezerwacja miejsca na dwie zmienne typu DWORD
...
mov [EBP-4], EAX ;korzystanie z pierwszej zmiennej lokalnej
...
mov [EBP-8], EAX ;korzystanie z drugiej zmiennej lokalnej
...
mov EAX, wartość_zwrot
mov ESP, EBP ; przewrócenie
wartości ESP pop EBP ;przewrócenie
EBP ze stosu
ret
testProc ENDP
```

4.3 Stosowanie dyrektywy LOCAL

Metodą niejawnej rezerwacji miejsce na stosie dla lokalnych zmiennych jest stosowanie dyrektywę LOCAL na początku podprogramu. Na przykład, aby zarezerwować miejsce na stosie dla dwóch zmiennych typu DWORD, należy zastosować dyrektywę:

```
LOCAL zm1:DWORD, zm2:DWORD

Ta przykładowa dyraktywa jest ekwiwalentna jawnej rezerwacji miejsca
```

Ta przykładowa dyrektywa jest ekwiwalentna jawnej rezerwacji miejsca na stosie: sub ESP, 8

Zaletą stosowania dyrektywy LOCAL jest możliwość użycia w podprogramu identyfikatorów zmiennych, na przykład:

```
mov zm1,15 shl zm1,4
```

(Numerowanie rozdziałami książki)

5.18. Makrodefinicje

Makrodefinicja (makro) jest nazwą ciągu znaków lub instrukcji. W języku MASM do makr są doliczane:

- text macros (makro tekstowe) nazwy literałów tekstowych,
- macro procedures (makroinstrukcje) nazwy ciągów instrukcji,
- repeat blocks (dyrektywy powtórzeń) konstrukcje opisujące cykli,
- macro functions (makrofunkcje) nazwy funkcji zwracających wartość tekstową,
- predefined macro functions (makrofunkcje przedefiniowane) nazwy funkcji przedefiniowanych.

Makra mogą być włożone jedno w drugie oraz mogą być rekurencyjne.

5.18.1. Makra tekstowe i dyrektywa TEXTEQU

Do definiowania makra tekstowego jest używana *dyrektywa TEXTEQU*, która może występować w trzech wariantach

Nazwa TEXTEQU <literał>

Nazwa TEXTEQU makro_ident | makro_tekst

Nazwa TEXTEQU %wyrażenie

Pierwszy wariant dyrektywy TEXTEQU jest podobny do dyrektywy EQU, może być zamieniony na dyrektywę EQU i służy do nadawania imienia literału tekstowemu.

W wariancie drugim ma miejsce nadawanie imienia makrofunkcji ("makro_ident") lub zamiana imienia makra tekstowego ("makro_tekst").

Do przekształcenia wartości wyrażenia w postać tekstową służy trzecia forma dyrektywy TEXTEQU.

5.18.2. Makroinstrukcje

W języku MASM makroinstrukcja jest nazwą ciągu instrukcji. Ciąg instrukcji zadeklarowany jako makroinstrukcja jest wstawiany asemblerem w tym miejscu programu, gdzie jest napisana nazwa makra. Tradycyjnie napisanie nazwy makra w programie jest nazywane "wywołaniem makra".

Makroinstrukcja jest deklarowana za pomocą dyrektywy MACRO i ma następującą składnię:

```
_nazwa MACRO [ _parametr[:_kwalifikator]
[, _parametr[:_kwalifikator]]...]
    [LOCAL lista_etykiet]
...
ENDM
```

Pole kwalifikator może mieć wartości:

- "REQ" zaznacza obowiązkowy parametr makroinstrukcji,
- "=<wartość_domyślna> ustawia wartość domyślną w przypadku pustego parametru",
 - "VARARG" lista ze zmienną ilością parametrów.

Kwalifikator "VARARG" może być zastosowany tylko dla ostatniego parametru.

Dyrektywa LOCAL wewnątrz makroinstrukcji opisuje zmienną lub etykietę lokalną w stosunku do makroinstrukcji.

W przypadku opisywania etykiety dyrektywa LOCAL wskazuje asemblerowi na przystosowanie wartości etykiety do miejsca wywołania makra. Przykład:

```
LOCAL etyk1, etyk2
```

gdzie etyk1, etyk2 są nazwy etykiet.

Wewnątrz makra można użyć etykiety anonimowej.

Do wywołania makra służy konstrukcja:

```
nazwa argument[, argument]
```

Wewnątrz makroinstrukcji można stosować dyrektywy IFB, IFNB kompilacji warunkowej, oraz

```
.ERRB, .ERRNB, .ERRIDN, .ERRIDNI, .ERRDIF, .ERRDIFN kontroli programu.
```

4.4 Operatory makroinstrukcji

Wewnątrz makr tekstowych i makroinstrukcji można stosować operatory przedstawione w tab. 5.16.

Przykład z operatorami makroinstrukcji:

```
a EQU 5; a = 5
b TEXTEQU <10 -a!> 0>; b = "0 - a > 0"
c TEXTEQU %10 - a; c = "5"
```

Operator zamiany & może być zapisany nie tylko przed parametrem makro, ale i po parametrze. Na przykład następujące dwa makra są równoznaczne:

GenKom MACRO num

KOM&num DB "Błąd &num"

ENDM

GenKom MACRO num

KOM&num DB "Błąd &num"

ENDM

Przy wartości 4 parametru nam obydwa makra produkują wiersz:

Kom4 DB "Błąd 4"

Tabela 5.16

Operatory makroinstrukcji

Operator	Nazwa	Opis
&	Substitution Operator	Operator zamiany. Wymusza stosowanie aktualnej wartości parametru makro lub makra tekstowego
	Tout Delimiteur	S
<>	Text Delimiters	Nawiasy trójkątne do literału tekstowego
!	Literal-Character Operator	Nawiązuje interpretację występującego po nim znaku jako symbolu
%	Expansion Operator	Operator rozwinięcia. Wymusza rozwinięcie makra tekstowego lub
		interpretację wyrażenia jako tekstu

Operator rozwinięcia "%" umieszczony na początku wiersza ma zakres działania na cały wiersz. Przykład, w którym operator "%" wymusza rozwinięcie makra tekstowego "lista":

```
tabl16 LABEL WORD
lista TEXTEQU <!<1,2,3,4!>>
%FOR par, lista
    DW par, par*10, par*100, par*1000
ENDM
```

4.5 Dyrektywy powtórzeń

Dyrektywy powtórzeń REPEAT, WHILE, FOR i FORC są opracowane dla stosowania w makroinstrukcjach, ponieważ asembler przystosowuje wartość niewidocznej etykiety cyklu do miejsca wywołania makra. Jednak dyrektywy powtórzeń REPEAT, WHILE, FOR, FORC można używać nie tylko w makroinstrukcjach.

W wersjach MASM starszych niż 6.1 dyrektywa REPEAT nazywa się REPT, FOR – IRP, a FORC – IRPC. Każda wersja MASM przyjmuje poprzednie nazwy dyrektyw.

Asembler przerabia dyrektywy powtórzeń tylko jeden raz w pierwszym przejściu. Z tego powodu te dyrektywy nie powinny zawierać etykiety, ponieważ wartość etykiet jest ustawiana w drugim przejściu.

Koniec cyklu definiowanego dyrektywą powtórzeń jest oznaczany przez dyrektywę $\mathtt{ENDM}.$

```
Dyrektywa REPEAT ma parametr _param, który określa ilość powtórzeń:
REPEAT _param
```

ENDM

Na przykład za pomocą dyrektywy REPEAT stworzymy tablicę alfabet z literami alfabetu łacińskiego:

```
alfabet LABEL BYTE
```

```
znak = 'A'
REPEAT 26
DB znak
znak = znak+1
```

ENDM

Dyrektywa WHILE ma parametr _warunek, którego prawdziwość powoduje powtórzenie instrukcji cyklu:

```
WHILE _warunek ENDM
```

Wewnątrz cyklu można stosować dyrektywę EXITM w celu wcześniejszego wyjścia. Na przykład stworzymy tablicę alfabet z literami alfabetu łacińskiego tym razem za pomocą dyrektywy

```
WHILE:
alfabet LABEL BYTE
znak = 'A'
WHILE znak LE 'Z'
    DB znak
    znak = znak+1
ENDM
```

Dyrektywy FOR i FORC mają parametr i listę argumentów. Te dyrektywy pozwalają powtórzyć obliczenia dla wartości podanych w liście.

Składnia dyrektywy FOR jest następująca:

```
FOR parametr, <arg1 [,arg2]...>
...;instrukcje cyklu
ENDM
```

Cykl powtarza się dla każdego argumentu w liście "arg1, arg2, ...". Na przykład następująco można zdefiniować tablicę z 16 liczbami:

Tekst fragmentu jest ekwiwalentny następującej definicji:

```
tabl16 DW 1, 10, 100, 1000
DW 2, 20, 200, 2000
DW 3, 30, 300, 3000
DW 4, 40, 400, 4000
```

Wewnątrz makra dyrektywa FOR może operować z argumentem typu VARARG, tj. z argumentami w ilości niezdefiniowanej wcześniej.

Na przykład następujące makro generuje tablicę ze zmienną ilością elementów:

```
GenerTabl MACRO arg:VARARG
   FOR par, <arg>
        DW par, par*10, par*100
   ENDM
ENDM
```

Wywołanie tego makra z dwoma argumentami:

```
tabl LABEL WORD GenerTabl 1,4
```

produkuje tablicę odpowiedniego rozmiaru:

```
tabl DW 1, 10, 100
DW 4, 40, 400
```

Parametr dyrektywy FOR może mieć wartość domyślną. Przykład:

```
GenerTabl MACRO arg:VARARG
   FOR par:=<1>, <arg>
        DW par, par*10, par*100
   ENDM
ENDM
```

Wywołanie makra z jednym pustym argumentem:

```
tabl LABEL WORD
GenerTabl 5,,2
produkuje:
tabl DW 5, 50, 500
    DW 1, 10, 100
    DW 2, 20, 200
```

Dyrektywa FORC ma składnię podobną do dyrektywy FOR:

```
IRPC parametr, <ciag_znaków>
    ;ciało cyklu
    ENDM
```

Przy wywoływaniu tej dyrektywy cykl powtarza się dla każdego znaku w ciągu znaków. Na przykład następująco można zdefiniować 3 zmiennych:

```
FORC par, <ACE>
zm_&par DB '&par'
ENDM
```

Kompilator wyprodukuje 3 wierszy:

```
zm_A DB 'A'
zm_C DB 'C'
zm E DB 'E'
```

4.6 Makrofunkcje

Makrofunkcją w języku MASM jest nazywana makroinstrukcja, która zwraca wartość za pomocą dyrektywy

```
EXITM z parametrem tekstowym: EXITM param tekstowy
```

Parametr tekstowy może być literałem w nawiasach kątowych, na przykład <tak>, <-1>, lub zawierać operator "%", na przykład %nn.

Przykład 5.1. Makrofunkcja do obliczania silni

```
Silnia MACRO nn:REQ
LOCAL    s,p
   p = nn
   s = 1
WHILE p GT 1
   s = s * p
   p = p - 1
ENDM
EXITM %s
ENDM
```

Wywołanie makrofunkcji z przykładu 5.1:

```
siln DD Silnia (10) ; zmienna "siln" ma wartość 10!
```

4.7 Makrofunkcje predefiniowane

```
Do makrofunkcji predefiniowanych należą:
```

```
@SizeStr – zwraca rozmiar wierszu (tablicy tekstowej),
```

@CatStr – łączy dwa lub więcej wierszy w jeden wiersz,

@SubStr – kopiuje podwiersz zadanego rozmiaru od pozycji startowej w wierszu bazowym,

@InStr – wyszukuje zadany podwiersz od pozycji startowej w wierszu bazowym i zwraca pozycję pierwszego znaku.

Przytoczone makrofunkcje bazują na dyrektywach SIZESTR, CATSTR, SUBSTR, INSTR odpowiednio.

Makrofunkcje różnią się od odpowiednich dyrektyw tym, że umożliwiają stosowanie nawiasów. Przykład:

4.8 Stosowanie makrodefinicji

Makrodefinicja jest nazwą symboliczną fragmentu danych lub kodu. W miejscu wywołania makrodefinicji kompilator wpisuje kod odpowiadający makrodefinicji.

Makro wprowadzamy w przypadku ukazania się w programie fragmentów z jednakową strukturą. Analizując wystąpienia takiego fragmentu można wydzielić parametry makra, które różną się tylko wartościami w różnych fragmentach.

Na przykład programy konsolowe zawierają fragmenty związane z otrzymaniem deskryptorów wejściowego i wyjściowego buforów konsoli za pomocą funkcji GetStdHandle:

```
-fragment 1:

push STD_OUTPUT_HANDLE

call GetStdHandle

mov hout, EAX ; deskryptor wyjściowego bufora konsoli

-fragment 2:

push STD_INPUT_HANDLE

call GetStdHandle

mov hinp, EAX ; deskryptor wejściowego bufora konsoli
```

Widoczna strukturalna jednakowość fragmentów sprowadza do makra, na przykład z nazwą PODAJDESKRKONSOLI i dwoma parametrami formalnymi:

```
PODAJDESKRKONSOLI MACRO handle,
deskrypt push handle
call GetStdHandle
mov deskrypt, EAX ;; deskryptor bufora konsoli
ENDM
```

W wywołaniach tego makra podajemy parametry faktyczne:

```
PODAJDESKRKONSOLI STD_OUTPUT_HANDLE, hout oraz
PODAJDESKRKONSOLI STD_INPUT_HANDLE, hinp
```