Implementação do Projeto

Informações descritas são concordantes com o modelo OSI (7 camadas).

- ❖ Routers: "c3745-adventerprisek9-mz.124-25d.image". Incluindo 4 slots com um terminal ethernet (NM-1FE-TX).
- Swiches: "c3745-adventerprisek9_ivs-mz.124-15.T8.image", é uma imagem de router, mas permite uma instalação como ethernet switch, utilizando as funcionalidades da camada data link pela inclusão do modulo switch com 16 portas (NM-16ESW). No processo de instalação desta appliance no GNS3, o processo deve ser realizado com a opção de "Ethernet Switch" selecionada.
- Supplicant/Cliente: Micro Core Linux 6.4, disponível no GNS3, "linux-microcore-6.4.img".

1. Conectividade entre toda a topologia

Configurações em Routers:

```
interface FastEthernet INT/ID
  ip address IP-ADDR MASK-ID
  no shutdown
!
R1 0/0 - 192.168.10.1 255.255.255.0
  1/0 - dhcp %Public IP
  4/0 - 192.168.100.1 255.255.255.0
```

Configurar NAT para traduções entre IPs público e privados. Apenas rede 192.168.10.0/24 acede à rede publica.

```
ip nat inside source list 10 interface FastEthernet1/0 overload
access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 %%
%Todos endereços privados são traduzidos para o IP da interface f1/0
!
interface range FastEthernet0/0, f4/0 %interfaces internas
  ip nat inside
interface FastEthernet 1/0 %interface externa
  ip nat outside
```

2. RADIUS

Permite autenticação de utilizadores à rede LAN através da estrutura AAA e do protocolo 802.1X. Os serviços AAA (Authentication, Autorization e Accounting) permitem autenticação de utilizadores tanto para a camada *network* (acesso a routers) como acesso à rede física (camada *data link* – 802.1X). O DOT1X foi criado para controlo de acesso port-based através de autenticação a cada utilizador/dispositivo (suplicante) que se conecta à LAN. Através de um mecanismo em cada switch/ponto de acesso (autenticador) pode entregar detalhes da autenticação ao servidor RADIUS (servidor de autenticação).

O serviço de Autenticação e Autorização (AAA) é fornecido por um servidor RADIUS, permitindo um sistema de autenticação centralizado. O GNS3 oferece um *docker* que implementa a funcionalidade do servidor RADIUS, que poupa recursos de *hardware*. A appliance *plug-n-play*, designada de 'AAA'.

Configuração: através do terminal, configurar IP #nano /etc/network/interfaces

Para routers e switches sempre que acedidos ssh ou console devem ser autenticados pelo servidor RADIUS.

Autenticação: para que sejam acedidos os switches e routers são configurados por:

```
username backup password backup %local credentials if AAA offline

aaa new-model


aaa authentication login default group radius local %%%

%processo login é autenticado pelo servidor radius ou local

radius-server host 192.168.100.20 auth-port 1812 acct-port 1813 key gns3

%endereço servidor, portos de autenticação e registo, chave validação
```

Sempre que for necessário aceder aos dispositivos vai ser solicitado credenciais de acesso e é enviado ao servidor RADIUS um pedido com essas credenciais e o servidor aceita ou recusa consoante essas credenciais. Exemplo para o router CB-GW:



O controlo de acesso ao meio para os dispositivos que se conectam é configurado nos dispositivos que atuam como autenticadores, como switches. O suplicante 802.1X pode ser uma máquina virtual ou real inserido no ambiente do GNS3, porém máquinas com interface gráfica (GUI) consomem bastantes para recursos. Para "visualizar" funcionalidade a distribuição Micro Core Linux permite testar o funcionamento de suplicante, necessita de algumas configurações:

- I. Instalar appliance disponível no Marketplace GNS3;
- II. Interligar com a Internet (seja a nuvem "Cloud" ou "NAT"). Recomendação: NAT.
 - a. (Sugestão) Configurar endereço dinâmico: \$ sudo udhcpc -ieth0;
 - b. Endereco estático e *gateway*:

```
# ifconfig eth0 IP_ADD netmask MASK up
# route add default gw IP-ADD dev eth0
```

III. Efetuar o download do serviço suplicante e, como sugestão, do serviço ssh.

```
a. $ tce-load -iw wpa_supplicant.tczb. $ tce-load -wi openssh
```

Aguardar Instalação. Após termino interligar à topologia.

- *IV.* Abrir o terminal do Micro Core Linux e através do editor *vi* criar um documento na pasta *etc* (pasta que guarda ficheiros de configuração). Exemplo:
 - a. Executar: # vi /etc/ficheiro_dot1x.conf, abre um ficheiro vazio, as suas linhas são
 representadas por '~';
 - b. Inserir as seguintes linhas:

```
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant %executa programa
ap_scan=0 %não procura AP, apenas considera file config
network={ %Configuração para rede especifica
key_mgmt=IEEE8021X %gestão port-based 802.1X
eap=MD5 %método de autenticação
identity="bob" %credenciais disponíveis no servidor AAA
password="gns3"
eapol_flags=0 %sem flag especificas
}
```

c. Guardar ficheiro: *Esc* e inserir :wq. '*Esc*' termina a edição, ':wq' guarda alterações e sai do modo edição (*vi*).

V. Executar modo suplicante. Assim que comando é inserido, *endpoint* envia mensagens 'EAP Start' assim que se conecta no *switch*.

```
# wpa_supplicant -B -Dwired -ieth0 -c/etc/ficheiro_dot1x.conf.
```

Nota: o símbolo cardinal (pound) '#' indica que está em modo privilegiado (root). O símbolo cifrão (dollar) '\$' indica que está em modo execução (utilizador).


O autenticador é configurado como:

```
aaa new-model %permite autenticação AAA. Se já ativo, não inserir
aaa authentication dot1x default group radius %%%
%define autenticação dot1x pelo servidor RADIUS
aaa authorization network default group radius
%configura método de autorização default p/ serviços na rede, via RADIUS
dot1x system-auth-control %ativa mecanismo 802.1X para autenticar hosts
radius-server host 192.168.100.20 auth-port 1812 acct-port 1813 key gns3
int range FastEthernet1/1 - 9
dot1x port-control auto %configura o controlo da porta
dot1x pae-authenticator %porta é autenticada pelo dispositivo
```

Após todas as configurações, a porta do switch é desativa automaticamente. Contudo após inserir: "# wpa_supplicant -B -Dwired -ieth0 -c/etc/ficheiro_dot1x.conf" no suplicante, com servidor operacional, fica ativo novamente. A figura seguinte mostra a confirmação, através da captura de pacotes, do funcionamento 802.1X. Em termos simples, o protocolo funciona:


- 1) Envia "EAPOL Start": suplicante envia mensagem para a autenticador para iniciar processo de autenticação. O suplicante identifica-se;
- 2) EAP Request/Identity: o autenticador encaminha a identidade do suplicante para o servidor de autenticação para solicitar a respetiva autenticação;
- 3) EAP-Response/Identity: o servidor envia esta mensagem ao autenticador, verificando a identidade do suplicante
- 4) EAP-Request/Method: Autenticador envia mensagem para o suplicante solicitando método de autenticação e chaves de encriptação para uma ligação segura com a rede;
- 5) EAP-Response/Method: suplicante responde utilizando o método de autenticação (username/password, digital certificate, chaves, etc.);
- 6) EAP-Success: servidor notifica o autenticador se autenticação for sucedida;
- 7) EAPoL-Success: o autenticador cede o acesso ao suplicante;

EAP (Extensible Authentication Protocol) e EAPoL (EAP over LAN) são protocolos de comunicação usados no processo 802.1X. EAP é a estrutura que define como suplicante e o servidor de autenticação comunicam e negoceiam, enquanto EAPoL é responsável por encapsular e transportar a mensagens EAP pela LAN (entre suplicante e autenticador).



Recomendação: nestes ISOs as mensagens *dot1x* podem estar desativas, ativar "*debug dot1x {events | packets}*".

Troubleshoting:




- Sempre que iniciar *appliance*, verifique através da captura de pacotes que pacotes RADIUS são respondidos. Podem existir pedidos RAIDUS e a resposta do porto "unreachable". **Solução:** executar no *docker* AAA service freeradius restart, caso seja apresentada a mensagem:

```
"* Checking FreeRADIUS daemon configuration... [fail]"
```

O servidor não está a funcionar corretamente e depois de várias tentativas, é recomendado a reinicialização do GNS3 ou de eliminar e introduzir novamente *appliance* . A mensagem expectável é:

<i>"</i> *	Checking	FreeRADIUS	daemon	configuration	[OK] "
" *	Stopping	FreeRADIUS	daemon	freeradius	[OK]"
" *	Starting	FreeRADIUS	daemon	freeradius	Γ	OK]"

3. VLAN



Testes podem ser executados na VLAN 1. Contudo é uma solução de segurança e VLAN por defeito ou nativa não deve ser VLAN1.

Todas as características incluídas pela VLAN introduzem, principalmente: a segurança, o controlo de tráfego e a divisão dos domínios de *broadcast*. Segurança: dispositivos na camada 2 não podem aceder a outras VLANS, ataques ao protocolo ARP, STP ou DHCP (Discover) não trespassam para outra VLAN, evitando alcance de serviços importantes.

Tráfego e Broadcast: A segmentação melhora a eficiência da rede, segurança, gestão e flexibilidade. Gestão da rede como ARP, CDP, DTP, STP e outros da camada "Ligação" ficam segmentados à sua VLAN, evitando tráfego em toda a extensão da rede física.

Contudo é importante compreender que a separação de VLAN, por exemplo, por departamentos. Existem outros conceitos importantes para que esses departamentos troquem dados.

- Inter-VLAN Routing: consiste em configurar um router para encaminhar tráfegos entre VLANs, portanto a *gateway* de cada VLAN é uma sub-interface do router. Sub-interface é uma interface virtual proveniente da interface física.
- Trunking: aplicado quando o tráfego de múltiplas VLANs segue por um segmento físico, preservando a informação de cada VLAN.
- Layer 3 switch: combina as funções de router e switch, sendo mais eficiente pela sua capacidade de processamento via *hardware*. O processo de inter-vlan routing é realizado internamento a SVI (switc virtual interface) semelhante às sub-interfaces.

No ISO (c3745) do switch utilizada, a criação de VLANs é diferente.

```
vlan database
  vlan ID name NAME
10 ##VLAN-10##
20 ##VLAN-20##
30 ##VLAN-30##
40 ##VLAN-40##
int vlan ID
 ip address IP-ADDR
 no shutdown
SW1 10 - 192.168.10.126
int f1/0
 switchport mode trunk
  sw tr allowed vlan execpt 1 %evita tráfego na VLAN ativa por defeito
 switchport trunk native vlan 99
  sw tr allowed vlan add 100
                                %pode ser necessário adicionar VLAN
int range f1/1 -
 switchport mode access
  switchport access vlan 10
```

```
int range f1/10 - 11
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
int range f1/12 - 13
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
int range f1/14 - 15
 switchport mode access
 switchport access vlan 40
int vlan 10
 ip address IP-ADDR MASK-ID
 no shutdown
SW1 - 192.168.10.126 255.255.255.128
                     Configurar ROAS nos Routers
interface FastEthernet0/0.VLAN-ID
 encapsulation dot1Q VLAN-ID [native] %inserir 'native' p/ VLAN nativa
 ip address IP-ADDR MASK-ID
10 - 192.168.10.1 255.255.255.128
20 - 192.168.10.129 255.255.255.192
30 - 192.168.10.193 255.255.255.224
40 - 192.168.10.225 255.255.255.224
```

4. DNS e DHCP

Os endereços podem ser estáticos, contudo automação é importante (DHCP)

```
Alterar em conformidade pool's DHCP no Router

ip dhcp pool IP-VLAN-ID
network IP-ADDR MASK-ID
default-router 192.168.10.1
dns-server 8.8.8.8
!
R1
10 192.168.10.0 255.255.255.128 192.168.10.1
20 192.168.10.128 255.255.255.192 192.168.10.129
30 192.168.10.192 255.255.255.224 192.168.10.193
40 192.168.10.224 255.255.255.240 192.168.10.225
```

5. Testar Rede

Após todas as configurações, para executar a rede e testar conectividade são sugeridos os seguintes passos para contornar algumas limitações e garantir um funcionamento efetivo.

- 1. Iniciar servidor RADIUS. RADIUS para *login* nos equipamentos com **bob** e palavra-chave **gns3** (podem ser criados outros utilizadores);
- 2. Ligar o Router R1 (CB-GW) e verificar atribuição DHCP. Configurar o relógio para uma hora atual (apenas para NTP atualizar rapidamente), aguardar e verificar sincronização.
- 3. Aguardar convergência da rede.
- 4. Se PC (*Micro Core Linux*) já tiver configurações. Executar comando: # wpa_supplicant -B -Dwired -ieth0 -c/etc/ficheiro_dot1x.conf.
 - Através do Wireshark e/ou *debug dot1x*, é verificado o processo de autenticação.
- 5. Desligar servidor RADIUS, ou apenas 'eliminar' ligação para testar o recurso da autenticação à base de dados local de cada equipamento, através das credenciais **backup** e **backup123**.