

# Electromagnetismo e Óptica

MEBiom + LMAC

AULA 2 – Electrostática II


# Campo eléctrico no vácuo e conceitos fundamentais da electrostática

- Trabalho da força eléctrica e campos conservativos
- Potencial eléctrico e diferença de potencial
- Potencial criado por distribuições de cargas estacionárias
- Relação entre potencial eléctrico e campo eléctrico
- Superfícies equipotenciais

Popovic & Popovic Cap. 4

# Revisão da última aula

## Cargas eléctricas




## Lei de Coulomb

$$\vec{F} = k \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \vec{u}_r$$
$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

## Campo eléctrico


$$\vec{E} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_i}{r_i^2} \vec{u}_{r_i}$$

## Princípio da sobreposição




$$\vec{F}_j = \sum_{i=1}^N \vec{F}_{ij}$$

## Densidade de carga



## Dipolo eléctrico




# Campos conservativos

Num **campo conservativo**:

- O trabalho realizado pela força entre dois pontos A e B não depende do caminho escolhido

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot \overrightarrow{dl} \quad [J]$$



- Logo, o trabalho realizado num percurso fechado é nulo


$$W_{AA} = \oint \vec{F} \cdot \overrightarrow{dl} = 0$$

# Trabalho da força eléctrica entre dois pontos

Vamos calcular o trabalho da força eléctrica de uma carga  $Q$  sobre uma carga de teste  $Q_0$  num percurso entre A e B\*

$$\begin{aligned} W &= \int \vec{F} \cdot \vec{dl} = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{QQ_0}{r^2} \vec{u}_r \cdot \vec{dl} = \frac{QQ_0}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{1}{r^2} dr \\ &= \frac{QQ_0}{4\pi\epsilon_0} \left[ -\frac{1}{r} \right]_A^B = \frac{QQ_0}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right) \end{aligned}$$

\* Note que  $\vec{u}_r \cdot \vec{dl} = dl \cos \theta = dr$ , isto é, a projecção de  $\vec{dl}$  na direcção radial.




# O campo electrostático é conservativo

$$W_{AB} = \frac{QQ_0}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$

Assumindo  $r_A < r_B$ :

- Cargas com mesmo sinal:  $W_{AB} > 0$
- Cargas com sinal oposto:  $W_{AB} < 0$
- Se  $A = B$  (percurso fechado):  $W_{AA} = 0$



# O campo electrostático é conservativo

Usando o princípio da sobreposição, pode-se generalizar esta conclusão para um qualquer número de cargas:

$$W = \oint \vec{F}_1 \cdot d\vec{l} + \oint \vec{F}_2 \cdot d\vec{l} + \dots = 0 \Rightarrow \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

Usando o Teorema de Stokes, podemos escrever esta expressão para concluir que **o rotacional do campo eléctrico é nulo**:

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{l} = \iint (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot d\vec{A} \rightarrow \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$$

Teorema de Stokes

# Energia potencial electrostática


Uma dada distribuição de cargas exige a realização de **trabalho**.

Consideremos uma carga  $(+Q_1)$  num ponto do espaço. Qual o trabalho realizado a trazer uma carga  $(+Q_2)$  até uma distância  $r_P$ ?

$$W = \int_{\infty}^P \vec{F} \cdot d\vec{l} = -\frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0} \int_{\infty}^{r_P} \frac{1}{r^2} dr = -\frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0} \left[ -\frac{1}{r} \right]_{\infty}^{r_p}$$

$\vec{F} \propto -\vec{E}$  porque as cargas se repelem

$$= Q_2 \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r_P} \equiv U_e \quad [J]$$



A este trabalho chama-se **energia potencial electrostática**.

# Potencial eléctrico

A expressão anterior pode ser escrita na forma  $U_e = Q_2 V$ , onde

$$V = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r_P} \frac{1}{r_P} = - \int_{\infty}^P \vec{E} \cdot d\vec{l} = \boxed{\int_P^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}} \quad [\text{W/C}] = [\text{V}]$$

é o **potencial eléctrico** no ponto  $P$ , criado pela carga  $Q_1$ . Como  $V = U_e/Q$ :

O potencial eléctrico num ponto P do espaço corresponde ao **trabalho por unidade de carga** que é necessário realizar para trazer uma carga desde um ponto de referência até esse ponto.

Como para o campo, com mais que uma carga usa-se o princípio da sobreposição.

# O potencial eléctrico é análogo ao potencial gravítico...

Força gravítica:



$$\vec{F} = G \frac{Mm}{r^2}$$

Energia potencial gravítica:

$$U_g = -G \frac{Mm}{r}$$

Potencial gravítico:

$$V = -G \frac{M}{r} = U_g/m$$



Força eléctrica:

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{r^2}$$


Energia potencial electrostática:

$$U_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{r}$$


Potencial eléctrico:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r} = U_e/q$$

... mas o potencial eléctrico pode ser positivo ou negativo



$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}$$



# Distribuições contínuas de carga

## Densidade de carga linear



$$\lambda(\vec{r}) = \frac{dQ}{dl} [\text{C.m}^{-1}]$$

$$Q = \int \lambda(\vec{r}) dl$$


## Densidade de carga em superfície



$$\sigma(\vec{r}) = \frac{dQ}{dA} [\text{C.m}^{-2}]$$

$$Q = \int_S \sigma(\vec{r}) dA$$

## Densidade de carga em volume



$$\rho(\vec{r}) = \frac{dQ}{dV} [\text{C.m}^{-3}]$$

$$Q = \int_V \rho(\vec{r}) dV$$

# Potencial eléctrico de distribuições contínuas de carga

## Distribuição linear



$$dq = \lambda dl$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda dl}{r}$$


## Distribuição em superfície



$$dq = \sigma dA$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint \frac{\sigma dA}{r}$$

## Distribuição em volume



$$dq = \rho dV$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho dV}{r}$$

# Diferença de potencial

$$\left( V_P = \int_P^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} \right)$$

A **diferença de potencial** entre dois pontos A e B é dada por

$$V_{AB} = V_A - V_B = \int_A^{Ref} \vec{E} \cdot d\vec{l} - \int_B^{Ref} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_A^{Ref} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{Ref}^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$V_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad [V]$$

**Diferença de potencial**

*Ref* designa um ponto de referência, normalmente o infinito. Como se pode ver, a escolha da referência não contribui para a diferença de potencial.

# Exemplo: diferença de potencial no campo de uma carga pontual


$$\left( V_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} \right)$$

A d. d. p.  $V_{AB} = V_A - V_B$  entre dois pontos  $A$  e  $B$  é:

$$\begin{aligned} V_{AB} &= \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_A^B \frac{\vec{u}_r}{r^2} \cdot d\vec{l} \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_A^B \frac{dr}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[ -\frac{1}{r} \right]_A^B = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right) \end{aligned}$$

Tomando o ponto  $B$  no infinito, obtém-se a expressão geral


$$V(r_A) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r_A}$$



# Exemplo: diferença de potencial no campo de uma carga pontual

$$\left( V_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} \right)$$

Potencial de uma carga pontual positiva




# Gradiente de uma função escalar

Para um dado ponto no espaço  $(x, y)$  qual é a direcção que introduz a **maior variação** no valor de  $z = f(x, y)$ ?

R: O **gradiente**  $\nabla f(x, y)$ :

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{e}_y = \frac{df}{dl}$$

É uma **função vectorial** que aponta na direcção do maior declive (crescimento).



# O campo eléctrico é o gradiente do potencial eléctrico

$$\left( V_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} \right)$$

Tendo em conta a definição anterior:

$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = V_A - V_B = - \int_A^B dV = - \int_A^B \frac{dV}{d\vec{l}} \cdot d\vec{l}$$

Daqui obtém-se uma relação entre  $\vec{E}$  (campo vectorial) e  $V$  (campo escalar):

$$\vec{E} = - \frac{dV}{d\vec{l}} \equiv -\vec{\nabla}V = - \left( \frac{\partial V}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial V}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{e}_z \right) \quad [\text{V/m}]$$



As linhas de campo apontam **na direcção em que o potencial diminui**.

# Superfícies equipotenciais

São superfícies ao longo das quais o potencial não varia:

$$dV = 0 = \vec{E} \cdot \vec{dl} \rightarrow \vec{E} \perp \vec{dl}$$


As linha de campo são **perpendiculares** às superfícies equipotenciais.



# Exemplo: carga individual – equipotenciais e linhas de campo


Para uma carga pontual positiva:

- As equipotenciais são **superfícies esféricas** centradas na carga
- As linhas de campo são **rectas** que emergem da carga em direcção ao infinito
- À medida que  $r$  aumenta, as equipotenciais ficam mais espaçadas e o potencial diminui



# Exemplo: campo eléctrico uniforme – potencial e linhas de campo

Entre duas placas planas e carregadas em que existe uma diferença de potencial  $\Delta V$ , surge um campo eléctrico uniforme  $\vec{E} = -(d\Delta V/dx)\vec{e}_x$




As superfícies equipotenciais são planos perpendiculares às linhas de campo e regularmente espaçados.

# Exemplo: potencial, equipotenciais e campo eléctrico de um condutor


Num condutor de forma arbitrária:

- O campo eléctrico no interior é **nulo**
- Caso tenha carga, esta distribui-se pela superfície (distribuição superficial de carga  $\sigma$ )
- O campo eléctrico no exterior é **perpendicular** à superfície e tem o valor  $\sigma/\epsilon_0$
- Num condutor de forma irregular, a densidade de carga é maior nas regiões em que a superfície é mais curva
- **Todo o condutor é uma equipotencial**




# Equipotenciais e curvas de nível

Equipotenciais: potencial eléctrico constante



Curvas de nível: potencial gravítico (altitude) constante



Regiões de potencial constante (condutores / lagos)



# Exemplo: potencial e linhas de campo do dipolo eléctrico

Usando o princípio da sobreposição:

$$\vec{E}_{total} = \vec{E}_+ + \vec{E}_-$$

$$V_{total} = V_+ + V_-$$

É muito mais fácil fazer cálculos com o potencial (escalar) e depois obter o campo eléctrico (vectorial)



# Exemplo: dipolo eléctrico – potencial


Queremos determinar  $V_P = V_+ + V_-$  num ponto  $P$ :

$$V_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \quad \vec{r}_1 = \vec{r} - a\hat{e}_y \quad \vec{r}_2 = \vec{r} + a\hat{e}_y$$

Na aproximação  $a \ll r$  temos

$$V_P \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{2a\cos\theta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{u}_r}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3}$$

onde  $\vec{p} = 2aq\hat{e}_y$  é o **momento dipolar**, já definido.



# Exemplo: dipolo eléctrico – campo eléctrico


Podemos determinar  $\vec{E}$  calculando o gradiente de  $V_P$ .

Por conveniência, vamos usar coordenadas cilíndricas:

$$E_r = -\frac{\partial V_P}{\partial r} = -\frac{\partial}{\partial r} \left( \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\cos\theta}{r^2} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p\cos\theta}{r^3}$$

$$E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial V_P}{\partial \theta} = -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\cos\theta}{r^2} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \sin\theta}{r^3}$$

O campo dipolar decresce mais rapidamente ( $1/r^3$ ) do que o de uma carga pontual ( $1/r^2$ ).



# Revisão de conceitos

Trabalho da força eléctrica

Campo conservativo




Energia potencial electrostática

Potencial eléctrico

Diferença de potencial

$$\vec{E} = -\frac{dV}{dl} \equiv -\vec{\nabla}V$$

Superfícies equipotenciais



# Sumário

- O **potencial eléctrico** é um **campo escalar** que pode substituir  $\vec{E}$  na descrição do campo eléctrostático, facilitando os cálculos
- O potencial é definido em relação a um ponto de referência, tomando-se normalmente o infinito
- Sabendo o potencial, pode-se determinar  $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$  usando um sistema de coordenadas adequado
- Numa **superfície equipotencial** o potencial é constante, e o vector campo eléctrico é perpendicular à superfície