

MEBiom + LMAC
Prof. Gonçalo Figueira

AULA 4 – Electrostática IV

Campo eléctrico no vácuo e conceitos fundamentais da electrostática

Campo eléctrico nos condutores em equilíbrio electrostático

- Distribuição da carga eléctrica
- Efeito de blindagem
- Condições de fronteira do campo eléctrico na superfície de condutores

Popovic & Popovic Cap. 6.1 - 6.4

Três tipos de materiais

Condutores

Contém cargas (electrões) que não estão ligadas a nenhum átomo e se movem livremente. São bons condutores de corrente.



Semicondutores

Contém algumas cargas livres, que podem conduzir corrente. São isolantes a baixa temperatura e condutores a alta.



Dieléctricos

Não possuem cargas livres. São maus condutores de corrente (isolantes).



Condutores em equilíbrio electroestático

= quando num condutor **não existe movimento de cargas**. Características:


- 1. O campo eléctrico é nulo em qualquer ponto do seu interior
- 2. Se um condutor isolado contém carga, esta distribui-se pela superfície (densidade de carga em superfície σ)
- 3. O campo eléctrico no exterior é perpendicular à superfície e tem o valor σ/ϵ_0
- 4. Num condutor de forma irregular, a densidade de carga é maior nas regiões em que a superfície é mais curva

1. O campo eléctrico é nulo em qualquer ponto do seu interior

Condutor colocado num campo eléctrico externo: as cargas livres vão mover-se, criando densidades de carga de sinais opostos em cada superfície.

Enquanto sentirem o campo externo, as cargas vão mover-se.

Pelo princípio da sobreposição, o campo eléctrico resultante no interior do condutor é



$$\vec{E}_{tot} = \vec{E}_{ext} + \vec{E}_{\sigma} = 0$$


2. Se um condutor isolado contém carga, esta distribui-se pela superfície

Consideremos uma superfície de Gauss no interior do condutor, próxima da superfície deste.

Como $\vec{E} = 0$ no interior:

$$\iint_{S} \vec{E} \cdot \vec{dS} = 0 = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Como se pode aproximar da superfície do condutor tanto quanto se queira, conclui-se que qualquer carga apenas pode residir nessa superfície.




3. O campo eléctrico no exterior é perpendicular à superfície e tem o valor σ/ϵ_0

Na superfície do condutor:

- Só pode existir campo com componente perpendicular à superfície (senão as cargas moviam-se para o lado!)
- Considerando uma superfície de Gauss de forma cilíndrica e paralela à superfície do condutor:


$$\oint_{S} \vec{E} \cdot \vec{dS} = \oint_{\text{int}} \vec{E} \cdot \vec{dS} + \oint_{\text{ext}} \vec{E} \cdot \vec{dS} = \frac{\sigma A}{\epsilon_{0}} \rightarrow \vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_{0}} \vec{n}$$

$$\vec{E}_{\text{int}} = 0 = EA$$




Exemplo: campo eléctrico no interior de um condutor oco


Qual o campo eléctrico no interior de um orifício num condutor?





Para saber mais: https://bit.ly/2TwLxQI


Revisão da última aula














Exemplo: campo eléctrico de uma esfera metálica carregada

Esfera condutora de raio R e carga Q, colocada no vácuo. A carga distribui-se na forma de densidade superficial de carga:

$$\sigma = \frac{Q}{4\pi R^2} \rightarrow Q = 4\pi R^2 \sigma$$

Superfície de Gauss esférica: $\oint_{S} \vec{E} \cdot \vec{dS} = Q_{int}/\epsilon_0$


Por simetria, o campo eléctrico e o potencial são radiais:


$$\vec{E}(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r^2} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \frac{R^2}{r^2}$$

$$V(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \frac{R^2}{r}$$

$$V(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \frac{R^2}{r}$$

$$V(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \frac{R^2}{r}$$





Exemplo: campo eléctrico de um cilindro metálico carregado

Cilindro condutor de raio R e comprimento infinito, no vácuo. Densidade de carga linear λ [C/m].

Por simetria, o campo eléctrico é radial.

Sup. Gauss: cilindro coaxial, de raio r e comprimento l.

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot \vec{dS} = \oint_{lado} EdS = E \cdot 2\pi rl = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0}$$

$$\vec{E}(r) = \vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \vec{u}_r$$

$$V(r) = \int_r^{r_{\text{ref}}} \vec{E} \cdot \vec{dr} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \int_r^{r_{\text{ref}}} \frac{dr}{r} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{r_{\text{ref}}}{r}$$

$$\vec{E} = 0$$

$$V = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{r_{\text{ref}}}{R}$$

 $\lambda = \text{charge per unit length}$

Infinite cylindrical

conductor

E = 0 for r < R

at equilibrium.

as it is inside any conductor

Distribuição de carga em condutores de forma arbitrária

Este é um dos problemas mais complicados da electrostática.

Excepto em alguns casos mais simples, a solução é obtida numericamente.


Por vezes, pode ser possível estimar a distribuição de carga.

$$\sigma_{a} \neq \sigma_{b} \neq \sigma_{c}$$


$$V_{a} = V_{b} = V_{c} \rightarrow a\sigma_{a} \approx b\sigma_{b} \approx c\sigma_{c}$$

$$\rightarrow aE_{a} \approx bE_{b} \approx cE_{c}$$

As **maiores** densidades de cargas e campos eléctricos encontram-se nas zonas de **menores raios**.




Aplicação: electricidade estática na fuselagem de um avião




Indução electrostática

Um condutor carregado cria campos eléctricos, que por sua vez podem induzir o surgimento de cargas noutro condutor colocado na vizinhança. Estas cargas distribuem-se de modo a cancelar o campo no interior.



Aplicação: Gaiola de Faraday

Numa cavidade no interior de um condutor, o campo eléctrico é nulo. O condutor **blinda** o seu interior de campos eléctricos no exterior.





Aplicação: Gaiola de Faraday

Os aparelhos de imagem por ressonância magnética são instalados em salas protegidas dos sinais RF do exterior.





A fuselagem de um avião actua como uma gaiola de Faraday, protegendo os ocupantes no interior

Recursos online: Campo eléctrico e Lei de Gauss


https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics/electricity-magnets-and-circuits

- Charges and fields
- Electric field of dreams

https://www.compadre.org/Physlets/electromagnetism/illustration24_1.cfm

- Gaussian surfaces and flux
- Illustration 24.1: Flux and Gaussian Surfaces
- Illustration 24.2: Near and Far View of a Filament
- Illustration 24.3: A Cylinder of Charge
- Exploration 24.2: Symmetry and Using Gauss's Law
- Exploration 24.3: Conducting and Insulating Sphere
- Exploration 24.4: Application of Gauss's Law

https://www.falstad.com/emstatic/index.html



Sumário

- Nos condutores em equilíbrio electrostático, o campo eléctrico no interior é nulo e todo o condutor é uma equipotencial
- O campo eléctrico é **perpendicular à superfície** e tem valor σ/ϵ_0
- As cargas distribuem-se à superfície de modo a anular o efeito de qualquer campo no interior (efeito de blindagem)
- Em particular, o interior de um volume feito de material condutor está isolado de qualquer campo eléctrico externo.