客户端启动流程

上一小节,我们已经学习了 Netty 服务端启动的流程,这一小节, 我们来学习一下 Netty 客户端的启动流程。

客户端启动 Demo

对于客户端的启动来说,和服务端的启动类似,依然需要线程模型、IO模型,以及IO业务处理逻辑三大参数,下面,我们来看一下客户端启动的标准流程

NettyClient.java

```
public class NettyClient {
   public static void main(String[] args) {
        NioEventLoopGroup workerGroup = new
NioEventLoopGroup();
        Bootstrap bootstrap = new Bootstrap();
       bootstrap
               // 1.指定线程模型
                .group(workerGroup)
               // 2.指定 IO 类型为 NIO
                .channel(NioSocketChannel.class)
               // 3.IO 外理逻辑
                .handler(new
ChannelInitializer<SocketChannel>() {
                    @Override
                    public void
initChannel(SocketChannel ch) {
               });
       // 4.建立连接
       bootstrap.connect("juejin.im",
80).addListener(future -> {
           if (future.isSuccess()) {
                System.out.println("连接成功!");
           } else {
               System.err.println("连接失败!");
           }
       });
   }
```

从上面代码可以看到,客户端启动的引导类是 Bootstrap,负责启动客户端以及连接服务端,而上一小节我们在描述服务端的启动的时候,这个辅导类是 ServerBootstrap,引导类创建完成之后,下面我们描述一下客户端启动的流程

- 1. 首先,与服务端的启动一样,我们需要给它指定线程模型,驱动着连接的数据读写,这个线程的概念可以和第一小节<u>Netty</u>是什么
 - (https://juejin.im/book/5b4bc28bf265da0f60130116/se中的 IOClient.java 创建的线程联系起来
- 2. 然后,我们指定 IO 模型为 NioSocketChannel,表示 IO 模型为 NIO,当然,你可以可以设置 IO 模型为 OioSocketChannel,但是通常不会这么做,因为 Netty 的 优势在于 NIO
- 3. 接着,给引导类指定一个 handler,这里主要就是定义连接的业务处理逻辑,不理解没关系,在后面我们会详细分析
- 4. 配置完线程模型、IO 模型、业务处理逻辑之后,调用 connect 方法进行连接,可以看到 connect 方法有两个参数,第一个参数可以填写 IP 或者域名,第二个参数填写的是端口号,由于 connect 方法返回的是一个 Future,也就是说这个方是异步的,我们通过 addListener 方法可以监听到连接是否成功,进而打印出连接信息

到了这里,一个客户端的启动的 Demo 就完成了,其实只要和 客户端 Socket 编程模型对应起来,这里的三个概念就会显得非常简单,遗忘掉的同学可以回顾一下 Netty是什么

(https://juejin.im/book/5b4bc28bf265da0f60130116/sectior 中的 IOClient.java 再回来看这里的启动流程哦

失败重连

在网络情况差的情况下,客户端第一次连接可能会连接失败,这个时候我们可能会尝试重新连接,重新连接的逻辑写在连接失败的逻辑块 里

```
bootstrap.connect("juejin.im",
80).addListener(future -> {
    if (future.isSuccess()) {
        System.out.println("连接成功!");
    } else {
        System.err.println("连接失败!");
        // 重新连接
    }
});
```

重新连接的时候,依然是调用一样的逻辑,因此,我们把建立连接的逻辑先抽取出来,然后在重连失败的时候,递归调用自身

```
private static void connect(Bootstrap bootstrap,
String host, int port) {
    bootstrap.connect(host,
port).addListener(future -> {
        if (future.isSuccess()) {
            System.out.println("连接成功!");
        } else {
            System.err.println("连接失败, 开始重
连");
            connect(bootstrap, host, port);
        }
    });
}
```

上面这一段便是带有自动重连功能的逻辑,可以看到在连接建立失败的时候,会调用自身进行重连。

但是,通常情况下,连接建立失败不会立即重新连接,而是会通过一个指数退避的方式,比如每隔 1 秒、2 秒、4 秒、8 秒,以 2 的幂次来建立连接,然后到达一定次数之后就放弃连接,接下来我们就来实现一下这段逻辑,我们默认重试 5 次

```
connect(bootstrap, "juejin.im", 80, MAX_RETRY);
private static void connect(Bootstrap bootstrap,
String host, int port, int retry) {
    bootstrap.connect(host,
port).addListener(future -> {
       if (future.isSuccess()) {
            System.out.println("连接成功!");
        } else if (retry == 0) {
           System.err.println("重试次数已用完,放弃
连接!");
       } else {
           // 第几次重连
           int order = (MAX_RETRY - retry) + 1;
           // 本次重连的间隔
           int delay = 1 << order;</pre>
           System.err.println(new Date() + ": 连
接失败,第" + order + "次重连.....");
bootstrap.config().group().schedule(() ->
connect(bootstrap, host, port, retry - 1), delay,
TimeUnit
                    .SECONDS);
        }
   });
```

从上面的代码可以看到,通过判断连接是否成功以及剩余重试次数, 分别执行不同的逻辑

- 1. 如果连接成功则打印连接成功的消息
- 2. 如果连接失败但是重试次数已经用完,放弃连接
- 3. 如果连接失败但是重试次数仍然没有用完,则计算下一次重连间隔 delay,然后定期重连

在上面的代码中,我们看到,我们定时任务是调用bootstrap.config().group().schedule(),其中bootstrap.config()这个方法返回的是 BootstrapConfig,他是对 Bootstrap配置参数的抽象,然后bootstrap.config().group()返回的就是我们在一开始的时候配置的线程模型 workerGroup,调 workerGroup的 schedule方法即可实现定时任务逻辑。

在 schedule 方法块里面,前面四个参数我们原封不动地传递,最后一个重试次数参数减掉一,就是下一次建立连接时候的上下文信息。读者可以自行修改代码,更改到一个连接不上的服务端 Host 或者 Port, 查看控制台日志就可以看到5次重连日志。

以上就是实现指数退避的客户端重连逻辑,接下来,我们来一起学习一下,客户端启动,我们的引导类Bootstrap除了指定线程模型,IO模型,连接读写处理逻辑之外,他还可以干哪些事情?

客户端启动其他方法

attr() 方法

bootstrap.attr(AttributeKey.newInstance("clientNa
me"), "nettyClient")

attr() 方法可以给客户端 Channel,也就是NioSocketChannel 绑定自定义属性,然后我们可以通过channel.attr()取出这个属性,比如,上面的代码我们指定我们客户端 Channel 的一个clientName属性,属性值为nettyClient,其实说白了就是给NioSocketChannel维护一个 map 而已,后续在这个NioSocketChannel 通过参数传来传去的时候,就可以通过他来取出设置的属性,非常方便。

option() 方法

Bootstrap

.option(ChannelOption.CONNECT_TIMEOUT_MILLIS,
5000)

- .option(ChannelOption.SO_KEEPALIVE, true)
- .option(ChannelOption.TCP_NODELAY, true)

option() 方法可以给连接设置一些 TCP 底层相关的属性,比如上面,我们设置了三种 TCP 属性,其中

- Channel Option . CONNECT_TIMEOUT_MILLIS 表示连接的 超时时间,超过这个时间还是建立不上的话则代表连接失败
- ChannelOption.SO_KEEPALIVE 表示是否开启 TCP 底层心跳机制, true 为开启
- Channel Option. TCP_NODELAY 表示是否开始 Nagle 算法, true 表示关闭, false 表示开启,通俗地说,如果要求高实时性,有数据发送时就马上发送,就设置为 true 关闭,如果需要减少发送次数减少网络交互,就设置为 false 开启

其他的参数这里就不一一讲解,有兴趣的同学可以去这个类里面自行研究。

总结

- 本文中,我们首先学习了 Netty 客户端启动的流程,一句话来说就是:创建一个引导类,然后给他指定线程模型,IO 模型,连接读写处理逻辑,连接上特定主机和端口,客户端就启动起来了。
- 然后,我们学习到 connect 方法是异步的,我们可以通过这个异步回调机制来实现指数退避重连逻辑。
- 最后呢,我们讨论了 Netty 客户端启动额外的参数,主要包括 给客户端 Channel 绑定自定义属性值,设置底层 TCP 参数。

本小节涉及到的源码已放置 <u>github仓库</u> (https://github.com/lightningMan/flash-netty/tree/%E5%AE%A2%E6%88%B7%E7%AB%AF%E5%90%A clone 到本地之后切换到本小节对应分支即可

思考题

与服务端启动相比,客户端启动的引导类少了哪些方法,为什么不需要这些方法? 欢迎留言讨论。