不学习底层知识可能不会阻碍你称为一个称职的程序员,但也许会阻碍你成为一个优秀的程序员。我所理解的底层知识,是指编程或开发所依赖的平台(或者框架、工具)的知识。对于 Java 开发者来说,虚拟机、字节码就是其底层知识。


这篇文章我们以输出 "Hello, World" 来开始字节码之旅,如果之前 没有怎么接触过字节码的话,这篇文章应该能够让你对字节码有一个 最基本的认识。

0x01 java 文件如何变成 .class 文件

新建一个 Hello.java 文件,源码如下:

```
public class Hello {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello, World");
    }
}
```

Java 从源文件到执行的过程如下图所示



JDK 工具 javac(java 编译器)帮我们完成了源文件编译成 JVM 可识别的 class 文件的工作。

在命令行中执行javac Hello.java,可以看到生成了 Hello.class 文件。用xxd 命令以 16 进制的方式查看这个 class 文件。

xxd Hello.class
00000000: cafe babe 0000 0034 0022 0a00 0600 1409
.....4."....
00000010: 0015 0016 0800 170a 0018 0019 0700 1a07
.....
00000020: 001b 0100 063c 696e 6974 3e01 0003 2829
....<init>...()
00000030: 5601 0004 436f 6465 0100 0f4c 696e 654e
V...Code...LineN
00000040: 756d 6265 7254 6162 6c65 0100 124c 6f63
umberTable...Loc
00000050: 616c 5661 7269 6162 6c65 5461 626c 6501
alVariableTable.
00000060: 0004 7468 6973 0100 074c 4865 6c6c 6f3b
..this...LHello;

0x02 魔数 0xCAFEBABE



class 文件的头四个字节称为魔数(Magic Number),可以看到 class 的**魔数**为 0xCAFEBABE。很多文件都以魔数来进行文件类型 的区分,比如 PDF 文件的魔数是%PDF-(16进制0x255044462D), png 文件的魔数是.png(0x89504E47)。文件格式的制定者可以 自由的选择魔数值,只要魔数值还没有被广泛的采用过且不会引起混淆即可。

Java 早期开发者选用了这样一个浪漫气息的魔数,高司令有解释这一段 <u>轶事 (http://mishadoff.com/blog/java-magic-part-2-0xcafebabe/)</u>。这个魔数值在 Java 还成为 Oak 语言的时候就已经确定下来了。

这个魔数是 JVM 识别 .class 文件的标志,虚拟机在加载类文件之前会先检查这四个字节,如果不是 0xCAFEBABE 则拒绝加载该文件,更多关于字节码格式的说明,我们会在后面的文章中慢慢介绍。

0x03 javap 详解

类文件是二进制块,想直接与它打交道比较艰难,但是很多情况下我们必须理解类文件。比如服务器上的接口出了 bug,重新打包部署以后问题并没有解决,为了找出原因你可能需要看一下部署以后的class 文件究竟是不是我们想要的。还有一种情况跟你合作的开发商跑路了,只给你留下一堆编译过的代码,没有源代码,当出 bug 时我们需要研究这些类文件,看问题出在哪里。

好在 JDK 提供了专门用来分析类文件的工具: javap, 用来方便的 窥探 class 文件内部的细节。javap 有比较多的参数选项, 其中-c-v-l-p-s是最常用的。

```
Usage: javap <options> <classes>
where possible options include:
  -help --help -?
                           Print this usage
message
                           Version information
  -version
  -v -verbose
                           Print additional
information
  -1
                           Print line number and
local variable tables
  -public
                           Show only public
classes and members
  -protected
                           Show protected/public
classes and members
  -package
                           Show
package/protected/public classes
                           and members (default)
  -p -private
                           Show all classes and
members
                           Disassemble the code
  -C
                           Print internal type
  -5
signatures
  -sysinfo
                           Show system info
(path, size, date, MD5 hash)
                           of class being
processed
  -constants
                           Show final constants
  -classpath <path>
                           Specify where to find
user class files
  -cp <path>
                           Specify where to find
user class files
  -bootclasspath <path> Override location of
bootstrap class files
```

● -C选项

最常用的选项是-c,可以对类进行反编译。执行javap -c Hello的输出结果如下

```
Compiled from "Hello.java"
public class Hello {
  public Hello();
    Code:
       0: aload 0
       1: invokespecial #1
                                            //
Method java/lang/Object."<init>":()V
       4: return
  public static void main(java.lang.String[]);
    Code:
       0: qetstatic #2 // Field
java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
       3: ldc
                        #3 // String Hello,
World
       5: invokevirtual #4 // Method
java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V
       8: return
```

上面代码前面的数字表示从方法开始算起的字节码偏移量

- 3 ~ 7 行:可以看到虽然没有写 Hello 类的构造器函数,编译器会自动加上一个默认构造器函数
- 5 行: aload_0 这个操作码是 aload_x 格式操作码中的一个。它们用来把**对象引用**加载到操作数栈。 x 表示正在被访问的局部变量数组的位置。在这里的 0 代表什么呢? 我们知道非静态的函数都有第一个默认参数,那就是 **this**,这里的 aload_0 就是把 this 入栈

- 6 行: invokespecial #1, invokespecial 指令调用实例初始 化方法、私有方法、父类方法, #1 指的是常量池中的第一 个, 这里是方法引用java/lang/0bject."<init>":()V, 也即构造器函数
- 7 行: return,这个操作码属于 ireturn、lreturn、freturn、dreturn、areturn 和 return 操作码组中的一员,其中 i 表示int,返回整数,同类的还有 l 表示 long,f 表示 float,d 表示 double,a 表示对象引用。没有前缀类型字母的 return 表示返回 void

到此为止,默认构造器函数就讲完了,接下来,我们来看 9~14 行的 main 函数

- 11 行: getstatic #2, getstatic 获取指定类的静态域,并将 其值压入栈顶, #2 代表常量池中的第 2 个,这里表示的 是java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;, 其实就是java.lang.System 类的静态变量 out (类型是 PrintStream)
- 12 行: ldc #3、, ldc 用来将常量从运行时常量池压栈到操作数栈, #3 代表常量池的第三个(字符串 Hello, World)
- 13 行: invokevirtual #4, invokevirutal 指令调用一个对象的实例方法, #4 表示 PrintStream.println(String) 函数引用, 并把栈顶两个元素出栈

过程如下图

```
System.out.println("Hello, World");
```

● -p 选项

默认情况下,javap 会显示访问权限为 public、protected 和默认(包级 protected)级别的方法,加上 -p 选项以后可以显示 private 方法和字段

● -> 选项

javap 加上 -v 参数的输出更多详细的信息,比如栈大小、方法参数的个数。

```
public Hello();
    stack=1, locals=1, args_size=1

public static void main(java.lang.String[]);
    stack=2, locals=1, args_size=1
```

为什么Hello()和main()的args_size都等于1呢? 明明 Hello 的构造器函数没有参数的呀?

对于非静态函数,this对象会作为函数的隐式第一个参数,所以 Hello()的args_size=1

对于静态main函数,不需要this对象,它的参数就是String[]args这个数组,也等于1

● -s选项

javap 还有一个好用的选项 -s,可以输出签名的类型描述符。我们可以看下 Hello.java 所有的方法签名


```
javap -s Hello
Compiled from "Hello.java"
public class Hello {
  public Hello();
   descriptor: ()V
  public static void main(java.lang.String[]);
   descriptor: ([Ljava/lang/String;)V
}
```

可以看到 main 函数的方法签名是 ([Ljava/lang/String;)V。JVM 内部使用方法签名与我们日常阅读的方法签名不太一样,但是后面会频繁遇到,主要分为两部分字段描述符和方法描述符。

字段描述符(Field Descriptor),是一个表示类、实例或局部变量的语法符号,它的表示形式是紧凑的,比如 int 是用 I 表示的。完整的类型描述符如下表

方法描述符(Method Descriptor)表示一个方法所需参数和返回值信息,表示形式为(ParameterDescriptor*)
ReturnDescriptor。

ParameterDescriptor 表示参数类型, ReturnDescriptor表示返回 值信息, 当没有返回值时用V表示。比如方法Object foo(int i, double d, Thread t)的描述符为 (IDLjava/lang/Thread;)Ljava/lang/Object;



0x04 小结

这篇文章讲解了一个输出 "Hello, World" 的字节码的细节,一起来回顾一下要点:

- 第一, class 文件的魔数是具有浪漫气息的 0xCAFEBABE;
- 第二,我们讲解了字节码分析的利器 javap 的各个参数详细的用法。第三,讲解了字段描述符与方法描述符在 JVM 层面的表示规则,方便我们后面文章的理解。

0x05 思考

最后,给你留一个思考题,javap 的 -1 参数有什么用? 欢迎你在留言区留言,和我一起讨论。