МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) КАФЕДРА МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

Тема: Трансляции, отладка и сборка программ на языке Ассемблера

Студентка гр. 1381	Демчук П. Д.
Преподаватель	Ефремов М. А.

Санкт-Петербург

2022

Цель работы.

Изучить принципы трансляции, отладки и сборки программы на языке Ассемблера.

Задание.

Часть 1

1. Просмотреть программу hello1.asm, которая формирует и выводит на экран приветствие пользователя с помощью функции ОС MSDOS, вызываемой через прерывание с номером 21H (команда Int 21h).

Выполняемые функцией действия и задаваемые ей параметры - следующие:

- обеспечивается вывод на экран строки символов, заканчивающейся знаком "\$";
- требуется задание в регистре ah номера функции, равного 09h, a в регистре dx -

смещения адреса выводимой строки;

- используется регистр ах и не сохраняется его содержимое.
- 2. Разобраться в структуре и реализации каждого сегмента программы. Непонятные фрагменты прояснить у преподавателя. Строку-приветствие преобразовать в соответствии со своими личными данными.
 - 3. Загрузить файл hello1.asm из каталога Задания в каталог Masm.
 - 4. Протранслировать программу с помощью строки

> masm hello1.asm

с созданием объектного файла и файла диагностических сообщений (файла листинга).

Объяснить и исправить синтаксические ошибки, если они будут обнаружены транслятором.

Повторить трансляцию программы до получения объектного модуля.

5. Скомпоновать загрузочный модуль с помощью строки

> link hello1.obj

с созданием карты памяти и исполняемого файла hello1.exe.

6. Выполнить программу в автоматическом режиме путем набора строки

> hello1.exe

убедиться в корректности ее работы и зафиксировать результат выполнения в протоколе.

7. Запустить выполнение программы под управлением отладчика с помощью команды

> afd hello1.exe

Записать начальное содержимое сегментных регистров CS, DS, ES и SS. Выполнить программу в пошаговом режиме с фиксацией используемых регистров и ячеек памяти до и после выполнения каждой команды. Обычные команды выполняются по F1 (Step), а вызовы обработчиков прерываний (Int) - по F2 (StepProc), чтобы не входить внутрь обработчика прерываний. Продвижение по сегментам экранной формы отладчика выполняется с помощью клавиш F7 — F10 (up, down, left, right). Перезапуск программы в отладчике выполняется клавишей F3 (Retrieve). Выход из отладчика - по команде Quit.

Результаты прогона программы под управлением отладчика должны быть представлены в виде, показанном на примере одной команды в табл.1, и подписаны преподавателем.

Часть 2

Выполнить пункты 1 - 7 части 1 настоящего задания применительно к программе hello2.asm, приведенной в каталоге Задания, которая выводит на экран приветствие пользователя с помощью процедуры WriteMsg, а также использует полное определение сегментов. Сравнить результаты

прогона под управлением отладчика программ hello1 и hello2 и объяснить различия в размещении сегментов.

Отчет по работе должен содержать:

- 1) текст задания;
- 2) тексты исходных файлов программ hello1 и hello2;
- 3) тексты файлов диагностических сообщений hello1.lst и hello2.lst;
- 4) протокол работы на компьютере, включающий основные действия по пунктам 1 6 и протоколы пошагового исполнения каждой из программ под управлением отладчика в виде таблицы 1 (черновики протоколов должны быть подписаны преподавателем).
- 5) выводы по работе.

Выполнение работы.

Часть 1

- 1. Просмотрена программа hello1.asm, которая формирует и выводит на экран приветствие пользователя с помощью функции ОС MSDOS, вызываемой через прерывание с номером 21H (команда Int 21h).
- 2. Разобрана структура и реализация каждого сегмента программы. Строка-приветствие преобразована в соответствии со своими личными данными.
 - 3. Загрузить файл hello1.asm из каталога Задания в каталог Masm.
 - 4. Протранслирована программу с помощью строки

> masm hello1.asm

с созданием объектного файла и файла диагностических сообщений (файла листинга).

5. Скомпонован загрузочный модуль с помощью строки

> link hello1.obj

с созданием карты памяти и исполняемого файла hello1.exe.

6. Выполнена программа в автоматическом режиме путем набора строки

> hello1.exe

7. Запущено выполнение программы под управлением отладчика с помощью команды

> afd hello1.exe

Начальное содержание сегментных регистров: (CS)=1A05, (DS)=19F5, (ES)=19F5, (SS)=1A0A.

Адрес Команды	Символический код команды	16-ричный код команды	Содержимое ячеек г	· · ·
			до выполнения	после выполнения
0010	MOV AX,1A07	B8071A	(AX)=0000 (IP)=0010	(AX)=1A07 (IP)=0013
0013	MOV DS,AX	8ED8	(AX)=1A07 (DS)=19F5 (IP)=0013	(AX)=1A07 (DS)=1A07 (IP)=0015
0015	MOV DX,0000	BA0000	(DX)=1A07 (IP)=0015	(DX)=0000 (IP)=0018
0018	MOV AH,09	B409	(AX)=1A07 (IP)=0018	(AX)=0907 (IP)=001A
001A	INT 21	CD21	(IP)=001A	(IP)=001C
001C	MOV AH,4C	B44C	(AX)=0907 (IP)=001C	(AX)=4C07 (IP)=001E
001E	INT 21	CD21	(AX)=4C07 (CX)=004E (DS)=1A07 (IP)=001E	(AX)=0000 (CX)=0000 (DS)=19F5 (IP)=0010

Часть 2

Начальное содержание сегментных регистров: (CS)=1A0A, (DS)=19F5, (ES)=19F5, (SS)=1A05.

Адрес Команды	Символический код команды					
			до выполнения	после выполнения		
0005	PUSH DS	1E	(SP)=0018 (DS)=19F5 (IP)=0005 Stack +0 0000	(SP)=0016 (DS)=19F5 (IP)=0006 Stack +0 19F5		
0006	SUB AX,AX	2BC0	(AX)=0000 (IP)=0006	(AX)=0000 (IP)=0008		
0008	PUSH AX	50	(AX)=0000 (SP)=0016 (IP)=0008 Stack +0 19F5 +2 0000	(AX)=0000 (SP)=0014 (IP)=0009 Stack +0 0000 +2 19F5		
0009	MOV AX,1A07	B8071A	(AX)=0000 (IP)=0009	(AX)=1A07 (IP)=000C		
000C	MOV DS,AX	8ED8	(AX)=1A07 (DS)=19F5 (IP)=000C	(AX)=1A07 (DS)=1A07 (IP)=000E		
000E	MOV DX,0000	BA0000	(DX)=0000 (IP)=000E	(DX)=0000 (IP)=0011		
0011	CALL 0000	E8ECFF	(SP)=0014 (IP)=0011 Stack +0 0000 +2 19F5 +4 0000	(SP)=0012 (IP)=0000 Stack +0 0014 +2 0000 +4 19F5		
0000	MOV AH,09	B409	(AX)=1A07 (IP)=0000	(AX)=0907 (IP)=0002		
0002	INT 21	CD21	(IP)=0002	(IP)=0004		

0004	RET	C3	(SP)=0012 (IP)=0004 Stack +0 0014 +2 0000 +4 19F5 +6 0000	(SP)=0014 (IP)=0014 Stack +0 0000 +2 19F5 +4 0000 +6 0000
0014	MOV DX,0010	BA1000	(DX)=0000 (IP)=0014	(DX)=0010 (IP)=0017
0017	CALL 0000	E8E6FF	(SP)=0014 (IP)=0017 Stack +0 0000 +2 19F5 +4 0000	(SP)=0012 (IP)=0000 Stack +0 001A +2 0000 +4 19F5
0000	MOV AH,09	B409	(AX)=0907 (IP)=0000	(AX)=0907 (IP)=0002
0002	INT 21	CD21	(IP)=0002	(IP)=0004
0004	RET	СЗ	(SP)=0012 (IP)=0004 Stack +0 001A +2 0000 +4 19F5	(SP)=0014 (IP)=001A Stack +0 0000 +2 19F5 +4 0000
001A	RET FAR	СВ	(SP)=0014 (CS)=1A0A (IP)=001A Stack +2 19F5	(SP)=0018 (CS)=19F5 (IP)=0000 Stack +2 0000
0000	INT 20	CD20	(AX)=0907 (CX)=006B (DX)=0010 (CS)=19F5 (DS)=1A07 (IP)=0000	(AX)=0000 (CX)=0000 (DX)=0000 (CS)=1A0A (DS)=19F5 (IP)=0005

Выводы.

В ходе лабораторной работы была произведена трансляция программ на языке Ассемблера, а также на практике были изучены основные принципы отладки и выполнения программ.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММ

Название файла: hello1.asm

```
; HELLO1.ASM - упрощенная версия учебной программы лаб.раб. N1
                 по дисциплине "Архитектура компьютера"
   ; Назначение: Программа формирует и выводит на экран приветствие
               пользователя с помощью функции ДОС "Вывод строки"
               (номер 09 прерывание 21h), которая:
               - обеспечивает вывод на экран строки символов,
                 заканчивающейся знаком "$";
                - требует задания в регистре ah номера функции=09h,
                  а в регистре dx - смещения адреса выводимой
                  строки;
                - использует регистр ах и не сохраняет его
                  содержимое.
   ;
DOSSEG
                                             ; Задание сегментов
под ДОС
       .MODEL SMALL
                                                      ; Модель
памяти-SMALL (Малая)
      .STACK 100h
                                             ; Отвести под Стек
256 байт
      .DATA
                                              ; Начало сегмента
данных
   Greeting LABEL BYTE
                                           ; Текст приветствия
      DB 'Vas privetstvuet st.gr. 1381 - Demchuk P.D.',13,10,'$'
      .CODE
                                     ; Начало сегмента кода
      mov ax, @data
                                         ; Загрузка в DS адреса
начала
```

mov ds, ax ; сегмента данных mov dx, OFFSET Greeting ; Загрузка в dх смещения ; адреса текста приветствия DisplayGreeting: mov ah, 9 ; # функции ДОС печати строки int 21h ; вывод на экран приветствия mov ah, 4ch ; # функции ДОС завершения программы int 21h ; завершение программы и выход в ДОС END

Название файла: hello2.asm

```
; HELLO2 - Учебная программа N2 лаб.раб.#1 по дисциплине
"Архитектура компьютера"
             Программа использует процедуру для печати строки
   ; ТЕКСТ ПРОГРАММЫ
   EOFLine EQU '$' ; Определение символьной константы
                          ; "Конец строки"
   ; Стек программы
   ASSUME CS:CODE, SS:AStack
   AStack SEGMENT STACK
           DW 12 DUP('!') ; Отводится 12 слов памяти
   AStack ENDS
   ; Данные программы
   DATA SEGMENT
   ; Директивы описания данных
   HELLO DB 'Hello Worlds!', OAH, ODH, EOFLine
   GREETING DB 'Student from 1381 - $'
   DATA ENDS
```

; Код программы

END Main

```
CODE SEGMENT
; Процедура печати строки
WriteMsg PROC NEAR
        mov AH, 9
         int 21h ; Вызов функции DOS по прерыванию
         ret
WriteMsg ENDP
; Головная процедура
Main
       PROC FAR
         push DS ;\ Сохранение адреса начала PSP в стеке
         sub AX,AX ; > для последующего восстановления по
                 ;/ команде ret, завершающей процедуру.
         push AX
              AX, DATA
                               ; Загрузка сегментного
         mov
         mov DS, AX
                               ; регистра данных.
              DX, OFFSET HELLO ; Вывод на экран первой
         mov
                          ; строки приветствия.
         call WriteMsg
              DX, OFFSET GREETING ; Вывод на экран второй
         mov
         call WriteMsg
                        ; строки приветствия.
         ret
                                ; Выход в DOS по команде,
                                ; находящейся в 1-ом слове PSP.
Main ENDP
CODE
       ENDS
```

12

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ЛИСТИНГ ПРОГРАММ

Название файла: hello1.lst

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 9/18/22 20:20:03 Page 1 - 1; HELLO1.ASM - упрощенная версия учебной прогр аммы лаб.раб. N1 по дисциплине "Архитектура комп ьютера" ***** ; Назначение: Программа формирует и выводит на экран приветствие пользователя с помощью функции ДО С "Вывод строки" (номер 09 прерывание 21h), котора ; я: - обеспечивает вывод на экран ст роки символов, заканчивающейся знаком "\$"; ; - требует задания в регистре ah номера функции=09h,

;

а в регистре dx - смещения а

```
строки;
                               - использует регистр ах и не
                  ;
                  сохраняет его
                                содержимое.
                  ******
                    DOSSEG
                  ; Задание сегментов под ДОС
                    .MODEL SMALL
                  ; Модель памяти-SMALL (Малая)
                    .STACK 100h
                  ; Отвести под Стек 256 байт
                     .DATA
                  ; Начало сегмента данных
    0000
                      Greeting LABEL BYTE
                  ; Текст приветствия
    0000 56 61 73 20 70 72 DB 'Vas privetstvuet st.gr. 1381 -
Demchuk P
                  .D.',13,10,'$'
         69 76 65 74 73 74
         76 75 65 74 20 73
         74 2E 67 72 2E 20
         31 33 38 31 20 2D
         20 44 65 6D 63 68
         75 6B 20 50 2E 44
         2E OD OA 24
                    .CODE
                                                     ; Начал
```

о сегмента кода

дреса выводимой

0000 B8 ---- R mov ax, @data ; Загр узка в DS адреса начала 0003 8E D8 mov ds, ax ; сегм ента данных 0005 BA 0000 R mov dx, OFFSET Greeting Загр узка в dx смещения Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 9/18/22 20:20:03 Page 1-2 ; адрес а текста приветствия 0008 DisplayGreeting: 0008 B4 09 mov ah, 9 **;** # фу нкции ДОС печати строки int 000A CD 21 21h ; вывод на экран приветствия 000C B4 4C mov ah, 4ch **;** # Φy нкции ДОС завершения программы 000E CD 21 int 21h ; завер шение программы и выход в ДОС END Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 9/18/22 20:20:03

Symbols-1

15

Segments and Groups:

Clas	3S	N a m e	Length	Align	Combine
	DGROUP		GROUI		IC 'DATA'
	STACK		0100	PARA STAC	K'STACK'
	_TEXT		0010	WORD PUBL	IC 'CODE'
	Symbols:				
		N a m e	Type Valı	ie Att	r
	DISPLAYGREETIN	G	L NEA	AR 0008	_TEXT
	GREETING		L BY	re 0000	_DATA
	@CODE		TEXT	_TEXT	
	@CODESIZE		TEXT	0	
	@CPU		TEXT	0101h	
	@DATASIZE		TEXT	0	
	@FILENAME		TEXT	hello1	
	@VERSION		TEXT	510	

33 Source Lines

33 Total Lines

19 Symbols

47994 + 461313 Bytes symbol space free

- 0 Warning Errors
- O Severe Errors

Название файла: hello2.lst

```
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
                                                            9/18/22
20:22:01
                                                              Page
1-1
                   ; HELLO2 - Учебная программа N2 лаб.раб.#1 по
                   дисциплине "Архитектура компьютера"
                            Программа использует процедуру для п
                   ечати строки
                   ;
                    ; TEKCT ПРОГРАММЫ
                             EOFLine EQU '$' ; Определение
    = 0024
символь
                   ной константы
                                           ; "Конец строки"
                   ; Стек программы
                   ASSUME CS:CODE, SS:AStack
    0000
                       AStack SEGMENT STACK
    0000 0000[
                                       DW 12 DUP('!') ; Отводится
12 слов
                    памяти
       0021
               ]
```

0018 AStack ENDS

; Данные программы

0000 DATA SEGMENT

; Директивы описания данных

0000 48 65 6C 6C 6F 20 HELLO DB 'Hello Worlds!', OAH,

ODH, EOFLine

57 6F 72 6C 64 73

21 OA OD 24

0010 53 74 75 64 65 6E GREETING DB 'Student from 1381 - \$'

74 20 66 72 6F 6D

20 31 33 38 31 20

2D 20 24

0025 DATA ENDS

; Код программы

0000 CODE SEGMENT

; Процедура печати строки

WriteMsg PROC NEAR 0000

0000 B4 09 mov AH, 9

0002 CD 21 int 21h ; Вызов функции

DOS по пре

рыванию

0004 C3 ret

0005 WriteMsq ENDP

; Головная процедура 0005 Main PROC FAR 0005 1E push DS ;\ Сохранение адреса начала PSP в стеке 0006 2B CO sub AX,AX ; > для последующего в 9/18/22 Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 20:22:01 Page 1-2 осстановления по 0008 50 push AX ;/ команде ret, завер шающей процедуру. 0009 B8 ---- R mov AX,DATA ; Загрузка сегментного 000C 8E D8 mov DS,AX ; регистра данных. mov DX, OFFSET HELLO ; Вывод 000E BA 0000 R на экран первой 0011 E8 0000 R call WriteMsg ; строки пр иветствия. 0014 BA 0010 R mov DX, OFFSET GREETING ; Вывод на

экран второй

call WriteMsg

0017 E8 0000 R

пр

20

; строки

иветствия.

001A CB ret ; Выход вD OS по команде, ; находящей ся в 1-ом слове PSP. 001B Main ENDP 001B CODE ENDS END Main 9/18/22 Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 20:22:01 Symbols-1 Segments and Groups: Name Length Align Combine Class DATA 0025 PARA NONE Symbols: Name Type Value Attr EOFLINE NUMBER 0024

GREETING L BYTE 0010 DATA

	HELLO			•		•	•	•	•				L]	BYTI	Ξ	0000	DATA	
= 0	MAIN .		•	•	•	•	•	•	•			•	F I	PRO(C	0005	CODE	Length
= 0	WRITEN	MSG .	•		•	•	•	•	•		•	•	N I	PRO(С	0000	CODE	Length
	@CPU . @FILEN	IAME	•	•	•	•	•	•	•				TE:	ХT	0101 HELL 510			
	ŗ	52 Sc	our	ce	1	Lir	nes	S										

52 Total Lines

0 Warning Errors

O Severe Errors

47986 + 459274 Bytes symbol space free

13 Symbols