# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

#### ОТЧЕТ

# по лабораторной работе №1

по дисциплине «Качество и метрология программного обеспечения» Тема: «Расчет метрических характеристик качества разработки по метрикам Холстеда»

Студент гр. 8304	Мухин А. М.
Преподаватель	Кирьянчиков В. А.

Санкт-Петербург

#### Задание.

Для заданного варианта программы обработки данных, представленной на языке Паскаль, разработать вычислительный алгоритм и варианты программ его реализации на языках программирования Си и Ассемблер. Добиться, чтобы программы на Паскале и Си были работоспособны и давали корректные результаты потребуется в дальнейшем при проведении с (это НИМИ измерительных экспериментов). Для получения ассемблерного представления программы можно либо самостоятельно написать код на ассемблере, реализующий заданный алгоритм, либо установить опцию "Codegeneration/Generateassemblersource" при компиляции текста программы, представленной на языке Си. Во втором случае в ассемблерном представлении программы нужно удалить директивы описаний и отладочные директивы, оставив только исполняемые операторы.

Для каждой из разработанных программ (включая исходную программу на Паскале) определить следующие метрические характеристики (по Холстеду):

- 1. Измеримые характеристики программ:
  - число простых (отдельных) операторов, в данной реализации;
  - число простых (отдельных) операндов, в данной реализации;
  - общее число всех операторов в данной реализации;
  - общее число всех операндов в данной реализации;
  - число вхождений ј-го оператора в тексте программы;
  - число вхождений ј-го операнда в тексте программы;
  - словарь программы;
  - длину программы.

# 2. Расчетные характеристики программы:

- длину программы;
- реальный и потенциальный объемы программы;
- уровень программы;
- интеллектуальное содержание программы;
- работу программиста;

- время программирования;
- уровень используемого языка программирования;
- ожидаемое число ошибок в программе.

Для каждой характеристики следует рассчитать, как саму характеристику, так и ее оценку.

Расчет характеристик программ и их оценок выполнить двумя способами:

- 1) вручную (с калькулятором) или с помощью одного из доступных средств математических вычислений EXCEL, MATHCAD или MATLAB.
- 2) с помощью программы автоматизации расчета метрик Холстеда (для С-и Паскаль-версий программ), краткая инструкция по работе, с которой приведена в файле user guide.

Для варианта расчета с использованием программы автоматизации желательно провести анализ влияния учета тех или иных групп операторов исследуемой программы на вычисляемые характеристики за счет задания разных ключей запуска.

При настройке параметров (ключей) запуска программы автоматизации следует задать корректное значение числа внешних связей анализируемой программы (по умолчанию задается 5), совпадающее с используемым при ручном расчете.

Результаты расчетов представить в виде сводных таблиц с текстовыми комментариями.

#### Расчет метрик вручную

Программа на языке Паскаль, С и Assembler представлены в приложениях A, Б и B, соответственно.

В таблицах 1-3 представлены результаты ручного подсчета числа типов операторов и операндов в программах на языках Паскаль, С и Assembler.

Таблица 1 – Количество операторов и операндов в программе на языке Паскаль.

Nº	Оператор	Число вхождений	вхождений № Операнд		Число вхождений
1	()	10	1	0.0	1
2	*	9	2	1	23
3	+	1	3	12	1
4	-	6	4	-134	1
5	/	1	5	145	1
6	;	28	6	19	1
7	:=	21	7	-199	1
8	>	1	8	2	19
9	[]	34	9	213	1
10	setup	3	10	3	21
11	solve	1	11	325	1
12	const	1	12	-43	1
13	deter	2	13	81	1
14	exit	1	14	99	1
15	for	3	15	991	1
16	Ifthen	2	16	а	28
17	get_data	1	17	У	6
			18	rmax	4
			19	b	8
			20	cmax	1
			21	coef	5
			22	det	3
			23	deter	1
			24	i	8
			25	j	8

Таблица 2 – Количество операторов и операндов в программе на языке Си.

Nº	Оператор	Число вхождений	Nº	Операнд	Число вхождений
1	<	3	1	-43	1
2	==	1	2	-134	1
3	()	16	3	-199	1
4	*	9	4	0	22
5	+	1	5	1	22
6	++	3	6	12	1
7	solve	1	7	у	9
8	-	6	8	145	1
9	/	1	9	19	1
10	;	31	10	j	10
11	for	3	11	2	19
12	=	20	12	213	1

Таблица 2 (продолжение) – Количество операторов и операндов в программе на языке Си.

Nº	Оператор	Число вхождений	Nº	Операнд	Число вхождений
13	>	1	13	325	1
14	[]	63	14	i	12
15	setup	3	15	81	1
16	deter	2	16	99	1
17	ifthen	2	17	991	1
18	get_data	1	18	CMAX	1
19	return	3	19	RMAX	2
			20	а	31
			21	b	8
			22	coef	5
			23	det	6

Таблица 3 — Количество операторов и операндов в программе на языке Ассемблер.

Nº	Оператор	Число вхождений	Nº	Операнд	Число вхождений
1	push	5	1	rbp	12
2	mov	100	2	rsp	8
3	movsd	47	3	[rbp-8]	31
4	add	39	4	rdi	17
5	nop	3	5	[rbp-16]	10
6	рор	2	6	rsi	8
7	ret	5	7	rax	106
8	mulsd	9	8	xmm0	57
9	subsd	4	9	.LC0[rip]	1
10	movapd	1	10	[rax]	11
11	addsd	1	11	.LC1[rip]	1
12	movq	8	12	[rax+8]	8
13	sub	2	13	.LC2[rip]	1
14	jmp .L5	2	14	[rax+16]	8
15	cdqe	3	15	.LC3[rip]	1
16	lea	15	16	24	9
17	movsx	9	17	.LC4[rip]	1
18	sal	4	18	.LC5[rip]	1
19	cmp	4	19	.LC6[rip]	1
20	jle .L6	1	20	8	1
21	jle .L7	1	21	.LC7[rip]	1
22	call deter	2	22	48	9
23	divsd	1	23	.LC8[rip]	1

Таблица 3 (продолжение) – Количество операторов и операндов в программе на языке Ассемблер.

Nº	Оператор	Число вхождений	Nº	Операнд	Число вхождений
24	jmp .L9	1	24	.LC9[rip]	1
25	jmp .L10	1	25	.LC10[rip]	1
26	jle .L11	1	26	16	1
27	jle .L12	1	27	.LC11[rip]	1
28	pxor	2	28	xmm1	9
29	ucomisd	2	29	xmm2	10
30	jp .L13	1	30	xmm3	12
31	je .L16	1	31	xmm4	4
32	call setup	3	32	64	1
33	jmp .L8	1	33	[rbp-24]	2
34	call get_data	1	34	[rbp-32]	4
35	call solve	1	35	rdx	34
36	leave	3	36	[rbp-48]	2
			37	rcx	12
			38	[rbp-52]	6
			39	r8d	4
			40	[rbp-64]	2
			41	[rbp-4]	12
			42	0	18
			43	eax	18
			44	[0+rax*8]	1
			45	[rdx+rax]	2
			46	3	4
			47	[rcx]	1
			48	[rdx+rax*8]	3
			49	edi	2
			50	[rax-1]	2
			51	esi	2
			52	[rcx+rax*8]	1
			53	1	4
			54	2	4
			55	edx	2
			56	[0+rdx*8]	1
			57	[rdx]	1
			58	-128	1
			59	[rbp-104]	5
			60	[rbp-112]	6
			61	[rbp-120]	4
			62	[rbp-96+rax*8]	1
			63	[rbp-96]	4

Таблица 3 (продолжение) — Количество операторов и операндов в программе на языке Ассемблер.

Nº	Оператор	Число вхождений	Nº	Операнд	Число вхождений
			64	144	1
			65	[rbp-144]	1

# Расчет метрик с помощью программы автоматизации

В таблицах 4-5 представлены результаты программного подсчета числа типов операторов и операндов в программах на языках Паскаль и С.

Таблица 4 – Количество операторов и операндов в программе на языке Паскаль.

Nº	Оператор	Число вхождений	Nº	Операнд	Число вхождений
1	()	12	1	0.0	1
2	*	9	2	1	26
3	+	1	3	12	1
4	-	9	4	134	1
5	/	1	5	145	1
6	;	87	6	19	1
7	Ш	23	7	199	1
8	>	1	8	2	19
9	[]	34	9	213	1
10	ary2s	6	10	3	21
11	arys	5	11	325	1
12	const	1	12	43	1
13	deter	3	13	81	1
14	exit	1	14	99	1
15	for	3	15	991	1
16	function	1	16	a	32
17	get_data	2	17	ary2s	1
18	if	2	18	arys	1
19	integer	3	19	b	10
20	procedure	3	20	cmax	3
21	program	1	21	coef	8
22	real	4	22	det	4
23	setup	4	23	deter	1
24	solve	2	24	i	8
25	type	1	25	j	9
			26	rmax	5
			27	simq1	1
			28	У	9

Таблица 5 – Количество операторов и операндов в программе на языке Си.

Nº	Оператор	Число вхождений	Nº	Операнд	Число вхождений
1	<	3	1	0	22
2	==	1	2	1	22
3	()	15	3	12	1
4	*	9	4	134	1
5	+	1	5	145	1
6	++	3	6	19	1
7	,	27	7	199	1
8	-	6	8	2	19
9	/	1	9	213	1
10	;	44	10	325	1
11		3	11	43	1
12	=	20	12	81	1
13	>	1	13	99	1
14	[]	63	14	991	1
15	_[]	21	15	CMAX	15
16	deter	3	16	RMAX	9
17	double	17	17	а	36
18	get_data	2	18	b	10
19	int	4	19	coef	8
20	main	1	20	det	8
21	for	3	21	i	14
22	return	3	22	j	12
23	ifthen	2	23	У	13
24	setup	4	24		
25	solve	2	25		
26	void	3	26		

В таблице 6 представлены сводные результаты расчетных характеристик.

Таблица 6 – Сводная таблица.

	Паскаль вручную	Паскаль программно	Си вручную	Си программно	Ассемблер
Число уникальных операторов (n1):	17	25	19	26	36
Число уникальных операндов (n2):	25	28	23	23	65
Общее число операторов (N1):	125	219	170	262	287
Общее число операндов (N2):	147	170	158	199	511
Словарь (n):	42	53	42	49	101
Экспериментальная длина программы (Nэ):	272	389	328	461	798
Теоретическая длина программы (Nт):	185,58	250	184,75	226,253	577,57
Объём программы (V):	1466,7	2228,16	1768,6	2588,38	5313,25
Потенциальный объём (V*):	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
Уровень программы (L):	0,0079	0,0052	0,0065	0,0044	0,0021
Интеллект программы (I):	29,35	29,36	27,1	23,01	37,54
Работа по программированию (E):	185297,6	427636	269451	577082	2431656
Время кодирования (Т):	18529,76	23757,6	26945,1	32060,1	243165,6
Уровень языка программирования (Lam):	0,091	0,06	0,076	0,052	0,025
Уровень ошибок (В):	2	2	2	3	6

## Выводы.

В ходе выполнения данной работы были на практике изучены методы расчета метрических характеристик качества разработки программ на основе метрик Холстеда. Метрические характеристики программ, написанных на языках Си и

Паскаль, выглядят похожим образом, так как имеют схожую структуру. Характеристики программы, написанной на языке Ассемблер, сильно отличаются. Это связано с тем, что язык Ассемблер является языком низкого уровня.

Все характеристики были посчитаны вручную и автоматически. Различия между методами присутствует из-за того, что программа считает не только функциональную часть, но и объявления типов, переменных и функций.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А. КОД ПРОГРАММЫ НА ЯЗЫКЕ ПАСКАЛЬ

```
program simq1;
const rmax = 3;
   cmax = 3;
            = array[1..cmax] of real;
type arys
    ary2s = array[1..rmax,1..cmax] of real;
var y,coef: arys;
    a: ary2s;
procedure get data(var a: ary2s;
            var y: arys);
begin
    a[1,1] := 1;
    a[1,2] := -43;
    a[1,3] := 19;
    y[1] := 81;
    a[2,1] := 145;
    a[2,2] := -134;
    a[2,3] := 99;
    y[2] := 12;
    a[3,1] := 325;
    a[3,2] := 991;
    a[3,3] := -199;
    y[3] := 213;
end;
procedure solve(a: ary2s; y: arys;
                   var coef: arys);
var
    b : ary2s;
    i,j : integer;
    det : real;
function deter(a: ary2s): real;
begin
  deter:= a[1,1] * (a[2,2] * a[3,3] - a[3,2] * a[2,3])
    -a[1,2] * (a[2,1] * a[3,3] - a[3,1] * a[2,3])
    + a[1,3] * (a[2,1] * a[3,2] - a[3,1] * a[2,2]);
end;
procedure setup (var b: ary2s;
         var coef: arys;
             j: integer);
var i: integer;
begin
  for i:=1 to rmax do
```

```
begin
      b[i,j] := y[i];
      if j>1 then b[i,j-1] := a[i,j-1]
  coef[j]:=deter(b) / det
end;
begin
  for i:=1 to rmax do
    for j:=1 to rmax do
      b[i,j] := a[i,j];
  det:=deter(b);
  if det=0.0 then
    exit
  else
    begin
      setup(b,coef,1);
      setup(b,coef,2);
      setup(b,coef,3);
    end
end;
begin
  get_data(a, y);
  solve(a, y, coef);
end.
```

### ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПРОГРАММА НА ЯЗЫКЕ СИ

```
#include <stdio.h>
      #include <stdlib.h>
      #define RMAX 3
      #define CMAX 3
      void get data(double a[RMAX][CMAX], double y[CMAX]) {
          a[0][0] = 1;
           a[0][1] = -43;
           a[0][2] = 19;
          y[0] = 81;
          a[1][0] = 145;
          a[1][1] = -134;
          a[1][2] = 99;
          y[1] = 12;
          a[2][0] = 325;
          a[2][1] = 991;
          a[2][2] = -199;
          y[2] = 213;
      }
      double deter(double a[RMAX][CMAX]) {
          \texttt{return} \, (\texttt{a[0][0]} \,\, * \,\, (\texttt{a[1][1]} \,\, * \,\, \texttt{a[2][2]} \,\, - \,\, \texttt{a[2][1]} \,\, * \,\, \texttt{a[1][2]})
                -a[0][1] * (a[1][0] * a[2][2] - a[2][0] * a[1][2])
                + a[0][2] * (a[1][0] * a[2][1] - a[2][0] * a[1][1]));
      }
      void setup(double a[RMAX][CMAX], double b[RMAX][CMAX], double
y[CMAX], double coef[CMAX], int j, double det) {
           int i;
           for (i = 0; i < RMAX; i++) {
                b[i][j] = y[i];
                if (j > 0) {
                     b[i][j-1] = a[i][j-1];
                }
           }
          coef[j] = deter(b) / det;
      }
      void solve(double a[RMAX][CMAX], double y[CMAX], double
coef[CMAX]) {
          double b[RMAX][CMAX];
           int i, j;
          double det;
           for (i = 0; i < RMAX; i++) {
                for (j = 0; j < CMAX; j++) {
                                         13
```

```
b[i][j] = a[i][j];
         }
    }
    det = deter(b);
    if (det == 0) {
         return;
   }
   else {
         setup(a, b, y, coef, 0, det);
         setup(a, b, y, coef, 1, det);
        setup(a, b, y, coef, 2, det);
   }
}
int main() {
    double a[RMAX][CMAX];
   double y[CMAX];
   double coef[CMAX];
   get data(a, y);
   solve(a, y, coef);
  return 0;
}
```

### ПРИЛОЖЕНИЕ В. ПРОГРАММА НА ЯЗЫКЕ АССЕМБЛЕР

```
get data:
        push
                rbp
       mov
                rbp, rsp
                QWORD PTR [rbp-8], rdi
       mov
                QWORD PTR [rbp-16], rsi
       mov
                rax, QWORD PTR [rbp-8]
       mov
       movsd
               xmm0, QWORD PTR .LC0[rip]
       movsd
                QWORD PTR [rax], xmm0
       mov
                rax, QWORD PTR [rbp-8]
               xmm0, QWORD PTR .LC1[rip]
       movsd
                QWORD PTR [rax+8], xmm0
       movsd
       mov
               rax, QWORD PTR [rbp-8]
       movsd
               xmm0, QWORD PTR .LC2[rip]
               QWORD PTR [rax+16], xmm0
       movsd
               rax, QWORD PTR [rbp-16]
       mov
       movsd
               xmm0, QWORD PTR .LC3[rip]
                QWORD PTR [rax], xmm0
       movsd
                rax, QWORD PTR [rbp-8]
       mov
        add
                rax, 24
       movsd
               xmm0, QWORD PTR .LC4[rip]
       movsd
                QWORD PTR [rax], xmm0
       mov
                rax, QWORD PTR [rbp-8]
        add
                rax, 24
               xmm0, QWORD PTR .LC5[rip]
       movsd
                QWORD PTR [rax+8], xmm0
       movsd
                rax, QWORD PTR [rbp-8]
       mov
        add
               rax, 24
       movsd
               xmm0, QWORD PTR .LC6[rip]
       movsd
               QWORD PTR [rax+16], xmm0
                rax, QWORD PTR [rbp-16]
       mov
        add
                rax, 8
               xmm0, QWORD PTR .LC7[rip]
       movsd
       movsd
                QWORD PTR [rax], xmm0
                rax, QWORD PTR [rbp-8]
       mov
        add
               rax, 48
               xmm0, QWORD PTR .LC8[rip]
       movsd
       movsd
                QWORD PTR [rax], xmm0
       mov
                rax, QWORD PTR [rbp-8]
        add
                rax, 48
               xmm0, QWORD PTR .LC9[rip]
       movsd
                QWORD PTR [rax+8], xmm0
       movsd
       mov
                rax, QWORD PTR [rbp-8]
               rax, 48
        add
               xmm0, QWORD PTR .LC10[rip]
       movsd
       movsd
                QWORD PTR [rax+16], xmm0
       mov
                rax, QWORD PTR [rbp-16]
                rax, 16
        add
       movsd
               xmm0, QWORD PTR .LC11[rip]
                QWORD PTR [rax], xmm0
       movsd
        nop
       pop
                rbp
```

ret

deter:

```
push
        rbp
mov
        rbp, rsp
        QWORD PTR [rbp-8], rdi
mov
mov
        rax, QWORD PTR [rbp-8]
movsd
        xmm1, QWORD PTR [rax]
        rax, QWORD PTR [rbp-8]
mov
add
        rax, 24
        xmm2, QWORD PTR [rax+8]
movsd
        rax, QWORD PTR [rbp-8]
mov
add
        rax, 48
        xmm0, QWORD PTR [rax+16]
movsd
        xmm0, xmm2
mulsd
        rax, QWORD PTR [rbp-8]
mov
add
        rax, 48
movsd
        xmm3, QWORD PTR [rax+8]
mov
        rax, QWORD PTR [rbp-8]
        rax, 24
add
movsd
        xmm2, QWORD PTR [rax+16]
        xmm2, xmm3
mulsd
subsd
        xmm0, xmm2
mulsd
        xmm0, xmm1
mov
        rax, QWORD PTR [rbp-8]
movsd
        xmm2, QWORD PTR [rax+8]
        rax, QWORD PTR [rbp-8]
mov
        rax, 24
add
movsd
        xmm3, QWORD PTR [rax]
mov
        rax, QWORD PTR [rbp-8]
add
        rax, 48
        xmm1, QWORD PTR [rax+16]
movsd
mulsd
        xmm1, xmm3
        rax, QWORD PTR [rbp-8]
mov
add
        rax, 48
        xmm4, QWORD PTR [rax]
movsd
        rax, QWORD PTR [rbp-8]
mov
        rax, 24
add
        xmm3, QWORD PTR [rax+16]
movsd
mulsd
        xmm3, xmm4
        xmm1, xmm3
subsd
mulsd
        xmm2, xmm1
movapd xmm1, xmm0
        xmm1, xmm2
subsd
        rax, QWORD PTR [rbp-8]
mov
        xmm2, QWORD PTR [rax+16]
movsd
        rax, QWORD PTR [rbp-8]
mov
        rax, 24
add
        xmm3, QWORD PTR [rax]
movsd
mov
        rax, QWORD PTR [rbp-8]
add
        rax, 48
        xmm0, QWORD PTR [rax+8]
movsd
        xmm0, xmm3
mulsd
        rax, QWORD PTR [rbp-8]
mov
```

```
rax, 48
        add
                xmm4, QWORD PTR [rax]
        movsd
                rax, QWORD PTR [rbp-8]
        mov
        add
                rax, 24
                xmm3, QWORD PTR [rax+8]
        movsd
        mulsd
               xmm3, xmm4
                xmm0, xmm3
        subsd
        mulsd xmm0, xmm2
                xmm0, xmm1
        addsd
                rax, xmm0
        movq
        movq
                xmm0, rax
        pop
                rbp
        ret
setup:
                rbp
        push
        mov
                rbp, rsp
        sub
                rsp, 64
                QWORD PTR [rbp-24], rdi
        mov
                QWORD PTR [rbp-32], rsi
        mov
                QWORD PTR [rbp-40], rdx
        mov
                QWORD PTR [rbp-48], rcx
        mov
        mov
                DWORD PTR [rbp-52], r8d
                QWORD PTR [rbp-64], xmm0
        movsd
        mov
                DWORD PTR [rbp-4], 0
        jmp
                .L5
.L7:
                eax, DWORD PTR [rbp-4]
        mov
        cdqe
        lea
                rdx, [0+rax*8]
        mov
                rax, QWORD PTR [rbp-40]
                rcx, [rdx+rax]
        lea
        mov
                eax, DWORD PTR [rbp-4]
                rdx, eax
        movsx
                rax, rdx
        mov
        add
                rax, rax
        add
                rax, rdx
        sal
                rax, 3
                rdx, rax
        mov
                rax, QWORD PTR [rbp-32]
        mov
                rdx, rax
        add
        movsd
                xmm0, QWORD PTR [rcx]
                eax, DWORD PTR [rbp-52]
        mov
        cdge
        movsd
                QWORD PTR [rdx+rax*8], xmm0
                DWORD PTR [rbp-52], 0
        cmp
        jle
                .L6
                eax, DWORD PTR [rbp-4]
        mov
        movsx
                rdx, eax
        mov
                rax, rdx
                rax, rax
        add
                rax, rdx
        add
        sal
                rax, 3
                rdx, rax
        mov
```

```
rax, QWORD PTR [rbp-24]
        mov
        lea
                rcx, [rdx+rax]
                eax, DWORD PTR [rbp-52]
        mov
                edi, [rax-1]
        lea
                eax, DWORD PTR [rbp-4]
        mov
                rdx, eax
        movsx
                rax, rdx
        mov
                rax, rax
        add
                rax, rdx
        add
        sal
                rax, 3
        mov
                rdx, rax
                rax, QWORD PTR [rbp-32]
        mov
        add
                rdx, rax
                eax, DWORD PTR [rbp-52]
        mov
        lea
                esi, [rax-1]
        movsx
                rax, edi
        movsd
              xmm0, QWORD PTR [rcx+rax*8]
        movsx
                rax, esi
                QWORD PTR [rdx+rax*8], xmm0
        movsd
.L6:
                DWORD PTR [rbp-4], 1
        add
.L5:
                DWORD PTR [rbp-4], 2
        cmp
        jle
                .L7
        mov
                rax, QWORD PTR [rbp-32]
                rdi, rax
        mov
                deter
        call
        movq
                rax, xmm0
                edx, DWORD PTR [rbp-52]
        mov
                rdx, edx
        movsx
                rcx, [0+rdx*8]
        lea
                rdx, QWORD PTR [rbp-48]
        mov
                rdx, rcx
        add
                xmm0, rax
        movq
                xmm0, QWORD PTR [rbp-64]
        divsd
        movsd
                QWORD PTR [rdx], xmm0
        nop
        leave
        ret
solve:
        push
                rbp
        mov
                rbp, rsp
        add
                rsp, -128
        mov
                QWORD PTR [rbp-104], rdi
                QWORD PTR [rbp-112], rsi
        mov
                QWORD PTR [rbp-120], rdx
        mov
                DWORD PTR [rbp-4], 0
        mov
                .L9
        jmp
.L12:
                DWORD PTR [rbp-8], 0
        mov
                .L10
        jmp
.L11:
                eax, DWORD PTR [rbp-4]
        mov
```

```
movsx
                rdx, eax
                rax, rdx
        mov
                rax, rax
        add
                rax, rdx
        add
                rax, 3
        sal
                rdx, rax
        mov
                rax, QWORD PTR [rbp-104]
        mov
        add
                rdx, rax
        mov
                eax, DWORD PTR [rbp-8]
        cdqe
        movsd
                xmm0, QWORD PTR [rdx+rax*8]
                eax, DWORD PTR [rbp-8]
        mov
                rcx, eax
        movsx
                eax, DWORD PTR [rbp-4]
        mov
                rdx, eax
        movsx
        mov
                rax, rdx
                rax, rax
        add
                rax, rdx
        add
                rax, rcx
        add
                QWORD PTR [rbp-96+rax*8], xmm0
        movsd
                DWORD PTR [rbp-8], 1
        add
.L10:
                DWORD PTR [rbp-8], 2
        cmp
        jle
                .L11
        add
                DWORD PTR [rbp-4], 1
.L9:
                DWORD PTR [rbp-4], 2
        cmp
        jle
                .L12
        lea
                rax, [rbp-96]
        mov
                rdi, rax
                deter
        call
        movq
                rax, xmm0
                QWORD PTR [rbp-16], rax
        mov
                xmm0, xmm0
        pxor
        ucomisd xmm0, QWORD PTR [rbp-16]
        jр
                .L13
                xmm0, xmm0
        pxor
        ucomisd xmm0, QWORD PTR [rbp-16]
                .L16
        jе
.L13:
        mov
                rdi, QWORD PTR [rbp-16]
                rcx, QWORD PTR [rbp-120]
        mov
        mov
                rdx, QWORD PTR [rbp-112]
        lea
                rsi, [rbp-96]
                rax, QWORD PTR [rbp-104]
        mov
                xmm0, rdi
        mova
                r8d, 0
        mov
                rdi, rax
        mov
        call
                setup
                rdi, QWORD PTR [rbp-16]
        mov
                rcx, QWORD PTR [rbp-120]
        mov
                rdx, QWORD PTR [rbp-112]
        mov
                rsi, [rbp-96]
        lea
```

```
rax, QWORD PTR [rbp-104]
        mov
                xmm0, rdi
        movq
        mov
                 r8d, 1
                 rdi, rax
        mov
                 setup
        call
                 rdi, QWORD PTR [rbp-16]
        mov
                 rcx, QWORD PTR [rbp-120]
        mov
        mov
                 rdx, QWORD PTR [rbp-112]
        lea
                rsi, [rbp-96]
                 rax, QWORD PTR [rbp-104]
        mov
                xmm0, rdi
        movq
                 r8d, 2
        mov
                 rdi, rax
        mov
                 setup
        call
                 .L8
        jmp
.L16:
        nop
.L8:
        leave
        ret
main:
        push
                 rbp
        mov
                 rbp, rsp
                 rsp, 144
        sub
                rdx, [rbp-112]
        lea
                 rax, [rbp-80]
        lea
        mov
                 rsi, rdx
                 rdi, rax
        mov
                 get data
        call
        lea
                rdx, [rbp-144]
                 rcx, [rbp-112]
        lea
                 rax, [rbp-80]
        lea
                rsi, rcx
        mov
                 rdi, rax
        mov
        call
                 solve
                 eax, 0
        mov
        leave
        ret
.LC0:
        .long
                 0
                1072693248
        .long
.LC1:
        .long
                 -1069187072
        .long
.LC2:
        .long
                 0
                1077084160
        .long
.LC3:
        .long
                1079263232
        .long
.LC4:
        .long
        .long
                 1080172544
```

```
.LC5:
       .long
              0
       .long
             -1067401216
.LC6:
       .long
       .long
               1079558144
.LC7:
       .long
       .long
              1076363264
.LC8:
       .long
       .long
               1081364480
.LC9:
       .long
       .long
               1083111424
.LC10:
       .long
       .long
              -1066868736
.LC11:
       .long
               0
       .long 1080729600
```