МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Качество и метрология программного обеспечения» Тема: «Расчет метрических характеристик качества разработки по метрикам Холстеда»

Студентка гр. 8304	Николаева М. А.
Преподаватель	Кирьянчиков В. А.

Задание.

Для заданного варианта программы обработки данных, представленной на языке Паскаль, разработать вычислительный алгоритм и варианты программ его реализации на языках программирования Си и Ассемблер. Добиться, чтобы программы на Паскале и Си были работоспособны и давали корректные результаты потребуется в дальнейшем при проведении с измерительных (это НИМИ экспериментов). Для получения ассемблерного представления программы можно либо самостоятельно написать код на ассемблере, реализующий заданный алгоритм, либо установить опцию "Codegeneration/Generateassemblersource" при компиляции текста программы, представленной на языке Си. Во втором случае в ассемблерном представлении программы нужно удалить директивы описаний и отладочные директивы, оставив только исполняемые операторы.

Для каждой из разработанных программ (включая исходную программу на Паскале) определить следующие метрические характеристики (по Холстеду):

- 1. Измеримые характеристики программ:
 - число простых (отдельных) операторов, в данной реализации;
 - число простых (отдельных) операндов, в данной реализации;
 - общее число всех операторов в данной реализации;
 - общее число всех операндов в данной реализации;
 - число вхождений ј-го оператора в тексте программы;
 - число вхождений ј-го операнда в тексте программы;
 - словарь программы;
 - длину программы.
- 2. Расчетные характеристики программы:
 - длину программы;
 - реальный и потенциальный объемы программы;
 - уровень программы;
 - интеллектуальное содержание программы;
 - работу программиста;

- время программирования;
- уровень используемого языка программирования;
- ожидаемое число ошибок в программе.

Для каждой характеристики следует рассчитать, как саму характеристику, так и ее оценку.

Расчет характеристик программ и их оценок выполнить двумя способами:

- 1) вручную (с калькулятором) или с помощью одного из доступных средств математических вычислений EXCEL, MATHCAD или MATLAB.
- 2) с помощью программы автоматизации расчета метрик Холстеда (для С-и Паскаль-версий программ), краткая инструкция по работе, с которой приведена в файле user guide.

Для варианта расчета с использованием программы автоматизации желательно провести анализ влияния учета тех или иных групп операторов исследуемой программы на вычисляемые характеристики за счет задания разных ключей запуска.

При настройке параметров (ключей) запуска программы автоматизации следует задать корректное значение числа внешних связей анализируемой программы (по умолчанию задается 5), совпадающее с используемым при ручном расчете.

Результаты расчетов представить в виде сводных таблиц с текстовыми комментариями.

Расчет метрик вручную

Программа на языке Паскаль, С и Assembler представлены в приложениях A, Б и B, соответственно.

В таблицах 1-3 представлены результаты ручного подсчета числа типов операторов и операндов в программах на языках Паскаль, С и Assembler.

Таблица 1 — Количество операторов и операндов в программе на языке Паскаль.

Nº	Оператор	Число вхождений	Nº	Операнд	Число вхождений
1	;	35	1	0.0	1
2	begin end	8	2	0.5	1
3	:=	37	3	1	22
4	fortodo	2	4	1.0	3
5	ifthen	4	5	х	3
6	repeatuntil	1	6	upper	5
7	+	12	7	15	1
8	abs	4	8	true	3
9	<=	2	9	2	4
10	[]	17	10	4	1
11	>	2	11	4.0	2
12	romb	1	12	9.0	1
13	fx	3	13	С	3
14	or	1	14	delta_x	5
15	()	16	15	done	4
16	<>	1	16	error	2
17	*	10	17	false	2
18	-	14	18	fotom	5
19	/	4	19	fx	1
20	<>	1	20	i	2
21	div	1	21	ii	2
			22	j	7
			23	k	2
			24	I	2
			25	lower	6
			26	m	3
			27	n	9
	-		28	nn	9
	-		29	nt	2
	-		30	ntra	2
	-		31	nx	4
	-		32	pieces	6
	-		33	romb	1
	-		34	tol	3
			35	sum	5
			36	t	13

Таблица 2 – Количество операторов и операндов в программе на языке Си.

Nº	Оператор	Число вхождений	Nº	Операнд	Число вхождений
1	!	1	1	0	1
2	!=	1	2	0.0	1
3	()	19	3	0.5	1
4	*	10	4	1	22
5	+	12	5	1.0	3
6	++	2	6	Х	3
7	-	14	7	upper	5
8	/	5	8	15	1
9	;	43	9	true	3
10	<=	4	10	2	4
11	=	36	11	4	3
12	>	2	12	9.0	1
13	[]	17	13	С	3
14	dowhile	1	14	delta_x	5
15	fabs	4	15	done	4
16	for	2	16	error	2
17	fx	3	17	false	2
18	ifthen	4	18	fotom	5
19	return	3	19	i	2
20	romb	1	20	ii	4
21	П	1	21	j	7
22	bool	2	22	k	2
23	float	6	23	I	2
24	int	6	24	II	2
			25	lower	6
			26	m	5
			27	n	9
			28	nn	9
			29	nt	2
			30	ntra	2
			31	nx	4
			32	pieces	6
			33	sum	5
			34	t	13
			35	tol	5

Таблица 3 – Количество операторов и операндов в программе на языке Ассемблер.

число					
Nº	Оператор	вхождений	Nº	Операнд	Число вхождений
1	push	3	1	rbp	7
2	mov	58	2	rsp	5
3	movss	49	3	[rpb-4]	4
4	divss	3	4	xmm0	81
5	рор	1	5	.LC0[rip]	2
6	ret	3	6	704	1
7	sub	10	7	[rbp-692]	5
8	subss	5	8	[rbp-696]	4
9	pxor	7	9	xmm1	45
10	cvtsi2ss	3	10	[rbp-700]	3
11	movd	5	11	xmm2	8
12	call_fx	3	12	[rbp-1]	4
13	addss	3	13	0	8
14	cvtss2sd	3	14	[rbp-37]	2
15	movsd	2	15	[rbp-8]	7
16	cvtsd2ss	2	16	1	26
17	mulss	7	17	[rbp-140]	1
18	add	13	18	[rbp-44]	5
19	cdqe	15	19	eax	69
20	sal	1	20	[rbp-704]	2
21	shr	1	21	.LC1[rip]	1
22	sar	1	22	[rbp-48]	3
23	jmp	3	23	[rbp-684]	1
24	стр	4	24	[rbp-12]	10
25	jle	4	25	[rbp-16]	10
26	subsd	1	26	2	1
27	divsd	1	27	[rbp-20]	4
28	ucomiss	2	28	.LC2[rip]	2
29	jp	1	29	[rbp-24]	5
30	je	1	30	edx	9
31	andps	4	31	[rbp-144+rax*4]	3
32	comiss	2	32	[rbp-52]	2
33	jnb	1	33	31	1
34	jb	1	34	[rbp-56]	2
35	movzx	1	35	[rbp-32]	4
36	xor	1	36	[rbp-72]	2
37	test	1	37	[rbp-76]	2
38	jne	1	38	[rbp-688+rax*4]	12
39	leave	2	39	[rbp-60]	2
40	movaps	2	40	[rbp-64]	2
41	call_romb	1	41	[rbp-36]	5

Таблица 3 (продолжение) – Количество операторов и операндов в программе на языке Ассемблер.

Nº	Оператор	Число вхождений	Nº	Операнд	Число вхождений
42	mulsd	1	42	[rbp-28]	7
			43	[rbp-68]	2
			44	.LC3[rip]	1
			45	4	1
			46	15	1
			47	al	2
			48	16	1
			49	.LC6[rip]	1
			50	.LC7[rip]	1

В таблице 4 представлены сводные результаты расчетных характеристик вручную.

Таблица 4 – Результаты расчетных характеристик вручную.

	Паскаль	Си	Ассемблер
Число уникальных операторов (n1):	21	24	42
Число уникальных операндов (n2):	36	35	50
Общее число операторов (N1):	176	199	233
Общее число операндов (N2):	147	154	389
Словарь (n):	57	59	95
Экспериментальная длина программы (Nэ):	323	353	622
Теоретическая длина программы (Nт):	278,36	289,56	508,67
Объём программы (V):	1884	2076	4057,66
Потенциальный объём (V*):	15,51	15,51	15,51
Уровень программы (L):	0,008	0,007	0,004
Интеллект программы (I):	43,94	39,33	24,84
Работа по программированию (E):	228858,5	278028,2	1061560,7
Время кодирования (Т):	22885,8	27802,8	106156,1
Уровень языка программирования (Lam):	0,1276	0,1158	0,0593
Уровень ошибок (В):	2	3	5

Расчет метрик с помощью программы автоматизации

В таблицах 5-6 представлены результаты программного подсчета числа типов операторов и операндов в программах на языках Паскаль и С.

Таблица 5 – Количество операторов и операндов в программе на языке Паскаль.

Nº	Оператор	Число вхождений	Nº	Операнд	Число вхождений
1	()	24	1	0.0	1
2	*	10	2	0.5	1
3	+	12	3	1	24
4	-	14	4	1.0	3
5	/	5	5	1.0E-4	1
6	;	67	6	136	1
7	<=	2	7	15	1
8	<>	1	8	16	1
9	=	36	9	2	4
10	>	2	10	4	1
11	[]	17	11	4.0	2
12	abs	4	12	9.0	1
13	boolean	2	13	С	4
14	const	1	14	delta_x	6
15	for	2	15	done	6
16	function	2	16	error	3
17	fx	4	17	false	2
18	if	4	18	fotom	6
19	integer	2	19	fx	1
20	or	1	20	i	3
21	program	1	21	ii	2
22	real	7	22	j	8
23	repeatuntil	1	23	k	3
24	romb	2	24	I	3
			25	lower	8
			26	m	3
			27	n	10
			28	nn	10
			29	nt	3
			30	ntra	3
			31	nx	5
			32	pieces	7
			33	romb	1
			34	romb1	1
			35	sum	7
			36	t	14
			37	tol	5

Таблица 5 (продолжение) – Количество операторов и операндов в программе на языке Паскаль.

Nº	Оператор	Число вхождений	Nº	Операнд	Число вхождений
			38	true	3
			39	upper	7
			40	х	5

Таблица 6 – Количество операторов и операндов в программе на языке Си.

Nº	Оператор	Число вхождений	Nº	Операнд	Число вхождений
1	!	1	1	0	1
2	!=	1	2	0.0	1
3	()	20	3	0.5	1
4	*	10	4	1	22
5	+	12	5	1.0	3
6	++	2	6	1.0E-4	1
7	,	10	7	136	1
8	-	14	8	15	1
9	/	5	9	16	1
10	;	52	10	2	4
11	<=	4	11	4	3
12	=	37	12	9.0	1
13	>	2	13	С	3
14	[]	17	14	delta_x	5
15	_[]	2	15	done	4
16	bool	3	16	error	2
17	const	1	17	false	2
18	dowhile	1	18	fotom	6
19	fabs	4	19	i	3
20	float	15	20	ii	4
21	for	2	21	j	8
22	fx	4	22	k	3
23	ifthen	4	23	I	3
24	int	10	24	II	2
25	main	1	25	lower	7
26	return	3	26	m	5
27	romb	2	27	n	9
28	typedef	1	28	nn	9
29		1	29	nt	3
			30	ntra	3
			31	nx	5
			32	pieces	6
			33	sum	5

Таблица 6 (продолжение) — Количество операторов и операндов в программе на языке Си.

Nº	Оператор	Число вхождений	Nº	Операнд	Число вхождений
			34	t	14
			35	tol	5
			36	true	3
			37	upper	6
			38	х	5

В таблице 7 представлены сводные результаты расчетных характеристик программно.

Таблица 7 – Результаты расчетных характеристик программно.

	Паскаль	Си
Число уникальных операторов (n1):	24	29
Число уникальных операндов (n2):	40	38
Общее число операторов (N1):	223	241
Общее число операндов (N2):	180	170
Словарь (n):	64	67
Экспериментальная длина программы (Nэ):	403	411
Теоретическая длина программы (Nт):	322,9	340,3
Объём программы (V):	2418	2493,2
Потенциальный объём (V*):	15,51	15,51
Уровень программы (L):	0,006	0,006
Интеллект программы (I):	44,77	38,43
Работа по программированию (E):	376970	400770
Время кодирования (Т):	20942,8	22265
Уровень языка программирования (Lam):	0,0995	0.0964
Уровень ошибок (В):	2	2

В таблице 8 представлены сводные результаты расчетных характеристик.

Таблица 8 — Сводная таблица.

	Паскаль вручную	Паскаль программно	Си вручную	Си программно	Ассемблер
Число уникальных операторов (n1):	21	24	24	29	42
Число уникальных операндов (n2):	36	40	35	38	50
Общее число операторов (N1):	176	223	199	241	233
Общее число операндов (N2):	147	180	154	170	389
Словарь (n):	57	64	59	67	95
Экспериментальная длина программы (Nэ):	323	403	353	411	622
Теоретическая длина программы (Nт):	278,36	322,9	289,56	340,3	508,67
Объём программы (V):	1884	2418	2076	2493,2	4057,66
Потенциальный объём (V*):	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51
Уровень программы (L):	0,008	0,006	0,007	0,006	0,004
Интеллект программы (I):	43,94	44,77	39,33	38,43	24,84
Работа по программированию (E):	228858,5	376970	278028,2	400770	1061560,7
Время кодирования (Т):	22885,8	20942,8	27802,8	22265	106156,1
Уровень языка программирования (Lam):	0,1276	0,0995	0,1158	0.0964	0,0593
Уровень ошибок (В):	2	2	3	2	5

Выводы.

Метрические характеристики программ, написанных на языках Си и Паскаль, выглядят похожим образом, так как имеют схожую структуру. Характеристики программы, написанной на языке Ассемблер, сильно отличаются. Это связано с тем, что язык Ассемблер является языком низкого уровня.

Все характеристики были посчитаны вручную и автоматически. Различия между методами присутствует из-за того, что программа считает не только функциональную часть, но и объявления типов, переменных и функций.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. КОД ПРОГРАММЫ НА ЯЗЫКЕ ПАСКАЛЬ

```
program romb1;
const tol = 1.0E-4;
var done : boolean;
    sum,upper,lower : real;
function fx(x: real): real;
begin
  fx:=1.0/x
end;
function romb(
         lower,upper,tol: real):real;
var
    nx
                   : array[1..16] of integer;
                   : array[1..136] of real;
    t
                        : boolean;
    done, error
    pieces, nt, i, ii, n, nn,
    l,ntra,k,m,j : integer ;
    delta x,c,sum,fotom,x : real;
begin
  done:=false;
  error:=false;
  pieces:=1;
  nx[1]:=1;
  delta x:=(upper-lower)/pieces;
  c:=(fx(lower)+fx(upper))*0.5;
  t[1] := delta x*c;
  n := 1;
  nn := 2;
  sum:=c;
  repeat
    n := n+1;
    fotom:=4.0;
    nx[n] := nn;
    pieces:=pieces*2;
    1:=pieces-1;
    delta x:=(upper-lower)/pieces;
    for ii:=1 to (l+1) div 2 do
    begin
          i:=ii*2-1;
          x:=lower+i*delta x;
          sum:=sum+fx(x)
    end;
    t[nn]:=delta x*sum;
    ntra:=nx[n-1];
    k := n-1;
    for m:=1 to k do
      begin
```

```
j := nn + m;
    nt:=nx[n-1]+m-1;
    t[j] := (fotom*t[j-1]-t[nt]) / (fotom-1.0);
    fotom:=fotom*4.0
      end;
    if n>4 then
      begin
    if t[nn+1] <> 0.0 then
  begin
      if (abs(t[ntra+1]-t[nn+1]) \le abs(t[nn+1]*tol))
        or (abs(t[nn-1]-t[j]) \le abs(t[j]*tol)) then
          done:=true
      else if n>15 then
        begin
          done:=true;
          error:=true
        end
    end;
    end;
    nn:=j+1
  until done;
  romb:=t[j]
end;
begin
  lower:=1.0;
  upper:=9.0;
  sum:= romb(lower,upper,tol);
end.
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПРОГРАММА НА ЯЗЫКЕ СИ

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdbool.h>
float fx (float x)
 return (1.0 / x);
}
float romb (float lower, float upper, float tol)
    int nx [16];
    float t [136];
    bool done = false;
    bool error = false;
    int pieces = 1;
    nx[1] = 1;
    float delta x = (upper - lower) / pieces;
    float c = (fx(lower) + fx(upper)) * 0.5;
    t[1] = delta x * c;
    int n = 1;
    int nn = 2;
    float sum = c;
    float fotom, x;
    int l,i,j,k,nt,ntra;
    do
    {
        n = n+1;
        fotom = 4;
        nx[n] = nn;
        pieces = pieces * 2;
        l = pieces - 1;
        delta x = (upper - lower) / pieces;
        int 11 = (1+1)/2;
        for(int ii = 1; ii <= 11; ii++)
          i = ii * 2 - 1;
          x = lower + i * delta x;
         sum = sum + fx(x);
        }
        t[nn] = delta x * sum;
        ntra = nx[n-1];
        k = n-1;
        for (int m = 1; m \le k; m++)
```

```
{
            j = nn+m;
            nt = nx[n - 1] + m - 1;
            t[j] = (fotom * t[j - 1] - t[nt]) / (fotom-1.0);
            fotom = fotom * 4;
        }
        if (n > 4)
            if (t[nn + 1] != 0.0) {
                if ((fabs(t[ntra+1]-t[nn+1]) \le fabs(t[nn+1]*tol))
                || (fabs(t[nn-1]-t[j]) \le fabs(t[j]*tol)))
                     done = true;
                } else
                if (n>15) {
                    done = true;
                   error = true;
                }
            }
        }
        nn = j+1;
    } while (!done);
   return (t[j]);
}
int main()
    const float tol = 1.0E-4;
    float lower = 1.0;
    float upper = 9.0;
    float sum = romb(lower, upper, tol);
   return 0;
}
```

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ПРОГРАММА НА ЯЗЫКЕ АССЕМБЛЕР

```
fx:
       push
               rbp
       mov
               rbp, rsp
       movss
               DWORD PTR [rbp-4], xmm0
       movss xmm0, DWORD PTR .LC0[rip]
       divss xmm0, DWORD PTR [rbp-4]
               rbp
       pop
       ret
romb:
               rbp
       push
               rbp, rsp
       mov
       sub
               rsp, 704
       movss DWORD PTR [rbp-692], xmm0
       movss DWORD PTR [rbp-696], xmm1
       movss DWORD PTR [rbp-700], xmm2
              BYTE PTR [rbp-1], 0
       mov
              BYTE PTR [rbp-37], 0
       mov
              DWORD PTR [rbp-8], 1
       mov
       mov
             DWORD PTR [rbp-140], 1
       movss xmm0, DWORD PTR [rbp-696]
       subss xmm0, DWORD PTR [rbp-692]
       pxor xmm1, xmm1
       cvtsi2ss
                       xmm1, DWORD PTR [rbp-8]
       divss xmm0, xmm1
       movss DWORD PTR [rbp-44], xmm0
             eax, DWORD PTR [rbp-692]
       mov
       movd
             xmm0, eax
       call
              fx
       movss DWORD PTR [rbp-704], xmm0
              eax, DWORD PTR [rbp-696]
       mov
       movd
              xmm0, eax
       call
              fx
       addss xmm0, DWORD PTR [rbp-704]
       pxor xmm1, xmm1
                       xmm1, xmm0
       cvtss2sd
       movsd xmm0, QWORD PTR .LC1[rip]
       mulsd xmm0, xmm1
                       xmm0, xmm0
       cvtsd2ss
       movss DWORD PTR [rbp-48], xmm0
       movss xmm0, DWORD PTR [rbp-44]
       mulss xmm0, DWORD PTR [rbp-48]
             DWORD PTR [rbp-684], xmm0
       movss
              DWORD PTR [rbp-12], 1
       mov
              DWORD PTR [rbp-16], 2
       mov
       movss xmm0, DWORD PTR [rbp-48]
       movss DWORD PTR [rbp-20], xmm0
.L13:
       add
              DWORD PTR [rbp-12], 1
              xmm0, DWORD PTR .LC2[rip]
       movss
       movss DWORD PTR [rbp-24], xmm0
               eax, DWORD PTR [rbp-12]
       mov
```

```
cdge
                edx, DWORD PTR [rbp-16]
       mov
               DWORD PTR [rbp-144+rax*4], edx
       mov
               DWORD PTR [rbp-8]
        sal
       mov
               eax, DWORD PTR [rbp-8]
        sub
               eax, 1
               DWORD PTR [rbp-52], eax
       mov
       movss xmm0, DWORD PTR [rbp-696]
       subss xmm0, DWORD PTR [rbp-692]
       pxor
               xmm1, xmm1
       cvtsi2ss
                        xmm1, DWORD PTR [rbp-8]
       divss xmm0, xmm1
       movss DWORD PTR [rbp-44], xmm0
               eax, DWORD PTR [rbp-52]
       mov
        add
               eax, 1
       mov
               edx, eax
        shr
               edx, 31
       add
               eax, edx
        sar
               eax
       mov
               DWORD PTR [rbp-56], eax
               DWORD PTR [rbp-32], 1
       mov
        jmp
                .L4
.L5:
       mov
               eax, DWORD PTR [rbp-32]
       add
               eax, eax
                eax, 1
        sub
               DWORD PTR [rbp-72], eax
       mov
       pxor
              xmm0, xmm0
                        xmm0, DWORD PTR [rbp-72]
       cvtsi2ss
       mulss xmm0, DWORD PTR [rbp-44]
               xmm1, DWORD PTR [rbp-692]
       movss
       addss xmm0, xmm1
               DWORD PTR [rbp-76], xmm0
       movss
               eax, DWORD PTR [rbp-76]
       mov
               xmm0, eax
       movd
       call
               fx
       movss xmm1, DWORD PTR [rbp-20]
               xmm0, xmm1
       addss
               DWORD PTR [rbp-20], xmm0
       movss
               DWORD PTR [rbp-32], 1
        add
.L4:
       mov
               eax, DWORD PTR [rbp-32]
        cmp
                eax, DWORD PTR [rbp-56]
        jle
               .L5
               xmm0, DWORD PTR [rbp-44]
       movss
               xmm0, DWORD PTR [rbp-20]
       mulss
               eax, DWORD PTR [rbp-16]
       mov
       cdqe
       movss
               DWORD PTR [rbp-688+rax*4], xmm0
       mov
               eax, DWORD PTR [rbp-12]
               eax, 1
        sub
        cdqe
               eax, DWORD PTR [rbp-144+rax*4]
       mov
```

```
mov
               DWORD PTR [rbp-60], eax
               eax, DWORD PTR [rbp-12]
       mov
        sub
               eax, 1
               DWORD PTR [rbp-64], eax
       mov
       mov
               DWORD PTR [rbp-36], 1
               .L6
        jmp
.L7:
               edx, DWORD PTR [rbp-16]
       mov
       mov
               eax, DWORD PTR [rbp-36]
        add
               eax, edx
       mov
               DWORD PTR [rbp-28], eax
               eax, DWORD PTR [rbp-12]
       mov
               eax, 1
        sub
        cdge
               edx, DWORD PTR [rbp-144+rax*4]
       mov
       mov
               eax, DWORD PTR [rbp-36]
        add
               eax, edx
        sub
               eax, 1
               DWORD PTR [rbp-68], eax
       mov
               eax, DWORD PTR [rbp-28]
       mov
               eax, 1
        sub
       cdge
       movss xmm0, DWORD PTR [rbp-688+rax*4]
              xmm0, DWORD PTR [rbp-24]
       mulss
       mov
               eax, DWORD PTR [rbp-68]
        cdge
              xmm1, DWORD PTR [rbp-688+rax*4]
       movss
        subss
              xmm0, xmm1
                        xmm0, xmm0
       cvtss2sd
       pxor xmm1, xmm1
                        xmm1, DWORD PTR [rbp-24]
       cvtss2sd
       movsd xmm2, QWORD PTR .LC3[rip]
        subsd xmm1, xmm2
       divsd xmm0, xmm1
        cvtsd2ss
                        xmm0, xmm0
       mov
               eax, DWORD PTR [rbp-28]
       cdge
       movss DWORD PTR [rbp-688+rax*4], xmm0
       movss xmm1, DWORD PTR [rbp-24]
       movss xmm0, DWORD PTR .LC2[rip]
       mulss xmm0, xmm1
       movss DWORD PTR [rbp-24], xmm0
       add
               DWORD PTR [rbp-36], 1
.L6:
               eax, DWORD PTR [rbp-36]
       mov
               eax, DWORD PTR [rbp-64]
        cmp
        jle
                .L7
               DWORD PTR [rbp-12], 4
        cmp
        jle
               .L8
               eax, DWORD PTR [rbp-16]
       mov
        add
               eax, 1
        cdqe
               xmm0, DWORD PTR [rbp-688+rax*4]
       movss
```

```
pxor xmm1, xmm1
       ucomiss xmm0, xmm1
               .L15
       jр
               xmm1, xmm1
       pxor
       ucomiss xmm0, xmm1
       jе
               .L8
.L15:
               eax, DWORD PTR [rbp-60]
       mov
       add
               eax, 1
       cdqe
               xmm0, DWORD PTR [rbp-688+rax*4]
       movss
               eax, DWORD PTR [rbp-16]
       mov
       add
               eax, 1
       cdge
       movss xmm1, DWORD PTR [rbp-688+rax*4]
       subss xmm0, xmm1
       movss xmm1, DWORD PTR .LC5[rip]
       andps xmm1, xmm0
               eax, DWORD PTR [rbp-16]
       mov
       add
               eax, 1
       cdge
       movss
              xmm0, DWORD PTR [rbp-688+rax*4]
       mulss xmm0, DWORD PTR [rbp-700]
       movss xmm2, DWORD PTR .LC5[rip]
       andps xmm0, xmm2
       comiss xmm0, xmm1
               .L10
       jnb
               eax, DWORD PTR [rbp-16]
       mov
               eax, 1
       sub
       cdge
               xmm0, DWORD PTR [rbp-688+rax*4]
       movss
       mov
               eax, DWORD PTR [rbp-28]
       cdge
       movss xmm1, DWORD PTR [rbp-688+rax*4]
       subss xmm0, xmm1
       movss xmm1, DWORD PTR .LC5[rip]
       andps xmm1, xmm0
               eax, DWORD PTR [rbp-28]
       mov
       cdqe
       movss xmm0, DWORD PTR [rbp-688+rax*4]
       mulss xmm0, DWORD PTR [rbp-700]
       movss xmm2, DWORD PTR .LC5[rip]
               xmm0, xmm2
       andps
       comiss xmm0, xmm1
               .L16
       jb
.L10:
               BYTE PTR [rbp-1], 1
       mov
       jmp
               .L8
.L16:
               DWORD PTR [rbp-12], 15
       cmp
       jle
               .L8
               BYTE PTR [rbp-1], 1
       mov
       mov
               BYTE PTR [rbp-37], 1
```

```
.L8:
                eax, DWORD PTR [rbp-28]
        mov
        add
                eax, 1
        mov
                DWORD PTR [rbp-16], eax
                eax, BYTE PTR [rbp-1]
        movzx
        xor
                eax, 1
                al, al
        test
                .L13
        jne
                eax, DWORD PTR [rbp-28]
        mov
        cdqe
                xmm0, DWORD PTR [rbp-688+rax*4]
        movss
        leave
        ret
main:
        push
                rbp
        mov
                rbp, rsp
                rsp, 16
        sub
                xmm0, DWORD PTR .LC6[rip]
        movss
                DWORD PTR [rbp-4], xmm0
        movss
                xmm0, DWORD PTR .LC0[rip]
        movss
               DWORD PTR [rbp-8], xmm0
        movss
        movss xmm0, DWORD PTR .LC7[rip]
        movss DWORD PTR [rbp-12], xmm0
        movss xmm1, DWORD PTR [rbp-4]
        movss xmm0, DWORD PTR [rbp-12]
                eax, DWORD PTR [rbp-8]
        mov
        movaps xmm2, xmm1
        movaps xmm1, xmm0
        movd
                xmm0, eax
        call
                romb
                eax, xmm0
        movd
                DWORD PTR [rbp-16], eax
        mov
        mov
                eax, 0
        leave
        ret
.LCO:
                1065353216
        .long
.LC1:
        .long
                0
               1071644672
        .long
.LC2:
        .long
                1082130432
.LC3:
        .long
        .long
                1072693248
.LC5:
                2147483647
        .long
        .long
                0
        .long
                0
        .long
                0
.LC6:
        .long
              953267991
.LC7:
```

.long 1091567616