# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

#### ОТЧЕТ

## по лабораторной работе №1

по дисциплине «Качество и метрология программного обеспечения» Тема: «Расчет метрических характеристик качества разработки по метрикам Холстеда»

Студент гр. 8304	Щука А. А.
Преподаватель	 Кирьянчиков В. А.

#### Задание.

Для заданного варианта программы обработки данных, представленной на языке Паскаль, разработать вычислительный алгоритм и варианты программ его реализации на языках программирования Си и Ассемблер. Добиться, чтобы программы на Паскале и Си были работоспособны и давали корректные результаты потребуется в дальнейшем при проведении с (это НИМИ измерительных экспериментов). Для получения ассемблерного представления программы можно либо самостоятельно написать код на ассемблере, реализующий заданный алгоритм, либо установить опцию "Codegeneration/Generateassemblersource" при компиляции текста программы, представленной на языке Си. Во втором случае в ассемблерном представлении программы нужно удалить директивы описаний и отладочные директивы, оставив только исполняемые операторы.

Для каждой из разработанных программ (включая исходную программу на Паскале) определить следующие метрические характеристики (по Холстеду):

- 1. Измеримые характеристики программ:
  - число простых (отдельных) операторов, в данной реализации;
  - число простых (отдельных) операндов, в данной реализации;
  - общее число всех операторов в данной реализации;
  - общее число всех операндов в данной реализации;
  - число вхождений ј-го оператора в тексте программы;
  - число вхождений ј-го операнда в тексте программы;
  - словарь программы;
  - длину программы.

# 2. Расчетные характеристики программы:

- длину программы;
- реальный и потенциальный объемы программы;
- уровень программы;
- интеллектуальное содержание программы;
- работу программиста;

- время программирования;
- уровень используемого языка программирования;
- ожидаемое число ошибок в программе.

Для каждой характеристики следует рассчитать, как саму характеристику, так и ее оценку.

Расчет характеристик программ и их оценок выполнить двумя способами:

- 1) вручную (с калькулятором) или с помощью одного из доступных средств математических вычислений EXCEL, MATHCAD или MATLAB.
- 2) с помощью программы автоматизации расчета метрик Холстеда (для С-и Паскаль-версий программ), краткая инструкция по работе, с которой приведена в файле user guide.

Для варианта расчета с использованием программы автоматизации желательно провести анализ влияния учета тех или иных групп операторов исследуемой программы на вычисляемые характеристики за счет задания разных ключей запуска.

При настройке параметров (ключей) запуска программы автоматизации следует задать корректное значение числа внешних связей анализируемой программы (по умолчанию задается 5), совпадающее с используемым при ручном расчете.

Результаты расчетов представить в виде сводных таблиц с текстовыми комментариями.

#### Расчет метрик вручную

Программа на языке Паскаль, С и Assembler представлены в приложениях A, Б и B, соответственно.

В таблицах 1-3 представлены результаты подсчета числа типов операторов и операндов в программах на языке Паскаль, С и Assembler.

Таблица 1 – Количество операторов и операндов в программе на языке Паскаль

Nº	Оператор	Число вхождений	I NO I One		Число вхождений
1	;	13	1	200	1
2	begin end	6	2	max	1
3	:=	12	3	Х	2
4	fortodo	2	4	i	5
5	ifthen	1	5	j	4
6	repeatuntil	1	6	n	5
7	+	1	7	hold	2
8	whileend	1	8	а	4
9	>	2	9	jump	5
10	[]	5	10	р	2
11	div	1	11	q	2
12	swap	1	12	1	3
13	sort	1	13	2	1
14	randomize	1	14	done	3
15	()	3	15	100	1
16	random	1	16	false	1
			17	true	1

Таблица 2 – Количество операторов и операндов в программе на языке Си

Nº	Оператор	Число вхождений	Nº	Операнд	Число вхождений
1	shellsort	1	1	100.0	1
2	swap	1	2	i	8
3	()	11	3	j	4
4	break	1	4	k	12
5	for	4	5	temp	2
6	ifelse	1	6	arr	6
7	[]	5	7	num	4
8	=	12	8	my_max	1
9	/	4	9	RAND_MAX	1
10	+	2	10	200	1
11	-	2	11	0	4
12	<	2	12	2	2
13	>	1	13	Х	2
14	>=	2	14	у	2
15	;	16			
16	return	1			
17	*	4			
18	rand	1			
19	++	2			
20	&	2			

Таблица 3 – Количество операторов и операндов в программе на языке Ассемблер

Nº	Оператор	Число	Nº	Операнд	Число
1	push	<b>вхождений</b> 3	1	rbp	вхождений 7
2	mov	41	2	rsp	5
3	movss	12	3	[rbp-24]	8
4	nop	4	4	rdi	4
5	рор	1	5	[rbp-32]	3
6	ret	3	6	rsi	2
7	sub	4	7	rax	15
8	shr	2	8	xmm0	15
9	add	10	9	[rbp-4]	15
10	sar	2	10	32	1
11	jmp	5	11	[rbp-28]	3
12	cdqe	5	12	esi	2
13	lea	5	13	eax	28
14	comiss	1	14	edx	10
15	jnb	1	15	31	2
16	call rand	1	16	[rbp-8]	5
17	cmp	4	17	[rbp-12]	9
18	jns	1	18	rdx	7
19	jl	1	19	[0+rax*4]	4
20	jg	1	20	[rax]	6
21	leave	2	21	xmm1	5
22	pxor	1	22	rcx	2
23	cvtsi2ss	1	23	0	4
24	divss	2	24	1	2
25	jle	1	25	816	1
26	call shellsort(float*, int)	1	26	200	2
27	call swap(float*, float*)	1	27	.LC0[rip]	1
28			28	.LC1[rip]	1
29			29	[rbp-816+rax*4]	1
30			30	199	1
31			31	[rbp-816]	1

В таблице 4 представлены сводные результаты расчетных характеристик вручную.

Таблица 4 – Результаты расчетных характеристик вручную

	Паскаль	Си	Ассемблер
Число уникальных операторов (n1):	16	20	27
Число уникальных операндов (n2):	17	14	31
Общее число операторов (N1):	52	75	116
Общее число операндов (N2):	43	50	172
Словарь (n):	33	34	58
Экспериментальная длина программы (Nэ):	95	125	288
Теоретическая длина программы (Nт):	133,5	139,7	281.9
Объём программы (V):	479,2	635,9	1687,1
Потенциальный объём (V*):	8,0	8,0	8,0
Уровень программы (L):	0,017	0,012	0,004
Интеллект программы (I):	23,68	17,81	22,52
Работа по программированию (E):	28706,17	50551,32	355787,68
Время кодирования (Т):	2870,61	5505,13	35578,76
Уровень языка программирования (Lam):	0,1335	0,1006	0,0379
Уровень ошибок (В):	1	1	2

## Расчет метрик с помощью программы автоматизации

Для программы на Паскале:

```
Operators:
         7 | ()
   1 |
   2 |
         1 | +
   3 |
         1 | /
         30
   4 |
   5 |
         12
   6 |
         2 | >
         5 | []
   7 |
         2 | ary
   8 |
   9 |
         1 | boolean
   10
              1 | const
   11
              2 | for
              1 | if
   12
   13
              3 | integer
```

```
14
            2 | procedure
            1 | program
   15
   16
            1 | random
   17
            1 | randomize
   18
            3 | real
  19
            1 | repeat
  20
            2 | sort
            2 | swap
  21
   22
            1 | type
   23
            1 | while
Operands:
   1 |
       4 | 1
   2 1
       1 | 100
   3 I
       1 | 2
  4 |
       1 | 200
       1 | Shell sort
   6 | 5 | a
  7 | 1 | ary
       4 | done
   9 |
       1 | false
   10
            3 | hold
          6| i
   11
  12
            4 | j
  13
            6 | jump
  14
            3 | max
  15
            7 | n
   16
            3 | p
   17
            3 | q
          1 | true
   18
   19
            3 | x
Summary:
The number of different operators
                                      : 23
The number of different operands
                                        : 19
                                         : 83
The total number of operators
The total number of operands
                                         : 58
Dictionary
                                ( D)
                                         : 42
Length
                                         : 141
                                 N)
Length estimation
                                ( ^N)
                                        : 184.753
                                         : 760.317
Volume
                                ( V)
Potential volume
                                         : 8
                                ( *V)
                               (**V)
Limit volume
                                         : 8
```

```
Programming level
                                       : 0.0105219
                                 L)
Programming level estimation ( ^L)
                                       : 0.0284858
Intellect
                                 I)
                                       : 21.6582
Time of programming
                                       : 4014.46
                                 T)
Time estimation
                              ( ^T)
                                       : 1942.97
Programming language level
                              (lambda) : 0.0841754
Work on programming
                                       : 72260.2
                                 E)
                                 B)
                                      : 0.578289
Error
Error estimation
                              ( ^B)
                                       : 0.253439
```

## Для программы на Си:

```
Operators:
   1 |
        11 ()
   2 |
        2 | +
        2 | ++
   3 |
       6 | ,
   4 |
   5 |
        2 | -
   6 1
        4 | /
        30 | ;
   7 |
   8 |
        2 | <
   9 |
        12
   10
             1 | >
             2 | >=
   11
   12
             5 [ ]
   13
             2 |
                _&
   14
             4 |
             2 | _[]
   15
   16
             2 |
   17
             1 | break
   18
             1 | const
   19
             8 | float
   20
             4 | for
   21
             1 I if
   22
             5 | int
   23
             1 | main
   24
             1 | rand
   25
             1 | return
   26
             2 | shellsort
             2 | swap
   27
             2 | void
   28
Operands:
   1 |
        4 | 0
        1 | 100.0
   2 |
   3 |
        2 | 2
   4 |
        1 | 200
```

```
1 | RAND MAX
   6 |
       8 | arr
   7 1
       10
            Ιi
       5 | ј
   9 |
       14 | k
   10
           2 | my max
  11
          7 I num
   12
          3 | temp
   13
           3 | x
   14
           3 | y
Summary:
_____
The number of different operators
                                     : 28
The number of different operands
                                     : 14
The total number of operators
                                      : 118
The total number of operands
                                      : 64
Dictionary
                               D)
                                      : 42
Length
                                      : 182
                                N)
Length estimation
                             ( ^N)
                                      : 187.909
Volume
                             ( V)
                                     : 981.402
Potential volume
                             ( *V)
Limit volume
                             (**V)
Programming level
                                      : 0.00815161
                                L)
Programming level estimation ( ^L)
                                      : 0.015625
                                     : 15.3344
Intellect
                                I)
Time of programming
                                T)
                                     : 6688.54
Time estimation
                             ( ^T)
                                     : 3602.72
Programming language level
                             (lambda) : 0.0652128
Work on programming
                                     : 120394
                                \mathrm{E})
Error
                                      : 0.812733
                                B)
Error estimation
                             ( ^B)
                                      : 0.327134
```

Таблица 5 — Сводная таблица

	Паскаль вручную	Паскаль программно	Си вручную	Си программно	Ассемблер
Число уникальных операторов (n1):	16	23	20	28	27
Число уникальных операндов (n2):	17	19	14	14	31
Общее число операторов (N1):	52	83	75	118	116
Общее число операндов (N2):	43	58	50	64	172
Словарь (n):	33	42	34	42	58
Экспериментальная длина программы (Nэ):	95	141	125	182	288
Теоретическая длина программы (Nт):	133,5	184,75	139,7	187,9	281.9
Объём программы (V):	479,2	760,3	635,9	981,4	1687,1
Потенциальный объём (V*):	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Уровень программы (L):	0,017	0,011	0,012	0,0081	0,004
Интеллект программы (I):	23,68	21,65	17,81	15,33	22,52
Работа по программированию (E):	28706,17	72260,2	50551,32	120394	355787,68
Время кодирования (Т):	2870,61	4014,46	5505,13	6688,54	35578,76
Уровень языка программирования (Lam):	0,1335	0,0841	0,1006	0,0652	0,0379
Уровень ошибок (В):	1	1	1	1	2

## Выводы.

Метрические характеристики программ, написанных на языках Си и Паскаль, выглядят похожим образом, так как имеют схожую структуру. Характеристики

программы, написанной на языке Ассемблер, сильно отличаются. Это связано с тем, что язык Ассемблер является языком низкого уровня.

Все характеристики были посчитаны вручную и автоматически. Различия между методами присутствует из-за того, что программа считает не только функциональную часть, но и объявления типов, переменных и функций.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А. КОД ПРОГРАММЫ НА ЯЗЫКЕ ПАСКАЛЬ

```
program Shell sort;
const \max = 200;
               = array[1..max]of real;
type
       ary
var
                   : ary;
        X
        i,n
                   : integer;
procedure sort(var a: ary; n: integer);
var done : boolean;
    jump,i,j: integer;
procedure swap(var p,q: real);
var hold : real;
begin
 hold:=p;
  p:=q;
  q:=hold
end;
begin
  jump:=n;
  while jump>1 do
    begin
      jump:=jump div 2;
      repeat
    done:=true;
    for j:=1 to n do
      begin
        i:=j+jump;
        if a[j]>a[i] then
          begin
         swap(a[j],a[i]);
         done:=false
        end
    end
      until done
  end
end;
begin
n := \max;
 randomize;
 for i:=1 to n do
   x[i] := random(100);
 sort( x,n );
end.
```

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПРОГРАММА НА ЯЗЫКЕ СИ

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void swap(float* x, float* y)
    float temp;
    temp = *x;
    *x = *y;
    *y = temp;
}
void shellsort(float arr[], int num)
    int i, j, k;
    for (i = num / 2; i > 0; i = i / 2)
        for (j = i; j < num; j++)
            for (k = j - i; k >= 0; k = k - i)
                if (arr[k + i] >= arr[k])
                    break;
                else
                 {
                     swap(&arr[k], &arr[k + i]);
                 }
            }
        }
    }
}
int main()
    const int num = 200;
    float my max = 100.0;
    float arr[num];
    int k;
    for (k = 0; k < num; k++)
        arr[k] = (float)rand() / (float)(RAND_MAX / my_max);
    shellsort(arr, num);
    return 0;
}
```

#### ПРИЛОЖЕНИЕ В. ПРОГРАММА НА ЯЗЫКЕ АССЕМБЛЕР

```
swap(float*, float*):
        push
                rbp
                rbp, rsp
        mov
                QWORD PTR [rbp-24], rdi
        mov
                QWORD PTR [rbp-32], rsi
        mov
                rax, QWORD PTR [rbp-24]
        mov
        movss xmm0, DWORD PTR [rax]
        movss DWORD PTR [rbp-4], xmm0
                rax, QWORD PTR [rbp-32]
        mov
        movss xmm0, DWORD PTR [rax]
                rax, QWORD PTR [rbp-24]
        mov
        movss DWORD PTR [rax], xmm0
        mov
               rax, QWORD PTR [rbp-32]
              xmm0, DWORD PTR [rbp-4]
        movss
               DWORD PTR [rax], xmm0
        movss
        nop
        pop
                rbp
        ret
shellsort(float*, int):
        push
                rbp
        mov
                rbp, rsp
        sub
                rsp, 32
        mov
                QWORD PTR [rbp-24], rdi
                DWORD PTR [rbp-28], esi
        mov
                eax, DWORD PTR [rbp-28]
        mov
                edx, eax
        mov
        shr
                edx, 31
        add
                eax, edx
        sar
                eax
                DWORD PTR [rbp-4], eax
        mov
        jmp
                .L3
.L11:
                eax, DWORD PTR [rbp-4]
        mov
                DWORD PTR [rbp-8], eax
        mov
        jmp
                .L4
.L10:
        mov
                eax, DWORD PTR [rbp-8]
                eax, DWORD PTR [rbp-4]
        sub
        mov
                DWORD PTR [rbp-12], eax
                .L5
        jmp
.L9:
                edx, DWORD PTR [rbp-12]
        mov
        mov
                eax, DWORD PTR [rbp-4]
                eax, edx
        add
        cdqe
                rdx, [0+rax*4]
        lea
                rax, QWORD PTR [rbp-24]
        mov
        add
                rax, rdx
                xmm0, DWORD PTR [rax]
        movss
                eax, DWORD PTR [rbp-12]
        mov
        cdqe
```

```
rdx, [0+rax*4]
        lea
                 rax, QWORD PTR [rbp-24]
        mov
        add
                 rax, rdx
        movss
                xmm1, DWORD PTR [rax]
                xmm0, xmm1
        comiss
        jnb
                .L12
                 edx, DWORD PTR [rbp-12]
        mov
        mov
                 eax, DWORD PTR [rbp-4]
                 eax, edx
        add
        cdqe
                 rdx, [0+rax*4]
        lea
                 rax, QWORD PTR [rbp-24]
        mov
                 rdx, rax
        add
        mov
                 eax, DWORD PTR [rbp-12]
        cdqe
        lea
                 rcx, [0+rax*4]
                 rax, QWORD PTR [rbp-24]
        mov
        add
                 rax, rcx
                 rsi, rdx
        mov
                 rdi, rax
        mov
        call
                 swap(float*, float*)
        mov
                 eax, DWORD PTR [rbp-4]
                 DWORD PTR [rbp-12], eax
        sub
.L5:
        cmp
                 DWORD PTR [rbp-12], 0
        jns
                 .L9
                 .L8
        jmp
.L12:
        nop
.L8:
                 DWORD PTR [rbp-8], 1
        add
.L4:
                 eax, DWORD PTR [rbp-8]
        mov
                 eax, DWORD PTR [rbp-28]
        cmp
        jl
                 .L10
                 eax, DWORD PTR [rbp-4]
        mov
        mov
                 edx, eax
                 edx, 31
        shr
        add
                 eax, edx
        sar
                 eax
        mov
                 DWORD PTR [rbp-4], eax
.L3:
                 DWORD PTR [rbp-4], 0
        cmp
        jg
                 .L11
        nop
        nop
        leave
        ret
main:
        push
                 rbp
                 rbp, rsp
        mov
        sub
                 rsp, 816
                 DWORD PTR [rbp-8], 200
        mov
```

```
xmm0, DWORD PTR .LC0[rip]
       movss
       movss DWORD PTR [rbp-12], xmm0
       mov
               DWORD PTR [rbp-4], 0
       jmp
               .L14
.L15:
       call
              rand
               xmm0, xmm0
       pxor
       cvtsi2ss
                       xmm0, eax
       movss xmm1, DWORD PTR .LC1[rip]
       divss xmm1, DWORD PTR [rbp-12]
       divss xmm0, xmm1
              eax, DWORD PTR [rbp-4]
       mov
       cdge
             DWORD PTR [rbp-816+rax*4], xmm0
       movss
       add
               DWORD PTR [rbp-4], 1
.L14:
               DWORD PTR [rbp-4], 199
       cmp
       jle
               .L15
       lea
               rax, [rbp-816]
       mov
               esi, 200
               rdi, rax
       mov
               shellsort(float*, int)
       call
       mov
               eax, 0
       leave
       ret
.LC0:
       .long
              1120403456
.LC1:
       .long 1325400064
```