МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2 по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

Тема: Изучение режимов адресации и формирования исполнительного адреса.

Студент гр. 0383	 Козлов Т.В.
Преподаватель	 Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

2021

Цель работы.

Лабораторная работа 2 предназначена для изучения режимов адресации, использует готовую программу lr2 comp.asm на Ассемблере, которая в автоматическом режиме выполняться не должна, так как не самостоятельного функционального назначения, а только тестирует режимы адресации. Поэтому ее выполнение должно производиться под управлением отладчика в пошаговом режиме. В программу введен ряд ошибок, которые необходимо объяснить в отчете по работе, а соответствующие команды закомментировать для прохождения трансляции. Необходимо составить протокол выполнения программы в пошаговом режиме отладчика по типу таблицы 1 предыдущей лабораторной работы и подписать его у преподавателя. На защите студенты должны уметь объяснить результат выполнения каждой команды с учетом используемого вида адресации. Результаты, полученные с помощью отладчика, не являются объяснением, а только должны подтверждать ваши объяснения.

Порядок выполнения работы.

- 1. Получить у преподавателя вариант набора значений исходных данных (массивов) vec1, vec2 и matr из файла lr2.dat, приведенного в каталоге Задания и занести свои данные вместо значений, указанных в приведенной ниже программе.
- 2. Протранслировать программу с созданием файла диагностических сообщений; объяснить обнаруженные ошибки и закомментировать соответствующие операторы в тексте программы.
- 3. Снова протранслировать программу и скомпоновать загрузочный модуль.
- 4. Выполнить программу в пошаговом режиме под управлением отладчика с фиксацией содержимого используемых регистров и ячеек памяти до и после выполнения команды. 6

5. Результаты прогона программы под управлением отладчика должны быть подписаны преподавателем и представлены в отчете. Пример используемой программы приведен ниже.

Вариант 4:

vec1 DB 12,11,10,9,5,6,7,8 vec2 DB -40,-50,40,50,-20,-30,20,30 matr DB 5,6,7,8,-8,-7,-6,-5,1,2,3,4,-4,-3,-2,-1

Ход работы.

- 1) При трансляции программы обнаружены следующие ошибки:
 - 1. mov mem3,[bx] error A2052: Improper operand type инструкция mov неспособна перенести значение из одной ячейки памяти в другую. (для этого есть инструкция movs или можно использовать промежуточное значение)
 - 2. mov cx,vec2[di] warning A4031: Operand types must match попытка положить данные из ячейки памяти с размером 1 байт в регистр с размером 2 байта.
 - 3. mov cx,matr[bx][di] warning A4031: Operand types must match попытка положить данные из ячейки памяти с размером 1 байт в регистр с размером 2 байта.
 - 4. mov ax,matr[bx*4][di] error A2055: Illegal register value недопустимое значение регистра.
 - 5. mov ax,matr[bp+bx] error A2046: Multiple base registers недопустимо использовать несколько базовых регистров для адресации.
 - 6. mov ax,matr[bp+di+si] error 2047: Multiple index registers недопустимо использовать несколько индексных регистров для адресации.

Строки, содержащие ошибки были закомментированы в файле LR2_FIX.asm

2) Запуск LR2_FIX.asm под отладчиком:

Начальное содержание сегментных регистров:

$$(CS) = 1A0A$$

$$(DS) = 19F5$$

$$(ES) = 19F5$$

$$(SS) = 1A05$$

Табл.1: Протокол выполнения lR2_FIX.asm

Адрес	Символический	16-	Содержимое ре	гистров и ячеек
команды	код команды	ричны	пам	ити
		й код	До	После
		команд	выполнения	выполнения
		Ы		
0000	push DS	1E	(AX) = 0000	(AX) = 0000
			(BX) = 0000	(BX) = 0000
			(CX) = 0000	(CX) = 0000
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DI) = 0000	(DI) = 0000
			(SP) = 0018	(SP) = 0016
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(DS) = 19F5	(DS) = 19F5
			(ES) = 19F5	(ES) = 19F5
			(IP) = 0000	(IP) = 0001
			Stack +0 0000	Stack +0 19F5
0001	sub AX, AX	2BC0	(AX) = 0000	(AX) = 0000
			(BX) = 0000	(BX) = 0000
			(CX) = 0000	(CX) = 00B0
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DI) = 0000	(DI) = 0000
			(SP) = 0016	(SP) = 0016
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A

			(DS) = 19F5	(DS) = 19F5
			(ES) = 19F5	(ES) = 19F5
			(IP) = 0001	(IP) = 0003
			Stack +0 19F5	Stack +0 19F5
0003	push AX	50	(AX) = 0000	(AX) = 0000
			(BX) = 0000	(BX) = 0000
			(CX) = 00B0	(CX) = 00B0
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DI) = 0000	(DI) = 0000
			(SP) = 0016	(SP) = 0014
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(DS) = 19F5	(DS) = 19F5
			(ES) = 19F5	(ES) = 19F5
			(IP) = 0003	(IP) = 0004
			Stack +0 19F5	Stack +0 0000
			Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
0004	mov AX, 1A07	B8071	(AX) = 0000	(AX) = 1A07
		A	(BX) = 0000	(BX) = 0000
			(CX) = 00B0	(CX) = 00B0
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DI) = 0000	(DI) = 0000
			(SP) = 0014	(SP) = 0014
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(DS) = 19F5	(DS) = 19F5
			(ES) = 19F5	(ES) = 19F5
			(IP) = 0004	(IP) = 0007
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
0007	mov DS, AX	8ED8	(AX) = 1A07	(AX) = 1A07
			(BX) = 0000	(BX) = 0000
			(CX) = 00B0	(CX) = 00B0

			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DI) = 0000	(DI) = 0000
			(SP) = 0014	(SP) = 0014
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(DS) = 19F5	(DS) = 1A07
			(ES) = 19F5	(ES) = 19F5
			(IP) = 0007	(IP) = 0009
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
0009	mov AX, 01F4	B8F401	(AX) = 1A07	(AX) = 01F4
			(BX) = 0000	(BX) = 0000
			(CX) = 00B0	(CX) = 00B0
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DI) = 0000	(DI) = 0000
			(SP) = 0014	(SP) = 0014
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(ES) = 19F5	(ES) = 19F5
			(IP) = 0009	(IP) = 000C
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
000C	mov CX AX	8BCB	(AX) = 01F4	(AX) = 01F4
			(BX) = 0000	(BX) = 0000
			(CX) = 00B0	(CX) = 01F4
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DI) = 0000	(DI) = 0000
			(SP) = 0014	(SP) = 0014
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(ES) = 19F5	(ES) = 19F5

			(IP) = 000C	(IP) = 000E
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
000E	mov BL, 24	B324	(AX) = 01F4	(AX) = 01F4
			(BX) = 0000	(BX) = 0024
			(CX) = 01F4	(CX) = 01F4
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DI) = 0000	(DI) = 0000
			(SP) = 0014	(SP) = 0014
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(ES) = 19F5	(ES) = 19F5
			(IP) = 000E	(IP) = 0010
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
0010	Mov BH, CE	B7CE	(AX) = 01F4	(AX) = 01F4
			(BX) = 0024	(BX) = CE24
			(CX) = 01F4	(CX) = 01F4
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DI) = 0000	(DI) = 0000
			(SP) = 0014	(SP) = 0014
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(ES) = 19F5	(ES) = 19F5
			(IP) = 0010	(IP) = 0012
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
0012	mov [0002],	C70602	(AX) = 01F4	(AX) = 01F4
	FFCE	00CEF	(BX) = CE24	(BX) = CE24
		F	(CX) = 01F4	(CX) = 01F4
			(DX) = 0000	(DX) = 0000

			(DI) 0000	(DI) 0000
			(DI) = 0000	(DI) = 0000
			(SP) = 0014	(SP) = 0014
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(ES) = 19F5	(ES) = 19F5
			(IP) = 0012	(IP) = 0018
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
0018	mov BX, 0006	BB060	(AX) = 01F4	(AX) = 01F4
		0	(BX) = CE24	(BX) = 0006
			(CX) = 01F4	(CX) = 01F4
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DI) = 0000	(DI) = 0000
			(SP) = 0014	(SP) = 0014
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(ES) = 19F5	(ES) = 19F5
			(IP) = 0018	(IP) = 001B
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
001B	mov [0000], AX	A30000	(AX) = 01F4	(AX) = 01F4
			(BX) = 0006	(BX) = 0006
			(CX) = 01F4	(CX) = 01F4
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DI) = 0000	(DI) = 0000
			(SP) = 0014	(SP) = 0014
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(ES) = 19F5	(ES) = 19F5
			(IP) = 001B	(IP) = 001E

			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
001E	mov AL, [BX]	8A07	(AX) = 01F4	(AX) = 010C
			(BX) = 0006	(BX) = 0006
			(CX) = 01F4	(CX) = 01F4
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DI) = 0000	(DI) = 0000
			(SP) = 0014	(SP) = 0014
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(ES) = 19F5	(ES) = 19F5
			(IP) = 001E	(IP) = 0020
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
0020	mov AL,	8A4703	(AX) = 010C	(AX) = 0109
	[BX+03]		(BX) = 0006	(BX) = 0006
			(CX) = 01F4	(CX) = 01F4
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DI) = 0000	(DI) = 0000
			(SP) = 0014	(SP) = 0014
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(ES) = 19F5	(ES) = 19F5
			(IP) = 0020	(IP) = 0023
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
0023	mov CX,	8B4F03	(AX) = 0109	(AX) = 0109
	[BX+03]		(BX) = 0006	(BX) = 0006
			(CX) = 01F4	(CX) = 0509
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DI) = 0000	(DI) = 0000

			(CD) = 0.014	(CD) = 0.014
			(SP) = 0014	(SP) = 0014
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(ES) = 19F5	(ES) = 19F5
			(IP) = 0023	(IP) = 0026
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
0026	mov DI, 0002	BF0200	(AX) = 0109	(AX) = 0109
			(BX) = 0006	(BX) = 0006
			(CX) = 0509	(CX) = 0509
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DI) = 0000	(DI) = 0002
			(SP) = 0014	(SP) = 0014
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(ES) = 19F5	(ES) = 19F5
			(IP) = 0026	(IP) = 0029
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
0029	mov AL,	8A850	(AX) = 0109	(AX) = 0128
	[000E+DI]	E00	(BX) = 0006	(BX) = 0006
			(CX) = 0509	(CX) = 0509
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DI) = 0002	(DI) = 0002
			(SP) = 0014	(SP) = 0014
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(ES) = 19F5	(ES) = 19F5
			(IP) = 0029	(IP) = 002D
			Stack +0 0000	Stack +0 0000

		Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
002D	mov BX, 0003	(AX) = 0128	(AX) = 0128
		(BX) = 0006	(BX) = 0003
		(CX) = 0509	(CX) = 0509
		(DX) = 0000	(DX) = 0000
		(DI) = 0002	(DI) = 0002
		(SP) = 0014	(SP) = 0014
		(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
		(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
		(ES) = 19F5	(ES) = 19F5
		(IP) = 002D	(IP) = 0030
		Stack +0 0000	Stack +0 0000
		Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
0030	mov AL,	(AX) = 0128	(AX) = 01F9
	[0016+BX+DI]	(BX) = 0003	(BX) = 0003
		(CX) = 0509	(CX) = 0509
		(DX) = 0000	(DX) = 0000
		(DI) = 0002	(DI) = 0002
		(SP) = 0014	(SP) = 0014
		(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
		(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
		(ES) = 19F5	(ES) = 19F5
		(IP) = 0030	(IP) = 0034
		Stack +0 0000	Stack +0 0000
		Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
0034	mov AX, 1A07	(AX) = 01F9	(AX) = 1A07
		(BX) = 0003	(BX) = 0003
		(CX) = 0509	(CX) = 0509
		(DX) = 0000	(DX) = 0000
		(DI) = 0002	(DI) = 0002
		(SP) = 0014	(SP) = 0014

		(CC) 1 4 0 4	(00) 1404
		(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
		(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
		(ES) = 19F5	(ES) = 19F5
		(IP) = 0034	(IP) = 0037
		Stack +0 0000	Stack +0 0000
		Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
0037	mov ES, AX	(AX) = 1A07	(AX) = 1A07
		(BX) = 0003	(BX) = 0003
		(CX) = 0509	(CX) = 0509
		(DX) = 0000	(DX) = 0000
		(DI) = 0002	(DI) = 0002
		(SP) = 0014	(SP) = 0014
		(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
		(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
		(ES) = 19F5	(ES) = 1A07
		(IP) = 0037	(IP) = 0039
		Stack +0 0000	Stack +0 0000
		Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
0039	mov AX, ES:	(AX) = 1A07	(AX) = 00FF
	[BX]	(BX) = 0003	(BX) = 0003
		(CX) = 0509	(CX) = 0509
		(DX) = 0000	(DX) = 0000
		(DI) = 0002	(DI) = 0002
		(SP) = 0014	(SP) = 0014
		(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
		(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
		(ES) = 1A07	(ES) = 1A07
		(IP) = 0039	(IP) = 003C
		Stack +0 0000	Stack +0 0000
		Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
003C	mov AX, 0000	(AX) = 00FF	(AX) = 0000

		(DV) = 0002	(DV) = 0.002
		(BX) = 0003	(BX) = 0003
		(CX) = 0509	(CX) = 0509
		(DX) = 0000	(DX) = 0000
		(DI) = 0002	(DI) = 0002
		(SP) = 0014	(SP) = 0014
		(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
		(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
		(ES) = 1A07	(ES) = 1A07
		(IP) = 003C	(IP) = 003F
		Stack +0 0000	Stack +0 0000
		Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
003F	mov ES, AX	(AX) = 0000	(AX) = 0000
		(BX) = 0003	(BX) = 0003
		(CX) = 0509	(CX) = 0509
		(DX) = 0000	(DX) = 0000
		(DI) = 0002	(DI) = 0002
		(SP) = 0014	(SP) = 0014
		(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
		(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
		(ES) = 1A07	(ES) = 0000
		(IP) = 003F	(IP) = 0041
		Stack +0 0000	Stack +0 0000
		Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
0041	push DS	(AX) = 0000	(AX) = 0000
		(BX) = 0003	(BX) = 0003
		(CX) = 0509	(CX) = 0509
		(DX) = 0000	(DX) = 0000
		(DI) = 0002	(DI) = 0002
		(SP) = 0014	(SP) = 0012
		(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A

		(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
		(ES) = 0000	(ES) = 0000
		(IP) = 0041	(IP) = 0042
		Stack +0 0000	Stack +0 1A07
		Stack +2 19F5	Stack +2 0000
		Stack +4 0000	Stack +4 19F5
0042	Pop ES	(AX) = 0000	(AX) = 0000
		(BX) = 0003	(BX) = 0003
		(CX) = 0509	(CX) = 0509
		(DX) = 0000	(DX) = 0000
		(DI) = 0002	(DI) = 0002
		(SP) = 0012	(SP) = 0014
		(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
		(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
		(ES) = 0000	(ES) = 1A07
		(IP) = 0042	(IP) = 0043
		Stack +0 1A07	Stack +0 0000
		Stack +2 0000	Stack +2 19F5
		Stack +4 19F5	Stack +4 0000
0043	Mov CX, ES:	(AX) = 0000	(AX) = 0000
	[BX-01]	(BX) = 0003	(BX) = 0003
		(CX) = 0509	(CX) = FFCE
		(DX) = 0000	(DX) = 0000
		(DI) = 0002	(DI) = 0002
		(SP) = 0014	(SP) = 0014
		(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
		(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
		(ES) = 1A07	(ES) = 1A07
		(IP) = 0043	(IP) = 0047
		Stack +0 0000	Stack +0 0000

		Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
		Stack +4 0000	Stack +4 0000
0047	Xchg AX, CX	(AX) = 0000	(AX) = FFCE
		(BX) = 0003	(BX) = 0003
		(CX) = FFCE	(CX) = 0000
		(DX) = 0000	(DX) = 0000
		(DI) = 0002	(DI) = 0002
		(SP) = 0014	(SP) = 0014
		(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
		(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
		(ES) = 1A07	(ES) = 1A07
		(IP) = 0047	(IP) = 0048
		Stack +0 0000	Stack +0 0000
		Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
		Stack +4 0000	Stack +4 0000
0048	Mov DI, 0002	(AX) = FFCE	(AX) = FFCE
		(BX) = 0003	(BX) = 0003
		(CX) = 0000	(CX) = 0000
		(DX) = 0000	(DX) = 0000
		(DI) = 0002	(DI) = 0002
		(SP) = 0014	(SP) = 0014
		(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
		(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
		(ES) = 1A07	(ES) = 1A07
		(IP) = 0048	(IP) = 004B
		Stack +0 0000	Stack +0 0000
		Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
		Stack +4 0000	Stack +4 0000
004B	Mov ES:[BX +	(AX) = FFCE	(AX) = FFCE
	DI], AX	(BX) = 0003	(BX) = 0003
		(CX) = 0000	(CX) = 0000

		(DX) = 0000	(DX) = 0000
		(DI) = 0002	(DI) = 0002
		(SP) = 0014	(SP) = 0014
		(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
		(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
		(ES) = 1A07	(ES) = 1A07
		(IP) = 004B	(IP) = 004E
		Stack +0 0000	Stack +0 0000
		Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
		Stack +4 0000	Stack +4 0000
004E	Mov BP, SP	(AX) = FFCE	(AX) = FFCE
		(BX) = 0003	(BX) = 0003
		(CX) = 0000	(CX) = 0000
		(DX) = 0000	(DX) = 0000
		(DI) = 0002	(DI) = 0002
		(SP) = 0014	(SP) = 0014
		(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
		(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
		(ES) = 1A07	(ES) = 1A07
		(BP) = 0000	(BP) = 0014
		(IP) = 004E	(IP) = 0050
		Stack +0 0000	Stack +0 0000
		Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
		Stack +4 0000	Stack +4 0000
0050	Push [0000]	(AX) = FFCE	(AX) = FFCE
		(BX) = 0003	(BX) = 0003
		(CX) = 0000	(CX) = 0000
		(DX) = 0000	(DX) = 0000
		(DI) = 0002	(DI) = 0002
		(SP) = 0014	(SP) = 0012

		(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
		(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
		(ES) = 1A07	(ES) = 1A07
		(BP) = 0014	(BP) = 0014
		(IP) = 0050	(IP) = 0054
		Stack +0 0000	Stack +0 01F4
		Stack +2 19F5	Stack +2 0000
0054	D 1 500001	Stack +4 0000	Stack +4 19F5
0054	Push [0002]	(AX) = FFCE	(AX) = FFCE
		(BX) = 0003	(BX) = 0003
		(CX) = 0000	(CX) = 0000
		(DX) = 0000	(DX) = 0000
		(DI) = 0002	(DI) = 0002
		(SP) = 0012	(SP) = 0010
		(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
		(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
		(ES) = 1A07	(ES) = 1A07
		(BP) = 0014	(BP) = 0014
		(IP) = 0054	(IP) = 0058
		Stack +0 01F4	Stack +0 FFCE
		Stack +2 0000	Stack +2 01F4
		Stack +4 19F5	Stack +4 0000
		Stack +6 19F5	Stack +6 19F5
0058	Mov BP, SP	(AX) = FFCE	(AX) = FFCE
		(BX) = 0003	(BX) = 0003
		(CX) = 0000	(CX) = 0000
		(DX) = 0000	(DX) = 0000
		(DI) = 0002	(DI) = 0002
		(SP) = 0010	(SP) = 0010
		(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A

		(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
		(ES) = 1A07	(ES) = 1A07
		(BP) = 0014	(BP) = 0010
		(IP) = 0054	(IP) = 005A
		Stack +0 FFCE	Stack +0 FFCE
		Stack +2 01F4	Stack +2 01F4
		Stack +4 0000	Stack +4 0000
		Stack +6 19F5	Stack +6 19F5
005A	Mov DX,	(AX) = FFCE	(AX) = FFCE
	[BP+02]	(BX) = 0003	(BX) = 0003
		(CX) = 0000	(CX) = 0000
		(DX) = 0000	(DX) = 01F4
		(DI) = 0002	(DI) = 0002
		(SP) = 0010	(SP) = 0010
		(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
		(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
		(ES) = 1A07	(ES) = 1A07
		(BP) = 0010	(BP) = 0010
		(IP) = 005A	(IP) = 005D
		Stack +0 FFCE	Stack +0 FFCE
		Stack +2 01F4	Stack +2 01F4
		Stack +4 0000	Stack +4 0000
		Stack +6 19F5	Stack +6 19F5
005D	Ret Far 0002	(AX) = FFCE	(AX) = FFCE
		(BX) = 0003	(BX) = 0003
		(CX) = 0000	(CX) = 0000
		(DX) = 01F4	(DX) = 01F4
		(DI) = 0002	(DI) = 0002
		(SP) = 0010	(SP) = 0016
		(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A

	((DS) = 1A07	(DS) = 1A07
	((ES) = 1A07	(ES) = 1A07
		(BP) = 0010	(BP) = 0010
		(IP) = 005D	(IP) = FFCE
	5	Stack +0 FFCE	Stack +0 19F5
	5	Stack +2 01F4	Stack +2 0000
	5	Stack +4 0000	Stack +4 0000
	9	Stack +6 19F5	Stack +6 0000
FFCE		(AX) = FFCE	(AX) = FFCE
		(BX) = 0003	(BX) = 0003
		(CX) = 0000	(CX) = 0000
		(DX) = 01F4	(DX) = 01F4
	((DI) = 0002	(DI) = 0002
	((SP) = 0016	(SP) = 0016
		(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
	((DS) = 1A07	(DS) = 1A07
	((ES) = 1A07	(ES) = 1A07
	((BP) = 0010	(BP) = 0010
		(IP) = FFCE	(IP) = FFCE
	5	Stack +0 19F5	Stack +0 19F5
	5	Stack +2 0000	Stack +2 0000
		Stack +4 0000	Stack +4 0000
	5	Stack +6 0000	Stack +6 0000
			Программа не
			завершается

Компоненты программы см. в приложении Б.

Выводы.

В ходе выполнения работы были изучены способы взаимодействия с массивами, режимы адресации и формирования исполнительного адреса

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Тексты компонентов программы LR2.exe

LR2.asm:

; Программа изучения режимов адресации процессора IntelX86

EOL EQU '\$'

ind EQU 2

n1 EQU 500

n2 EQU -50

; Стек программы

AStack SEGMENT STACK

DW 12 DUP(?)

AStack ENDS

;Данные программы

DATA SEGMENT

;Директивы описания данных

mem1 DW 0

mem2 DW 0

mem3 DW 0

vec1 DB 12,11,10,9,5,6,7,8

vec2 DB -40,-50,40,50,-20,-30,20,30

matr DB 5,6,7,8,-8,-7,-6,-5,1,2,3,4,-4,-3,-2,-1

DATA ENDS

```
; Код программы
CODE
        SEGMENT
   ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack
; Головная процедура
       PROC FAR
Main
   push DS
  sub AX,AX
  push AX
   mov AX,DATA
   mov DS,AX
; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ НА УРОВНЕ СМЕЩЕНИЙ
; Регистровая адресация
    mov ax,n1
    mov cx,ax
    mov bl,EOL
   mov bh,n2
; Прямая адресация
   mov mem2,n2
    mov bx,OFFSET vec1
    mov mem1,ax
; Косвенная адресация
    mov al,[bx]
   mov mem3,[bx]
; Базированная адресация
    mov al, [bx]+3
   mov cx,3[bx]
```

```
; Индексная адресация
    mov di,ind
    mov al, vec2[di]
    mov cx,vec2[di]
; Адресация с базированием и индексированием
    mov bx,3
    mov al,matr[bx][di]
    mov cx,matr[bx][di]
    mov ax,matr[bx*4][di]
; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТОВ
; Переопределение сегмента
; ----- вариант 1
    mov ax, SEG vec2
    mov es, ax
    mov ax, es:[bx]
    mov ax, 0
; ----- вариант 2
    mov es, ax
    push ds
    pop es
    mov cx, es:[bx-1]
    xchg cx,ax
; ----- вариант 3
    mov di,ind
    mov es:[bx+di],ax
; ----- вариант 4
    mov bp,sp
    mov ax,matr[bp+bx]
    mov ax,matr[bp+di+si]
```

; Использование сегмента стека

push mem1

push mem2

mov bp,sp

mov dx,[bp]+2

ret 2

Main ENDP

CODE ENDS

END Main

LR2.lst

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10

9/29/21 00:44:11

Page 1-1

; РџСЂРsРiСЂР°РjРjР° РёР·СŕС‡Р μ PSРёСЏ

jPsPI P°PτCЂΡμCЃΡ°C†PëPë

ΡϊCЂΡsC†ΡμCΓ΄CΓ΄PsCЂΡ° Ι

ntelX86

= 0024 EOL EQU '\$'

= 0002 ind EQU 2

= 01F4 n1 EQU 500

=-0032 n2 EQU -50

; РЎС,Р μ Р ϵ РїСЪРsРіСЪР $^{\circ}$ РјРјС ϵ

0000 AStack SEGMENT STACK

0000 000C[DW 12 DUP(?)

????

0018 AStack ENDS

;P"P°PSPSC<Pμ PïCЪPsPiCЪP°PjPjC<

0000 DATA SEGMENT

;P"PëCTbPμPεC,PëPIC< PsPïPëCΓP°PSPëCLI

PrP°PSPSC<

C...

0000 0000 mem1 DW 0

0002 0000 mem2 DW 0

0004 0000 mem3 DW 0

0006 0C 0B 0A 09 05 06 vec1 DB 12,11,10,9,5,6,7,8

07 08

000E D8 CE 28 32 EC E2 vec2 DB -40,-50,40,50,-20,-30,20,30

14 1E

0016 05 06 07 08 F8 F9matr DB 5,6,7,8,-8,-7,-6,-5,1,2,3,4,-4,

-3,-2,-1

FA FB 01 02 03 04

FC FD FE FF

0026 DATA ENDS

; РљРsРr РïСЂРsРiСЂР°РjРjС‹

0000 CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; P"PsP»PsPIPSP°CLI PïCЪPsC†PμPrCŕCЪP°

0000 Main PROC FAR

0000 1E push DS

0001 2B C0 sub AX,AX

0003 50 push AX

0004 B8 ---- R mov AX,DATA

0007 8E D8 mov DS,AX

; РџР РћР'ЕРРљРђ РЕЖР*ДРњРћР'

РђР"РЕСРђ

Ρ¦Ρ ★ Ρ ★ Ρ κ Ρ ἡ Ρ J Ρ Ρ ἡ Ρ γ Ρ κ Ρ•

; P PμPiPëCΓ΄C,CЂPsPIP°CĻI

Ρ°ΡτCЂΡμCΓ΄Ρ°C†ΡëCЏ

0009 B8 01F4 mov ax,n1

000C 8B C8 mov cx,ax

000E B3 24 mov bl,EOL

0010 B7 CE mov bh,n2

; PιμCЂCĻĮPjP°CĻĮ P°PrCЂPμCΓ́P°C†PëCĻĮ

0012 C7 06 0002 R FFCE mov mem2,n2

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10

9/29/21 00:44:11

Page 1-2

0018 BB 0006 R mov bx,OFFSET vec1

001B A3 0000 R mov mem1,ax

; РљРsСЃРIРµPSPSP°СЏ Р°РтСЪесацРёСЏ

001E 8A 07 mov al,[bx]

mov mem3,[bx]

LR2.asm(47): error A2052: Improper operand type

; P'P°P·PëCTbPsPIP°PSPSP°CLI

Ρ°ΡτCЂΡμCΓ΄Ρ°C†ΡёСЏ

0020 8A 47 03 mov al,[bx]+3

0023 8B 4F 03 mov cx,3[bx]

; P★PSPrPμPεCΓPSP°CLI P°PrCЂPμCΓP°C†PëCLI

0026 BF 0002 mov di,ind

0029 8A 85 000E R mov al, vec2[di]

002D 8B 8D 000E R mov cx,vec2[di]

LR2.asm(54): warning A4031: Operand types must match

; Ρ**ἡ**ΡτϹЂΡμϹΓ΄Ρ°С†ΡёСЏ СΓ́

P±P°P·PëCTbPsPIP°PSPëPµ

Pj Pë PëPSPrPμPεCΓPëCTbPsPIP°PSPëPμPj

0031 BB 0003 mov bx,3

0034 8A 81 0016 R mov al,matr[bx][di]

0038 8B 89 0016 R mov cx,matr[bx][di]

LR2.asm(58): warning A4031: Operand types must match

003C 8B 85 0022 R mov ax,matr[bx*4][di]

LR2.asm(59): error A2055: Illegal register value

```
; PuP PħP'P•P РъРħ P P•P–P* РвРћР'
РђР"РЕСРђ
                            ЦР★ Р ★ Р Ў Р Ј Р § Р • Р ў Р ћ Р њ Р Ў Р • Р "Р њ Р • Р ќ Р ў Р ћ Р "
                            ; PuPμCЪPμPsPïCЪPμPrPμP»PμPSPëPμ
CΓΡμΡiΡiΡμΡSC
                            ,P°
                            ; ----- PIP°CЪPëP°PSC, 1
      0040 B8 ---- R
                                 mov ax, SEG vec2
      0043 8E C0
                                      mov es, ax
      0045 26: 8B 07
                                 mov ax, es:[bx]
      0048 B8 0000
                                      mov ax, 0
                            ; ----- PIP°CTbPëP°PSC, 2
      004B 8E C0
                                      mov es, ax
      004D 1E
                                 push ds
      004E 07
                                 pop es
      004F 26: 8B 4F FF
                                      mov cx, es:[bx-1]
      0053 91
                                 xchg cx,ax
                            ; ----- PIP°CЪPëP°PSC, 3
      0054 BF 0002
                                      mov di,ind
      0057 26: 89 01
                                 mov es:[bx+di],ax
                            ; ----- PIP°CЪPëP°PSC, 4
      005A 8B EC
                                      mov bp,sp
      005C 3E: 8B 86 0016 R
                                            mov ax,matr[bp+bx]
     LR2.asm(79): error A2046: Multiple base registers
      0061 3E: 8B 83 0016 R
                                      mov ax,matr[bp+di+si]
     LR2.asm(80): error A2047: Multiple index registers
                            ; P★CΓ́PïPsP»CЊP·PsPIP°PSPëPμ
CΓPµPiPiPµPSC,P°
                            CΓ΄C, ΡμΡεΡ°
      0066 FF 36 0000 R
                                      push mem1
```

27

006A FF 36 0002 R push mem2

006E 8B EC mov bp,sp

0070 8B 56 02 mov dx,[bp]+2

0073 CA 0002 ret 2

0076 Main ENDP

LR2.asm(87): error A2006: Phase error between passes

0076 CODE ENDS

END Main

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 9/29/21 00:44:11

Symbols-1

NONE

Segments and Groups:

	N a m e	Length	AlignC	ombine Class
ASTAC	CK	0018	PARA	STACK
CODE	• • • • • • • • • • • • •	. 0076	PARA	NONE

Symbols:

Name Type Value Attr

EOL NUMBER 0024

IND NUMBER 0002

MAIN F PROC 0000 CODE Length = 0076

MATR L BYTE 0016 DATA

MEM1..... L WORD 0000 DATA

MEM2	L WORD	0002 DATA

MEM3 L WORD 0004 DATA

N1..... NUMBER 01F4

N2 NUMBER -0032

VEC1..... L BYTE 0006 DATA

VEC2 L BYTE 000E DATA

@CPU TEXT 0101h

@FILENAME TEXT LR2

@VERSION TEXT 510

89 Source Lines

89 Total Lines

19 Symbols

47836 + 459424 Bytes symbol space free

2 Warning Errors

5 Severe Errors

приложение Б

Тексты компонентов программы LR2_FIX.exe

LR2_FIX.asm:

```
; Программа изучения режимов адресации процессора IntelX86
```

EOL EQU '\$'

ind EQU 2

n1 EQU 500

n2 EQU -50

; Стек программы

AStack SEGMENT STACK

DW 12 DUP(?)

AStack ENDS

;Данные программы

DATA SEGMENT

;Директивы описания данных

mem1 DW 0

mem2 DW 0

mem3 DW 0

vec1 DB 12,11,10,9,5,6,7,8

vec2 DB -40,-50,40,50,-20,-30,20,30

matr DB 5,6,7,8,-8,-7,-6,-5,1,2,3,4,-4,-3,-2,-1

DATA ENDS

; Код программы

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; Головная процедура

Main PROC FAR

push DS

sub AX,AX

```
mov AX,DATA
   mov DS,AX
; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ НА УРОВНЕ СМЕЩЕНИЙ
; Регистровая адресация
    mov ax,n1
    mov cx,ax
    mov bl,EOL
    mov bh,n2
; Прямая адресация
    mov mem2,n2
    mov bx,OFFSET vec1
    mov mem1,ax
; Косвенная адресация
    mov al,[bx]
    ;mov mem3,[bx]
; Базированная адресация
    mov al,[bx]+3
    mov cx,3[bx]
; Индексная адресация
    mov di,ind
    mov al,vec2[di]
    ;mov cx,vec2[di]
; Адресация с базированием и индексированием
    mov bx,3
    mov al,matr[bx][di]
    ;mov cx,matr[bx][di]
    ;mov ax,matr[bx*4][di]
```

push AX

```
; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТОВ
; Переопределение сегмента
; ----- вариант 1
    mov ax, SEG vec2
    mov es, ax
    mov ax, es:[bx]
    mov ax, 0
; ----- вариант 2
    mov es, ax
    push ds
    pop es
    mov cx, es:[bx-1]
    xchg cx,ax
; ----- вариант 3
    mov di,ind
    mov es:[bx+di],ax
; ----- вариант 4
    mov bp,sp
    ;mov ax,matr[bp+bx]
    ;mov ax,matr[bp+di+si]
; Использование сегмента стека
    push mem1
    push mem2
    mov bp,sp
    mov dx,[bp]+2
    ret 2
Main
       ENDP
CODE
        ENDS
```

END Main

LR2 FIX.lst

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10

9/29/21 00:47:28

Page 1-1

= 0024 EOL EQU '\$' = 0002 ind EQU 2 = 01F4 n1 EQU 500 =-0032 n2 EQU -50

; PЎC, PμPε PïCЂPsPiCЂP°PjPjC«

0000 AStack SEGMENT STACK

0000 000C[DW 12 DUP(?)

????

]

0018 AStack ENDS

 $;\!P"\!P^\circ PSPSC \!\!<\!\! P\mu \; P"\!C"\!DPsPiC"\!DP^\circ PjPjC \!\!<\!\!\!<$

0000 DATA SEGMENT

;P"PëCΤρμΡεC,PëPIC< PsPïPëCΓP°PSPëCLI PrP°PSPSC<

C...

 0000 0000
 mem1
 DW 0

 0002 0000
 mem2
 DW 0

 0004 0000
 mem3
 DW 0

0006 0C 0B 0A 09 05 06 vec1 DB 12,11,10,9,5,6,7,8

07 08

000E D8 CE 28 32 EC E2 vec2 DB -40,-50,40,50,-20,-30,20,30

14 1E

0016 05 06 07 08 F8 F9matr DB 5,6,7,8,-8,-7,-6,-5,1,2,3,4,-4,

-3,-2,-1

FA FB 01 02 03 04

FC FD FE FF

0026 DATA ENDS

; РљРsPr PïCЪPsPiCЪP°PjPjC‹

0000 CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; P"PsP»PsPIPSP°CLI PïCЪPsC†PμPrCŕCЪP°

0000 Main PROC FAR

0000 1E push DS

0001 2B C0 sub AX,AX

0003 50 push AX

0004 B8 ---- R mov AX,DATA

0007 8E D8 mov DS,AX

; РџР РћР'ЕРРљРђ РЕЖР ★ РњРћР' РђР"РЕСРђ

; P PμPiPëCΓ΄C,CЪPsPIP°CŲ P°PrCЪPμCΓ́P°C†PëCŲ

0009 B8 01F4 mov ax,n1

000C 8B C8 mov cx,ax

000E B3 24 mov bl,EOL

0010 B7 CE mov bh,n2

; PuCħCЏРjая Р°РгСЂР μ сацРёСЏ

0012 C7 06 0002 R FFCE mov mem2,n2

Page 1-2

0018 BB 0006 R mov bx,OFFSET vec1

001B A3 0000 R mov mem1,ax

; РљРsСЃРIРµPSPSP°СЏ Р°РтресацРёСЏ

001E 8A 07 mov al,[bx]

;mov mem3,[bx]

; P'P°P·PëCTbPsPIP°PSPSP°CLI P°PτCTbPμCΓΓΡ°C†PëCLI

0020 8A 47 03 mov al,[bx]+3

0023 8B 4F 03 mov cx,3[bx]

; $P *PSPrP\mu P \in C \Gamma PSP^{\circ} C U P^{\circ} Pr C To P\mu C \Gamma P^{\circ} C To P E C U P^{\circ} Pr C To P E C U P^{\circ} Pr C To P E C U P^{\circ} Pr C To P P$

0026 BF 0002 mov di,ind

0029 8A 85 000E R mov al, vec2[di]

;mov cx,vec2[di]

; PħPrCЂΡμCΓ̈́P°C†PëCĻI CΓ̈́ P±P°P·PëCЂPsPIP°PSPëPμ

Pj Pë PëPSPrPμPєCΓ́PëCTbPsPIP°PSPëPμPj

002D BB 0003 mov bx,3

0030 8A 81 0016 R mov al,matr[bx][di]

;mov cx,matr[bx][di]

;mov ax,matr[bx*4][di]

; РџР РћР'ЕРРљРђ РЕЖР ★ РњРћР' РђР"РЕСРђ

 $;\ P \psi P \mu C \mathcal{T} P \mu P s P \ddot{\imath} C \mathcal{T} P \mu P r P \mu P w P \mu P S P \ddot{e} P \mu$

CΓΡμΡiΡjΡμΡSC

,P°

; ----- PIP°CTbPëP°PSC, 1

0034 B8 ---- R mov ax, SEG vec2

```
0037 8E C0
                               mov es, ax
0039 26: 8B 07
                         mov ax, es:[bx]
003C B8 0000
                               mov ax, 0
                     ; ----- PIP°CЪPëP°PSC, 2
003F 8E C0
                               mov es, ax
0041 1E
                         push ds
0042 07
                         pop es
0043 26: 8B 4F FF
                               mov cx, es:[bx-1]
                         xchg cx,ax
0047 91
                     ; ----- PIP°CЪPëP°PSC, 3
0048 BF 0002
                               mov di,ind
                         mov es:[bx+di],ax
004B 26: 89 01
                     ; ----- PIP°CTbPëP°PSC, 4
004E 8B EC
                               mov bp,sp
                          ;mov ax,matr[bp+bx]
                         ;mov ax,matr[bp+di+si]
                     ; Р\bigstarСЃРїРsльР·РsРІР°РSРёР\muСЃР\muРіРjР\muРSС,Р°
                     CΓ΄C, ΡμΡεΡ°
0050 FF 36 0000 R
                               push mem1
                               push mem2
0054 FF 36 0002 R
0058 8B EC
                               mov bp,sp
                               mov dx,[bp]+2
005A 8B 56 02
005D CA 0002
                               ret 2
0060
                             ENDP
                     Main
0060
                     CODE
                              ENDS
```

END Main

Symbols-1

Segments and Groups:

N a m	e Leng	ţth	Aligi	nComb	oine Class	
ASTACK CODE			PARA PARA		STACK NONE	
DATA			PARA		NONE	
Symbols:						
N a m	е Туре	Valu	e	Attr		
EOL	NUN	/IBER	0024			
IND	NUN	/IBER	0002			
MAIN		F PRO	OC	0000	CODE	Length = 0060
MATR		L BY	TE	0016	DATA	
MEM1		L WC	ORD	0000	DATA	
MEM2		L WC	ORD	0002	DATA	
MEM3		L WO	ORD	0004	DATA	
N1	NUN	/IBER	01F4			
N2	NUN	/IBER	-0032			
VEC1	L BY	TE	0006	DAT	A	
VEC2	L BY	TE	000E	DAT	A	

- @CPU TEXT 0101h
- @FILENAME TEXT LR2_FIX
- @VERSION TEXT 510
 - 89 Source Lines
 - 89 Total Lines
 - 19 Symbols

47816 + 459444 Bytes symbol space free

- 0 Warning Errors
- 0 Severe Errors