# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МОЭВМ

## ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5 по дисциплине «Операционные системы» Тема: Сопряжение стандартного и пользовательского обработчиков прерываний

Студент гр. 0381	Павлов Е. А.
Преподаватель	Ефремов М. А.

## Цель работы.

Исследование возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры. Пользовательский обработчик прерывания получает управление по прерыванию (int 09h) при нажатии клавиши на клавиатуре. Он обрабатывает скан-код и осуществляет определенные действия, если скан-код совпадает с определенными кодами, которые он должен обрабатывать. Если скан-код не совпадает с этими кодами, то управление передаётся стандартному прерыванию.

#### Задание.

- Шаг 1. Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет такие же функции, как в программе ЛР 4, а именно:
- 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 09h.
- 2) Если прерывание не установлено то, устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний. Адрес точки входа в стандартный обработчик прерывания находится в теле пользовательского обработчика. Осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3) Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h. Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Для того чтобы проверить установку прерывания, можно поступить следующим образом. Прочитать адрес, записанный в векторе прерывания. Предположим, что этот адрес указывает на точку входа в установленный резидент. На определенном, известном смещении в теле резидента располагается

сигнатура, некоторый код, который идентифицирует резидент. Сравнив известное значение сигнатуры с реальным кодом, находящимся в резиденте, можно определить, установлен ли резидент. Если значения совпадают, то резидент установлен. Длину кода сигнатуры должна быть достаточной, чтобы сделать случайное совпадение маловероятным. Программа должна содержать код устанавливаемого прерывания в виде удаленной процедуры. Этот код будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

- 1) Сохранить значения регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе.
  - 2) При выполнении тела процедуры анализируется скан-код.
- 3) Если этот код совпадает с одним из заданных, то требуемый код записывается в буфер клавиатуры.
- 4) Если этот код не совпадает ни с одним из заданных, то осуществляется передача управления стандартному обработчику прерывания.
- Шаг 2. Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания 09h установлен. Работа прерывания проверяется введением различных символов, обрабатываемых установленным обработчиком и стандартным обработчиком.
- Шаг 3. Также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчет.
- Шаг 4. Запустите отлаженную программу еще раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты поместите в отчет.
- Шаг 5. Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена. Для этого также следует запустить программу ЛР 3. Полученные результаты поместите в отчет.

# Основные теоретические положения.

Клавиатура содержит микропроцессор, который воспринимает каждое нажатие на клавишу и посылает скан-код в порт микросхемы интерфейса с периферией. Когда скан-код поступает в порт, то вызывается аппаратное прерывание клавиатуры (int 09h).

Процедура обработки этого прерывания считывает номер клавиши из порта 60h, преобразует номер клавиши в соответствующий код, выполняет установку флагов в байтах состояния, загружает номер клавиши и полученный код в буфер клавиатуры.


В прерывании клавиатуры можно выделить три основных шага:

- 1. Прочитать скан-код и послать клавиатуре подтверждающий сигнал.
- 2. Преобразовать скан-код в номер кода или в установку регистра статуса клавиш-переключателей.
  - 3. Поместить код клавиши в буфер клавиатуры.

Текущее содержимое буфера клавиатуры определяется указателями на начало и конец записи. Расположение в памяти необходимых данных представлено в таблице.

Адрес в памяти	Размер в байтах	Содержимое
0040:001A	2	Адрес начала буфера клавиатуры
0040:001C	2	Адрес конца буфера клавиатуры
0040:001E	32	Буфер клавиатуры
0040:0017	2	Байты состояния

Флаги в байтах состояния устанавливаются в 1, если нажата соответствующая клавиша или установлен режим. Соответствие флагов и клавиш показано ниже.



В момент вызова прерывания скан-код будет находиться в порте 60h. Поэтому сначала надо этот код прочитать командой IN и сохранить на стеке. Затем используется порт 61H, чтобы быстро послать сигнал подтверждения микропроцессору клавиатуры. Надо просто установить бит 7 в 1, а затем сразу изменить его назад в 0. Заметим, что бит 6 порта 61H управляет сигналом часов клавиатуры. Он всегда должен быть установлен в 1, иначе клавиатура будет выключена. Эти адреса портов применимы и к АТ, хотя он и не имеет микросхемы интерфейса с периферией 8255.

Сначала скан-код анализируется на предмет того, была ли клавиша нажата (код нажатия) или отпущена (код освобождения). освобождения состоит из двух байтов: сначала 0F0H, а затем скан-код. Все освобождения коды отбрасываются, кроме случая клавишпереключателей, для которых делаются соответствующие изменения в байтах их статуса. С другой стороны, все коды нажатия обрабатываются. При этом опять могут изменяться байты статуса клавиш-переключателей. В случае же символьных кодов, надо проверять байты статуса, чтобы определить, например, что скан-код 30 соответствует нижнему или верхнему регистру буквы А. После того как введенный символ идентифицирован, процедура ввода с клавиатуры должна найти соответствующий ему код ASCII или расширенный код. Приведенный пример слишком короток, чтобы рассмотреть все случаи. В общем случае скан-коды сопоставляются элементам таблицы данных, которая анализируется инструкцией XLAT. XLAT принимает в AL число от 0 до 255, а

возвращает в AL 1-байтное значение из 256-байтной таблицы, на которую указывает DS:BX. Таблица может находиться в сегменте данных. Если в AL находился скан-код 30, то туда будет помещен из таблицы байт номер 30 (31-й байт, так как отсчет начинается с нуля). Этот байт в таблице должен быть установлен равным 97, давая код ASCII для "а". Конечно для получения заглавной А нужна другая таблица, к которой обращение будет происходить, если статус сдвига установлен. Или заглавные буквы могут храниться в другой части той же таблицы, но в этом случае к скан-коду надо будет добавлять смещение, определяемое статусом клавишпереключателей.

Номера кодов должны быть помещены в буфер клавиатуры. Процедура должна сначала проверить, имеется ли в буфере место для следующего символа. Буфер устроен как циклическая очередь. Ячейка памяти 0040:001A содержит указатель на голову буфера, а 0040:001C - указатель на хвост. Эти словные указатели дают смещение в области данных BIOS (которая начинается в сегменте 40H) и находятся в диапазоне от 30 до 60. Новые символы вставляются в ячейки буфера с более старшими адресами, а когда достигнута верхняя граница, то следующий символ переносится в нижний конец буфера. Когда буфер полон, то указатель хвоста на 2 меньше указателя на голову - кроме случая, когда указатель на голову равен 30 (начало области буфера), а в этом случае буфер полон, когда указатель хвоста равен 60. Для вставки символа в буфер, надо поместить

его в позицию, на которую указывает хвост буфера и затем увеличить указатель хвоста на 2; если указатель хвоста был равен 60, то надо изменить его значение на 30.

## Код для отработки прерывания 09Н

```
push ax
     in al,60H; читать ключ
     cmp al, REQ KEY; это требуемый код?
     je do req; да, активизировать обработку REQ KEY
     ; нет, уйти на исходный обработчик
     pop ax
     jmp cs:[int9 vect] ;переход на первоначальный обработчик
     do req:
     ; следующий код необходим для отработки аппаратного прерывания
     in al,61H ;взять значение порта управления клавиатурой
     mov ah, al; сохранить его
     or al,80h ;установить бит разрешения для клавиатуры
     out 61H, al ; и вывести его в управляющий порт
     xchg ah, al ;извлечь исходное значение порта
     out 61H,al ;и записать его обратно mov al,20H ;послать сигнал
"конец прерывания"
     out 20H,al ; контроллеру прерываний 8259
     ;---- дальше - прочие проверки
```

# Записать символ в буфер клавиатуры можно с помощью функции 05h прерывания 16h:

```
mov ah,05h; Код функции
mov cl,'D'; Пишем символ в буфер клавиатуры
mov ch,00h;
int 16h;
or al,al; проверка переполнения буфера
jnz skip; если переполнен идем skip; работать дальше
skip; очистить буфер и повторить
```

# Контрольные вопросы по лабораторной работе.

- 1) Какого типа прерывания использовались в работе?
- 2) Чем отличается скан код от кода ASCII?

# Выполнение работы.

Шаг 1.

Был написан и отлажен программный модуль типа .ЕХЕ, который выполняет функции, поставленные в задании. Прерывание заменяет символы

"q", "w" на символы "a", "z" или на "A", "Z", если также была нажата клавиша "Shift".

#### Шаг 2.

Программа была отлажена и запущена. Резидентный обработчик прерывания 09h установлен и размещен в памяти.

```
C:\>lab5.exe
Interruption was loaded
C:\>azerty azxcvb
Illegal command: azerty.
C:\>lab5.exe /un
Interruption was restored
C:\>qwerty azxcvb
Illegal command: qwerty.
```

Рисунок 1 - Работа .ЕХЕ-модуля.

### Шаг 3.

Была запущена программа ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Прерывание размещено в памяти.

```
C:\>lab5.exe
Interruption was loaded

C:\>lab3_1.com
Available memory: 644224 byte
Extended memory: 245920 byte

MCB table:
Address: 016F PSP address: 0008 Size: 16 SC/SD:
Address: 0171 PSP address: 0000 Size: 64 SC/SD:
Address: 0176 PSP address: 0040 Size: 256 SC/SD:
Address: 0187 PSP address: 0192 Size: 144 SC/SD:
Address: 0191 PSP address: 0192 Size: 4512 SC/SD: LAB5
Address: 02AC PSP address: 02B7 Size: 144 SC/SD:
Address: 02B6 PSP address: 02B7 Size: 644224 SC/SD: LAB3_1
```

Рисунок 2 - Корректная установка и размещениедфи5 прерывания.

#### Шаг 4.

Отлаженная программа была запущена еще раз. Программа определяет установленный обработчик прерываний.

```
C:\>lab5.exe
Interruption was loaded

C:\>lab3_1.com
Available memory: 644224 byte
Extended memory: 245920 byte
MCB table:
Address: 016F PSP address: 0008 Size: 16 SC/SD:
Address: 0171 PSP address: 0000 Size: 64 SC/SD:
Address: 0176 PSP address: 0040 Size: 256 SC/SD:
Address: 0187 PSP address: 0192 Size: 144 SC/SD:
Address: 0191 PSP address: 0192 Size: 4512 SC/SD: LAB5
Address: 02AC PSP address: 02B7 Size: 144 SC/SD:
Address: 02B6 PSP address: 02B7 Size: 644224 SC/SD: LAB3_1

C:\>lab5.exe
Interruption is already loaded
```

Рисунок 3 - Корректное определение установленного обработчика прерываний.

#### Шаг 5.

Отлаженная программа была запущена с ключом выгрузки. Резидентный обработчик прерывания выгружен, сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена.

```
C:\>lab5.exe /un
Interruption was restored
C:\>lab3_1.com
Available memory: 648912 byte
Extended memory: 245920 byte
MCB table:
Address: 016F PSP address: 0008 Size: 16 SC/SD:
Address: 0171 PSP address: 0000 Size: 64 SC/SD:
Address: 0176 PSP address: 0040 Size: 256 SC/SD:
Address: 0187 PSP address: 0192 Size: 144 SC/SD:
Address: 0191 PSP address: 0192 Size: 648912 SC/SD: LAB3_1
```

Рисунок 4 - Корректная выгрузка обработчика прерывания.

## Ответы на контрольные вопросы.

1. Какого типа прерывания использовались в работе?

Были использованы: 09h, 16h - аппаратные прерывания, 10h, 21h - программные.

2. Чем отличается скан-код от кода ASCII?

Скан-код - код клавиши клавиатуры, который обработчик прерываний от клавиатуры преобразует в код символа, например, код символа из таблицы ASCII.

## Выводы.

Были исследованы возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры. Был написан пользовательский обработчик прерывания, который получает управление по прерыванию (int 09h) при нажатии клавиши на клавиатуре и обрабатывает сканкод, осуществляя определенные действия, если скан-код совпадает с определенными кодами, которые он должен обрабатывать. В случае, если сканкод не совпадает с этими кодами, управление передаётся стандартному прерыванию.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ А

# ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Название файла: lab5.asm ASTACK SEGMENT STACK DW 200 DUP(?) ASTACK ENDS DATA SEGMENT interruption already loaded string db 'Interruption is already loaded', ODH, OAH, '\$' interruption loaded string db 'Interruption was loaded', ODH, OAH, '\$' interruption not loaded string db 'Interruption is not loaded', ODH, OAH, '\$' interruption restored string db 'Interruption was restored', ODH, OAH, '\$' test string db 'test', ODH, OAH, '\$' DATA ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:ASTACK WRITEWRD PROC NEAR push ax mov ah, 9 int 21h pop ax ret WRITEWRD ENDP WRITEBYTE PROC NEAR push ax mov ah, 02h int 21h pop ax ret WRITEBYTE ENDP ENDLINE PROC NEAR push ax push dx mov dl, 0dh call WRITEBYTE mov dl, Oah call WRITEBYTE pop dx pop ax

ret ENDLINE ENDP

```
OUTPUTAL PROC NEAR
    push ax
   push bx
    push cx
   mov ah, 09h
   mov bh, 0
   mov cx, 1
    int 10h
    pop cx
    pop bx
   pop ax
   ret
OUTPUTAL ENDP
OUTPUTBP PROC NEAR
   push ax
   push bx
    push dx
   push CX
   mov ah, 13h ; функция
   mov al, 0 ; sub function code
    ; 1 = use attribute in BL; leave cursor at end of string
   mov bh, 0; видео страница
   mov dh,22; DH,DL = строка, колонка (считая от 0)
   mov dl,0
    int 10h
    pop CX
    pop dx
    pop bx
    pop ax
    ret
OUTPUTBP ENDP
MY INTERRUPTION PROC FAR
    jmp start
    STD KEY db 0h
    SHIFT PRESSED db 0
    interruption signature dw 7777h
    int_keep_ip dw 0
    int keep cs dw 0
    psp address dw ?
    int_keep_ss dw 0
    int_keep_sp dw 0
    int_keep_ax dw 0
    IntStack dw 64 dup(?)
start:
   mov int keep sp, sp
    mov int keep ax, ax
   mov ax, ss
   mov int keep ss, ax
   mov sp, OFFSET start
```

```
mov ax, seg IntStack
        mov ss, ax
        mov ax, int keep ax
        push ax
        push cx
        push dx
push es
        mov STD KEY, Oh
        mov SHIFT_PRESSED, Oh
        mov ax, 40h
        mov es, ax
        mov ax, es:[17h]
        and ax, 11b
        cmp ax, 0h
        je read_symbol
        mov SHIFT PRESSED, 1h
    read symbol:
        in al, 60h
        cmp al, 10h
        je key_q
        cmp al, 11h
        je key_w
        mov STD KEY, 1h
        jmp interuption end
    key_q:
        mov al, 'a'
        jmp do req
    key w:
        mov al, 'z'
        jmp do_req
    do req:
        ;отработка аппаратного прерывания
        in al, 61H
        mov ah, al
        or al, 80h
        out 61H, al
        xchg ah, al
        out 61H, al
        mov al, 20H
        out 20H, al
        pop ax
        cmp SHIFT PRESSED, Oh
        je print key
        sub al, \overline{20h}
```

```
print key:
        mov ah, 05h
        mov cl, al
        mov ch, 00h
        int 16h
        or al, al
        jz interuption end
        mov ax, 0040h
        mov es, ax
        mov ax, es:[1ah]
        mov es:[1ch], ax
        jmp print_key
    interuption end:
pop es
        pop dx
        pop cx
        pop ax
        mov sp, int keep sp
        mov ax, int_keep_ss
        mov ss, ax
        mov ax, int_keep_ax
        mov al, 20h
        out 20h, al
        cmp STD KEY, 1h
        jne interuption_iret
        jmp dword ptr cs:[int_keep_ip]
    interuption_iret:
        iret
    MY INTERRUPTION ENDP
    interruption last byte:
    CHECK CLI OPT PROC near
           push ax
        push bp
        mov cl, Oh
        mov bp, 81h
           mov al, es:[bp + 1]
           cmp al,'/'
           jne lafin
           mov al, es:[bp + 2]
           cmp al, 'u'
           jne lafin
           mov al, es: [bp + 3]
```

```
cmp al, 'n'
      jne lafin
      mov cl, 1h
lafin:
    pop bp
      pop ax
      ret
CHECK CLI OPT ENDP
CHECK LOADED PROC NEAR
    push ax
   push dx
   push es
   push si
   mov cl, 0h
   mov ah, 35h
   mov al, 09h
    int 21h
   mov si, offset interruption signature
    sub si, offset MY_INTERRUPTION
    mov dx, es:[bx + si]
    cmp dx, interruption_signature
    jne checked
   mov cl, 1h ; already loaded
checked:
   pop si
   pop es
   pop dx
   pop ax
    ret
CHECK LOADED ENDP
LOAD INTERRUPTION PROC near
      push ax
    push cx
      push dx
      call CHECK_LOADED
      cmp cl, 1h
      je int_already_loaded
    mov psp address, es
      mov ah, 35h
 mov al, 09h
 int 21h
```

```
mov int keep cs, es
mov int_keep_ip, bx
 push es
    push bx
      push ds
       lea dx, MY INTERRUPTION
       mov ax, SEG MY INTERRUPTION
      mov ds, ax
      mov ah, 25h
       mov al, 09h
       int 21h
      pop ds
    pop bx
    pop es
    mov dx, offset interruption loaded string
      call WRITEWRD
       lea dx, interruption last byte
       mov cl, 4h
       shr dx, cl
       inc dx ; dx - size in paragraphs
       add dx, 100h
       xor ax,ax
       mov ah, 31h
       int 21h
    jmp fin load interruption
int already loaded:
 mov dx, offset interruption_already_loaded_string
    call WRITEWRD
fin_load_interruption:
      pop dx
    pop cx
      pop ax
       ret
LOAD_INTERRUPTION ENDP
{\tt UNLOAD\_INTERRUPTION\ PROC\ near}
       push ax
       push si
       call CHECK LOADED
       cmp cl, 1h
       jne interruption is not loaded
```

```
cli
    push ds
    push es
   mov ah, 35h
   mov al, 09h
    int 21h
    mov si, offset int keep ip
sub si, offset MY INTERRUPTION
mov dx, es:[bx + si]
mov ax, es: [bx + si + 2]
    mov ds, ax
   mov ah, 25h
   mov al, 09h
    int 21h
   mov ax, es: [bx + si + 4]
     mov es, ax
     push es
      mov ax, es: [2ch]
      mov es, ax
      mov ah, 49h
      int 21h
      pop es
      mov ah, 49h
      int 21h
    pop es
    pop ds
    sti
    mov dx, offset interruption restored string
      call WRITEWRD
    jmp int_unloaded
interruption_is_not_loaded:
    mov dx, offset interruption not loaded string
    call WRITEWRD
int unloaded:
      pop si
      pop ax
UNLOAD INTERRUPTION ENDP
MAIN PROC FAR
```

mov ax, DATA mov ds, ax

call CHECK\_CLI\_OPT
cmp cl, 0h
jne opt\_unload

call LOAD\_INTERRUPTION
jmp main\_end

opt\_unload:

call UNLOAD\_INTERRUPTION

main end:

xor al, al mov ah, 4ch int 21h

MAIN ENDP

CODE ENDS

END MAIN