МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Сопряжение стандартного и пользовательского обработчиков прерываний

Ионина К.С.
Ефремов М.А

Санкт-Петербург

2022

Цель работы.

Исследование возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры. Пользовательский обработчик прерывания получает управление по прерыванию (int 09h) при нажатии клавиши на клавиатуре. Он обрабатывает скан-код и осуществляет определенные действия, если скан-код совпадает с определенными кодами, которые он должен обрабатывать. Если скан-код не совпадает с этими кодами, то управление передается стандартному прерыванию.

Задание.

- **Шаг 1.** Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет такие же функции, как в программе ЛР 4, а именно:
 - 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 09h.
- 2) Если прерывание не установлено то, устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний. Адрес точки входа в стандартный обработчик прерывания находится в теле пользовательского обработчика. Осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3) Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h. Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h. Для того чтобы проверить установку прерывания, можно поступить следующим образом. Прочитать адрес, записанный в векторе прерывания. Предположим, что этот адрес указывает на точку входа в установленный резидент. На определенном, известном смещении в теле резидента располагается сигнатура, некоторый код, который идентифицирует резидент. Сравнив известное значение сигнатуры с реальным кодом, находящимся в резиденте, можно определить, установлен ли

резидент. Если значения совпадают, то резидент установлен. Длину кода сигнатуры должна быть достаточной, чтобы сделать случайное совпадение маловероятным. Программа должна содержать код устанавливаемого прерывания в виде удаленной процедуры. Этот код будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

- 1) Сохранить значения регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе.
 - 2) При выполнении тела процедуры анализируется скан-код.
- 3) Если этот код совпадает с одним из заданных, то требуемый код записывается в буфер клавиатуры.
- 4) Если этот код не совпадает ни с одним из заданных, то осуществляется передача управления стандартному обработчику прерывания.
- **Шаг 2**. Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания 09h установлен. Работа прерывания проверяется введением различных символов, обрабатываемых установленным обработчиком и стандартным обработчиком.
- **Шаг 3.** Также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчет.
- **Шаг 4.** Запустите отлаженную программу еще раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты поместите в отчет.
- **Шаг 5.** Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена. Для этого также следует запустить программу ЛР 3. Полученные результаты поместите в отчет.
 - Шаг 6. Ответьте на контрольные вопросы.

Выполнение работы.

Строки для вывода информации:

STR_NOMARKER db " /un",0dh
STR_LOADING db "Interrupt is loaded",0Dh,0Ah,'\$'
STR_IS_LOADING db "Interrupt already loaded",0Dh,0Ah,'\$'
STR_UNLOADINGING db "Interrupt is unloaded",0Dh,0Ah,'\$'
STR_NO_LOADING db "Interrupt isn't loaded",0Dh,0Ah,'\$'

Шаг 1.

Процедура IS_LOADING при запуске программы осуществляет проверку на наличие установленного пользовательского прерывания. Затем с помощью условных переходов, определяется необходимое действие.

Процедура LOADING устанавливает пользовательское прерывание, используя 25h int 21h, и выходит из программы, оставляя её резидентной.

Процедура UNLOADING обращается к сохранённым в теле прерывания переменным и восстанавливает по ним стандартный код прерывания.

Процедура INTERRUPTION была взята из прошлой лабораторной работы, но претерпела изменения. Была добавлена переменная, содержащая скан-код. Если скан-код совпадает со считанным с клавиатуры, то управление передается стандартному обработчику прерывания, иначе происходит обработка прерывания с клавиатуры. После обработки прерывания клавиатуры, с помощью прерывания 16h, в буфер клавиатуры записывается заданный символ «А». В случае, когда буфер заполнен, происходит его очистка и попытка вновь произвести запись.

Шаг 2.

Резидентный обработчик прерывания установлен. При нажатии F1 выводится заданный символ «А», при нажатии других клавиш, выполняется их привычная функция.



Рисунок 1. Запуск отлаженной программы.

Шаг 3.

Прерывание размещается в памяти по адресу 0192h. На рис.2 отображена карта памяти в виде списка блоков МСВ.

```
F:\>lr3.com
Size of available memory:
                               64 byte
Size of extended memory:
                          15728640 byte
1CB: 4Dh
         Adress: 016Fh Owner: MS DOS Area size: 16 byte
SC/SD:
1CB: 4Dh Adress: 0171h Owner: Free
                                       Area size: 64 byte
C/SD:
1CB: 4Dh Adress: 0176h Owner: 0040h
                                       Area size: 256 byte
C/SD:
CB: 4Dh Adress: 0187h Owner: 0192h
                                       Area size: 144 byte
C/SD:
CB: 4Dh Adress: 0191h Owner: 0192h
                                       Area size: 448 byte
C/SD: LR5
ICB: 4Dh Adress: 01AEh Owner: 01B9h
                                       Area size: 144 byte
SC/SD:
ICB: 5Ah Adress: 01B8h Owner: 01B9h
                                       Area size: 648288 byte
C/SD: LR3
```

Рисунок 2. Проверка размещения прерывания в памяти.

Шаг 4.

При повторном запуске программа определяет установленный обработчик прерываний.

```
F:\>lr5.exe
Interrupt already loaded
```

Рисунок 3. Повторный вызов lr5.exe.

Шаг 5.

При запуске программы с ключом выгрузки сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена.

```
F:√>lr5.exe /un
Interrupt is unloaded
F:\>lr3.com
Size of available memory:
                                64 byte
Size of extended memory:
                           15728640 byte
ICB: 4Dh Adress: 016Fh Owner: MS DOS Area size: 16 byte
SC/SD:
ICB: 4Dh Adress: 0171h Owner: Free
                                        Area size: 64 byte
SC/SD:
ICB: 4Dh Adress: 0176h Owner: 0040h
                                        Area size: 256 byte
SC/SD:
1CB: 4Dh Adress: 0187h Owner: 0192h
                                        Area size: 144 byte
SC/SD:
ICB: 5Ah Adress: 0191h Owner: 0192h
                                        Area size: 648912 byte
C/SD: LR3
```

Рисунок 4. Запуск отлаженной программы с ключом выгрузки.

Вывод.

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры. Пользовательский обработчик получает управление по прерыванию (int 09h) при нажатии клавиши на клавиатуре. Он обрабатывает скан-код и осуществляет определенные действия, если скан-код совпадает с определенными кодами, которые он должен обрабатывать. Если скан-код не совпадает с этими кодами, то управление передается стандартному прерыванию.

Контрольные вопросы по лабораторной работе №4.

1) Какого типа прерывания использовались в работе?

В работе были использованы программные прерывания int21h – сервис DOS, int 16h – функции BIOS и int9h – обработчик прерывания от клавиатуры.

2) Чем отличается скан код от кода ASCII?

Скан-код – это уникальный идентификатор клавиши на клавиатуре. Каждой клавише соответствует свой скан-код.

Код ASCII – идентификатор символа. Не для всех клавиш на клавиатуре существует отдельный символ. Для некоторых клавиш идентификатор символа зависит от раскладки.

Таким образом, скан-код характеризует клавишу, а код ASCII - символ.