# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

#### ОТЧЕТ

# по лабораторной работе №5

по дисциплине «Операционные системы»

**Тема:** Сопряжение стандартного и пользовательского обработчиков прерываний

Студент гр.0382	Андрющенко К.С.
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

2022

## Цель работы.

Исследование возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры. Пользовательский обработчик прерывания получает управление по прерыванию (int 09h) при нажатии клавиши на клавиатуре. Он обрабатывает скан-код и осуществляет определенные действия, если скан-код совпадает с определенными кодами, которые он должен обрабатывать. Если скан-код не совпадает с этими кодами, то управление передается стандартному прерыванию.

#### Задание.

- Шаг 1. Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет такие же функции, как в программе ЛР 4, а именно:
- 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 09h.
- 2) Если прерывание не установлено то, устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний. Адрес точки входа в стандартный обработчик прерывания находится в теле пользовательского обработчика. Осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3) Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Для того чтобы проверить установку прерывания, можно поступить следующим образом. Прочитать адрес, записанный в векторе прерывания. Предположим, что этот адрес указывает на точку входа в установленный резидент. На определенном, известном смещении в теле резидента

располагается сигнатура, некоторый код, который идентифицирует резидент. 2 Сравнив известное значение сигнатуры с реальным кодом, находящимся в резиденте, можно определить, установлен ли резидент. Если значения совпадают, то резидент установлен. Длину кода сигнатуры должна быть достаточной, чтобы сделать случайное совпадение маловероятным.

Программа должна содержать код устанавливаемого прерывания в виде удаленной процедуры. Этот код будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

- 1) Сохранить значения регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе.
  - 2) При выполнении тела процедуры анализируется скан-код.
- 3) Если этот код совпадает с одним из заданных, то требуемый код записывается в буфер клавиатуры.
- 4) Если этот код не совпадает ни с одним из заданных, то осуществляется передача управления стандартному обработчику прерывания.
- Шаг 2. Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания 09h установлен. Работа прерывания проверяется введением различных символов, обрабатываемых установленным обработчиком и стандартным обработчиком.
- Шаг 3. Также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчет.
- Шаг 4. Запустите отлаженную программу еще раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты поместите в отчет.
- Шаг 5. Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена. Для этого

также следует запустить программу ЛР 3. Полученные результаты поместите в отчет.

Шаг 6. Ответьте на контрольные вопросы.

## Выполнение работы.

Исходный код модуля представлен в приложении А.

<u>Шаг 1</u>. Был написан программный модуль типа .EXE. Для проверки наличия установки пользователского прерывания с вектором 1ch была написана процедура is\_int\_installed. Если прерывание не установлено, то прерывание установленоя при помощи функции install\_int. Для этого сохраняется стэк в специально выделенное место памяти.

Функция прерывания была помещена в самое начало программы, а сегмент данных и стэка после сегмента кода. Это было сделано для того, чтобы в памяти оставалась только функция прерывания. Если прерывание уже установлено, то выводится соответствующее сообщение, а программа завершается. Если в командную строку было передано сообщение о выгрузке прерывания, то при помощи помощи процедуры check\_console проверяется наличие этого сообщения и при помощи процедуры uninstall\_int прерывание выгружается.

Прерывание организует свой стек и анализирует скан-код. В случае нажатия выводится:

left shift	S
left ctrl	С
Z	0
Иначе	Отрабатывает стандартное прерывание

Шаг 2. Результат работы программы. Былли нажаты следующие клавиши:left shift, left ctrl, z, a, b, c, ctrl, shift.



Рисунок 1 – Результат работы программы lab5.exe

<u>Шаг 3.</u> Был запущен код 3 лабораторной, чтобы показать размещение в памяти нашего прерывания.

```
:\>LAB5.exe
Interrupt loaded
C:\>lab3.com
Available memory size: 648256 bytes
Expanded memory size: 245760 bytes
1cb:01 adress:016F psp adress:0008
1cb:02 adress:0171 psp adress:0000
                                                         16
                                                               sd/sc:
                                             size:
                                             size:
                                                        64
                                                               sd/sc:
                      psp adress:0040
psp adress:0192
psp adress:0192
        adress:0176
 lcb:03
                                             size:
                                                        256
                                                               sd/sc:
 cb:04
        adress:0187
                                             size:
                                                        144
                                                               sd/sc:
                                                               sd/sc: LAB5
 lcb:05
        adress:0191
                                             size:
                                                        480
        adress:01B0
                         psp adress:01BB
                                                        144
 lcb:06
                                             size:
                                                               sd/sc:
                        psp adress:01BB
        adress:01BA
                                             size: 648256
                                                               sd/sc: LAB3
```

Рисунок 2 – память в виде списка блоков МСВ

<u>Шаг 4.</u> Отлаженная программа была запущена еще раз. Можно убедиться, что программа определяет установленный обработчик прерываний.



Рисунок 3 – повторный запуск lab5.exe

<u>Шаг 5.</u> При запуске программы с ключом \un выводится сообщение об выгрузке прерывания. После запуска lab3.com можно увидеть что ни один блок памяти больше не содержит в себе lab5.

```
C:\>lab5.exe /un
Interrupt unloaded
C:\>lab3.com
Available memory size:
                       648912 bytes
Expanded memory size:
                       245760 bytes
1cb:01
      adress:016F
                    psp adress:0008
                                       size:
                                                 16
                                                       sd/sc:
lcb:02
       adress:0171
                     psp adress:0000
                                       size:
                                                 64
                                                       sd/sc:
lcb:03
       adress:0176
                     psp adress:0040
                                                 256
                                       size:
lcb:04
       adress:0187
                     psp adress:0192
                                       size:
                                                 144
                                                       sd/sc:
                   psp adress:0192
                                     size: 648912
1cb:05 adress:0191
                                                       sd/sc: LAB3
```

Рисунок 4 — запуск lab5.exe с ключом \un и запуск lab3.com Исходный код программы см. в ПРИЛОЖЕНИИ А.

## Ответы на вопросы.

- 1. Какого типа прерывания использовались в работе? Программные 21h и аппаратные 09h и 16h.
- 2. Чем отличается скан-код от кода ASCII?

Скан код — это код, с помощью которого драйвер клавиатуры опознаёт нажатую клавишу. Код ASCII — это код каждого символа в таблице ASCII. Не для всех нажатых клавиш существует код в таблице ASCII.

#### Выводы.

В процессе выполнения данной лабораторной работы был изучен механизм работы прерывания 09h и считывания введённых клавиш. Проведена работа по созданию резидентного пользовательского обработчика прерывания, заменяющего действия, производимые при нажатии клавиш left shift, left ctrl, z.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ А

# ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

```
Название файла: lb5.asm
code segment
assume cs:code, ds:data, ss:astack
interrupt proc far
imp start
psp dw 0
keep_ip dw 0
keep_cs dw 0
keep_ss dw 0
keep_sp dw 0
keep ax dw 0
key sym db 0
int id dw 07777
int stack db 50 dup(" ")
start:
mov keep ax, ax
mov ax, ss
mov keep ss, ax
mov keep_sp, sp
mov ax, seg int_stack
mov ss, ax
mov sp, offset start
push ax
push bx
push cx
push dx
in al, 60h
cmp al, 2ah ;shift
je shift
cmp al, 1dh;ctrl
je ctrl
cmp al, 2ch; z
je z
call dword ptr cs:keep_ip
jmp exit_int
```

```
shift:
mov key_sym, 's'
jmp next_key
ctrl:
mov key sym, 'c'
jmp next_key
z:
mov key_sym, '0'
next_key:
in al, 61h
mov ah, al
or al, 80h
out 61h, al
xchg al, al
out 61h, al
mov al, 20h
out 20h, al
print_key:
mov ah, 05h
mov cl, key_sym
mov ch, 00h
int 16h
or al, al
jz exit_int
mov ax, 40h
mov es, ax
mov ax, es:[1ah]
mov es:[1ch], ax
jmp print key
exit_int:
pop dx
pop cx
pop bx
pop ax
mov sp, keep_sp
mov ax, keep_ss
mov ss, ax
```

```
mov ax, keep_ax
mov al, 20h
out 20h, al
iret
last byte:
interrupt endp
is_int_installed proc near
push ax
push bx
push dx
push si
mov int_installed, 1
mov ah, 35h
mov al, 09h
int 21h
mov si, offset int id
sub si, offset interrupt
mov dx, es:[bx+si]
cmp dx, 07777
je loaded
mov int_installed, 0
loaded:
pop si
pop dx
pop bx
pop ax
ret
is_int_installed endp
install_int proc near
push ds
push es
push ax
push bx
push cx
push dx
```

```
mov ah, 35h
mov al, 09h
int 21h
mov keep_ip, bx
mov keep_cs, es
mov dx, offset interrupt
mov ax, seg interrupt
mov ds, ax
mov ah, 25h
mov al, 09h
int 21h
;сохраняем наше прерывание до last byte
mov dx, offset last_byte
mov cl,4
shr dx,cl
inc dx
mov ax, cs
sub ax, psp
add dx, ax
xor ax, ax
mov ah,31h
int 21h
pop dx
pop cx
pop bx
pop ax
pop es
pop ds
ret
install_int endp
uninstall_int proc near
push ds
push es
push ax
push bx
push dx
cli
```

```
mov ah,35h
mov al,09h
int 21h
mov dx, es:[offset keep_ip]
mov ax, es:[offset keep_cs]
mov ds, ax
mov ah, 25h
mov al, 09h
int 21h
mov ax, es:[offset psp]
mov es, ax
mov dx, es:[2ch]
mov ah, 49h
int 21h
mov es, dx
mov ah, 49h
int 21h
sti
pop dx
pop bx
pop ax
pop es
pop ds
ret
uninstall_int endp
check_console proc near
push ax
mov int installed, 0
mov al, es:[82h]
cmp al, '/'
jne no_key
mov al, es:[83h]
cmp al, 'u'
jne no_key
mov al, es:[84h]
cmp al, 'n'
jne no_key
mov int_installed, 1
```

```
no_key:
pop
        ax
ret
check_console endp
print proc near
push ax
mov ah, 09h
int 21h
pop ax
ret
print endp
main proc far
push ds
xor ax, ax
mov ax, data
mov ds, ax
mov psp, es
call check_console
cmp int_installed, 1
je int_unload
call is_int_installed
cmp int_installed, 0
je int_load
mov dx, offset already loaded msg
call print
jmp exit
int load:
mov dx, offset loaded_msg
call print
call install_int
jmp exit
int unload:
call is_int_installed
cmp int_installed, 0
```

```
je unloaded
    call uninstall int
    unloaded:
    mov dx, offset unloaded_msg
    call print
    exit:
    pop ds
    mov ah, 4ch
    int 21h
    main endp
    code ends
    astack segment stack
    dw 128 dup(?)
    astack ends
    data segment
    int_installed
                                db 0
    loaded msg
                        db 'Interrupt loaded',0dh,0ah,'$'
    unloaded msg
                        db 'Interrupt unloaded',0dh,0ah,'$'
    already_loaded_msg
                                        'Interrupt
                                                         already
                              db
loaded',0dh,0ah,'$'
    data ends
    end main
```