МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №7

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Построение модуля оверлейной структуры.

Студентка гр. 0382	Морева Е.С.
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург 2022

Цель работы.

Исследование возможности построения загрузочного модуля оверлейной структуры. Исследуется структура оверлейного сегмента и способ загрузки и выполнения оверлейных сегментов. Для запуска вызываемого оверлейного модуля используется функция 4В03h прерывания int 21h. Все загрузочные оверлейные модули находятся в одном каталоге.

Задание.

- 1. Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет функции:
 - Освобождает память для загрузки оверлеев;
- Читает размер файла оверлея и запрашивает объем памяти, достаточный для его загрузки;
 - Файл оверлейного сегмента загружается и выполняется;
 - Освобождается память, отведенная для оверлейного сегмента;
 - Затем действия 1)-4) выполняются для оверлейного сегмента;
- 2. Также необходимо написать и отладить оверлейные сегменты. Оверлейный сегмент выводит адрес сегмента, в который он загружен.
- 3. Запустите отлаженное приложение. Оверлейные сегменты должны загружаться с одного и того же адреса, перекрывая друг друга.
- 4. Запустите приложение из другого каталога. Приложение должно быть выполнено успешно.
- 5. Запустите приложение в случае, когда одного оверлея нет в каталоге. Приложение должно закончиться аварийно.

отчет в соответствии с требованиями.			

6. Занесите полученные результаты в виде скриншотов в отчет. Оформите

Выполнение работы.

- 1. Для выполнения лабораторной работы был написан и отлажен программный модуль типа .EXE, который выполняет функции:
 - Освобождает память для загрузки оверлеев;
- Читает размер файла оверлея и запрашивает объем памяти, достаточный для его загрузки;
 - Файл оверлейного сегмента загружается и выполняется;
 - Освобождается память, отведенная для оверлейного сегмента;
 - Затем действия 1)-4) выполняются для оверлейного сегмента;

Процедуры основного модуля:

FREE_MEM – освобождение памяти для корректной работы программы.

DTA_ — устанавливает адреса блока-DTA;

GET_Р— определение имени и пути до оверлей модуля.

ADD_MEM_OVL — выделение памяти для оверлейного сегмента;

LOAD_OVL — загрузка вызываемого оверлей модуля.

CHECK — функция для проверки корректностиработы программы PRINT — вывод

2.Также были написаны и отлажены сами оверлейные сегменты, каждый из которых выводит адрес сегмента, в который он загружен.

Процедуры оверлейного сегмента:

PRINT — вывод

BYTE_TO_HEX, TETR_TO_HEX, WRD_TO_HEX — вспомогательные функции для перевода в 16-тиричную системусчисления.

3. Программа lb7.exe была запущена из корневого каталога, оба оверлейных сегмента находятся в нём:

C:\>LAB7.EXE

Path: C:\ovl1.ovl Segment address: 1192h
Path: C:\ovl2.ovl Segment address: 1192h

Рисунок 1 — Результат запуска lab7.exe из того же каталога, где находятся оверлеи.

4. Переместим приложение в другой каталог.

C:\>LAB7.EXE

Path: C:\ovl1.ovl Segment address: 1192h
Path: C:\ovl2.ovl Segment address: 1192h

Рисунок 2 — Результат запуска приложения из каталога, отличного от того, где само приложение

Рисунок 3 — Результат запуска приложения, когда одного оверлейного сегмента нет

Аналогично п.3 - приложения успешно загружены и выполнены.

5. Запустим программу, но одного из оверлеев не будет в папке.

C:\>LAB7.EXE

Path: C:\ovl1.ovl Segment address: 1192h

Path: C:\ovl2.ovl File is not found!

Рисунок 3 — Результат загрузки lab7.exe в папке с лишь одним из оверлеев

Видно, что второе приложение, в данном случае, завершается аварийно.

Исходный код программ см. в приложении А

Контрольные вопросы.

1) Как должна быть устроена программа, если в качестве оверлейного сегмента использовать .СОМ модули?

Чтобы использовать в качестве оверлейного сегмента .COM модуль, нужно в начале выделенной памяти сформировать блок PSP размером 100h и выделить память под стек. При вызове оверлея необходимо сместить точку входа на 100h.

Выводы.

В ходе работы были исследованы возможности построения загрузочного модуля оверлейной структуры и структура оверлейного сегмента, а также способ их загрузки и выполнения.

ПРИЛОЖЕНИЕ А ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММ

```
Название файла: lb7.asmastack SEGMENT STACK
    DW 100 DUP(?)
AStack ENDS
DATA SEGMENT
ERR PATH db 'Path is not found!', ODH, OAH, '$'
ERR NUM db 'Wrong number!', ODH, OAH, '$'
ERR FILE db 'File is not found!', ODH, OAH, '$'
ERR DISK db 'Disk error!', ODH, OAH, '$'
NO_MEM db 'Deficiency memory!', ODH, OAH, '$'
ERR ENV db 'Wrong environment!', ODH, OAH, '$'
ERR MCB db 'MCB is destroyed!', ODH, OAH, '$'
ERR ADR db 'Invalid MCB adress!', ODH, OAH, '$'
ERR ADD MEM db 'Error by adding memory!', ODH, OAH, '$'
END S db ODH, OAH, '$'
NAME db 64 DUP(0)
DTA BLOCK db 43 DUP(0)
SEG OVL dw 0
ADDRESS OVL dd 0
KEEP PSP dw 0
PATH db 'Path: $'
OVL1 db 'ovl1.ovl', 0
OVL2 db 'ovl2.ovl', 0
DATA ENDS
CODE SEGMENT
    ASSUME CS:CODE, DS:DATA, ES:DATA, SS:AStack
PRINT PROC NEAR
    push AX
    mov AH, 09h
    int 21h
    pop AX
    ret
PRINT ENDP
DTA PROC
    push DX
```

```
mov DX, offset DTA BLOCK
    mov AH, 1Ah
    int 21h
    pop DX
DTA ENDP
FREE MEMORY PROC
    mov BX, offset LAST BYTE
    mov AX, ES
    sub BX, AX
    mov CL, 4
    shr BX, CL
    mov AH, 4Ah
    int 21h
    jnc good
    cmp AX, 7
    mov DX, offset ERR MCB
    je PRINT MEM ERR
    cmp AX, 8
    mov DX, offset ERR ADR
    je PRINT MEM ERR
    cmp AX, 9
    mov DX, offset ERR_ADR
PRINT_MEM_ERR:
    call PRINT
    xor AL, AL
    mov AH, 4Ch
    int 21h
good:
    ret
FREE MEMORY ENDP
GET P PROC
    push ES
    mov ES, ES: [2Ch]
    xor SI, SI
    mov DI, offset NAME
step 1:
    add SI, 1
    cmp word ptr ES:[SI],0000h
    jne step 1
    add SI, 4
step 2:
```

```
cmp byte ptr ES:[SI],00h
    je step 3
    mov DL, ES:[SI]
    mov [DI], DL
    add SI, 1
    add DI, 1
    jmp step 2
step 3:
    sub SI, 1
    sub DI, 1
    cmp byte ptr ES:[SI],'\'
    jne step 3
    add DI, 1
    mov SI, BX
    push DS
    pop ES
step 4:
    lodsb
    stosb
    cmp AL, 0
    jne step_4
    mov byte ptr [DI],'$'
    mov DX, offset PATH
    call PRINT
    mov DX, offset NAME_
    call PRINT
    pop ES
    ret
GET P ENDP
ADD_MEM_OVL PROC
    push DS
    push DX
    push CX
    xor CX, CX
    mov DX, offset NAME
    mov AH, 4Eh
    int 21h
    jnc V2
    cmp AX, 3
    mov DX, offset ERR PATH
    je V1
    mov DX, offset ERR FILE
```

```
V1:
    call PRINT
    pop CX
    pop DX
    pop DS
    xor AL, AL
    mov AH, 4Ch
    int 21h
V2:
    push ES
    push BX
    mov BX, offset DTA BLOCK
    mov DX, [BX+1Ch]
    mov AX, [BX+1Ah]
    mov CL, 4h
    shr AX, CL
    mov CL, 12
    sal DX, CL
    add AX, DX
    add AX, 1
    mov BX, AX
    mov AH, 48h
    int 21h
    jc V3
    mov SEG_OVL, AX
    pop BX
    pop ES
    pop CX
    pop DX
    pop DS
    ret
V3:
    mov DX, offset ERR ADD MEM
    call PRINT
    mov AH, 4Ch
    int 21h
ADD MEM OVL ENDP
CHECK PROC
    cmp AX, 1
    mov DX, offset ERR NUM
    je PRINT ERR
    cmp AX, 2
```

```
mov DX, offset ERR FILE
    je PRINT ERR
    cmp AX, 5
    mov DX, offset ERR DISK
    je PRINT ERR
    cmp AX, 8
    mov DX, offset NO MEM
    je PRINT ERR
    cmp AX, 10
    mov DX, offset ERR ENV
PRINT ERR:
    call PRINT
    ret
CHECK ENDP
LOAD OVL PROC
    push DX
    push BX
    push AX
    mov BX, SEG SEG OVL
    mov ES, BX
    mov BX, offset SEG_OVL
    mov DX, offset NAME
    mov AX, 4B03h
    int 21h
    jnc LOAD
    call CHECK
    jmp OFF OVL
LOAD:
    mov AX, DATA
    mov DS, AX
    mov AX, SEG OVL
    mov word ptr ADDRESS OVL+2, AX
    call ADDRESS OVL
    mov AX, SEG OVL
    mov ES, AX
    mov AX, 4900h
    int 21h
    mov AX, DATA
    mov DS, AX
OFF OVL:
    mov ES, KEEP PSP
    pop AX
```

```
pop BX
    pop DX
    ret
LOAD OVL ENDP
Main PROC FAR
    mov AX, DATA
    mov DS, AX
    mov KEEP PSP, ES
    mov DX, offset END S
    call PRINT
    call FREE MEMORY
    call DTA
    mov BX, offset OVL1
    call GET P
    call ADD MEM OVL
    call LOAD OVL
    mov BX, offset OVL2
    call GET P
    call ADD MEM OVL
    call LOAD_OVL
    mov AH, 4Ch
    int 21h
Main ENDP
    LAST_BYTE:
CODE ENDS
    END Main
    OVL1.asm:
OVL SEGMENT
    ASSUME CS:OVL, DS:NOTHING, SS:NOTHING, ES:NOTHING
Main PROC FAR
    push DS
     push AX
     push DI
     push DX
     push BX
     mov DS, AX
```

```
mov BX, offset SEG ADDR
     add BX, 21
    mov DI, BX
    mov AX, CS
    call WRD_TO_HEX
    mov DX, offset SEG_ADDR
    call PRINT
    pop BX
    pop DX
    pop DI
    pop AX
    pop DS
    retf
Main ENDP
PRINT PROC NEAR
    push AX
    mov AH, 09h
    int 21h
    pop AX
    ret
PRINT ENDP
TETR_TO_HEX PROC near
```

```
and AL, OFh
    cmp AL, 09
     jbe NEXT
     add AL, 07
NEXT: add AL, 30h
     ret
TETR TO HEX ENDP
BYTE TO HEX PROC near
    push CX
    mov AH, AL
    call TETR TO HEX
    xchg AL, AH
    mov CL, 4
    shr AL, CL
    call TETR TO HEX
    pop CX
     ret
BYTE TO HEX ENDP
WRD_TO_HEX PROC near
    push BX
    mov BH, AH
     call BYTE TO HEX
    mov [DI], AH
     dec DI
    mov [DI], AL
     dec DI
    mov AL, BH
     call BYTE TO HEX
    mov [DI], AH
     dec DI
    mov [DI], AL
     pop BX
     ret
```

```
WRD TO HEX ENDP
SEG ADDR db 'Segment address: h',0DH,0AH,'$'
OVL ENDS
    END Main
OVL2.asm:
OVL SEGMENT
    ASSUME CS:OVL, DS:NOTHING, SS:NOTHING, ES:NOTHING
Main PROC FAR
    push DS
    push AX
    push DI
    push DX
    push BX
    mov DS, AX
    mov BX, offset SEG_ADDR
    add BX, 21
    mov DI, BX
    mov AX, CS
    call WRD TO HEX
    mov DX, offset SEG ADDR
     call PRINT
    pop BX
    pop DX
     pop DI
    pop AX
    pop DS
    retf
Main ENDP
PRINT PROC NEAR
    push AX
```

```
mov AH, 09h
     int 21h
     pop AX
     ret
PRINT ENDP
TETR_TO_HEX PROC near
     and AL, OFh
     cmp AL, 09
     jbe NEXT
    add AL, 07
NEXT: add AL, 30h
    ret
TETR TO HEX ENDP
BYTE_TO_HEX PROC near
     push CX
    mov AH, AL
     call TETR TO HEX
     xchg AL, AH
    mov CL, 4
     shr AL, CL
     call TETR TO HEX
     pop CX
     ret
BYTE TO HEX ENDP
WRD_TO_HEX PROC near
     push BX
     mov BH, AH
     call BYTE TO HEX
    mov [DI], AH
     dec DI
     mov [DI], AL
```

dec DI

```
mov AL, BH
call BYTE_TO_HEX
mov [DI], AH
dec DI
mov [DI], AL
pop BX
ret

WRD_TO_HEX ENDP

SEG_ADDR db ' Segment address: h',0DH,0AH,'$'

OVL ENDS
END Main
```