操作系统 实验 4 进程同步

白晋斌 171860607 810594956@qq.com

目录

-,	重点,精华都在这里	3
1.	1 实现 SEM_INIT、SEM_POST、SEM_WAIT、SEM_DESTROY 系统调用	3
1.	2 多进程进阶	3
1.	3 信号量进程同步进阶	3
<i>=</i> 、	实验要求	4
1.	1. 实现 SEM_INIT、SEM_POST、SEM_WAIT、SEM_DESTROY 系统调用	4
1.	2. 多进程进阶	4
1.	3. 信号量进程同步进阶	4
三、	实验过程	5
0.	阅读框架代码	5
	实现 SEM_POST、SEM_WAIT、SEM_DESTROY 系统调用	5
	1.1 补充完成 SEM_POST 函数	
	1.2 补充完成 SEM_WAIT 函数	5
	1.3 补充完成 SEM_DESTROY 函数	5
	1.4 输出	5
2.	多进程进阶	6
3.	信号量进程同步进阶	
	3.1 实现 getpid 系统调用	6
	3.2 编写测试用例	6
	3.3 输出	6
四、	拓展功能	7
1.	对信号量的 PV 操作在终端做了回显	7
2.	提高程序鲁棒性	7
3.	供需均衡	7
五、	DEBUG 史	7
六、	友情鸣谢	7

一、重点,精华都在这里

1.1 实现 SEM_INIT、SEM_POST、SEM_WAIT、SEM_DESTROY 系统调用以下图片表示已实现上述函数功能。

```
QEMU

Father Process: Semaphore Initializing.
Father Process: Sleeping.
Child Process: Semaphore Waiting.
Child Process: In Critical Area.
Child Process: Semaphore Waiting.
Child Process: Semaphore Waiting.
Child Process: Semaphore Waiting.
Father Process: Semaphore Posting.
Father Process: Sleeping.
Child Process: In Critical Area.
Child Process: Semaphore Waiting.
Father Process: Semaphore Posting.
Father Process: Semaphore Posting.
Father Process: Sleeping.
Child Process: In Critical Area.
Child Process: Semaphore Destroying.
Father Process: Semaphore Posting.
Father Process: Semaphore Posting.
Father Process: Semaphore Posting.
Father Process: Semaphore Destroying.
Father Process: Semaphore Destroying.
Father Process: Semaphore Destroying.
```

1.2 多进程进阶

修改 GDT 的 size 即可。

#define NR SEGMENTS 1

1.3 信号量进程同步进阶

```
#include "lib.h"
#include "types.h"

#define mytest

//#define originaltest
int data = 0;

#int uEntry(void) {

#ifdef mytest...
#endif

#ifdef originaltest...
#endif

#ifdef originaltest...
#endif

#ifdef originaltest...
#endif
```

这里的测试代码我们用上图所示方式控制。**若使用框架初始代码则开启 define** originaltest,**若使用第三部分任务代码则开启 define mytest。提交版本默认为上图所**示状态。

以下图片表示已实现上述函数功能。

```
OEMU
                                                                             producer 2,
                unlock
4, consumer 2, locked
             2, try consume, product
             2, consumed, product 4
2, unlock
                 try lock
             1, locked
             1, produce, product 8
   producer
                unlock
                try lock
locked
                 try consume, product 4
                consumed, product 4 unlock
                 try lock
             2, locked
                produce, product 8
                unlock
                try lock
locked
                try consume, product 4
                consumed, product 4
6, consumer 4, unlock
```

二、实验要求

本实验通过实现一个简单的生产者消费者程序,介绍基于信号量的进程同步机制。

1.1. 实现 SEM_INIT、SEM_POST、SEM_WAIT、SEM_DESTROY 系统调用

1.2. 多进程进阶

调整框架代码中的 gdt、pcb 等进程相关的数据和代码,使得你实现的操作系统最多支持到 8 个进程(包括内核 idle 进程).

1.3. 信号量进程同步进阶

理解 1.1 节中的测试程序,实现两个生产者、四个消费者的生产者消费者问题,不需要考虑进程调度,公平调度就行.

- 1.以函数形式实现生产者和消费者,生产者和消费者的第一个参数为 int 类型,用于区分不同的生产者和消费者
 - 2.每个生产者生产8个产品,每个消费者消费4个产品
- 3.先 fork 出 6 个进程,通过 getpid 获取当前进程的 pid,简单粗暴的以 pid 小的进程为生产者
 - 4.信号量模拟 buffer 中的产品数量
 - 5.保证 buffer 的互斥访问
 - 6.每一行输出需要表达 pid i, producer/consumer j, operation(, product k)
 - 7.operation 包括 try lock、locked、unlock、produce、try consume、consumed
 - 8.除了 lock、unlock 的其他操作需要包含括号中的内容
- 9.i 表示进程号, j 表示生产者/消费者编号, k 表示生产者/消费者的生产/消费的第几个产品

三、实验过程

0.阅读框架代码

先学习研究 irqHandle.c 中的其他函数。

1. 实现 SEM_POST、SEM_WAIT、SEM_DESTROY 系统调用

1.1 补充完成 SEM POST 函数

SEM_POST 函数即 V 操作,我们所要做的即通过 sf->edx 取得信号量的编号,判断该编号是否合法,若不合法则设置返回值-1;合法则设置返回值 0,并将 sem 指向的信号量的 value 增一,若 value 取值不大于 0,则释放一个阻塞在该信号量上进程(即将该进程设置为就绪态),这里用到了双向链表作为队列,即将 sem[j].pcb.prev所指向的进程设置为就绪态,并将其从链表中移出。通过 asm volatile("int \$0x20");陷入时钟中断。

1.2 补充完成 SEM_WAIT 函数

SEM_WAIT 函数即 P 操作,我们所要做的即通过 sf->edx 取得信号量的编号,判断该编号是否合法,若不合法则设置返回值-1;合法则设置返回值 0,并将 sem 指向的信号量的 value 减一,若 value 取值小于 0,则阻塞自身,否则进程继续执行。阻塞自身的具体实现为将当前进程设置为阻塞态并修改 timeCount 为-1,并将当前进程串联入 sem[j].pcb.next。最后通过 asm volatile("int \$0x20");陷入时钟中断。

1.3 补充完成 SEM DESTROY 函数

因为要求是"销毁 sem 指向的信号量,销毁成功则返回 0,否则返回-1,若尚有进程阻塞在该信号量上,可带来未知错误",所以我们只需要通过 sf->edx 取得信号量的编号,判断该编号是否合法,若不合法则设置返回值-1;合法则设置返回值 0,并将当前信号量的 state 设置为 0.

1.4 输出

当出现以下输出即认为第一部分正确完成。

```
Father Process: Semaphore Initializing.
Father Process: Sleeping.
Child Process: Semaphore Waiting.
Child Process: In Critical Area.
Child Process: Semaphore Waiting.
Child Process: Semaphore Waiting.
Child Process: Semaphore Waiting.
Father Process: Semaphore Posting.
Father Process: Sleeping.
Child Process: In Critical Area.
Child Process: Semaphore Waiting.
Father Process: Semaphore Posting.
Father Process: Semaphore Posting.
Father Process: Sleeping.
Child Process: In Critical Area.
Child Process: Semaphore Destroying.
Father Process: Semaphore Posting.
Father Process: Semaphore Posting.
Father Process: Semaphore Posting.
Father Process: Semaphore Destroying.
Father Process: Semaphore Destroying.
Father Process: Semaphore Destroying.
```

2. 多进程进阶

。 **GDT** 共有10项。第0项为空;第9项指向 TSS 段,内核代码段和数据段占了第1、2两项;剩下的6项可以作为3个用户进程的代码段和数据段

注意到 lab3 的 PPT 上有这样一句话,因此我们通过观察框架代码中的宏定义, 修改 GDT 的 size 即

#define NR_SEGMENTS 18

3. 信号量进程同步进阶

3.1 实现 getpid 系统调用

在我们自己写的测试样例中要通过 getpid 获取当前进程号,通过模仿 fork 系统调用的实现,在 syscall.c, lib.h, irqHandle.c 等文件中添加相关宏定义、case 分支语句、函数即可。

这里可能出现报错 implicit declaration of function 'x', 其实是某些头文件未对函数声明,或者声明的类型与自己定义的类型不一致,注意一下即可。

3.2 编写测试用例

在这里我的实现为进程 ID 1 和 2 为生产者,进程 ID 3、4、5、6 为消费者。通过三个信号量,1 是 buf(模拟 buffer 中的产品数量),2 是 mutex(保证各个进程互斥),3 是 empty(判断 buffer 是否为空,防止消费者误入造成死锁)。之后模仿原测试用例的格式进行代码编写即可。详细代码见 app/main.c.

因为共 2 位生产者,每位生产 8 个产品,共 4 位消费者,每位消费 4 个产品。 因此我们的生产者进程每次生产完产品都 sleep(128),消费者进程每次消费完产品都 sleep(256)。

3.3 输出

出现如下输出即认为第三部分完成。

```
OEMU
                                                                                           2, producer 2, unlock
4, consumer 2, try lock
4, consumer 2, locked
4, consumer 2, try consume, product 4
   consumer 2, consumed, product 4 consumer 2, unlock
    producer 1, try lock
 1, producer 1, locked
 1, producer 1, produce, product 8
 1, producer 1, unlock
5, consumer 3, try lock
5, consumer 3, locked
5, consumer 3, try consume, product 4
   consumer 3, consumed, product 4 consumer 3, unlock producer 2, try lock
2, producer 2, locked
2, producer 2, produce, product 8
   producer 2, unlock
             er 4, try lock
er 4, locked
               4, try consume, product 4
                   consumed, product 4
6, consumer 4, unlock
```

四、拓展功能

1.对信号量的 PV 操作在终端做了回显

这样可以通过观察终端输出来分析自己程序的运行过程,从而判断运行逻辑是 否正确。

2.提高程序鲁棒性

对信号量的 P 操作阻塞当前进程时,额外设置 timeCount 为-1,因为我们的调度函数比较厉害对-1 做了安全性检查,但换一个调度函数,若不设置 timeCount 为-1,则可能出现意料之外的 bug。

3.供需均衡

为了使第三部分的程序供需均衡,我们的生产者进程每次生产完产品都 sleep(128),消费者进程每次消费完产品都 sleep(256)。

五、DEBUG 史

在实现 getpid 系统调用的过程中,可能出现报错 implicit declaration of function 'x',其实是某些头文件未对函数声明,或者声明的类型与自己定义的类型不一致,注意一下即可。

六、友情鸣谢

感谢老师助教和各位群友鼎力相助!!!