

Tema 2

INSTRUCCIONES

Índice

- 1. Introducción
- 2. Operaciones aritméticas y operandos
- 3. Representación de las instrucciones
- 4. Operaciones lógicas y de desplazamiento
- 5. Operaciones condicionales
- 6. Datos tipo carácter
- 7. Direccionamiento del MIPS
- 8. Arquitecturas alternativas
- 9. Conclusiones

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES TEMA 2. INSTRUCCIONES 2

1. Introducción

- Arquitectura del repertorio de instrucciones (ISA / Instruction Set Architecture):
 - Se trata de la porción del computador visible por el programador o el diseñador de compiladores
- Conjunto de instrucciones de un computador
- Diferentes computadores tienen diferente conjunto de instrucciones
 - Pero muchos aspectos son comunes
- Los primeros computadores tenían un conjunto de instrucciones muy sencillo
 - Implementaciones simplificadas
- Muchos computadores modernos también tienes conjuntos de instrucciones simples

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES TEMA 2. INSTRUCCIONES 1. l n t r o d u c c i ó n

Factores de diseño del juego de instrucciones

- El juego de instrucciones es la interface entre los programas y la ruta de datos
- Las instrucciones son el producto de la compilación
 - Si una instrucción del juego no la gastan los compiladores, es inútil
- La experiencia con la compilación hace pensar que
 - Los programas pueden ser muy complejas, pero la mayoría son muy sencillos
- Las instrucciones simples pueden ejecutarse rápidamente sobre una ruta de datos simple
 - Las instrucciones complejas necesitan rutas de datos complejas
 - Con instrucciones simples → bajan CPI y T.

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES TEMA 2. INSTRUCCIONES 1. Introducción

Abstracción

 El ahondar en los niveles de profundidad nos revela más información

 La abstracción omite detalles innecesarios que nos ayudan a abordar la complejidad

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES

Programa en lenguaje de alto nivel (en C)

swap(int v[], int k)
{int temp;
 temp = v[k];
 v[k] = v[k+1];
 v[k+1] = temp;
}




Programa En lenguaje Ensamblador (para MIPS)





Programa En lenguaje Máquina (para MIPS)

Jerarquía de la traducción



Conjunto de instrucciones del MIPS

- Típico de muchas ISAs modernas
- Utilizado como ejemplo en este curso
- ISAs similares tienen una gran cuota de mercado entre los empotrados básicos
 - Aplicaciones en electrónica de consumo, equipos de red/almacenamiento, cámaras, impresoras,...

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES TEMA 2. INSTRUCCIONES 1. Introducción

2. Operaciones Aritméticas y operandos

- Todas las instrucciones aritméticas tienen tres operandos (dos fuentes y un destino)
- El orden de los operandos es fijo (primero el destino)
- Ejemplo:

```
código C: A = B + C
```

código MIPS: add \$s0, \$s1, \$s2

(la asociación de variables → realizada por el compilador)

- Principio de diseño 1: La simplicidad favorece la regularidad
 - La regularidad hace que la implementación sea más sencilla
 - La simplicidad permite rendimientos más grandes a bajo coste

Operandos Registros

- Las instrucciones aritméticas usan registros como operandos
- MIPS tiene un banco de registros de 32 registros de 32 bits
 - Se usan para datos accedidos frecuentemente
 - Están numerados de 0 al 31
 - A un dato de 32 bits se le llama palabra
- Nombres de los registros en ensamblador
 - \$t0, \$t1, ..., \$t9 para almacenar valores temporales
 - \$s0, \$s1, ..., \$s7 para almacenar variables
- Principio de diseño 2: Más pequeño es más rápido
 - Comparar con la memoria principal que tiene millones de posiciones

Ejemplo

Código C

$$f = (g + h) - (i + j);$$

- Las variables f, ..., j en \$s0, ..., \$s4
- Código MIPS compilado

```
add $t0, $s1, $s2 #$t0 \leftarrow g + h add $t1, $s3, $s4 #$t1 \leftarrow i + j sub $s0, $t0, $t1 #f \leftarrow $t0 - $t1
```

Organización de la memoria

- La memoria principal se usa para datos compuestos
 - Arrays, estructuras, datos dinámicos...
- Para poder realizar una operación aritmética
 - Previamente: cargar los valores desde la memoria a registros
 - Después: almacenar el resultado desde registro a la memoria
- La memoria se ve como un gran array unidimensional en el que la dirección actúa como índice del array

0	8 bits de datos
1	8 bits de datos
2	8 bits de datos
3	8 bits de datos
4	8 bits de datos
5	8 bits de datos
6	8 bits de datos


TEMA 2. INSTRUCCIONES

La memoria es direccionable por byte: cada dirección identifica un byte en la memoria

• • •


Organización de la memoria

Una palabra es de 32 bits (4 bytes)



. . .


- Las palabras están alineadas en la memoria
 - Las direcciones deben ser múltiplos de 4



Organización de la memoria

MIPS es Big Endian

- Big Endian: dirección del byte más significativo = dirección de la palabra
- Little Endian: dirección del byte menos significativo = dirección de la palabra



Ejemplo 1 de operandos en memoria

Código C

$$g = h + A[8];$$

- g en \$s1, h en \$s2, dirección base de A en \$s3
- Código MIPS compilado

TEMA 2. INSTRUCCIONES

 El índice 8 requiere un desplazamiento de 32 (4 bytes por palabra)

Iw \$t0, 32(\$s3) # \$t0
$$\leftarrow$$
 A[8] add \$s1,/\$s2,\\$t0 #\$s1 \leftarrow h + \$t0

Desplazamiento

Registro base

Ejemplo 2 de operandos en memoria

Código C

$$A[12] = h + A[8];$$

- h en \$s2, dirección base de A en \$s3
- Código MIPS compilado

TEMA 2. INSTRUCCIONES

El índice 8 requiere un desplazamiento de 32

```
Iw $t0, 32($s3) # $t0 \leftarrow A[8]
add $t1, $s2, $t0 \#$t0 \leftarrow h + $t0
sw $t0, 48(\$s3) # A[12] \leftarrow \$t0
```

Registros versus Memoria

- Los accesos a registros son más rápidos que a la memoria
- Operar con datos en memoria requiere cargas (*load*) y almacenamientos (*store*)
 - Se necesitan ejecutar más instrucciones
- Tanto como sea posible, el compilador debe utilizar registros para ubicar variables
 - Sólo llevar a memoria las variables que se usan menos frecuentemente
 - La optimización de los registros es importante

Operandos inmediatos

 Datos constantes que se especifican en la propia instrucción

addi \$s3, \$s3, 4 # \$s3
$$\leftarrow$$
 \$s3 + 4

- No existe la resta inmediata
 - Se ha de utilizar una constante negativa

- Principio de diseño 3. Hacer rápido el caso común
 - Las constantes pequeñas son muy comunes
 - Los operandos inmediatos evitan las instrucciones de carga

La constante Cero

- El registro 0 (\$zero) del MIPS es la constante cero.
 - No se puede sobrescribir
- Útil para operaciones comunes
 - Ejemplo: movimiento entre registros

```
add $t2, $s1, $zero # $t2 ← $s1
```

Valores binarios sin signo

Dado un número de n bits

$$x = x_{n-1} 2^{n-1} + x_{n-2} 2^{n-2} + \dots + x_1 2^1 + x_0 2^0$$

- Rango: 0 a 2ⁿ 1
- Ejemplo
 - 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1011₂

$$= 0 + ... + 1 \times 2^{3} + 0 \times 2^{2} + 1 \times 2^{1} + 1 \times 2^{0}$$

= $0 + ... + 8 + 0 + 2 + 1 = 11_{10}$

- Usando 32 bits
 - 0 a 4,294,967,295

Enteros en complemento a 2

Dado un número de n bits

$$x = -x_{n-1}2^{n-1} + x_{n-2}2^{n-2} + \dots + x_12^1 + x_02^0$$

- Rango: -2ⁿ⁻¹ a +2ⁿ⁻¹ -1
- Ejemplo
- Usando 32 bits

TEMA 2. INSTRUCCIONES

-2,147,483,648 a +2,147,483,647

Enteros en complemento a 2


- El bit 31 es el bit de signo
 - 1 para números negativos
 - 0 para números no negativos
- El valor -(-2ⁿ⁻¹) no se puede representar
- Los números no negativos tienen la misma representación sin signo y en complemento a 2
- Algunos ejemplos
 - 0: 0000 0000...0000
 - -1: 1111 1111...1111
 - El más negativo: 1000 0000...0000
 - El más positivo: 0111 1111...1111

3. Representación de las instrucciones

- Las instrucciones se codifican en binario
 - Se llama código máquina
- Instrucciones MIPS
 - Codificadas en palabras de 32 bits
 - Un pequeño número de formatos que codifican el código de operación, números de registro, etc.
 - Regularidad
- Números de registros
 - \$t0 \$t7 son los registros 8 al 15
 - \$t8 \$t9 son los registros 24 al 25
 - \$s0 \$s7 son los registros 16 al 23

Formatos de instrucción

 Toda instrucción MIPS necesita 32 bits (igual que una palabra de datos y un registro)



Formato de instrucción R

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

- Campos de la instrucción
 - op: código de operación
 - rs: número del primer registro fuente
 - rt: número del segundo registro fuente
 - rd: número del registro destino

- shamt: cantidad de bits a desplazar (00000 por el momento)
- funct: código de función (extensión para el código de función)

Ejemplo de Formato tipo R

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

add \$t0, \$s1, \$s2

especial	\$s1	\$s2	\$tO	0	add
0	17	18	8	0	32
000000	10001	10010	01000	00000	100000

 $00000010001100100100000000100000_2 = 02324020_{16}$


Formato de instrucción I

ор	rs	rt	constante o dirección
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

- Instrucciones load/store y aritméticas inmediatas
 - rt: número del registro fuente o destino

- Constante: -2^{15} a $+2^{15}$ 1 (constante entera en complemento a 2)
- Dirección: desplazamiento añadido a la dirección base en rs
- Principio de diseño 4. Los buenos diseños requieren de buenos compromisos
 - Los diferentes formatos complican la decodificación, pero permiten instrucciones de 32 bits de manera uniforme
 - Hay que mantener los formatos lo más similares posible

Computadores de programa almacenado



Memoria

Programa 1

Códigos fuente de C para editar

TEMA 2. INSTRUCCIONES

Las instrucciones como los datos se representan en binario

- Las instrucciones y los datos se almacenan en memoria
- Los programas pueden operar sobre programas
 - Ej. Compiladores, enlazadores...
- La compatibilidad binaria permite que programas compilados trabajen en diferentes máquinas
 - Repertorios de instrucciones estandarizados

4. Operaciones lógicas y desplazamiento

Instrucciones para manipulación de bits

TEMA 2. INSTRUCCIONES

Operación	С	Java	MIPS
Desplazamiento a izquierda	<<	<<	s11
Desplazamiento a derecha	>>	>>>	srl
AND bit a bit	&	&	and, andi
OR bit a bit			or, ori
NOT bit a bit	~	~	nor

Útiles para extraer e insertar grupos de bits en una palabra

Operaciones de desplazamiento


ор	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

- Shamt: número de bits a desplazar
- Desplazamiento lógico a la izquierda
 - Desplazar a la izquierda y rellenar con bits a 0
 - sll por i bits multiplica por 2i

- Desplazamiento lógico a la derecha
 - Desplaza a la derecha y rellena con bits a 0
 - srl por i bits divide por 2i (solo sin signo)


Operaciones lógicas

- AND: útil en máscaras de bits en una palabra
 - Selecciona bits, el resto a cero



Operaciones lógicas

- OR: útil para incluir bits en una palabra
 - Algunos bits a 1, el resto no cambia



Operaciones lógicas

- NOT: útil para invertir bits en una palabra
 - MIPS tiene la instrucción NOR.

$$(a NOR b == NOT (a OR b))$$

nor \$t0, \$t1, \$zero

TEMA 2. INSTRUCCIONES

Registro 0: siempre vale 0

\$t1 | 0000 0000 0000 0001 1100 0000 0000

\$t0 | 1111 1111 1111 1100 0011 1111 1111


5. Operaciones condicionales


- Saltar a una instrucción etiquetada si la condición es cierta
 - En otro caso continuar secuencialmente
- beq rs, rt, L1
 - Si (rs = rt) saltar a la instrucción con etiqueta L1
- bne rs, rt, L1
 - Si (rs ≠ rt) saltar a la instrucción con etiqueta L1
- j L1
 - Salto incondicional a la instrucción con etiqueta L1

Ejemplo de sentencia if compilada

Código C

- f, g, ... en \$s0, \$s1,...
- Código MIPS compilado





Direcciones calculadas por el ensambalador

Exit: ...

Ejemplo de sentencia loop compilada

Código C

```
while (save[i] == k) i += 1;
```

- i en \$s3, k en \$s5, dirección de save en \$s6
- Código MIPS compilado

```
Loop: sll $t1, $s3, 2

add $t1, $t1, $s6

lw $t0, 0($t1)

bne $t0, $s5, Exit

addi $s3, $s3, 1

j Loop

Exit: ...
```

Otras operaciones condicionales

- Poner el resultado a 1 si una condición es cierta
 - En otro caso poner a 0
- Slt rd, rs, rt hile
 - \bullet si (rs < rt) rd = 1; en otro caso rd = 0
- Slti rt, rs, constante
 - si (rs < constante) rt = 1; en otro caso rt = 0</p>
- Se usa en combinación con beq, bne

```
slt $t0, $s1, $s2  # si ($s1 < $s2)
bne $t0, $zero, L  # saltar a L
```

Diseño de las instrucciones de salto

- ¿Por qué no hay blt, bge, etc?
- El hardware para las operaciones <, ≥,... más lento que=, ≠
 - Combinarlas con saltos implica más trabajo por instrucción, lo que requiere un ciclo de reloj más lento
 - Se penaliza a todas las instrucciones
- La mayor parte de las comparaciones son test de igualdad o desigualdad → beq y bne son el caso común
- Se trata de un buen compromiso de diseño

6. Datos de tipo carácter

- Juego de caracteres codificados en byte
 - ASCII: 128 caracteres
 - 95 gráficos (imprimibles), 33 de control
 - Latin-1: 256 caracteres
 - ASCII, +96 caracteres gráficos más
- Unicode: juego de caracteres de 32 bits
 - Usados en Java, caracteres amplios de C++,...
 - La mayoría de los alfabetos del mundo más símbolos
 - UTF-8, UTF16: codificaciones de longitud variable


Operaciones de byte y media palabra

- Pueden utilizar operaciones bit a bit
- El MIPS dispone de load/store de byte y media palabra
 - Un caso común son las operaciones sobre cadenas de caracteres
- lb rt, offset(rs) lh rt, offset(rs)
 - Signo extendido a 32 bits en rt
- lbu rt, offset(rs) lhu rt, offset(rs)
 - Extensión con ceros a 32 bits en rt
- sb rt, offset(rs) sh rt, offset(rs)
 - Se almacena solo el byte/media palabra más a la derecha

7. Direccionamiento del MIPS

- La mayoría de las constantes son pequeñas
 - Es suficiente con un inmediato de 16 bits
- Para las constantes de 32 bits ocasionales

- Copia la constante de 16 bits en los 16 bits de la izquierda de rt
- Pone a cero los 16 bits de la derecha de rt



Direccionamiento en salto condicional

- Las instrucciones de salto especifican:
 - Código de operación, 2 registros, la dirección destino
- La mayoría de los destinos en los saltos están cerca
 - Hacia adelante o hacia atrás

ор	rs	rt	constante o dirección		
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits		

Direccionamiento relativo al PC

- Dirección destino = PC + desplazamiento x 4
- El PC ya se encuentra incrementado en 4

Direccionamiento en salto incondicional

- El destino de jump (j y jal) puede estar en cualquier lugar del segmento de texto
 - Código de operación, 2 registros, la dirección destino
- La mayoría de los destinos en los saltos están cerca
 - Se codifica la dirección completa en la instrucción

ор	dirección			
6 bits	26 bits			


- Direccionamiento de salto (pseudo)directo
 - Dirección destino = PC_{31 28} & dirección x 4

Ejemplo de dirección destino

- Supongamos el código ejemplo anterior del loop
 - Supongamos que loop se encuentra en la ubicación 8000

Loop:	s11	\$t1,	\$s3,	2	80000	0	0	19	9	4	0
	add	\$t1,	\$t1,	\$ s6	80004	0	9	22	9	0	32
	٦w	\$t0,	0(\$t2	L)	80008	35	9	8		0	
	bne	\$t0,	\$s5,	Exit	80012	5	8.	21		2	
	addi	\$s3,	\$s3,	1	80016	8	19	19	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	
	j	Loop			80020	2	KKKKKKK	***	20000		
Exit:					80024						

Modos de direccionamiento



8. Arquitecturas alternativas

- Diseño alternativo:
 - Proveer de operaciones más potentes
 - El objetivo es reducir el número de instrucciones ejecutadas
 - El peligro es un ciclo de reloj más grande y/o un CPI más grande
- Algunas veces se referencia como "RISC vs. CISC"
 - Virtualmente todos los nuevos conjuntos de instrucción desde 1982 han sido RISC
 - VAX: minimiza tamaño del código haciendo el lenguaje ensamblador fácil

instrucciones desde 1 a 54 bytes de longitud!

Comentaremos brevemente el 80x86

El Intel x86

- Evolución con compatibilidad con versiones anteriores
 - 8080 (1978): microprocesador de 8bits
 - Acumulador, más 3 pares de registros índice
 - 8086 (1978): extension de 16 bit del 8080 (8 bits)
 - Complex instruction set (CISC)
 - 8087 (1980): coprocesador de coma flotante
 - Se añaden instrucciones CF y registro de pila
 - 80286 (1982): incrementa el espacio de direcciones a 24 bits, MMU (Unidad de gestión de memoria)
 - Mapeo y protección de memoria segmentada
 - 80386 (1985): extensión a 32-bit (ahora IA-32)
 - Operaciones y modos de direccionamiento adicionales
 - Mapeo de memoria paginada y con segmentos paginados

El Intel x86


- Posteriores evoluciones....
 - i486 (1989): segmentación, cachés on-chip y FPU
 - Compatible con competidores: AMD, Cyrix, ...
 - Pentium (1993): superescalar, ruta de datos de 64bits
 - Las versiones posteriores agregaron instrucciones MMX (Multi-Media eXtension)
 - El infame error FDIV
 - Pentium Pro (1995), Pentium II (1997)
 - Nueva microarquitectura
 - Pentium III (1999)
 - Se añade SSE (Streaming SIMD Extensions) y registros asociados
 - Pentium 4 (2001)
 - Nueva microarquitectura
 - E añaden instrucciones SSE2

El Intel x86

- I más posterior
 - AMD64 (2003): arquitectura extendida a 64 bits
 - EM64T Tecnología de memoria extendida 64 (2004)
 - AMD64 adoptada por Intel (con refinamientos)
 - Se añaden instrucciones SSE3
 - Intel Core (2006)
 - Se añaden instrucciones SSE4, soporte de máquina virtual
 - AMD64 (anunciada en 2007): instrucciones SSE5
 - Intel se negó a seguirlo, en cambio...

- Extensión Vectorial Avanzada (anunciado en 2008)
 - Registros SSE más largos, más instrucciones
- Si Intel no ampliara la compatibilidad, ¡sus competidores lo harían!
 - Elegancia técnica ≠ éxito en el mercado

Conjunto de registros básico del x86




Modos de direccionamiento básicos del x86

Dos operandos por instrucción

Fuente/destino operando	Segundo operando fuente		
Registro	Registro		
Registro	Inmediato		
Registro	Memoria		
Memoria	Registro		
Memoria	Inmediato		

- Modos de direccionamiento a la memoria
 - Direccionamiento en registro
 - Dirección = R_{base} + desplazamiento
 - Dirección = R_{base} + $2e^{scala} \times R_{indice}$ (escala = 0, 1, 2, o 3)
 - Dirección = R_{base} + $2e^{scala} \times R_{indice}$ + desplazamiento

Formatos de instrucción típicos del x86



- Formatos de longitud variable (pueden variar de 1 a 17 bytes de longitud)
 - Los bytes de postfijo
 especifican el modo de direccionamiento
 - Los bytes de prefijo modifican la operación
 - Longitud del operando, repetición, bloqueo...

9. Conclusiones

- Principios de diseño del repertorio de instrucciones
 - La sencillez favorece la regularidad
 - Lo pequeño es más rápido
 - Hacer rápido el caso común
 - 4. Un buen diseño exige buenos compromisos
- Niveles de software/hardware
 - Compilador, ensamblador, hardware
- MIPS: ejemplo típico de conjunto de instrucciones RISC
 - Comparar con x86

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES TEMA 2. INSTRUCCIONES 9. Conclusiones

Conclusiones

- Medidas de las ejecuciones de instrucciones MIPS en programas benchmark
 - Ha de considerarse la posibilidad de hacer rápido el caso común
 - Plantearse compromisos

Clases de instrucciones	Ejemplos MIPS	SPEC2006 Int	SPEC2006 FP
Aritméticas	add, sub, addi	16%	48%
Transferencia de datos	lw, sw, lb, lbu, lh, lhu, sb, lui	35%	36%
Lógicas	and, or, nor, andi, ori, sll, srl	12%	4%
Salto condicional	beq, bne, slt, slti, sltiu	34%	8%
Salto incondicional	j, jr, jal	2%	0%

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES TEMA 2. INSTRUCCIONES 9. Conclusiones 53